



LIBRARY
OF THE
UNIVERSITY
OF ILLINOIS

530
M91g
1850

REMOTE STORAGE

OF
College,
N, PA.

No. 7293.

WITHDRAWN

From the Library of
Rev. J. H. Voss

WITHDRAWN

NOTICE: Return or renew all Library Materials! The *Minimum Fee* for each Lost Book is \$50.00.

The person charging this material is responsible for its return to the library from which it was withdrawn on or before the **Latest Date** stamped below.

Theft, mutilation, and underlining of books are reasons for disciplinary action and may result in dismissal from the University.
To renew call Telephone Center, 333-8400

UNIVERSITY OF ILLINOIS LIBRARY AT URBANA-CHAMPAIGN

JUN 28 1990

WITHDRAWN



Grundriß
der
Physik und Meteorologie.


Für
Lyceen, Gymnasien, Gewerbe- und Realschulen,
so wie
zum Selbstunterrichte.

ENTZUG

Von

Dr. Joh. Müller,

Professor der Physik und Technologie an der Universität
zu Freiburg im Breisgau.



Mit 558 in den Text eingedruckten Holzschnitten.

Zweite vermehrte und verbesserte Auflage.

Braunschweig,
Druck und Verlag von Friedrich Vieweg und Sohn.

1850.

A n k ü n d i g u n g .

Müller-Pouillet's Lehrbuch der Physik hat in drei sich rasch folgenden Auflagen, für den Unterricht auf höheren Lehranstalten und für das tiefere Selbststudium, so ungetheilten Beifall, so weite Verbreitung gefunden, daß der Herr Verfasser von vielen Seiten angegangen wurde; einen kürzern Grundriß für den Gebrauch an Lyceen, Gymnasien, Gewerbe- und Realschulen, wie auch für den ersten Selbstunterricht, folgen zu lassen; dieser wird hiermit dem Publikum in zweiter erweiterter und verbesserter Auflage übergeben.

Bei der Bearbeitung ist der Verfasser dem Gange seines großen Lehrbuchs gefolgt und hat einen bedeutenden Theil der trefflichen Abbildungen desselben in den Grundriß hinübergenommen. Er ging von der Ansicht aus, daß die Grundgesetze der Wissenschaft auch in den Schulanstalten gründlich und klar vorzutragen werden müssen, daß hier zu große Abkürzung in der Darstellung nur nachtheilig wirken kann, wogegen dieser Unterricht mit nicht zu vielen Einzelheiten und Entwicklungen überladen werden dürfe.

Wir empfehlen das Werk den Schulbehörden und Allen denen, welchen ein kurzer Ueberblick der Physik von Wichtigkeit ist; für ein tieferes mehr ins Einzelne gehendes Selbststudium muß auf das größere Lehrbuch verwiesen werden; aber der Grundriß wird auch in dieser Hinsicht jüngeren Pharmaceuten, Forstmännern, Landwirthen, Gewerbetreibenden u. genügen.

Der Preis von 2 Thlr. ist ein so billiger, als er sich bei der großen Anzahl der Abbildungen irgend stellen ließ. Jede Buchhandlung ist in dem Stand gesetzt, auf 6 auf einmal bezogene Exemplare ein Freiemplar zu bewilligen.

Braunschweig, im Januar 1850.

Friedrich Vieweg und Sohn.

Eduard Vieweg.

Grundriß der Physik und Meteorologie.

Für
Lyceen, Gymnasien, Gewerbe- und Realschulen,
so wie zum

Selbstunterrichte.

Von

Dr. Joh. Müller,

Professor der Physik und Technologie an der Universität zu Freiburg im Breisgau.

Mit gegen 600 in den Text eingedruckten Holzschnitten.

Zweite vermehrte und verbesserte Auflage.

gr. 8°. Fein Velinpap. geh. Preis 2 Thlr.

Braunschweig, Druck und Verlag von Friedrich Vieweg und Sohn.

Erst in neueren Zeiten hat man angefangen, in Gymnasien und Gewerbschulen dem Unterrichte der Naturwissenschaften diejenige Aufmerksamkeit zu widmen, welche sowohl die ideale als auch die praktische Bedeutung derselben fordern. Dadurch erklärt es sich denn auch, daß im Vergleich zu anderen Disciplinen so wenige brauchbare Lehrbücher der Naturlehre für die erwähnten Lehranstalten existiren.

Dies ist der Hauptgrund, welcher mich veranlaßte, mehrfachen an mich ergangenen Aufforderungen zur Herausgabe eines »Grundrisses der Naturlehre für Lyceen, Gymnasien, Gewerbe- und Realschulen«, so wie zum Selbstunterrichte, Folge zu leisten.

Dieser Grundriß erscheint jetzt in seiner zweiten Auflage. Während die erste Auflage noch vielfach als ein Auszug aus meinem größeren Lehrbuche der Physik erschien, war ich sorgfältig bestrebt, diese zweite Auflage selbstständiger zu halten. Außer dem materiell neu hinzu gekommenen, wird man an allen Stellen des Buches Abänderungen in der Darstellungsform, Erweiterungen oder Abkürzungen finden, wie sie mir für den Zweck des Werkes nothwendig schienen.

Für den Elementarunterricht in der Naturlehre ist die größte Klarheit und Uebersichtlichkeit das wesentlichste Bedürfniß, und dies zu befriedigen, war bei Abfassung dieses Buches meine erste Sorge. Dieses Ziel aber läßt sich nach meiner Ueberzeugung nur dadurch erreichen, daß man nicht zu viel Material anhäuft, die Fundamentalererscheinungen und die Grundgesetze aber mit genügender Ausführlichkeit behandelt.

Durch eine solche Behandlungsweise des Stoffes suchte ich diesen Grundriß nicht allein dem Bedürfniß der genannten Lehranstalten anzupassen, sondern es auch so einzurichten, daß es jüngeren Pharmaceuten, Forstmännern, Landwirthen, Gewerbetreibenden als ein Buch für den ersten Selbstunterricht genügen könne.

Aller Unterricht in Naturwissenschaften muß wesentlich auf Anschauung gegründet seyn; nicht alle Lehranstalten sind aber im Besitze eines vollständigen physikalischen Kabinetts, deshalb aber sind möglichst deutliche und gute

Abbildungen in Lehrbüchern um so wichtiger, weil dadurch den aus der Unvollständigkeit der Apparate entspringenden Nachtheilen einigermaßen abgeholfen werden kann.

Auch in Beziehung auf die Abbildungen ist diese neue Auflage sehr bereichert worden. In dieser Beziehung scheute die Verlagshandlung kein Opfer. Mit der größten Bereitwilligkeit hat sie nicht allein einige mangelhafte Figuren der ersten Auflage durch neue verbesserte ersetzt, sondern auch vortrefflich ausgeführte Holzschnitte aufgegeben und statt derselben neue anfertigen lassen, welche Instrumente und Apparate darstellen, die in der neueren Zeit bedeutende Verbesserungen in der Construction erfahren haben.

Freiburg im Breisgau im November 1849.

Dr. J. Müller.

Mit Bezugnahme auf die vorstehenden Worte des Herrn Verfassers bemerken die Verleger, daß sie den Preis des Buchs so niedrig stellten, als es die zahlreichen Abbildungen irgend gestatteten. Er beträgt 2 Thlr. und ist jede Buchhandlung in den Stand gesetzt, Lehranstalten auf 6 auf einmal bezogene Exemplare ein Frei-Exemplar zu bewilligen.

In demselben Verlage ist ferner erschienen:

Ph ys i k a l i s c h e T e c h n i k

oder

Anleitung zur Anstellung von physikalischen Versuchen

und zur Herstellung von physikalischen Apparaten mit möglichst einfachen Mitteln.

Von Professor Dr. J. Frick, Vorstand der höhern Bürgerschule zu Freiburg im Breisgau und Lehrer der Physik am Lyceum daselbst. Ein Band von 28 Bogen mit 567 in den Text eingedr. Holzschnitten. gr. 8°. Fein Velinpap. geh. Preis 1 Thlr. 16 Gr.

Bei dem allerwärts anerkannten Grundsätze, daß der Unterricht in den Naturwissenschaften überhaupt nur dann den gewünschten Erfolg haben könne, wenn derselbe auf Anschauung, auf das Experiment, gegründet wird, und bei der immer wachsenden Theilnahme, deren sich insbesondere die Naturlehre nicht nur auf Schulen, sondern im Leben überhaupt zu erfreuen hat, dürfte obiges Werk für die Freunde der Physik um so mehr eine willkommene Erscheinung sein, als in längerer Zeit keine ähnliche, die ganze Naturlehre umfassende Anleitung erschienen ist.

Der Verfasser hat sich dabei folgende Aufgabe gestellt:

1. Mit Umgehung aller theoretischen Erörterung — für welche er auf die neuen und besseren Lehrbücher der Physik, namentlich das Müller-Pouillet'sche, verweist — Erläuterung der Versuche zu geben, welche beim Unterricht zur Bestätigung der erklärten Naturgesetze gemacht werden können, also keine Anleitung zu Versuchen, um die Wissenschaft der Physik als solche zu fördern; es sollen sogar solche Versuche umgangen werden, welche nur für einen sehr ins Einzelne gehenden höheren physikalischen Unterricht geeignet sind.

2. Die für den Unterricht erforderlichen Apparate in möglichst einfacher und zweckmäßiger Einrichtung zu beschreiben, und die Vorrichtungen anzugeben, welche das sichere Gelingen der einzelnen Versuche bedingen, auch andererseits die Anweisung zu geben, die meisten dieser Apparate mit möglichst geringen Kosten entweder selbst anzufertigen, oder unter Beihülfe guter Handwerker anfertigen zu lassen. Letzteres erforderte, daß auch eine Anweisung zur Vollführung solcher einzelnen Arbeiten gelegentlich eingeschaltet wurde, welche dem Experimentator überhaupt öfter vorkommen, oder für welche man namentlich in kleineren Orten nur selten Jemanden finden kann, wie z. B. für das Firnissen von Holz und Metall, das Bohren, Sprengen, Schleifen und Wasen des Glases u. dergl. Bei solchen Apparaten dagegen, deren Herstellung vollkommenerer technische Hülfsmittel und größere Fertigkeit erfordert, die man daher besser fertig vom Mechanikus bezieht, wurden die Grundsätze entwickelt, welche bei der Anschaffung leiten können, und die Vorrichtungen in Behandlung derselben angegeben, damit sie möglichst lange in brauchbarem Zustande erhalten und allenfallsige Fehler verbessert werden können. Für manche Versuche sind mehrere verschieden vollkommene Apparate beschrieben, so daß man je nach den besonderen Zwecken und Mitteln die Auswahl treffen kann.

Friedrich Vieweg und Sohn.

G r u n d r i ß

der

Physik und Meteorologie.



G r u n d r i ß

der

Physik und Meteorologie.

Für

Lyceen, Gymnasien, Gewerbe- und Realschulen,

so wie zum

Selbstunterrichte.

Von

Dr. Joh. Müller,

Professor der Physik und Technologie an der Universität zu Freiburg
im Breisgau.

Zweite vermehrte und verbesserte Auflage.

Mit gegen 600 in den Text eingedruckten Holzschnitten.

Braunschweig,

Druck und Verlag von Friedrich Vieweg und Sohn.

1 8 5 0.

1875

THE UNIVERSITY OF CHICAGO

LIBRARY

CHICAGO, ILL.

1875

THE UNIVERSITY OF CHICAGO

LIBRARY

CHICAGO, ILL.

1875

530
M912
1850

REMOTE STORAGE

Vorrede zur ersten Auflage.

Schon kurz nach dem Erscheinen der ersten Lieferungen meiner Bearbeitung von Pouillet's Physik wurde ich von verschiedenen Seiten zur Herausgabe eines »Grundrisses der Physik zum Gebrauche für Gymnasien und Gewerbschulen« aufgefordert, einer Arbeit, die ich um so eher unternehmen zu können glaubte, als ich auf der einen Seite durch mehrjährigen Unterricht an dem Gymnasium zu Darmstadt und der Realschule zu Gießen mit den Bedürfnissen dieser Anstalten in Beziehung auf den physikalischen Unterricht vertraut war, auf der andern Seite aber die Benützung meines größeren Werkes, namentlich aber der in demselben enthaltenen Abbildungen, welche mir auch für den Grundriß zu Gebote standen, mir die Arbeit sehr erleichterten.

Der Druck der ersten Bogen dieses Grundrisses hat schon vor zwei Jahren begonnen; ich war aber durch die alsbald nöthig gewordene zweite Auflage meines größeren Lehrbuchs genöthigt, ihn bis nach Vollendung derselben liegen zu lassen, wodurch jedoch dem Buche gewiß nur Vortheile erwachsen sind, indem die Verbesserungen der zweiten Auflage auch diesem Grundrisse zu Gute kommen.

Im Wesentlichen bin ich dem Gange des größeren Lehrbuchs gefolgt, und diejenigen Stellen, welche ich ohne Weiteres für den Zweck dieses Grundrisses passend fand, sind wörtlich aus demselben entnommen. Ich bin nämlich der Ansicht, daß die Grundgesetze auch in Schulanstalten gründlich und klar vorgetragen werden müssen, daß hier eine Abkürzung in der Darstellung nur nachtheilig seyn kann. Dagegen darf man diesen Unterricht nicht mit zu vielen Einzelheiten und Entwicklungen überladen, welche ein nur rein wissenschaftliches Interesse haben und bei dem Elementarunterrichte nur die Klarheit der Uebersicht stören würden; ich

SLOCUM

DEC 1 1953

Neuhäuser 5-153 Meyer 1850

habe deshalb unter andern die Lehre von der Polarisation und doppelten Brechung des Lichts nur angedeutet.

Möge es mir gelungen seyn, durch diese Schrift zur Hebung des Unterrichts in der Naturlehre in höheren Schulanstalten auch ein Scherlein beigetragen zu haben.

Freiburg im Breisgau, im Mai 1846.

Dr. Joh. Müller.

Vorrede zur zweiten Auflage.

Der aufmerksame Leser dieses »Grundrisses der Physik« wird finden, daß diese zweite Auflage desselben gegen die erste nicht allein durch neues Material bereichert, sondern daß sie auch fast in allen Theilen eine verbesserte genannt werden kann. Von der Ueberzeugung ausgehend, daß gerade für Elementarwerke nicht allein eine zweckmäßige Auswahl des Stoffes sondern vor allen Dingen auch eine geeignete Form der Darstellung von der größten Wichtigkeit sey, habe ich mich in allen Abschnitten des Werkes zu feilen, zu vollenden und abzurunden bemüht, ohne jedoch eine wesentliche Veränderung in der Anordnung des ganzen Buches vorzunehmen, wozu mir auch durchaus kein Bedürfniß vorhanden schien.

Die meisten Zusätze und Veränderungen hat begreiflicher Weise die Elektrizitätslehre erhalten, weil gerade dieser Zweig der Physik jetzt am meisten cultivirt wird. Um die neuen Faraday'schen Entdeckungen verständlich zu machen, war es nöthig, in die Lehre vom Licht auch noch das Wesentlichste über Circularpolarisation aufzunehmen.

Freiburg im Breisgau, im November 1849.

Dr. Joh. Müller.

E i n l e i t u n g.

Begriff. Die großartigen Schauspiele, welche uns die Natur täglich dar- 1
bietet, regen unsre Wißbegierde so mächtig an, daß wir uns unwillkürlich
hingerissen fühlen, über die Gesamtheit der Ursachen nachzudenken, welche
diese wunderbaren Wirkungen hervorbringen. Es ist nun die Aufgabe der
Naturwissenschaften, sich mit diesen Fragen zu beschäftigen, den Zusam-
menhang zwischen den verschiedenen Naturerscheinungen zu ermitteln, und sie, so
weit es möglich ist, auf ihre Ursachen zurückzuführen.

Die gesammten Naturwissenschaften haben es mit Körpern zu thun; hier
ist aber das Wort »Körper« nicht in dem Sinne des Mathematikers zu neh-
men, der nur die Raumverhältnisse betrachtet und nicht nach dem Stoffe fragt,
welcher den Raum erfüllt, der Naturforscher betrachtet gerade die Eigenschaften
der den Raum erfüllenden Materie.

Das innere Wesen der Körper ist uns verschlossen, sie sind uns nur durch
die äußere Erscheinung bekannt, d. h. wir wissen von ihnen unmittelbar nur das, was
wir durch die Vermittelung unserer Sinne von ihnen erfahren. Ein Körper
außer Zusammenhang mit unseren Sinnen ist für uns so gut wie nicht vorhan-
den. Es ist möglich, ja wahrscheinlich, daß noch Manches in der Natur um
uns her vorgeht, wovon wir keine Ahnung haben, weil uns dafür gewissermaßen
ein Sinn fehlt.

Die Naturwissenschaften haben nun zwischen den, durch Vermittelung der
Sinne zum Bewußtsein gebrachten Erscheinungen, einen Zusammenhang auszu-
mitteln, und sie so zusammenzustellen, wie sie sich einander erläutern und bedin-
gen. Ist man im Stande, eine Erscheinung auf ihren Zusammenhang mit
anderen zurückzuführen, so ist diese Erscheinung erklärt, und man kennt ein
Naturgesetz, sobald man die unveränderliche Zusammenhangsart von Natur-
erscheinungen kennt, wenn uns auch die letzten Ursachen unbekannt bleiben.

Eintheilung. Das große Gebiet der Naturwissenschaften zerfällt zu- 2
nächst in zwei große Abtheilungen, die Naturbeschreibung und die Natur-
lehre. Die Naturbeschreibung, gewöhnlich Naturgeschichte genannt,

lehrt uns die Beschaffenheit einzelner Gegenstände kennen und ordnet sie nach ihrer Aehnlichkeit in Systeme, die Naturlehre will dagegen die Naturgesetze der Körperwelt zur Einsicht bringen.

Die Physik ist derjenige Theil der Naturlehre, welcher es mit den Gesetzen derjenigen Erscheinungen zu thun hat, die nicht auf einer Veränderung der Bestandtheile der Körper beruhen, denn damit beschäftigt sich die Chemie.

Begreiflicher Weise läßt sich das Feld dieser beiden Wissenschaften nicht immer scharf trennen, und viele Erscheinungen müssen sowohl in der einen, wie auch in der andern besprochen werden. Beide Wissenschaften sind aufs Innigste mit einander verwandt, ja sie bilden gewissermaßen ein Ganzes, welches nur deshalb äußerlich getrennt erscheint, weil die Masse des zu untersuchenden Materials zu sehr angewachsen ist.

- 3 **Methode.** Es handelt sich nun zunächst darum, den Weg zu bezeichnen, auf welchem man zur Erkenntniß der Naturgesetze gelangen kann, und auf welchem in der That alles bis jetzt Erkannte gefunden worden ist. Die Erkenntnißquelle sowohl, als auch der Weg zur Erkenntniß ist nicht, und kann nicht für alle Wissenschaften derselbe seyn. Der Mathematiker kann, von selbstgeschaffenen Begriffen ausgehend, aus sich heraus seine ganze Wissenschaft entwickeln, ja es wäre denkbar, daß ein Mensch in seinen vier Wänden, abgeschlossen von aller Naturanschauung, die ganze Mathematik aus den Begriffen des Raumes und der Zahl construirte. In dieser Beziehung ist die Mathematik eine rein speculative Wissenschaft, was die Naturwissenschaften durchaus nicht sind und nicht seyn können, da sie Dinge behandeln, welche einzig und allein durch sinnliche Wahrnehmung, also auf dem Wege der Erfahrung, zu unserem Bewußtseyn kommen.

Den Alten war eine auf Erfahrung sich stützende Naturforschung in unserem Sinne gänzlich unbekannt; wir finden bei ihnen nur philosophische Speculationen über die Welt überhaupt, über die Entstehung und das Urwesen aller Dinge, und es kann uns nicht wundern, wenn die auf diesem Wege entwickelten Vorstellungen über die Natur der Dinge entweder nichtsagend sind, oder sogar mit der Erfahrung in directem Widerspruche stehen.

Auch im Mittelalter wurden die Naturwissenschaften nur wenig weiter entwickelt, theils weil die ganze geistige Thätigkeit jener Zeit anderen Interessen zugewendet war, theils weil die aristotelische Philosophie in so hohem Ansehen stand, daß dadurch jede weitere Prüfung der in derselben ausgesprochenen Naturansichten, und also auch jeder Fortschritt abgeschnitten war.

Erst Galiläi schlug den Weg der Erfahrung ein und Baco von Verulam zeigte, daß es nur auf diese Weise möglich sey, zur Kenntniß der Naturgesetze zu gelangen.

Die einzige Quelle unserer Naturerkenntniß ist die sinnliche Wahrnehmung, die Erfahrung, die Beobachtung. Aus dieser Quelle schöpfen wir das Material, welches durch unser geistiges Zuthun zur Wissenschaft verarbeitet und vereinigt werden soll.

Die wissenschaftlichen Wahrnehmungen machen wir entweder an Veränderungen, die uns die Natur selbst darbietet, oder wir versehen die Körper durch Kunst unter solche Umstände, wodurch sie genöthigt werden, gewisse Erscheinungen hervorzubringen. Im ersten Falle stellen wir eine Beobachtung, im zweiten einen Versuch an.

Durch gute Beobachtungen und zweckmäßig angestellte Versuche lernen wir den äußeren Zusammenhang der Erscheinungen kennen. Dieser Zusammenhang ist es, was wir ein Naturgesetz nennen.

Auf dem Wege der Erfahrung können wir zur Kenntniß dieser Gesetze gelangen, wenn uns auch der innere Zusammenhang, die Natur der Kräfte, das Wesen der Dinge, ganz und gar unbekannt ist. Das Gesetz der Brechung des Lichts war lange schon bekannt, ehe man über die Natur des Lichts im Reinen war; ebenso kennen wir die Gesetze der electricischen Vertheilung, obgleich wir über das Wesen der Electricität selbst so gut wie nichts wissen.

Nur der äußere, nicht der innere Zusammenhang kann durch die Erfahrung gefunden werden. Ueber die inneren Ursachen der Erscheinungen über das Wesen der Kräfte, welche sie hervorbringen, können wir nur Hypothesen aufstellen. Diese Hypothesen sind gleichsam Fragen, die man an die Natur stellt, worauf sie aber nicht mit Ja und Nein antwortet, sondern: es kann so seyn, oder: es kann nicht so seyn.

Aus der Hypothese, die man über die Ursache mehrerer zusammenhängenden Erscheinungen aufgestellt hat, lassen sich meistens weitere Folgerungen ziehen, welche durch fernere Beobachtungen entweder bestätigt oder als unzulässig erkannt werden. Je mehr Thatsachen sich mit Hülfe einer Hypothese erklären lassen, je mehr sie durch neue Beobachtungen bestätigt wird, desto mehr Wahrscheinlichkeit gewinnt sie.

In allen Zweigen der Physik finden wir Beispiele und Belege für die Nichtigkeit der eben ausgesprochenen Ansichten.

Erster Abschnitt.

Allgemeine Eigenschaften der Körper.

- 4 Da sich die Physik mit Körpern beschäftigt, so ist es vor allen Dingen wichtig, daß man sich eine Vorstellung von dem Wesen dieser Körper bildet, und dazu gelangt man zunächst durch die Betrachtung der allgemeinen Eigenschaften, d. h. derjenigen Eigenschaften, welche wir an allen Körpern beobachten, so verschieden sie auch sonst seyn mögen.

Zum Wesen eines Körpers ist nothwendig, daß er einen begränzten Raum einnimmt, daß er also eine Ausdehnung hat und daß in demselben Raum nicht zu gleicher Zeit zwei Körper vorhanden seyn können, was man mit dem Namen der Undurchdringlichkeit bezeichnet. Außer diesen beiden Eigenschaften, ohne welche die Materie gar nicht denkbar ist, beobachtet man aber noch andere allgemeine Eigenschaften, nämlich Theilbarkeit, Ausdehnbarkeit und Zusammendrückbarkeit, Porosität, Trägheit und Schwere.

- 5 **Theilbarkeit.** So weit unsere Erfahrung reicht, sind alle Körper theilbar, d. h. man kann sie in kleinere und immer kleinere Partikelchen zerlegen.

Wie weit aber geht diese Theilbarkeit? Kommen wir bei fortgesetzter Verkleinerung wohl zu Theilchen, die noch sinnlich wahrnehmbar, aber doch nicht weiter theilbar sind? So weit unsere Erfahrung reicht, geht die Theilbarkeit stets über die Gränzen der sinnlichen Wahrnehmung hinaus. Als Beispiel außerordentlicher Theilbarkeit führt man gewöhnlich den Moschus an, welcher Jahre lang ein ganzes Zimmer mit einem intensiven Geruch erfüllen kann, ohne merklich an Gewicht abzunehmen.

Am besten beweisen uns alle chemisch zusammengesetzten Körper, daß die Theilbarkeit über die Gränzen der sinnlichen Wahrnehmung hinausgeht. Der Zinnober z. B. ist aus Quecksilber und Schwefel zusammengesetzt, und man kann ihn leicht in diese beiden Bestandtheile zerlegen, man ist aber nicht im Stande, die kleinen Theilchen von Schwefel und Quecksilber einzeln für sich zu unterscheiden, selbst durch das beste Mikroskop betrachtet, erscheint der Zinnober doch immer noch als eine vollkommen homogene (gleichartige) Masse.

Obgleich nun die Theilbarkeit weit über die Gränzen der sinnlichen Unter-

scheidung hinausgeht, so können wir doch nicht annehmen, daß sie über alle Gränzen hinausgeht. Wollte man annehmen, daß die Theilbarkeit bis in's Unendliche fortginge, so hieße das mit anderen Worten, annehmen, daß die Größe der letzten untheilbaren Urtheilchen Null sey; wenn aber diese Urtheilchen keine Ausdehnung haben, so kann durch ihre Zusammensetzung unmöglich ein ausgedehnter Körper entstehen.

Auf diese Betrachtungen gestützt, nehmen die Physiker an, daß alle Körper aus kleinen Theilchen zusammengesetzt seyen, die nicht weiter zerlegt werden können, die untheilbar sind, und die man deshalb Atome nennt.

Diese Grundansicht von der Constitution der Körper ist unter dem Namen der atomistischen Theorie jetzt von allen Physikern und Chemikern angenommen.

Wenn man überhaupt von kleinen Theilchen redet, ohne gerade diese Urtheilchen, die Atome, bezeichnen zu wollen, so bedient man sich gewöhnlich des Wortes Molekül, welches mit Massentheilchen gleichbedeutend ist.

Ausdehnbarkeit und Zusammendrückbarkeit. Eine zweite allgemeine Eigenschaft ist die Ausdehnbarkeit und die damit zusammenhängende Zusammendrückbarkeit. Ein und derselbe Körper nimmt nicht immer genau daselbe Volumen ein; er kann durch Druck und Erkaltung verkleinert, durch Spannung und Erwärmung vergrößert werden. Nehmen wir nun an, daß die Atome ein für allemal unveränderlich sind, so läßt sich die Ausdehnbarkeit nur durch die Annahme erklären, daß die Atome nicht in unmittelbarer Berührung stehen, sondern durch Zwischenräume getrennt sind, durch deren Vergrößerung oder Verkleinerung das Volumen der Körper zu- oder abnimmt.

Porosität. Die Zwischenräume, welche sich zwischen den verschiedenen Theilchen der Körper befinden, nennt man Poren. Bezeichnet man mit diesem Namen auch die Zwischenräume zwischen den Atomen der Körper, so ist dem oben Gesagten zufolge jeder Körper porös, die Porosität also eine allgemeine Eigenschaft. Im gewöhnlichen Leben versteht man aber unter Poren nur solche Zwischenräume, welche groß genug sind, um Flüssigkeiten und Gase durchzulassen. In diesem Sinne ist die Porosität freilich keine allgemeine Eigenschaft. Ein Schwamm, alle künstlichen Gewebe, Kreide, Bimsstein u. s. w. sind porös im engeren Sinne des Wortes.

Verschiedene Natur der Atome. Nachdem wir durch die Betrachtung der Theilbarkeit und Ausdehnbarkeit die Grundidee der atomistischen Theorie entwickelt haben, wollen wir zunächst sehen, wie sich die verschiedenen Körper aus Atomen construiren lassen, und dann erst zur Betrachtung der übrigen allgemeinen Eigenschaften übergehen.

Wir finden in der Natur eine Menge von Körpern, deren Eigenschaften so verschieden sind, daß wir nothwendig annehmen müssen, daß schon die Atome, aus denen sie zusammengesetzt sind, eine verschiedene Natur haben. Betrachten wir z. B. Schwefel und Blei; das Verhalten dieser beiden Körper ist außerordentlich verschieden, und wir können diese Verschiedenheit nur

dadurch erklären, daß die Atome des Schwefels nicht von derselben Art sind, wie die des Quecksilbers.

Die meisten Körper sind nicht aus gleichartigen, sondern aus verschiedenartigen Theilen zusammengesetzt, wenn sie auch dem Ansehen nach ganz gleichartig sind, wie wir dies beim Zinnober schon angeführt haben, der aus Schwefel und Quecksilber zusammengesetzt ist; so ist auch das Wasser aus Sauerstoff und Wasserstoff, das Kochsalz aus Chlor und Natrium zusammengesetzt u. s. w. Solche Körper heißen chemisch zusammengesetzte, im Gegensatz zu denen, die sich nicht weiter in verschiedenartige Bestandtheile zerlegen lassen, und welche man deshalb auch einfache Körper, Grundstoffe oder Elemente nennt. Man kennt 60 solcher Grundstoffe, die man bis jetzt wenigstens nicht weiter zu zerlegen im Stande war; mit der Betrachtung dieser Elemente und der Art und Weise, wie aus denselben die übrigen Körper zusammengesetzt sind, beschäftigt sich die Chemie.

- 9 **Aggregatzustände.** Wir beobachten an den Körpern außer den eben besprochenen noch Verschiedenheiten, die nicht von der Verschiedenheit der Bestandtheile, sondern von der verschiedenen Art und Weise herrühren, wie die Theilchen verbunden sind, ja ein und derselbe Stoff kann uns in sehr verschiedenen Formen erscheinen, wie das Wasser, welches als Eis fest, als Wasser flüssig, als Dampf aber gasförmig ist; ohne die Zusammensetzung zu ändern, können wir das Wasser in Eis und das Eis in Wasser verwandeln, wir können das Wasser verdampfen und den Dampf wieder zu Wasser verdichten.

Alle Körper, welche wir kennen, befinden sich in einem der drei beim Wasser erwähnten Zustände, sie sind entweder fest, flüssig oder gasförmig (luftförmig).

Die festen Körper haben, die geringen Veränderungen abgerechnet, welche durch die Wärme hervorgebracht werden, ein unveränderliches Volumen und eine selbstständige Gestalt; es gehört auch eine mehr oder weniger bedeutende Kraft dazu, um einen festen Körper zu zertheilen. Es ist z. B. unmöglich, ein Stück Eisen auf die Hälfte, auf den dritten Theil seines Volumens zusammenzupressen, oder zu machen, daß es den doppelten, dreifachen Raum einnimmt; nur mit großer Gewalt sind wir im Stande, seine Gestalt zu ändern oder es zu theilen.

Die Flüssigkeiten haben in demselben Sinne wie die festen Körper ein unveränderliches Volumen, d. h. wenn wir sie durch einen starken Druck auch ein klein wenig zusammendrücken können, wenn sie sich auch durch Erwärmung etwas ausdehnen, so sind diese Volumenveränderungen doch immer nur sehr unbedeutend; wir können das Wasser, welches eine Flasche ausfüllt, nicht in ein halb so großes Gefäß hineinpresse, und wenn wir es in ein doppelt so großes Gefäß hineingießen, so füllt es dieses nur zur Hälfte aus. Die Flüssigkeiten haben aber keine selbstständige Gestalt, wie die festen Körper, sondern die Gestalt des Raumes, den sie einnehmen, ist von der Form der sie umgeben-

den festen Körper, also von der Form der Gefäße abhängig; wenn eine Flüssigkeit ein Gefäß nicht ganz ausfüllt, so ist sie oben durch eine horizontale Oberfläche begränzt. Endlich unterscheiden sich die flüssigen Körper von den festen noch dadurch, daß schon die geringste Kraft hinreicht, um ihre Theilchen von einander zu trennen.

Die gasförmigen Körper haben weder eine selbstständige Form, noch ein bestimmtes Volumen, der Raum, den sie einnehmen, hängt nur von dem äußern Druck ab. Man kann eine Luftmasse leicht auf $\frac{1}{2}, \frac{1}{4} \dots \frac{1}{10}$ ihres Volumens zusammenpressen, und umgekehrt, wenn man sie in einen 2, 4...10 mal größeren leeren Raum bringt, so füllen sie auch diesen vollständig aus, wie wir später noch ausführlicher sehen werden, sie haben also ein Bestreben, sich so viel wie möglich auszudehnen. Die leichte Theilbarkeit haben die Gase mit den Flüssigkeiten gemein.

Diese äußeren Unterschiede können nach unserer Ansicht von der Zusammensetzung der Körper nur darauf beruhen, daß bei den festen Körpern die einzelnen Theilchen nicht allein in einer bestimmten Entfernung, sondern auch in einer bestimmten gegenseitigen Lage bleiben, während die Theilchen der Flüssigkeiten zwar auch in einer bestimmten Entfernung bleiben, aber doch sehr leicht sich an einander verschieben lassen; bei den gasförmigen Körpern endlich finden wir ein Bestreben der Theilchen, sich möglichst weit von einander zu entfernen.

Molekularkräfte. Da eine Kraft nöthig ist, um die Theilchen eines festen Körpers von einander zu trennen, da aber auch bei den gasförmigen Körpern eine äußere Kraft nöthig ist, um die Theilchen zusammenzuhalten, so ist klar, daß die Körper nicht bloß durch eine Nebeneinanderlagerung der Atome gebildet seyn können, denn sonst würden sie nur eine unzusammenhängende Masse, einem Sandhaufen etwa vergleichbar, bilden. Es muß also Kräfte geben, welche die Theilchen der festen Körper in ihrer gegenseitigen Lage festhalten, ihnen so eine bestimmte innere Structur geben und ihre äußere Gestalt erhalten; andererseits müssen auch Kräfte vorhanden seyn, welche die Theilchen der Gase aus einander treiben. 10

Diese Kräfte, welche fortwährend zwischen den benachbarten Molekülen der Körper thätig sind, nennt man Molekularkräfte.

Die Kraft, welche die Theilchen der festen Körper zusammenhält, nennt man Cohäsionskraft und nimmt an, daß sie ihren Grund in einer gegenseitigen Anziehung der Atome hat.

Wenn sich aber die Atome gegenseitig anziehen, so ist nicht einzusehen, wie dieselben Atome sich gegenseitig abstoßen können; um also die Abstoßung zu erklären, welche wir bei den Gasen beobachten, müssen wir eine zweite Kraft, die Expansionskraft, annehmen.

Durch Erwärmung können wir feste Körper schmelzen, d. h. feste Körper in flüssige verwandeln, und durch Wärme die flüssigen Körper verdampfen, d. h. sie in den gasförmigen Zustand überführen; offenbar wirkt also die Wärme der Cohäsionskraft entgegen, und wir nehmen geradezu an, daß die Wärme mit der eben

angeführten Expansionskraft einerlei sey. Man denkt sich die Moleküle der Körper gleichsam von Wärmeatmosphären eingehüllt, welche die Anziehung der Moleküle selbst modificiren, und erklärt so, daß Anziehung und Abstoßung von denselben Mittelpunkten ausgehen. Je nachdem die Cohäsionskraft oder die Expansionskraft überwiegend ist, sind die Körper fest oder gasförmig, bei flüssigen Körpern sind sie im Gleichgewicht.

- 11 **Trägheit.** In der ganzen Natur kann keine Veränderung in dem Zustande der Dinge vorgehen, ohne daß sie von einer besonderen Ursache veranlaßt wird; was für Veränderungen also ein Körper auch erleiden mag, seyen es nun Veränderungen im Zustande der Ruhe oder der Bewegung, seyen es Veränderungen seines Aggregatzustandes u. s. w., immer ist, um eine solche Veränderung hervorzubringen, eine Kraft nöthig. Ist ein Körper in Ruhe, so ist eine Kraft nöthig, um ihn in Bewegung zu setzen, ist er in Bewegung, so ist eine Kraft nöthig, um ihn in Ruhe zu bringen; ein Körper, der einmal in Bewegung ist, wird seine Bewegung mit unveränderlicher Geschwindigkeit, in unveränderter Richtung fortsetzen, bis sie durch äußere Hindernisse aufgehoben wird. Man bezeichnet die eben besprochene Eigenschaft der Körper mit dem Namen der Trägheit, oder des Beharrungsvermögens.

Schon im alltäglichen Leben finden wir zahlreiche Erscheinungen, welche sich durch das Gesetz der Trägheit erklären lassen. Das Schwungrad einer Maschine läuft noch eine Weile fort, wenn auch die Kraft, welche die Maschine treibt, zu wirken aufgehört hat; es würde ewig fortlaufen, wenn die Reibung die Bewegung nicht fortwährend verzögerte.

Wenn man stark läuft, kann man nicht plötzlich einhalten, und wenn man in einem Nachen steht, fällt man mit dem Oberkörper rückwärts, wenn der Nachen eben vom Land abstößt, vorwärts, wenn er anstößt. Wir werden später Gelegenheit haben, den Einfluß der Trägheit auf viele Bewegungsercheinungen noch genauer nachzuweisen.

Dem Gesetze der Trägheit zufolge muß ein Körper jeder Kraft einen Widerstand entgegensetzen, welche ihn aus dem Zustande der Ruhe in Bewegung setzt, oder welche, wenn einmal der Körper in Bewegung ist, seine Bewegung beschleunigt, verzögert oder ganz aufzuheben strebt. Es ist demnach klar, daß die Wirkung, welche eine Kraft auf den Bewegungszustand eines Körpers ausübt, einerseits von der Größe (Intensität) der Kraft, andererseits aber auch von der Größe der Trägheit abhängt.

Je größer die Quantität der Materie, d. h. je größer die Masse ist, auf welche eine Kraft wirkt, desto größer ist auch der Widerstand, welchen die Kraft zu überwinden hat; wir schätzen überhaupt die Masse eines Körpers nach der Größe des Widerstandes, den er in Folge seiner Trägheit einer beschleunigenden oder verzögernden Kraft entgegensetzt. Diese Begriffe von Trägheit und Masse werden erst durch Späteres, namentlich durch die Lehre von der Schwere und der Bewegung recht klar und geläufig werden.

- 12 **Schwere.** Wenn man einen Stein, ein Stück Holz u. s. w. vom Bo-

den entfernt, sich selbst überläßt, so fallen sie, bis sie den Boden oder irgend einen andern Körper treffen, welcher sie aufhält. Da die Materie träg ist, so kann sie nicht von selbst aus dem Zustand der Ruhe in den der Bewegung übergehen. Wenn wir also sehen, daß ein ruhender Körper in demselben Moment sich zu bewegen beginnt, in welchem wir ihm seine Unterstützung entziehen, so müssen wir dies einer Kraft zuschreiben, und diese Kraft nennen wir *Schwere*.

Um die Richtung der *Schwere* zu bestimmen, giebt es kein besseres Mittel, als einen Faden an einem Ende irgend wie zu befestigen, und an seinem andern

Fig 1. Ende einen kleinen schweren Körper anzuhängen. Die Richtung des Fadens, wenn er gespannt und in Ruhe ist, fällt genau mit der Richtung der *Schwere* zusammen; denn wenn diese Kraft nach einer andern Linie wirkte, so würde sie den Faden nach dieser Linie hingleichen. Dieses kleine Instrument nennt man das *Bleiloth*, die Linie, welche der Faden für den Fall des Gleichgewichts einnimmt, nennt man die *Vertikale*. Die Richtung der *Schwere* ist also die des *Bleiloths* oder der *Vertikalen*. Nichts ist leichter, als dieselbe in jedem Augenblicke und an jedem Orte der Erde zu bestimmen.



Das *Bleiloth* ist überall gegen den Mittelpunkt der Erde gerichtet.

Wenn ein Körper durch irgend eine Unterlage am Fallen verhindert ist, so hört deshalb die Wirkung der *Schwere* nicht auf, sie äußert sich in diesem Falle durch einen Druck, welcher auf die Unterlage ausgeübt wird.

Die *Schwere* ist eine allgemeine Eigenschaft der Körper, d. h. sie ist nicht allein eine Eigenschaft der festen Körper, sondern sie kommt auch den Flüssigkeiten und den Gasen zu. Das Fallen der Regentropfen beweist schon die *Schwere* der Flüssigkeiten, daß aber auch die Gase *Schwere* besitzen, daß also die ganze Luftmasse, welche unseren Erdball umgiebt, auf die Erdoberfläche drückt, dafür werden wir später noch Beweise finden.

Gewicht. Die Größe des Druckes, welchen ein Körper auf seine Unterlage ausübt, heißt sein *Gewicht*; dieser Druck nun wächst mit der Anzahl seiner materiellen Theilchen. Um das *Gewicht* verschiedener Körper mit einander zu vergleichen, bedienen wir uns der *Wage*, deren Anwendung allgemein bekannt ist, deren Einrichtung aber später noch beschrieben werden soll.

In Frankreich ist das *Gramm* gesetzlich als Einheit des *Gewichtes* bestimmt; außerdem wird aber auch fast überall diese *Gewichtseinheit* ausschließlich bei wissenschaftlichen Untersuchungen angewendet. Das *Gramm* ist das *Gewicht* von einem Kubikcentimeter reinen Wassers im Zustand seiner größten Dichtigkeit.

Das französische *Gewichtssystem* hat den großen Vorzug vor anderen, daß die Einheiten des *Gewichtes* und des *Raummaßes* in einer einfachen Beziehung stehen, so daß man leicht vom *Volumen* auf das *Gewicht* und umgekehrt schließen kann *).

*) Ein Maß ist nur dann ein für allemal als unveränderlich bestimmt zu be-

- 14 **Masse.** Nach der oben gegebenen Erklärung ist die Masse eines Körpers die Quantität der Materie, aus welcher er zusammengesetzt ist; von der Quantität der Materie eines Körpers hängt aber die Größe seines Beharrungsvermögens ab, und die Größe des Beharrungsvermögens ist dem Begriff nach das


trachten, wenn es einer unveränderlichen Größe der Natur entnommen ist, und dies ist bei dem neuen französischen Maßsystem der Fall. Alle übrigen Maßsysteme haben erst durch die Vergleichung mit den französischen Maßen eine feste Bestimmung erhalten.

Die unveränderliche Größe, welcher die französische Maßeinheit entnommen ist, ist der Erdmeridian, d. h. der Umfang eines größten Kreises der Erdoberfläche, welcher durch die beiden Pole geht. Der 40millionste Theil dieses Umfangs ist ein Meter.

Die Länge eines Erdmeridians wurde durch eine Reihe mit der größten Sorgfalt angestellter Gradmessungen ermittelt, und bei dieser Messung die ältere französische Maßeinheit, die Toise, zu Grunde gelegt; man erfuhr auf diese Weise also zunächst, wie viel solcher Toisen der Erdmeridian enthalte, und somit war eigentlich schon die Länge der Toise fest bestimmt; da man aber nun ein ganz neues Maßsystem schaffen wollte, so nahm man den 40millionsten Theil des in Toisen ausgedrückten Erdmeridians zur neuen Längeneinheit, kurz man bestimmte nun genau das Verhältniß des Meters zur Toise.

Das Meter wird in 10 Decimeter, in 100 Centimeter, in 1000 Millimeter eingetheilt; der beigezeichnete kleine Maßstab stellt ein Decimeter mit

Fig. 2.



seinen Unterabtheilungen so genau dar, als es auf diese Weise möglich ist.

Das Verhältniß der wichtigsten Längenmaße zum Meter ist in folgender Tabelle gegeben.

| | |
|---|---------------------|
| 1 rheinländischer oder preussischer Fuß | = 313,85 Millimeter |
| 1 englischer Fuß | = 304,79 „ |
| 1 Wiener Fuß | = 316,10 „ |
| 1 Pariser Fuß | = 324,84 „ |
| 1 Toise = 6 Pariser Fuß | = 1,94904 Meter |
| 1 deutsche oder geographische Meile | = 7407 „ |
| 1 englische Seemeile = 1 ital. Meile | = 1852 „ |

Das gewöhnliche Körpermaß sowohl wie das Flüssigkeitsmaß und das Gewicht ist bei dem französischen Maßsystem vom Längenmaß abgeleitet. Die Einheit des Flüssigkeitsmaßes ist das Liter = 1000 Kubikcentimeter.

Ein Kubikcentimeter Wasser wiegt 1 Gramm. 1000 Gramm machen 1 Kilogramm aus. 1 Liter Wasser wiegt also 1 Kilogramm.

1 Gramm ist gleich 10 Decigramm = 100 Centigramm = 1000 Milligramm.

Das Pfundgewicht der verschiedenen Länder ist sehr ungleich, doch ist das Pfund in der Regel ziemlich nahe gleich $\frac{1}{2}$ Kilogramm. Das badische und das großhessische Pfund ist genau $\frac{1}{2}$ Kilogramm, denn das ganze Maßsystem dieser beiden Länder ist von dem französischen abgeleitet. Dieses 500 Gramm schwere Pfund ist jetzt auch das Zollgewicht des deutschen Zollvereins.

| | |
|---|-----------------|
| 1 preuß. Pfund | = 467,711 Gramm |
| 1 Londoner Pfund (Troy-pound) | = 373,202 „ |
| 1 Wiener Pfund (Handelsgewicht) | = 572,880 „ |
| 1 altes französisches Pfund | = 489,506 „ |

eigentliche Maß der Masse. Ein bequemes Mittel, die Masse eines Körpers zu bestimmen, liefert uns aber erst die Schwere.

Die Masse eines Körpers ist stets seinem Gewichte proportional. Dieser Zusammenhang zwischen Masse und Gewicht wird uns überall durch den Versuch nachgewiesen, obgleich er dem Begriff nach nicht durchaus nöthig ist; d. h. es wäre denkbar, daß es in der Natur Körper gäbe, auf welche die Schwere gar nicht wirkt, obgleich sie deshalb nicht aufhören träge Massen zu seyn. Es wäre ferner denkbar, daß die Schwerkraft ungleich auf die Theilchen verschiedener Substanzen wirke, daß eine Bleikugel z. B. nur deshalb schwerer ist als eine gleich große Kugel von Holz, weil eben die Schwere auf die Theilchen des Bleis vorzugsweise wirkt, ohne daß deshalb die Masse der Bleikugel größer wäre als die der Holzkugel. Denken wir uns, um die Sache recht klar zu machen, zwei gleich große Kugeln, eine von Holz, die andere von Blei, und nehmen wir einmal an, die Masse beider, d. h. ihr Beharrungsvermögen, sey gleich, so müßte offenbar die Bleikugel schneller fallen, denn wir wissen, daß die Bleikugel etwa 12mal so viel wiegt, daß also die Kraft, welche die Bleikugel fallen macht, 12mal größer ist als die, welche die Holzkugel niedertreibt; sie müßte also bei gleichem Widerstande offenbar eine größere Geschwindigkeit hervorbringen. Nun aber fällt die Bleikugel nicht schneller als die Holzkugel (wenigstens im leeren Raum), und daraus geht hervor, daß die 12mal größere Kraft, welche die Bleikugel zur Erde zieht, auch eine 12mal so große träge Masse in Bewegung zu setzen hat, daß also die träge Masse der Bleikugel 12mal so groß ist als die Masse der Holzkugel.

Da nun die Fallgeschwindigkeit für alle Körper dieselbe ist (im leeren Raum), so schließen wir auf dieselbe Weise, daß die Masse eines Körpers stets seinem Gewichte proportional sey, daß also das Gewicht eines Körpers ein Maß für seine Masse ist.

Dichtigkeit. Die Dichtigkeit der Körper ist das Verhältniß ihres 15 Gewichtes zu ihrem Volumen. Der Begriff der Dichtigkeit fällt mit dem des specifischen Gewichts zusammen. Das specifische Gewicht ist für jede Substanz eine beständige, charakteristische Eigenschaft. Um die Dichtigkeit der Körper zu bestimmen, muß man die Dichtigkeit irgend eines Körpers, und man hat dafür das Wasser im Zustand seiner größten Dichtigkeit gewählt, als Einheit annehmen. Die Dichtigkeit oder das specifische Gewicht eines Körpers ist alsdann die Zahl, welche angiebt, wie vielmal ein Körper schwerer ist, als ein gleiches Volumen Wasser. Ein Kubikcentimeter Eisen wiegt 7,8, ein Kubikcentimeter Gold 19,258 Gramm, während ein gleiches Volumen Wasser nur 1 Gramm wiegt, also ist 7,8 das specifische Gewicht des Eisens, 19,258 das specifische Gewicht des Goldes. Man findet allgemein das specifische Gewicht eines Körpers, wenn man sein absolutes Gewicht durch das Gewicht eines gleichen Volumens Wasser dividirt.

Die Data also, welche man durch den Versuch bestimmen muß, um aus

denselben das specifische Gewicht eines Körpers zu berechnen, sind das absolute Gewicht desselben und das Gewicht eines gleichen Wasservolumens.

Am leichtesten ist es, diese Data für Flüssigkeiten auszumitteln. Man fülle ein Gefäß, am besten ein solches, welches oben in einen engen Hals mündet, bis zu einer bezeichneten Höhe (bis zu einem am Halse markirten Striche), einmal mit Wasser, dann mit der zu bestimmenden Flüssigkeit, und bestimme jedesmal mit Hülfe der Wage das Gewicht der in der Flasche enthaltenen Flüssigkeiten. Es sey z. B. das specifische Gewicht des englischen Vitriolöls auf diese Weise auszumitteln. Man bringe das leere Glasgefäß auf die eine Wagschale und lege auf der anderen das entsprechende Tarirgewicht auf. Nun fülle man das Gefäß bis zu dem Merkzeichen mit Wasser. Gesezt, es halte gerade 1 Liter, d. h. 1000 Kubikcentimeter, so wird das eingegossene Wasser gerade 1000 Gramm wiegen. Füllt man nun das Gefäß mit Vitriolöl, so wird man auf der anderen Wagschale außer dem Tarirgewicht für die Flasche noch 1848 Gr. auflegen müssen, um das Gleichgewicht der Wage wieder herzustellen. Das Vitriolöl in der Flasche wiegt also 1848 Gr., während ein gleiches Volumen Wasser nur 1000 Gr. wiegt, das specifische Gewicht des Vitriolöls ist also $\frac{1848}{1000} = 1,848$.

Fig 3.



Wenn man nicht so große Massen der zu bestimmenden Flüssigkeit hat, so kann man geeignete kleinere Gefäße anwenden, etwa ein solches wie Fig. 3, welches mit einem eingeriebenen Stöpsel versehen ist.

Um das specifische Gewicht fester Substanzen zu bestimmen, kann man sich aus denselben einen Körper von regulärer Gestalt formen, etwa einen Würfel, eine Kugel u. s. w., so daß es leicht ist, den kubischen Inhalt der zu untersuchenden Stücke zu berechnen. Das absolute Gewicht solcher Körper findet man durch die Wage, das Gewicht eines gleichen Volumens Wasser ist durch das bekannte Volumen der Körper gegeben. Ein Würfel von Marmor z. B. wiege 21,6 Gr. Wenn nun jede Seite dieses Würfels 2 Centimeter beträgt, so ist der kubische Inhalt desselben 8 Kubikcentimeter; ein gleich großer Würfel von Wasser wird also 8 Gr. wiegen, folglich ist das specifische Gewicht des Marmors $\frac{21,6}{8} = 2,7$.

Nicht von jeder Substanz hat man solche Massen, um daraus solche reguläre Körper bilden zu können, außerdem aber ist es ungemein schwierig, ja fast unmöglich, reguläre Körper genau genug zu arbeiten. Man muß deshalb nach anderen Methoden sich umsehen, um das specifische Gewicht fester Körper zu bestimmen. Die meisten dieser Methoden beruhen auf hydrostatischen Gesetzen, welche wir erst später werden kennen lernen.

Zweiter Abschnitt.

Gleichgewicht der Kräfte.

Erstes Kapitel.

 zerlegung der Kräfte und Gleichgewicht der Kräfte an den sogenannten einfachen Maschinentheilen.

Ein Körper ist im Gleichgewicht, wenn alle auf ihn wirkenden Kräfte 16 sich gegenseitig vernichten, oder wenn ihre Wirkung durch irgend einen Widerstand aufgehoben wird. Die Wirkung der Schwere eines Körpers, welcher an einem Faden aufgehängt ist, wird durch den Widerstand des Fadens aufgehoben. Ist der Faden nicht stark genug, so reißt er und der Körper fällt zu Boden. Oft findet Gleichgewicht ohne festen Stützpunkt und ohne scheinbaren Widerstand Statt. Der Fisch kann im Wasser, der Luftballon in der Luft im Gleichgewicht seyn; hier aber ist die Schwere dieser Körper durch einen Druck aufgehoben, von dem später mehr die Rede seyn wird.

Man kann sagen, daß alle Körper, welche uns in Ruhe erscheinen, solche sind, auf welche mehrere sich gegenseitig vernichtende Kräfte einwirken.

Die Statik beschäftigt sich damit, die Bedingungen des Gleichgewichts auszumitteln; die Dynamik dagegen untersucht die Gesetze der Bewegungen, welche entstehen, wenn den Bedingungen des Gleichgewichts nicht genügt ist.

Um Kräfte zu messen, muß man irgend eine beliebige Kraft als Einheit annehmen.

Zwei Kräfte sind gleich, wenn sie nach entgegengesetzten Richtungen auf einen Punkt wirkend sich im Gleichgewicht halten. Zwei gleiche Kräfte, die nach derselben Richtung wirken, sind der doppelten Kraft gleichzusetzen. Man würde eine dreifache Kraft haben, wenn man drei gleiche Kräfte nach derselben Richtung wirken ließe u. s. w.

Wie viele Kräfte auch auf einen Punkt wirken mögen, welches auch ihre Richtung seyn mag, so werden sie dem Punkte doch nur eine einzige Bewegung in einer bestimmten Richtung mittheilen. Es läßt sich demnach eine Kraft denken, welche für sich allein dieselbe Wirkung hervorzubringen im Stande ist, welche also das ganze System jener Kräfte ersetzen kann. Sie führt den Namen der Resultirenden. Wenn z. B. ein Schiff durch die gleichzeitige Wirkung des Stroms, der Ruder und des Windes getrieben wird, so bewegt es sich

nach einer bestimmten Richtung; wenn die Wirkungen des Stroms, der Ruder und des Windes aufhörten, so könnte man doch offenbar dem Schiffe dieselbe Bewegung dadurch wieder ertheilen, daß man an einem Seil, welches am Schiff befestigt ist, eine bestimmte Kraft nach jener Richtung anbringt, nach welcher es sich unter gleichzeitiger Einwirkung der drei Kräfte bewegte. Dies ist die Resultirende der drei Kräfte.

Die Gesamtheit von Kräften, welche auf einen Punkt zusammenwirken, nennt man ein System von Kräften. In Beziehung auf die Resultirende, welche die Gesamtheit der Kräfte ersetzen kann, nennt man diese auch die Seitenkräfte. Es ist klar, daß wenn man einem System von Kräften eine neue Kraft hinzufügt, welche der Resultirenden des Systems gleich und entgegengesetzt ist, daß sich alsdann alle zusammenwirkenden Kräfte das Gleichgewicht halten müssen.

Hätte man z. B., um bei dem oben angeführten Beispiele stehen zu bleiben, an einem, am Schiff befestigten Seile eine Kraft wirken lassen, welche der resultirenden Kraft des Stroms, des Windes und der Ruder gleich, aber entgegengesetzt ist, so wird diese neu angebrachte Kraft Gleichgewicht hervorbringen; das Schiff wird still stehen müssen, wie wenn es vor Anker läge.

Wenn zwei oder mehrere Kräfte nach derselben Richtung hin wirken, so ist ihre Resultirende gleich der Summe der einzelnen Kräfte. — Wenn zwei Kräfte gerade in entgegengesetzter Richtung auf einen Punkt einwirken, so ist die Resultirende gleich der Differenz der beiden und wirkt in der Richtung der größeren.

Wenn die Richtungen zweier Kräfte, welche auf einen materiellen Punkt wirken, einen Winkel mit einander machen, so findet man die Resultirende nach einem Gesetze, welches unter dem Namen des Parallelogramms der Kräfte bekannt ist. Man gelangt zu diesem Gesetze durch folgende einfache Betrachtung. Auf den Punkt a (Fig. 4) sollen zwei Kräfte gleichzeitig einwirken, die eine





Fig. 4.

nach der Richtung ax , die andere nach der Richtung ay . Die eine Kraft mag von der Art seyn, daß sie für sich allein in einem bestimmten Zeittheilchen, etwa einer Sekunde, den Punkt von a nach b bewegen würde, während die andere für sich allein in einer gleichen Zeit ihn von a nach c treibt. Jede dieser beiden Kräfte thut ihre Wirkung vollständig, wenn also der Punkt eine Sekunde lang der gleichzeitigen Einwirkung beider Kräfte ausgesetzt ist, so ist die Wirkung offenbar dieselbe, als ob eine Sekunde lang der Punkt nur der Einwirkung der einen, in der folgenden Sekunde aber nur der Einwirkung der anderen Kraft unterworfen wäre. Die eine Kraft allein treibt den Punkt in einer Sekunde von a nach b . Hörte nun in dem Moment, in welchem er in b ankommt, alle Wirkung dieser Kraft auf, während der Punkt von nun an nur der Einwirkung der zweiten Kraft folgt, so würde er am Ende der folgenden Sekunde in r anlangen. In

demselben Punkte r muß also auch der Punkt a nach einer Sekunde ankommen, wenn beide Kräfte gleichzeitig wirken.

Ein Beispiel wird dies anschaulicher machen. Von dem Punkte A an dem Ufer eines Flusses fährt ein Schiff ab, auf welches gleichzeitig zwei Kräfte, der

Fig. 5.



Strom und der Wind, einwirken. Nehmen wir an, das Schiff werde durch den Wind allein in einer bestimmten Zeit, etwa in einer Viertelstunde, quer über den Fluß, von A nach B , getrieben, durch den Strom allein aber würde es, wenn gar kein Wind ginge, in derselben Zeit von A nach C gelangen, so muß es, wenn Strom und Wind gleichzeitig wirken, in einer Viertelstunde den Weg von A bis D zurücklegen, d. h. es muß nach einer Viertelstunde unter gleichzeitiger Wirkung beider Kräfte in demselben Punkte D ankommen, als ob eine Viertelstunde lang der Wind alleinwirkend das Schiff von A bis B getrieben hätte, und es alsdann in der folgenden Viertelstunde durch den Strom allein von B bis D geführt worden wäre.

Die Linie ar (Fig. 6 f. S.) ist die Diagonale des Parallelogramms $abrc$; das durch unsere Betrachtung gefundene Gesetz kann demnach folgendermaßen ausgedrückt werden:

»Die Resultierende zweier Kräfte, welche gleichzeitig unter irgend einem Winkel auf einen materiellen Punkt einwirken, ist von der Art, daß sie den Punkt durch die Diagonale des Parallelogramms zu bewegen strebt, welches man aus den Bahnen construiren kann, welche jeder der Seitenkräfte entsprechen.


Da die Bahn, welche ein Körper in einer gegebenen Zeit durchläuft, der Kraft proportional ist, welche ihn treibt, da es ferner bei Bestimmung der Resultierenden sich nur darum handelt, ihre Richtung und ihr Größenverhältniß zu den beiden Seitenkräften zu finden, so läßt sich das Gesetz auch so ausdrücken:

»Wenn man durch den Angriffspunkt zweier Kräfte zwei Linien in der Richtung derselben gezogen, und ihre Länge den resp. Kräften proportional gemacht denkt, so stellt die Diagonale des Parallelogramms, welches durch diese beiden Linien be-

stimmt ist, sowohl der Größe als auch der Richtung nach die Resultirende der beiden Kräfte dar.“

Der Effect der beiden Seitenkräfte, welche auf den Punkt a wirken, wird aufgehoben, wenn man in a eine Kraft anbringt, welche der Resultirenden der beiden Seitenkräfte gleich und entgegengesetzt ist. Da zwischen drei Kräften Gleichgewicht stattfinden muß, wenn jede gleich und entgegengesetzt ist der Resultirenden der beiden anderen, so kann man das durch Schlüsse gefundene Gesetz des Parallelogramms der Kräfte auch leicht durch einen der Statik selbst angehörigen Versuch auf die Probe stellen. An einem Tischblatt sind zwei vertikale Stäbe angeschraubt, an jedem Stab aber ist eine Hülse verschiebbar,

Fig. 6.



welche eine um ihre Ase in vertikaler Ebene leicht bewegliche Rolle trägt; die Stäbe müssen so angeschraubt seyn, daß die Vertikalebene beider Rollen zusammenfallen. Schlingt man eine Schnur über die Rollen, hängt man an dem einen Ende ein Gewicht a , am anderen Ende ein Gewicht c , zwischen den Rollen ein Gewicht b an, so wird sich bei irgend einer bestimmten Lage der Fäden Alles ins Gleichgewicht stellen; man hat nun drei auf den Punkt

o nach der Richtung op , oq und or wirkende Kräfte, und es ist leicht zu prüfen, ob zwischen der Größe und Richtung derselben diejenigen Beziehungen wirklich stattfinden, wie sie das Gesetz des Parallelogramms der Kräfte verlangt.

Es sey z. B. das Gewicht $a = 2$ Loth, $c = 3$ Loth; man fragt, wie groß muß die Kraft b seyn, wenn der Winkel poq 75° seyn soll. Nach dem angeführten Gesetze kann man leicht die Resultirende durch Construction finden, wie es

Fig. 7.




Fig. 7 geschehen ist. Wenn der Winkel rst gleich 75° , $rs = 2$, $st = 3$ (nach einer beliebigen Einheit) gemacht wird, so findet man, daß die Diagonale $sp = 4$ ist. Wenn also der Winkel $poq = 75^\circ$ werden soll, so muß man das Gewicht b gleich 4 Lothen machen. Hat man ein Gewicht von 4 Lothen angehängt, so wird der Winkel poq der Schnüre aber wirklich 75° , wovon man sich leicht überzeugen kann, wenn man die in etwas großen Dimensionen ausgeführte Constructionsfigur hinter die Schnüre hält. Es fällt alsdann rs wirklich mit op und st mit oq zusammen.

Hätte man bei übrigens unveränderten Umständen b größer als 4 Loth

gemacht, so würde der Winkel poq kleiner geworden seyn als 75° . Je kleiner b , desto größer wird der Winkel poq seyn müssen.


Wenn die beiden Seitenkräfte gleich sind, so theilt die Resultirende den Winkel, den sie mit einander machen, in zwei gleiche Theile.

Wenn die beiden Seitenkräfte ungleich sind, so theilt die Resultirende ihren Winkel nicht in gleiche Theile, sie liegt dann immer der größeren von beiden näher.

Da man die Resultirende zweier Kräfte finden kann, die auf einen Punkt wirken, so findet man auch leicht die Resultirende einer beliebigen Anzahl von Kräften; man sucht nämlich nur die Resultirende der beiden ersten Kräfte, alsdann sucht man die Resultirende der eben gefundenen mit der dritten Kraft, verbindet diese Resultirende wieder mit der vierten Kraft u. s. w.

Weil zwei Kräfte durch eine einzige ersetzt werden können, so kann man umgekehrt für eine Kraft auch zwei andere substituiren. Man sieht ferner auch leicht ein, daß unzählig viele verschiedene Systeme von zwei Kräften dieselbe Resultirende haben können, daß also auch umgekehrt eine Kraft auf unzählig viele verschiedene Arten durch ein System von zwei Kräften ersetzt werden kann.

Fig. 8.




Wenn man aber z. B. verlangte, daß die Kraft ar durch zwei andere ersetzt werden sollte, deren eine die Richtung ay und die Größe ac haben soll, so ist die Aufgabe vollkommen bestimmt, weil es jetzt nur noch eine Art giebt, das Parallelogramm zu vollenden und die Seitenkraft ab zu finden.

Aus dem Parallelogramm der Kräfte lassen sich die Gesetze des Gleichgewichts an allen sogenannten einfachen Maschinen ableiten, die wir jetzt der Reihe nach betrachten wollen.


Die schiefe Ebene bietet uns ein praftisches Beispiel von der Zerlegung 17 der Kräfte dar. Wenn eine Last auf einer Ebene sich befindet, welche mit der

Fig. 9.



horizontalen einen Winkel x bildet, so ist die nach der Richtung $a b$ wirkende Schwere des Körpers nicht mehr rechtwinklig gegen die Ebene gerichtet, die Ebene hat also auch nicht den vollen Druck des Gewichtes der Last auszuhalten. In der That läßt sich die Schwere des Körpers in zwei andere Kräfte zerlegen, von denen die eine rechtwinklig gegen die Ebene als Druck wirkt, während die andere parallel mit der schiefen Ebene wirkend den Körper herabtreibt.

Fig. 10.



Die Größe dieser beiden Kräfte läßt sich leicht durch Construction ermitteln. Wenn ab die Größe und Richtung der Schwerkraft darstellt, so haben wir durch a nur eine Linie rechtwinklig zu der schiefen Ebene und eine andere parallel mit derselben zu ziehen, und sodann von b aus die Perpendikel bd und bc auf diese Linien zu fallen. Die Linie ad stellt uns die Größe des Drucks dar, welchen die Ebene auszuhalten hat, ac aber die Größe der Kraft, welche die Last zur schiefen Ebene heruntertreibt, oder mit anderen Worten, der Druck auf die Ebene und die Kraft, welche den Körper parallel der schiefen Ebene zu bewegen strebt, verhalten sich zum Gewicht des Körpers, wie die Linien ad und ac zu ab .

Nun aber ist das Dreieck abc dem Dreieck RST ähnlich und zwar verhält sich $ab : ac = RS : ST$, und daraus folgt, daß die Kraft, welche den Körper zur schiefen Ebene heruntertreibt, sich zu seinem Gewichte verhält, wie die Höhe der schiefen Ebene zu ihrer Länge.

Bezeichnet man mit x den Winkel, welchen die schiefe Ebene mit der horizontalen macht, so ist offenbar $ac = ab \cdot \sin. x$ und $bc = ab \cos. x$, und demnach ist, wenn wir mit P das Gewicht des Körpers bezeichnen, der Druck, welchen die Ebene auszuhalten hat, gleich $P \cos. x$, und die Kraft, welche ihn zur schiefen Ebene heruntertreibt, gleich $P \sin. x$.

Ein Versuch mag dies noch anschaulicher machen und es bestätigen. Man lege die Last in einen kleinen Wagen und bringe diesen auf eine schiefe Ebene, so wird er alsbald herabrollen. Man kann dieses Herabrollen verhindern, wenn man an den Wagen eine Schnur befestigt, welche um eine Rolle geschlungen und an deren Ende ein Gewicht P hängt.

Gesetzt, der kleine Wagen mit der darin liegenden Last wiege 1000 Gramm, und der Winkel α sey 30° . Für diesen Fall ist $ST = \frac{1}{2} RS$, also auch $ac = \frac{1}{2} ab$, d. h. die Kraft, welche den Wagen herunterreißt, ist der Hälfte seines Gewichtes gleich, man wird also das Herabrollen verhindern können, wenn man das Gewicht $P = 500$ Gramm macht.

Wäre der Winkel $\alpha = 19^\circ 30'$, so würde $ST = \frac{1}{3} RS$ seyn, und man dürfte das Gewicht P nur $\frac{1000}{3} = 333$ Gramm machen, um das Herabrollen des Wagens zu verhindern.

Da $\sin. 14^\circ 30'$ sehr nahe gleich $\frac{1}{4}$ ist, d. h. da für den Winkel $\alpha = 14^\circ 30'$ $ST = \frac{1}{4} RS$, so muß für diesen Fall $P = \frac{1}{4} 1000 = 250$ Gramm. seyn.

Damit man den Versuch für verschiedene Neigungswinkel anstellen kann, wendet man als schiefe Ebene ein polirtes Brett an, welches mittelst eines Charniers auf einem andern horizontal stehenden Brette so befestigt ist, daß man ihm jede beliebige Lage geben kann. Die Rolle, um welche die Schnur geschlungen ist, kann an dem Brette befestigt seyn; man kann aber auch zu diesem Zweck leicht einen der Stäbe von Fig. 6 anwenden, da man ja die Hülse mit der Rolle nach Belieben am Stabe auf- und abschieben und so die Rolle in die Höhe bringen kann, in welcher man sie haben will. Statt das Gewicht P direct an die Schnur anzuhängen, befestigt man eine leichte Wagschale am Ende derselben, deren Gewicht genau ausgemittelt werden muß, und legt dann noch so viel Gewicht zu, daß die Wagschale mit den Gewichten so viel wiegt, als das berechnete P .

Praktische Anwendungen der schiefen Ebene kommen täglich vor. Jeder Weg, welcher einer Anhöhe hinaufführt, ist eine schiefe Ebene, auf welcher Lasten von dem Thal bis zum Gipfel gehoben werden; um z. B. einen Lastwagen auf einer geneigten Chaussee aufwärts zu ziehen, muß außer der Kraft, welche nöthig ist, um die Reibung zu überwinden, die gerade ebenso auch bei ganz horizontalen Wegen überwunden werden muß, noch eine Kraft angewandt werden, um dem mit der schiefen Ebene parallel wirkenden Antheil der Schwerkraft das Gleichgewicht zu halten. Dieser Antheil ist aber um so größer, je steiler der Weg ist. Aus diesem Grunde führt man an steilen Bergen die Chausseen nicht gerade aus, sondern man zieht es vor, große Umwege zu machen und den Weg in Windungen, die weniger steil sind, auf den Gipfel zu führen. Bei Bauten aller Art kommt es häufig vor, daß die Materialien auf schiefen Ebenen in die Höhe geschafft werden, ja häufig werden solche schiefe Ebenen auf besonders zu diesem Zweck aufgeschlagenen Gerüsten angelegt. Diese Anwendung der schiefen Ebene war schon im grauen Alterthum bekannt, denn höchst wahrscheinlich bedienten sich ihrer die alten Aegyptier, um die ungeheuren Steinblöcke in die Höhe zu schaffen, welche sie zu ihren Pyramiden verwendeten.

Die Schraube ist eine um einen Cylinder herumgewundene schiefe Ebene. 18

Es sey abc , Fig. 12 (auf folgd. Seite), ein rechtwinkliges Stück Papier,

Fig. 11




Fig. 12.



wird sich die Hypotenuse ac in einer gleichförmig steigenden krummen Linie $opqr$ um den Cylinder winden; wenn der Punkt a auf o fällt, so wird auch b mit o zusammenfallen, der Punkt c aber wird vertikal über o in r zu liegen kommen. Die krumme Linie $opqr$ nun, welche in unserer Figur nach demselben Gesetze fortgesetzt ist, wird eine Schraubenlinie genannt. Die auf die hintere Seite des Cylinders fallenden Stücke der Schraubenlinie sind in unserer Figur weiß. Die Höhe von o bis r ist die Höhe eines Schraubenganges.

Denken wir uns an der Schraubenlinie um den Cylinder ein Dreieck fortgeführt, welches die Höhe eines Schraubenganges hat, so entsteht ein sogenanntes scharfes Schraubengewinde, wie ein solches in Fig. 13 dargestellt ist;

Fig. 13.



Fig. 14.



denkt man sich aber ein Viereck, dessen Höhe gewöhnlich halb so groß ist als die Höhe eines Schraubenganges, auf dieselbe Weise um den Cylinder geführt, so entsteht ein flaches Schraubengewinde; ein solches ist in Fig. 14 dargestellt.

Wir haben bisher solche Schraubengewinde betrachtet, welche um einen Cylinder herum gelegt sind; Schrauben, welche auf diese Weise gebildet sind, werden Schraubenspindeln genannt; werden aber die Gewinde auf dieselbe Weise in einem


hohlen Cylinder herumgeführt, so entsteht eine Schraubenmutter.

Eine Schraubenspindel ist für sich allein zum Fortschieben oder Heben einer Last, oder um einen starken Druck auszuüben, nicht zu gebrauchen; sie muß mit einer solchen Schraubenmutter so verbunden seyn, daß die Erhabenheiten der einen genau in die Vertiefungen der andern passen. Denken wir uns die Schraubenspindel vertikal gestellt und fest, so wird die Schraubenmutter bei jeder Umdrehung um die Höhe eines Schraubenganges auf- oder niedergehen, indem die Windungen der Schraubenmutter auf den Windungen der Schraubenspindel wie auf einer schiefen Ebene auf- und niedergleiten. Sollte eine auf der Schraubenmutter liegende Last durch Umdrehung derselben um die Schraubenspindel gehoben werden, so ist klar, daß hier dieselben Principien gelten, wie bei einer schiefen Ebene von gleicher Steigung. Die Windungen der Schraube sind

dessen horizontale Kathete ab dem Umfang des nebenstehenden Cylinders gleich ist. Wenn das Papier so um den Cylinder gerollt wird, daß ab die Peripherie der Grundfläche des Cylinders bildet, so


um so weniger steil, je kleiner die Höhe eines Schraubenganges im Vergleich zum Umfang der Spindel ist.

Die Schraubenpresse, Fig. 15, ist ein Beispiel von der Anwendung der Fig. 15.



Schraube. Auf einer auf vier niedrigen Füßen stehenden dicken Holzplatte sind zwei vertikale Ständer befestigt, welche oben durch einen starken Querbalken verbunden sind. In der Mitte dieses Querbalkens ist die Schraubenmutter eingeschnitten, in deren Windungen die Windungen der Schraubenspindel, die man in der Figur deutlich sieht, genau passen. Unten endigt die

Schraubenspindel mit einem cylindrischen Stück von etwas größerem Durchmesser, an welchem unten ein Brett (die Pressplatte) befestigt ist, welches sich zwischen den Ständern auf und nieder bewegt, wenn die Schraube gedreht wird.

Denken wir uns auf die Pressplatte ein Gewicht gelegt, so wird man dies Gewicht durch Umdrehung der Schraubenspindel in dieser  Richtung heben können; bei jeder Umdrehung wird die Last um die Höhe eines Schraubenganges gehoben. Man kann aber mit einer verhältnißmäßig geringen Kraft die Drehung der Schraube, also die Hebung der Last, bewerkstelligen, denn man bedarf dazu nicht mehr Kraft, als ob man die Last einer schiefen Ebene hinaufziehen wollte, deren Steigung gleich ist der Steigung der Schraube.

Da man aber mit geringer Kraft die Schraube umdrehen und dadurch eine große auf der Pressplatte liegende Last heben kann, so wird man auch, wenn man mit derselben geringen Kraft die Schraube nach der entgegengesetzten Seite dreht, auf irgend einen unter der Pressplatte liegenden Gegenstand einen Druck ausüben können, welcher gleich ist dem Gewicht, welches man zu heben im Stande war.

Auch zu andern Zwecken, als zur Ausübung eines großen Druckes wird die Schraube noch angewandt. Eine Schraube, welche in ihrer Längenrichtung nicht verschiebbar ist, wird eine bewegliche Schraubenmutter bei jeder Umdrehung um einen Schraubengang voranschieben; bei gleichförmiger Umdrehung der Schraube wird also auch die Mutter mit gleichmäßiger Geschwindigkeit fortgeschoben und zwar um so langsamer, je feiner das Gewinde ist. Darauf beruht der Gebrauch der sogenannten Mikrometerschraube bei Meßwerkzeugen, das gleichförmige Fortschieben des Supports an Drehbänken u. s. w.

Um den Effect einer Schraube richtig zu berechnen, darf man die Reibung nicht außer Acht lassen, die hier eine große Rolle spielt, wie wir später noch sehen werden. Um aus der Schraube eine kräftige Maschine zu machen, läßt man die Kraft, welche die Umdrehung bewirkt, nicht direct am Umfang der Schraube, sondern an einem größeren Hebelarm wirken, wie man dies an allen Schraubenpressen sehen kann.

- 19 **Der Keil.** Eine andere Form, in welcher die schiefe Ebene zur Anwendung kommt, ist der Keil; er wird gebraucht, um Holz- und Steinmassen zu spalten, Fig. 16; dadurch, daß man Keile unter die Riele der Schiffe treibt, werden sie auf die Werften gehoben; das Auspressen des Oels aus dem zerriebenen Samen wird gewöhnlich durch Eintreiben von Keilen bewerkstelligt u. s. w.


Fig. 16.



Alle unsere Schneidwerkzeuge, Messer, Scheeren, Meißel u. s. w. sind nichts anderes, als Keile. Daß die Wirkung des Keils sich wirklich auf die schiefe Ebene zurückführen läßt, ist so leicht zu übersehen, daß es wohl keiner weitern Auseinandersetzung bedarf.

Der Hebel. Um eine Rolle sey eine Schnur geschlungen und an dem einen Ende desselben ein Gewicht p gehängt, während auf der anderen Seite die Schnur in der Richtung $a b$ mit einer dem Gewichte p gleichen Kraft gespannt ist.

Fig. 17.



Nun aber kann man die in a angreifende, in der Richtung ab wirkende Kraft nach der Lehre vom Parallelogramm der Kräfte in zwei Seitenkräfte zerlegen, von denen die eine in der Richtung von a nach d , also in der Verlängerung des Halbmessers ma wirkt, während die Richtung af der andern Seitenkraft parallel mit gp ist.


Wenn die Rolle eine feste ist, wie wir hier voraussetzen, so wird die Wirkung der Kraft ad durch den Widerstand des festen Mittelpunkts m aufgehoben, man kann also die nach ad wirkende Seitenkraft ganz weglassen, ohne das Gleichgewicht zu stören, man kann also ohne

Weiteres die nach ab wirkende Kraft durch ihre nach af wirkende Seitenkraft ersetzen.

Stellen wir durch die Linie ac die nach ab wirkende Kraft p dar, so stellt uns die Linie af die Größe der Seitenkraft P dar, und ohne vor der Hand das Größenverhältniß zwischen ac und af oder p und P genauer zu ermitteln, sieht man doch leicht ein, daß P größer seyn muß als p . Wir können also die in der Richtung ab wirkende Kraft p durch eine andere ebenfalls in a angreifende, aber in vertikaler Richtung wirkende größere Kraft P ersetzen, ohne das Gleichgewicht zu stören.


Anstatt die Kraft P in a angreifen zu lassen, kann man, ohne das Gleichgewicht zu stören, ihren Angriffspunkt in jeden beliebigen Punkt der Linie af verlegen, wir können also auch die Kraft P im Punkte h angreifen lassen, welcher

Fig. 18.



auf dem Durchschnitt der Linie af und der Verlängerung des Halbmessers gm liegt, und somit haben wir zwei an den Enden einer um m , Fig. 18, drehbaren geraden Linie hg wirkende, rechtwinklig zu hg angreifende Kräfte, p und P , welche sich das Gleichgewicht halten. Diese beiden Kräfte sind ungleich, ihre Angriffspunkte h und g liegen aber auch in ungleichen Entfernungen vom Drehpunkte m .

Fig. 19.



und, da $am = gm$,

oder

Es ist jetzt zu ermitteln, welches Verhältniß zwischen den Größen der Kräfte p und P und den Längen hm und gm besteht.

Die Dreiecke caf , Fig. 16, und ahm sind einander ähnlich und daraus folgt:

$$ac : cf = hm : am.$$

Nun aber verhalten sich ja die Längen ac und af wie die Kräfte p und P , wir haben also

$$p : P = hm : am$$

$$p : P = hm : gm$$

$$p : P = L : l \dots \dots 1),$$

wenn wir die Länge $hm = L$ und $gm = l$ setzen. Das heißt mit Worten, die Kräfte P und p verhalten sich umgekehrt wie die Entfernungen ihrer Angriffspunkte vom Drehpunkte m .

Eine gerade unbiegsame Linie, welche um einen festen Punkt drehbar ist, wird ein Hebel genannt. Wenn nun in zwei verschiedenen Punkten eines Hebels rechtwinklig zu seiner Richtung zwei Kräfte angreifen, die ihn nach entgegengesetzten Richtungen zu drehen streben, so findet Gleichgewicht zwischen ihnen Statt, wenn die eben ausgesprochene Bedingung erfüllt ist. Die Entfernung des Angriffspunktes einer Kraft vom dem Drehpunkt wird der Hebelarm der Kraft genannt, wir können demnach die Bedingung des Gleichgewichts am Hebel auch so ausdrücken: Zwei Kräfte, welche den Hebel nach entgegengesetzten Seiten zu drehen streben, halten sich das Gleichgewicht, wenn sie den entsprechenden Hebelarmen umgekehrt proportional sind.


Wäre z. B. der Hebelarm hm in Fig. 19 halb so groß als gm , so müßte P doppelt so groß seyn als p . Eine Kraft p kann an einem Hebel einer 100fachen Kraft P das Gleichgewicht halten, wenn nur der Hebelarm mg auch 100 mal so groß ist als der Hebelarm hm .

Aus der Proportion bei 1) folgt $PL = pl$, d. h. wenn sich zwei Kräfte an einem Hebel das Gleichgewicht halten sollen, so muß das Product, welches man erhält, wenn man die Kraft mit ihrem Hebelarm multiplicirt, für die beiden Kräfte gleich seyn. Wäre z. B. die eine Kraft $p = 6$ Loth, ihr Hebelarm $12''$, so müßte man, um dieser Kraft das Gleichgewicht zu halten, auf der andern Seite an einem dreimal kleineren Hebelarm $4''$ oder $12/3$ eine dreimal größere Kraft $3 \cdot 6 = 18$ Loth wirken lassen; offenbar aber ist das Product $6 \cdot 12$ dem Producte $4 \cdot 18$ gleich.

Das Product, welches man erhält, wenn man eine an einem Hebel wirkende Kraft mit ihrem Hebelarm multiplicirt, wird das statische Moment der Kraft genannt. Man könnte auch sagen, das statische Moment einer Kraft ist diejenige Kraft, welche man statt ihrer an dem Hebelarm 1 anbringen muß, wenn durch diese Vertauschung der Gleichgewichtszustand nicht gestört werden soll.

In Fig. 20 sey die Kraft rechts = 6, ihr Hebelarm = 5, so ist das statische Moment dieser Kraft gleich $5 \times 6 = 30$; soll ihr die Kraft links das Gleichgewicht halten, so muß das statische Moment beider gleich seyn, die an dem Hebelarm 3 auf der linken Seite wirkende Kraft muß also den Werth 10 haben. Anstatt die Kraft 6 an dem Hebelarm 5 wirken zu lassen, könnte man

Fig. 20.



aber, ohne das Gleichgewicht zu stören, die Kraft 30 im Punkte n, also an dem Hebelarm 1 anbringen. Die auf der andern Seite an dem Hebelarm 3 wirkende Kraft 10 kann man aber durch eine im Punkte r, also ebenfalls am Hebelarm 1 wirkende Kraft 30 ersetzen.

Wenn auf jeder Seite des Drehpunktes nicht eine, sondern mehrere Kräfte wirken, so findet Gleichgewicht Statt, wenn die Summe der statischen Momente auf der einen gleich ist der Summe der statischen Momente auf der andern Seite. Es sey z. B. in Fig. 21 m der Drehpunkt, auf der einen Seite wirke an dem Hebelarm 2 die Kraft 5, am

Fig. 21.




Hebelarm 4 die Kraft 2, am Hebelarm 6 die Kraft 4; auf der andern Seite aber die Kräfte 10 und 3 an den Hebelarmen 3 und 4, so wird zwischen allen diesen Kräften Gleichgewicht

stattfinden, denn die Summe der statischen Momente ist auf beiden Seiten gleich.

Die Summe der statischen Momente auf der einen Seite ist $5 \cdot 2 + 2 \cdot 4 + 4 \cdot 6 = 42$; die Summe der statischen Momente auf der andern Seite aber ist $10 \cdot 3 + 3 \cdot 4$, also ebenfalls gleich 42. Statt der Kraft 5, welche in der Entfernung 2 vom Hebelarm angreift, konnte man die Kraft 10 in der Entfernung 1 anbringen; ebenso kann man die in den Entfernungen 4 und 6 wirkenden Kräfte 2 und 4 durch zwei andere am Hebelarm 1 angreifende Kräfte 8 und 24 ersetzen. Statt der drei in den Entfernungen 2, 4 und 6 wirkenden Kräfte 5, 2 und 4 kann man also die drei in der Entfernung 1 wirkenden Kräfte 10, 8 und 24 substituiren, oder mit anderen Worten, man kann die drei an verschiedenen Hebelarmen angreifenden Kräfte 5, 2, 4, durch eine einzige am Hebelarm 1 angreifende Kraft 42 ersetzen. Ebenso kann man aber die auf der andern Seite in den Entfernungen 3 und 4 angreifenden Kräfte 10 und 3 durch zwei andere am Hebelarm 1 wirkenden Kräfte 30 und 12 oder durch eine einzige am Hebelarm 1 wirkende Kraft 42 ersetzen; die Summe der statischen Momente ist auf beiden Seiten gleich, es muß also Gleichgewicht stattfinden.

Die gewöhnliche Schnellwage liefert uns ein sehr passendes Beispiel der Anwendung des zweiarmigen Hebels. Die Fig. 22 auf folgd. Seite mag dazu dienen, das Princip der Schnellwage zu erläutern. Ein zweiarmiger Hebel ist bei C drehbar, bei A ist eine Wagschale angehängt, welche die Last Q aufnimmt,

Fig. 22.




die also an dem Hebelarm AC wirkt; dieser Last nun wird durch ein am anderen Arm des Hebels angehängtes Laufgewicht das Gleichgewicht gehalten. Je größer die Last wird, desto mehr muß man das Laufgewicht G vom Drehpunkt r entfernen.

An einem solchen Hebel, wie wir ihn bisher betrachtet haben, hat der feste Drehpunkt einen Druck auszuhalten, welcher der Summe der an beiden Seiten

wirkenden Kräfte gleich ist; ein solcher Hebel kann also auch im Gleichgewicht seyn, wenn dieser mittlere Punkt nicht fest ist, sondern wenn in ihm eine Kraft wirkt, welche der Summe der beiden anderen gleich ist, aber in entgegengesetzter Richtung wirkt. Die Fig. 23 mag dies erläutern. Nehmen wir an, c sey der

Fig. 23.



feste Drehpunkt eines Hebels mn , an dessen Enden die Kräfte P und P' angreifen und sich einander das Gleichgewicht halten. Dieses Gleichgewicht wird nun nicht gestört, wenn der Punkt c aufhört fest zu seyn, wenn in ihm aber eine Kraft N angebracht wird, welche der Summe von P und P' gleich ist, die aber nach oben wirkt, während die Kräfte P und P' aber nach unten ziehen.

Ohne das Gleichgewicht zu stören, kann man jeden der drei Punkte m , c und n als fest betrachten; wenn nun einer der beiden äußeren Punkte, etwa n , fest ist, so haben wir einen einarmigen Hebel, d. h. einen solchen, bei welchem die Angriffspunkte der beiden sich das Gleichgewicht haltenden Kräfte N und P auf derselben Seite des festen Drehpunktes n liegen. Die beiden Kräfte haben in diesem Falle entgegengesetzte Richtung, und der Druck auf den Unterstützungspunkt ist dem Unterschiede der beiden Kräfte P und N gleich. Der Hebelarm der Kraft P ist $l + l'$, wenn man mit l die Länge mc , mit l' die Länge nc bezeichnet; der Hebelarm der Kraft N ist aber l' . Wäre c der feste Drehpunkt gewesen, so hätte man nach dem Obigen als Bedingung des Gleichgewichts

$$P' : P = l : l'$$

und daraus folgt

$$P' + P : P = l + l' : l'$$

oder


$$N : P = l + l' : l',$$

wenn also die an dem einarmigen Hebel in entgegengesetzten Richtungen wirken:

den Kräfte N und P sich das Gleichgewicht halten sollen, so müssen sie sich ebenfalls umgekehrt verhalten wie ihre Hebelarme.

Die Fig. 24 zeigt uns die Anwendung des einarmigen Hebels. Das Ventil p , welches etwa eine Oeffnung eines Dampfkessels verschließt, wird durch den Druck des Dampfes nach oben gedrückt, diesem Druck aber wird durch eine weit kleinere nach unten wirkende Kraft, durch das

Fig. 24.




Gewicht r das Gleichgewicht gehalten, weil r an einem größeren Hebelarme wirkt, als der Druck auf die untere Fläche des Ventils.

Auch die beiden Endpunkte m und n , Fig. 23, der Stange mn können fest seyn, während in c eine Kraft N wirkt, alsdann aber hat der Punkt m einen Druck P , der Punkt n einen Druck P' auszuhalten. Wenn eine an einer Stange hängende Last durch zwei Leute getragen wird, von denen jeder ein Ende der Stange auf den Schultern liegen hat, so haben beide zusammen die ganze Last zu tragen, und wenn die Last gerade in der Mitte der Stange aufgehängt ist, so kommt auf jeden die Hälfte der Last; wird aber die Last dem einen näher gerückt, so hat dieser einen größeren Theil zu tragen. Gesezt, die aufgehängte Last betrage 100 Pfund, die ganze Stange sey 5 Fuß lang und die Last hänge 5 Fuß von dem einen, 3 Fuß vom andern Ende, so hat die Schulter des einen Trägers einen Druck von 60 Pfund, die des anderen einen Druck von 40 Pfund auszuhalten.

Wir haben bisher nur den Fall betrachtet, wo die Kräfte rechtwinklig gegen den Hebel wirkten, es kann aber auch Gleichgewicht stattfinden, wo dies nicht der Fall ist. In Fig. 25 sey n der Stüppunkt des Hebels ab , in a wirke eine Kraft p nach der Richtung ac , in b eine andere q nach der Richtung bd . Die Kräfte p und q sollen sich verhalten, wie die Linien ac und bd . Nach

Fig. 25.



dem Parallelogramm der Kräfte läßt sich p in zwei Kräfte zerlegen, wenn von denen die eine p' rechtwinklig auf ab , die andere in der Richtung ab wirkt. Eben so kann man die Kraft q in zwei Kräfte zerlegen, von denen die eine q' rechtwinklig auf ab und die andere in der Richtung dieser Linie wirkt. Die Wirkung der beiden Seitenkräfte, welche in die Richtung der Linie ab fallen, wird offenbar durch

den Widerstand des festen Punktes n völlig aufgehoben, und somit bleibt nur die Wirkung der Kräfte p' und q' übrig. Statt der ursprünglichen Kräfte p und q kann man also ohne Weiteres ihre rechtwinklig angreifenden Seitenkräfte

p' und q' setzen. Gleichgewicht wird aber stattfinden müssen, wenn sich p' und q' umgekehrt verhalten wie ihre Hebelarme, d. h. wenn

$$p' : q' = n b : n a$$

oder wenn

$$p' \times n b = p' \times n a.$$

Verlängert man die Richtung der Kraft p , um auf ihre Verlängerung von n das Perpendikel $no = l$ zu fallen, so entsteht ein Dreieck aon , welches demjenigen ähnlich ist, dessen Hypotenuse p und dessen eine Kathete p' ist, aus der Ähnlichkeit dieser Dreiecke folgt

$$p : p' = an : l$$

und daraus


$$p \times l = p' \times an.$$

Die an den Hebelarm an schief angreifende Kraft p wirkt also gerade so wie ihre in demselben Punkte a angreifende Seitenkraft p' , und auch so, als ob die Kraft p selbst rechtwinklig an einem kleineren Hebelarm wirkte, welchen man findet, wenn man vom Drehpunkt n ein Perpendikel auf die Richtung der Kraft fällt.

Das Moment einer schräg angreifenden Kraft findet man also, indem man die Kraft multiplicirt mit dem vom Drehpunkt auf die Richtung der Kraft gefällten Perpendikel.

Demnach wirkt die schief angreifende Kraft q gerade so, als ob sie rechtwinklig am Hebelarm nm angriffe, und die beiden Kräfte p und q halten sich das Gleichgewicht, wenn $p \times on = q \times nm$.


Fig. 26.



Auf die eben entwickelte Weise findet man auch die Momente der Kräfte, wenn der Hebel nicht mehr eine gerade Linie ist.

Wenn zwei parallele rechtwinklig angreifende Kräfte an einem Hebel einander das Gleichgewicht halten, so wird das Gleichgewicht nicht gestört, wenn man sie in gleichem Verhältniß vergrößert oder verkleinert. Eben so wenig wird das Gleichgewicht gestört, wenn beide Kräfte ihre Richtung so ändern, daß sie unter sich parallel bleiben. Wenn z. B. die

Fig. 27.



Kräfte $ab = p$ und $cd = q$ an dem Hebel ac sich das Gleichgewicht halten, so besteht dasselbe auch noch, wenn man dieselben Kräfte nach den einander parallelen Richtungen ae und cf wirken läßt, denn die schräg wirkende Kraft p wirkt wie ihre rechtwinklige Composante p' und die schräg wirkende q wie die rechtwinklig angreifende q' ; p' und q' halten sich aber gewiß das Gleichgewicht, wenn es zwischen

den Kräften p und q bei rechtwinkligem Angriff bestand.

Wenn irgend ein festes System um eine feste Ase drehbar ist, so wirken die Kräfte, welche es um die Ase umzudrehen streben, ganz nach den Gesetzen des Hebels. Deshalb finden diese Gesetze bei den vielen Maschinen eine Anwendung, welche sich in ein mehr oder weniger complicirtes System von Hebeln zerlegen lassen. Beim Haspel und der Winde z. B. (Fig. 28 und 29) verhält sich die

Fig. 28.





Fig. 29.



Last r zur entgegenwirkenden Kraft p umgekehrt wie ihre Hebelarme, d. h. umgekehrt wie die Halbmesser ab und cd . Wenn z. B. der Halbmesser ab der Welle viermal kleiner ist, als der Halbmesser des Rades cd , so kann man mit einer Kraft von 25 Pfund einer Last von 100 Pfund das Gleichgewicht halten.

Die Winde (Fig. 29) unterscheidet sich vom Haspel nur dadurch, daß die Umdrehungsaxe vertikal steht, man hat bei p eine verhältnißmäßig geringe Kraft anzuwenden, um die Last r fortzuschaffen.

Statt die Last direct an den Umfang der Welle anzubringen, kann man die Bewegung der Welle auf den Umfang eines größern Rades übertragen und an dessen Welle erst die Last anbringen, wodurch man im Stande ist, mit einer sehr kleinen Kraft eine so große Last zu bewältigen, wie es mit einem einzigen Rad an der Welle nicht möglich gewesen wäre, ohne unbequeme Dimensionen zu nehmen oder die Haltbarkeit zu gefährden.

Die Uebertragung der Bewegung von einer Welle auf ein Rad geschieht durch Zahnräder, in manchen Fällen auch durch Riemen oder Seile.

Solche Vorrichtungen, bei denen die Bewegung eines Rades auf ein anderes übertragen wird, nennt man Räderwerke. Fig. 30 (auf folgd. Seite) mag zur Erläuterung eines Räderwerkes dienen.


Wenn sich der Umfang des Rades a zum Umfang der an derselben Ase sitzenden gezahnten Welle verhält sich wie 4 zu 1, wenn ferner der Umfang des gezahnten Rades b , 4 mal so groß ist als der Umfang der Welle, an welcher die Last hängt, so ist das Verhältniß von Kraft zur Last wie 1 zu 16.

Die Ase des Rades a dreht sich 4mal um, während die Ase des Rades b sich nur 1mal umdreht.

Solche Räderwerke werden nicht allein benutzt, um große Lasten mit kleinen

Kräften zu heben, wie dieß z. B. bei Krähnen der Fall ist, sondern um die Umdrehung einer Ure in eine schnellere oder langsamere zu verwandeln.

Fig. 30.



Ein Mühlstein muß mit ziemlich großer Geschwindigkeit umgedreht werden, während das Wasserrad sich sehr langsam umdreht; durch Vermittelung eines Räderwerkes wird die langsame Umdrehung des Wasserrades in eine rasche Umdrehung des Mühlsteins verwandelt. — Ähnliches findet auch bei Uhren Statt.

- 21 **Die Rolle** ist eine runde, nicht gar dicke, am Rande ausgehöhlte Scheibe, welche um eine durch ihren Mittelpunkt gehende, auf ihrer Ebene rechtwinklig stehende Ure drehbar ist; diese Ure ist gewöhnlich durch eine Scheere getragen, deren Arme zu beiden Seiten der Rolle bis etwas über ihre Mitte reichen.

Man unterscheidet feste und bewegliche Rollen. Feste Rollen sind solche, deren Ure unbeweglich ist, so daß keine Verrückung derselben, sondern nur eine Drehung um dieselbe möglich ist.

Wenn um einen Theil des Umfangs einer festen Rolle eine Schnur oder ein Seil gelegt ist, und an den beiden Enden derselben Kräfte wirken, so findet nur dann Gleichgewicht Statt, wenn die Kraft, welche das Seil auf der einen Seite spannt, der auf der anderen Seite wirkenden Kraft gleich ist. Es ist dieß klar, weil die beiden Kräfte an gleichen Hebelarmen (dem Radius der Rolle) wirken, um die Rolle nach entgegengesetzter Richtung zu drehen.

Der Druck, den die Ure der Rolle auszuhalten hat, ist offenbar der Resultirenden der beiden Kräfte gleich, und wenn die Richtungen der beiden Kräfte parallel sind, wie Fig. 31, so ist der Druck auf die Ure gleich der Summe der beiden Kräfte (wozu noch das Gewicht der Rolle selbst zu rechnen ist).

Auch an einer beweglichen Rolle kann nur dann Gleichgewicht stattfinden, wenn die Kräfte, welche die beiden Enden des Seils spannen, einander gleich sind. Die Wirkung der Resultirenden der beiden Kräfte welche an den Sei-

len der beweglichen Rolle ziehen, wird durch die an der Scheere angehängte Last aufgehoben, wie dies Fig. 32 angedeutet ist.

Wenn die beiden Enden des um die bewegliche Rolle geschlungenen Seils einander parallel sind, wie die Seile *a* und *b*, an welchen die bewegliche Rolle *AD* in Fig. 33 hängt, so ist klar, daß die Kraft, mit welcher jedes Seilende gespannt ist, halb so groß ist als die Last, welche an der Scheere hängt.

Fig. 32.

Fig. 31.

Fig. 33.






Fig. 34.



Wenn zwei oder mehr Rollen in einem Gehäuse sich befinden, wenn sie also gleichsam eine gemeinschaftliche Scheere haben, so nennt man eine solche Zusammensetzung eine Flasche. Wenn zwei Flaschen, von denen die eine fest, die andere beweglich ist, durch ein Seil so verbunden werden, daß es abwechselnd von einer festen auf eine bewegliche Rolle geht, so erhält man einen Flaschenzug.

Die Fig. 34 stellt einen Flaschenzug dar, der aus drei festen und drei beweglichen Rollen besteht. Die Last *q*, welche an der gemeinschaftlichen Scheere der drei beweglichen Rollen hängt, wird offenbar durch die sechs Seile getragen, welche die oberen und unteren Rollen mit einander verbinden, die Last vertheilt sich also gleichmäßig auf diese 6 Seile, und folglich ist jedes durch $\frac{1}{6}$ der Last *q* gespannt; wäre z. B. eine Last von 60 Pfund angehängt, so würde jedes der 6 Seile gerade so stark gespannt seyn, als ob es für sich allein eine Last von 10 Pfunden zu tragen hätte.

Betrachten wir nun das äußerste Seil links, welches die unterste der beweglichen Rollen mit der obersten festen verbindet, dieses Seil ist um die obere feste Rolle geschlungen und hängt auf der rechten Seite derselben frei herunter. Soll nun Gleichgewicht stattfinden, so muß das Seilstück auf der linken und auf der rechten Seite der obersten Rolle gleich stark gespannt seyn, das Seilstück links ist aber, wie wir gesehen haben, durch $\frac{1}{2}$ der Last q gespannt, folglich muß man, um das Gleichgewicht zu erhalten, an das Ende des Seils d ein Gewicht anhängen, welches gleich $\frac{1}{2} q$ ist. Einer Last von 60 Pfund kann man also an unserm Flaschenzug mit einer Kraft von 10 Pfund das Gleichgewicht halten.

Wenn man mehr oder weniger Rollen hat, so wird sich auch die Last auf mehr oder weniger Seile vertheilen, und folglich wird auch ein anderes Verhältniß zwischen Kraft und Last stattfinden, welches immer durch eine der eben angewandten ganz ähnliche Schlußweise ermittelt werden kann.

- 22 **Schwerpunkt.** Ein schwerer Körper, wie groß oder klein er auch seyn mag, kann als eine Vereinigung unendlich vieler materieller Punkte betrachtet werden, auf welche die Schwere wirkt.

Alle diese Kräfte, obgleich unendlich an Zahl, können durch eine einzige Kraft ersetzt werden, welche an einem bestimmten Punkte angreift. Diese einzige Kraft, welche nichts anderes ist, als die Summe oder die Resultirende aller einzelnen Wirkungen der Schwere, nennt man das Gewicht des Körpers, und der Angriffspunkt dieser Resultirenden ist sein Schwerpunkt.

Die Schwere ist die Elementarkraft, welche auf alle Theilchen der Materie überhaupt wirkt, während das Gewicht eines Körpers die Summe der Wirkungen ist, welche die Schwere auf diesen Körper insbesondere ausübt.

In einem schweren Körper, welcher nicht wenigstens einige hundert Meter Ausdehnung hat, ist die Richtung der Schwerkraft für alle Moleküle als vollkommen parallel zu betrachten, sie ist aber auch für die Moleküle gleich, weil alle Moleküle im leeren Raum gleich schnell fallen. Der Schwerpunkt ist demnach nichts anderes, als der Angriffspunkt der Resultirenden aus einer Reihe paralleler gleicher Kräfte.

Daß es in einem jeden festen Körper einen solchen Schwerpunkt geben





Fig. 35.

muß, läßt sich aus den Gesetzen der Wirkung paralleler Kräfte ableiten. Wenn eine gerade unbeugsame Linie ab (Fig. 35) in ihrer Mitte unterstützt und an beiden Enden mit gleichen Gewichten belastet ist, so muß Gleichgewicht stattfinden, wie man die Linie auch um den Angriffspunkt der Mittelkraft drehen mag; das Gleichgewicht findet ebensowohl in der Lage ab als in der Lage $a'b'$ Statt. Stellen wir uns vor, die beiden

Punkte a und b seyen zwei schwere, durch die gerade, feste, gewichtlose Linie ab verbundene Moleküle, so ist klar, daß Gleichgewicht stattfinden muß, sobald nur der Punkt c unterstützt ist, welches auch die Lage der Linie ab seyn mag. Der Punkt c wäre hier nichts anderes, als der Schwerpunkt des aus zwei Molekülen bestehenden Körpers. Ohne das Gleichgewicht zu stören, kann man die Wirkungen der Schwerkraft bei den der Moleküle im Schwerpunkt c vereinigt denken.

Fig. 36.



Wenn an den drei Eckpunkten eines gewichtlosen Dreiecks abe (Fig 36) drei gleiche parallele Kräfte wirken, so ist es leicht, den Angriffspunkt ihrer Mittelkraft zu bestimmen. Ohne das Gleichgewicht zu stören, kann man die beiden in b und e wirkenden Kräfte in der Mitte d der Linie be vereinigen, und so ist die Wirkung der drei Kräfte auf die Wirkung von zweien reducirt, welche in den Punkten a und d angreifen. Die in d angreifende Kraft ist doppelt so groß, als

die in a angreifende, wenn man demnach die Linie ad durch den Punkt m so in zwei Theile theilt, daß am doppelt so groß ist, als dm , so muß zwischen den in d und a wirkenden parallelen Kräften $2p$ und p nothwendig Gleichgewicht stattfinden, wenn nur der Punkt m unterstützt ist, welches auch übrigens die Lage der Linie ad seyn mag. Da aber die in d wirkende Kraft ja nur die Resultirende der in b und e wirkenden parallelen Kräfte ist, so kann man, ohne etwas zu ändern, auch diese selbst wieder statt ihrer Resultirenden nehmen, und somit ist klar, daß zwischen den drei parallelen in a , b und e angreifenden Kräften nothwendig Gleichgewicht besteht, wenn der Punkt m unterstützt ist, oder man in m eine Kraft in entgegengesetzter Richtung wirken läßt, welche gleich $3p$ ist, welches auch übrigens die Lage des Dreiecks seyn mag.

Stellen wir uns vor, die Punkte a , b und e seyen drei schwere Moleküle, welche stets in unveränderlicher Stellung gegen einander zu bleiben genöthigt sind, so wirkt die Schwerkraft dieser Moleküle gerade so, wie die vorher in a , b und e angehängten Gewichte, und es ist klar, daß der aus drei Molekülen bestehende Körper im Gleichgewicht seyn wird, sobald nur sein Schwerpunkt m unterstützt ist.

Gerade so aber wie sich zeigen läßt, daß 2 und 3 schwere fest verbundene Moleküle einen Schwerpunkt haben müssen, so kann man auch einsehen, daß je 4, 5, 6 u. s. w. fest verbundene Moleküle einen solchen Schwerpunkt haben müssen, daß endlich jeder feste Körper einen unveränderlichen Schwerpunkt haben muß, wie groß auch die Anzahl der Moleküle seyn mag, aus denen er besteht.

Damit ein schwerer Körper im Gleichgewicht sey, braucht nur eine einzige Bedingung erfüllt zu seyn, nämlich die, daß sein Schwerpunkt unterstützt ist.


Wenn demnach der Schwerpunkt eines Körpers für sich selbst ein fester Punkt ist, so mag man den Körper auf alle nur mögliche Weisen drehen, er wird immer im Gleichgewicht seyn. Man kann den Versuch mit einer homogenen Scheibe machen, die man um eine horizontale, feste Achse dreht, welche durch ihren Schwerpunkt geht. Wenn ein Körper in einem Punkte unterstützt ist, welcher nicht mit dem Schwerpunkt zusammenfällt, so ist das Gleichgewicht zwar noch möglich, aber es findet nicht in allen Lagen, sondern nur bei zwei besondern Stellungen Statt, wenn nämlich der Schwerpunkt vertikal über oder unter dem Unterstützungspunkte liegt. Der Versuch ist ebenfalls mit einer Scheibe leicht anzustellen.

Aus diesen Betrachtungen läßt sich eine Methode ableiten, den Schwerpunkt der Körper durch den Versuch zu finden. Man hänge den Körper an

Fig. 37.



Fig. 38.



einem Punkte a auf (Fig. 37), so wird die Verlängerung des den Körper tragenden Fadens in einem Punkte c aus dem Körper austreten. Auf der Linie $a c$ muß nothwendig der Schwerpunkt liegen. Hängt man den Körper in einem zweiten Punkte b (Fig. 38) auf so muß der Schwerpunkt abermals auf der Verlängerung des Fadens, also auf der Linie $b d$, liegen; der Schwerpunkt, liegt also auf dem Durchschnittspunkte der Linien $b d$ und $a c$.

Der Schwerpunkt von homogenen ebenen Scheiben ist nach dieser Methode leicht zu bestimmen, bei anderen Körpern ist es jedoch mit Schwierigkeiten verbunden, die Verlängerung des vertikalen Fadens durch das Innere des Körpers genau zu ermitteln.

Der Schwerpunkt homogener Körper von regelmäßiger Gestalt läßt sich durch einfache geometrische Betrachtungen bestimmen.

- 23 **Vom Gleichgewicht.** Wir haben schon gesehen, daß die einzige Gleichgewichtsbedingung schwerer Körper die ist, daß ihr Schwerpunkt unterstützt seyn muß. Diese Bedingung aber kann auf verschiedene Weise erfüllt seyn, je nachdem die Körper in festen Punkten aufgehängt sind oder auf Stützpunkten ruhen.

Denken wir uns durch eine homogene Scheibe (Fig. 39.) drei Löcher a , b und c gemacht. a soll durch den Schwerpunkt der Scheibe gehen. Die Scheibe wird in allen Lagen im Gleichgewicht seyn, wenn eine feste Ase durch das mittlere Loch a geht. In diesem Fall hat man ein indifferentes Gleichgewicht. Wenn die Ase durch das obere Loch b geht, so ist das Gleichgewicht stabil,

Fig. 39.




nach der Gleichgewichtslage zurück. Wenn die Ase durch das untere Loch *c* geht, so findet zwar noch Gleichgewicht, aber ein labiles Gleichgewicht Statt, denn sobald der Schwerpunkt nur im mindesten aus der durch *c* gehenden Vertikalen entfernt wird, kehrt er nicht zurück, sondern er beschreibt einen Halbkreis, bis er in einem Punkte vertikal unter dem Punkte *c* anlangt.

Man kann diese Resultate allgemein so ausdrücken: Ein an einer Ase aufgehängter Körper kann in stabilem, labilem oder indifferentem Gleichgewicht sich befinden, je nachdem sein Schwerpunkt unter, über oder in der Ase selbst liegt.

Wenn ein Körper mit mehr oder weniger breiter Basis auf dem Boden

Fig. 40.



steht, so muß die durch seinen Schwerpunkt gezogene Vertikale noch die Basis selbst treffen, wenn Gleichgewicht stattfinden soll. Demnach muß der schiefe Cylinder (Fig. 40) im Gleichgewicht seyn, wenn er nur die in der Figur schattirte Länge hat, er würde umfallen müssen, wenn er eine solche Höhe hätte, daß sein Schwerpunkt in *b* läge.

Ein Körper steht um so fester, je breiter seine Basis ist, und je weniger hoch sein Schwerpunkt über dieser Basis liegt. Ein vierfüßiges Thier steht fest, wenn der Schwerpunkt seines ganzen Körpers über dem Viereck liegt, welches auf dem Boden durch seine vier Füße bezeichnet ist. Wenn ein Mensch einen Arm aufhebt, so wird der Schwerpunkt seines Körpers verrückt; wenn ein Vogel seinen Hals ausstreckt, so wird sein Schwerpunkt bedeutend nach vorn gerückt. Ein Mensch, welcher Lasten trägt, muß, je nach der Art des Tragens, seine Stellung ändern. Trägt er die Last auf dem Rücken (Fig. 41, f. f. S.), so muß er sich vorbeugen, trägt er sie in der linken Hand (Fig. 42, f. f. S.), so muß er den Oberkörper rechts neigen, denn sonst fiel der gemeinschaftliche Schwerpunkt des menschlichen Körpers und der getragenen Last außerhalb der Verbindungslinie der Füße, er müßte also umfallen.


Fig. 41.



Fig. 42.



- 24 **Die Wage.** Die gewöhnliche Wage besteht im Wesentlichen aus einem Stabe, einem Balken, welcher um eine wagerechte feste Ase drehbar ist, die Fig. 43.



sich in der Mitte seiner Länge befindet. Ohne Belastung an den Enden soll der Wagbalken eine vollkommen horizontale Lage annehmen. Auf beiden Seiten des Wagbalkens hängen Wagschalen, welche zur Aufnahme des zu wägenden Körpers und der Gewichte dienen. Bei gleicher Belastung der Wagschalen muß der Wagbalken seine horizontale Stellung beibehalten; bringt man jedoch in die eine Schale ein Uebergewicht, so muß sich der Wagbalken nach dieser Seite senken.

Wir wollen nun untersuchen, durch welche Einrichtung den eben ausgesprochenen Forderungen Genüge geleistet werden kann. Denken wir uns vorerst die Wagschalen noch weg, und nehmen wir an, die horizontale Ase ginge

durch den Schwerpunkt des Waggalkens, so haben wir den Fall eines indifferenten Gleichgewichts, der Waggalken wird bei jeder beliebigen Neigung gegen die Horizontale im Gleichgewicht seyn. Eine solche Vorrichtung erfüllt also die erste Forderung nicht, daß der Waggalken für sich, ohne Belastung an den Enden, eine horizontale Lage annehmen muß. Dieser Forderung kann nur dadurch genügt werden, daß der Schwerpunkt des Waggalkens unter seinem Drehpunkt liegt.


Denken wir uns rechtwinklig auf die Längsare des Waggalkens eine Linie gezogen, welche dieselbe halbirt, so muß diese Linie durch den Drehpunkt des Waggalkens und durch seinen Schwerpunkt gehen.

Durch das Anhängen der Wagschalen wird in unserem Raisonnement nichts geändert, denn wir können uns ihr Gewicht im Aufhängepunkt vereinigt denken, und dann machen sie einen integrierenden Theil des Waggalkens aus.

Wenn man die Aufhängepunkte der Wagschalen durch eine gerade Linie verbindet, so kann diese Linie durch den Drehpunkt gehen, oder über oder unter demselben liegen. Der erstere dieser drei Fälle ist sowohl für die Betrachtung der einfachste, als auch für die praktische Ausführung der zweckmäßigste, wir wollen deshalb auch in unserer Untersuchung von diesem Falle ausgehen.

In Fig. 44 sey $a b$ die gerade Linie, welche die Aufhängepunkte der Wagschalen verbindet, deren Gewicht wir uns in den Punkten a und b vereinigt

Fig. 44.



denken; c sei der Aufhängepunkt des Waggalkens, also der Drehpunkt desselben; s aber der Schwerpunkt des Waggalkens. Wenn in a und b gleiche Gewichte P angehängt werden, so bleibt der Waggalken in hori-

zontaler Lage stehen, denn man kann sich die eine der Lasten direct in a , die andere direct in b wirkend denken, und somit fällt der gemeinschaftliche Schwerpunkt der beiden Lasten P mit dem Punkt c zusammen, und der gemeinschaftliche Schwerpunkt aller an c hängenden Massen, d. h. des Waggalkens und der Lasten P fällt demnach in einen Punkt zwischen c und s , dieser gemeinschaftliche Schwerpunkt liegt noch vertikal unter dem Aufhängepunkt, das Gleichgewicht ist also nicht gestört.

Bringt man auf der einen Seite ein Uebergewicht r an, so fällt der Schwerpunkt der angehängten Lasten (die wir uns natürlich in den Punkten a und b vereinigt denken müssen) nicht mehr mit c zusammen, sondern er rückt auf der Linie $a b$ nach der Seite des Uebergewichts, etwa nach d hin, der gemeinschaftliche Schwerpunkt des Waggalkens und der Lasten fällt demnach auf irgend einen Punkt m der Linie $d s$; da aber bei horizontaler Stellung des Waggalkens der gemeinschaftliche Schwerpunkt m nicht mehr vertikal unter dem Aufhängepunkt c liegt, so muß sich der ganze Waggalken um die Ase c

so weit drehen, bis diese Bedingung erfüllt ist. Dabei wird sich nothwendig der Arm $c a$ heben, $c b$ aber senken. Der Winkel, welchen der Wagbalken für den Fall des Uebergewichts auf der einen Seite mit der Horizontalen macht, heißt Ausschlagswinkel.

Wir wollen nun untersuchen, wie eine Wage eingerichtet seyn muß, damit sie recht empfindlich sey, d. h. damit sie bei einem kleinen Uebergewicht schon einen großen Ausschlag gebe.

1) Der Schwerpunkt des Wagbalkens muß möglichst nahe unter dem mittleren Aufhängepunkt liegen, denn wenn bei übrigens unveränderten Umständen der Schwerpunkt s des Wagbalkens in die Höhe gerückt wird, so rückt auch der Punkt m vertikal nach oben, was offenbar eine Vergrößerung des Ausschlags zur Folge hat. Bei guten Wagen hat man eine Vorrichtung angebracht, welche eine Regulirung der Lage des Schwerpunkts möglich macht. In der Verlängerung der Linie $c s$ ist nämlich eine feine Schraube angebracht, an welcher ein den Umständen entsprechendes Gewicht auf- und abgeschraubt werden kann, womit offenbar eine Verrückung des Schwerpunkts verbunden ist. Hätte man dies Gewicht so weit verschraubt, daß s mit c zusammenfiel, so hätte man ohne Belastung und bei gleicher Belastung auf beiden Seiten den Fall des indifferenten Gleichgewichts; brächte man dann auf der einen Seite das Uebergewicht r an, so würde der Punkt m auf die Linie $a b$ fallen, d. h. also schon bei dem geringsten Uebergewicht würde der

Fig. 45.



Ausschlagswinkel ein rechter werden, der Wagbalken würde ganz umschlagen, kurz das Instrument würde aufhören, brauchbar zu seyn.

2) Die Empfindlichkeit der Wage wächst mit der Länge der Wagbalken. Wenn

man, ohne sonst etwas zu verändern, den Wagbalken verlängern könnte, so würde die Entfernung $c d$ in demselben Verhältniß größer werden, und der Punkt m würde also auch nach einer Richtung, die mit $a b$ parallel ist, weiter von der Linie $c s$ weggerückt werden, die Linie $c m$ würde also einen größeren Winkel mit $c s$ machen, der Ausschlagswinkel würde also wachsen. (Es ist leicht einzusehen, daß der Winkel $m c s$ selbst dem Ausschlagswinkel gleich ist.)

3) Der Wagbalken muß möglichst leicht seyn. In dem Punkte d können wir uns das Gewicht der Lasten $2 P + r$, in s aber das Gewicht des Wagbalkens, welches wir mit g bezeichnen wollen, vereinigt denken. Offenbar hängt nun die Lage des gemeinschaftlichen Schwerpunktes m von der Größe der an den Enden der Linie $d s$ wirkenden Kräfte ab. Wenn das in s wirkende Gewicht g und das in d wirkende $2 P + r$ einander gleich wären, so fiel m in die Mitte von $d s$, je kleiner aber g im Vergleich zu $2 P + r$ wird, desto mehr muß m nach d hinrücken, und desto größer wird dann begreiflicherweise der Ausschlag.


Was nun die beiden letzten Punkte betrifft, so ist man doch an gewisse Gränzen gebunden, welche man nicht überschreiten darf, ohne daß die Wage wegen der zu großen Länge der Wagbalken zu unbequem für den Gebrauch würde, oder wegen ihrer Leichtigkeit die nöthige Haltbarkeit verlöre.

Es versteht sich von selbst, daß man bei der Construction einer Wage alle Sorgfalt darauf zu verwenden hat, die Wagbalken gleich lang zu machen. Da jedoch kleine Fehler nicht zu vermeiden sind, so muß man durch die Methode der Wägung einen etwaigen Fehler zu corrigiren suchen. Die zweckmäßigste Wägungsmethode möchte in dieser Beziehung wohl folgende sein: Man legt den zu wägenden Körper auf die eine Wagschale, und bringt ihn durch Sand, Schrotkörner oder sonstige Gegenstände, die man auf die andere Wagschale legt, ins Gleichgewicht. Ist dies der Fall, so nimmt man den zu wägenden Körper weg und substituirt statt seiner so viel Gewichte, daß das Gleichgewicht dadurch abermals hergestellt wird. Diese neu aufgelegten Gewichte geben genau das Gewicht des Körpers an, die Wagbalken mögen nun gleich lang seyn oder nicht.

Damit an der Drehungsare eine möglichst geringe Reibung stattfinde, wird sie durch eine Schneide von Stahl gebildet; auch die Wagschalen sind an solchen Schneiden aufgehängt.

Die Brückenwage. Es möchte wohl hier der geeignetste Platz seyn, auch die Brückenwage, die zur Wägung größerer Lasten so außerordentlich bequem ist, zu beschreiben.

Fig. 46 stellt die Einrichtung der Brückenwage schematisch dar. Die Last liegt auf einem Brette *A*, welches bei *a* auf einer Schneide ruht, bei *b* aber



an einer Stange *E* befestigt ist, die bei *b'* an dem einen Arme eines auf der Schneide *K* ruhenden Hebels angehängt ist.

Die Schneide *a* ruht auf einem Hebel *D*, dessen Drehpunkt bei *d* ist und dessen anderes Ende *c* an einer bei *c'* angehängten Stange *F* befestigt ist.

Wenn *Kb'* sich zu *Kc'* genau ebenso verhält wie *da'* zu *dc*, was bei einer guten Brückenwage durchaus der Fall seyn muß, so wirkt die auf das Brett *A* gelegte Last gerade ebenso, als ob sie an die Stange *E* angehängt wäre, welche Stelle des Brettes *A* die Last auch einnehmen mag.

Es ist dieß leicht zu beweisen. Ein Theil des Gewichtes der Last, die wir mit P bezeichnen wollen, drückt auf die Schneide a , ein Theil zieht an der Stange E . Bezeichnen wir mit q den Druck auf die Schneide a , mit p den Zug an der Stange E , so ist $p + q = P$.

Die Last q , welche die Schneide a niederdrückt, wirkt an dem Hebelarm $a'd$; nehmen wir an, es sey $cd = n \cdot a'd$, so müßte man in c eine Last $\frac{q}{n}$ anbringen, wenn sie an dem Hebel D dieselbe Wirkung hervorbringen sollte, wie die in a' wirkende Kraft q ; dadurch also, daß bei a' die Kraft q drückt, wird die Stange F mit einer Kraft niedergezogen, welche gleich $\frac{q}{n}$ ist.

Am dem Hebelarm B ziehen also rechts von der Schneide K zwei Kräfte, nämlich bei b' die Last p , bei c' aber die Kraft $\frac{q}{n}$.

Die Kraft $\frac{q}{n}$, welche in c' angreift, wirkt aber gerade so, als wie eine n mal größere Kraft, welche bei b' hängt, weil $Kc' = n \times Kb'$, also gerade so, als ob bei b' die Last $\frac{q}{n} \cdot n = q$ hänge; die beiden Kräfte, welche bei b' und c' angreifen, ziehen also den Hebel gerade eben so stark nieder, als ob bei b' die Last $p + q = P$ angehängt wäre.

Am linken Ende des Hebelarms B , bei i ist die Wagschale angehängt, auf welche die Gewichte gelegt werden. Daß Gewicht auf der Wagschale ist ein aliquoter Theil der Last P ; das Verhältniß zwischen Last und Gewicht hängt ab von dem Verhältniß des Hebelarms Kb' zu Ki . In der Regel sind die Brückenwagen so construirt, daß das Gewicht $\frac{1}{10}$ der Last ist, daß man also mit 10 Pfund, die auf der Wagschale liegen, einer 100pfündigen auf der Brücke A liegenden Last das Gleichgewicht hält.

Die Figuren 47 bis 49 stellen die Brückenwage selbst dar, die Buchstaben

Fig. 47.




Fig. 48.





Fig. 49.



sind dieselben wie im Schema Fig. 46. Fig. 48 ist eine Ansicht. Fig. 47 ein Durchschnitt. Fig. 49 der Grundriß der Brückenwage. Die Brücke *A* besteht aus einem starken Rahmen, der mit Brettern belegt und gewöhnlich auch mit Eisenblech beschlagen ist. Bei *a* ist sie mit einer Pfanne versehen und ruht auf den Schneiden des Hebels *D*; bei *b* hat sie einen Haken, in den die Zugstange *E* eingehängt ist. Der gabelförmige Hebel *D* ruht an einem Ende mit der Schneide *d* auf dem Gestelle der Brückenwage; das andere Ende ist bei *c* an die Zugstange *F* gehängt.

Das Gewicht der Brücke ist so geordnet, daß es den Wagbalken *B* wagerecht stellt, daß also die Schneide *e* genau der Schneide *f* gegenüber zu stehen kommt. Ist die Brücke belastet, so werden so viel Gewichte aufgelegt, daß die Schneiden einander wieder gegenüberstehen.

Wenn die Wage außer Gebrauch ist, so wird der Wagbalken *B* durch den Hebel *g* gehoben; dadurch kommt der Rand der Brücke auf den Rahmen des Gestelles zu liegen und die Zugstangen *E* und *F* werden gelüftet, so daß die Schneiden nicht mehr belastet sind, also geschont werden.

Zweites Kapitel.

Gleichgewicht der Theile fester Körper unter einander.

- 25 Wir haben schon oben gesehen, daß man, um die Aggregatzustände der Körper zu erklären, Molekularkräfte annimmt, welche fortwährend zwischen den einzelnen Theilchen der Körper thätig sind. So lange nun ein Körper seinen inneren Zustand nicht ändert, so lange die einzelnen Theilchen nicht allein in unveränderter Entfernung, sondern auch in unveränderter gegenseitiger Lage bleiben, müssen sich offenbar die zwischen einzelnen Theilchen wirkenden Molekularkräfte das Gleichgewicht halten. Bei den festen Körpern nun ist das zwischen den einzelnen Theilchen bestehende Gleichgewicht ein stabiles, denn es ist ja eine größere oder geringere Kraft nöthig, um diesen Gleichgewichtszustand zu stören.

Wie wir gesehen haben, ist bei den festen Körpern die Cohäsionskraft überwiegend, sie hält die Theilchen zusammen und wirkt sowohl ihrer Verschiebung als auch ihrer Trennung entgegen; um eine solche Verschiebung oder Trennung zu bewirken, ist deshalb immer eine größere oder geringere Kraft nöthig.

- 26 **Elasticität.** Wenn die Theilchen eines festen Körpers durch eine äußere Kraft wirklich ein wenig aus ihrer gegenseitigen Lage verrückt worden sind, so ist deshalb der frühere Gleichgewichtszustand noch nicht völlig vernichtet, denn die Theilchen können in ihre frühere Lage zurückkehren, wenn die störende Kraft zu wirken aufhört. Diese Eigenschaft der Körper, vermöge deren die Theilchen in ihre frühere Gleichgewichtslage zurückkehren, wenn die durch äußere Kräfte veranlasste Verschiebung gewisse Gränzen nicht überschritten hat, nennt man Elasticität. Die Elasticität der festen Körper beweist, daß sich die Theilchen in einem stabilen Gleichgewichtszustand befinden, denn nur für den Fall des stabilen Gleichgewichts kehrt der Körper in seine Ruhelage zurück, wenn die Kräfte, welche ihn daraus entfernten, zu wirken aufhören.

Nicht alle Körper sind gleich elastisch; es giebt Körper, deren Theilchen selbst nach bedeutender Verschiebung doch wieder vollkommen in ihre frühere Lage zurückkehren, und solche Körper, wie z. B. Federharz (*gummi elasticum*), Stahl, Elfenbein u. s. w. werden vorzugsweise elastisch genannt, andere hingegen, wie Blei, Glas u. s. w. sind nur in geringem Grade elastisch, sie können keine große Verschiebung der Theilchen ertragen, ohne daß der frühere Gleichgewichtszustand aufgehoben wird.

Die Verschiebung der Theilchen kann entweder durch Spannung, durch Zusammendrückung oder durch Drehung hervorgebracht werden.

Wenn überhaupt eine große Kraft nöthig ist, um eine Verschiebung der Theilchen eines Körpers hervorzubringen, so nennt man ihn hart. Ein Körper kann hart und elastisch seyn, wie dies beim Elfenbein, beim Stahl u. s. w. der Fall ist; das Glas dagegen ist hart und wenig elastisch.

Ein Körper, dessen Theilchen schon durch eine geringe Kraft verschoben werden können, wird weich genannt. Auch die weichen Körper können entweder elastisch seyn, wie z. B. Federharz, oder nur einen sehr geringen Grad von Elasticität besitzen, wie dies z. B. beim feuchten Thon der Fall ist. Der Aggregatzustand solcher weichen mehr oder weniger breiartigen Körper kann gewissermaßen als ein Mittelzustand zwischen dem vollkommen festen und dem vollkommen flüssigen betrachtet werden.

Wenn die Theilchen eines Körpers über die Elasticitätsgränze hinaus verschoben werden, so hört entweder der Zusammenhang ganz auf oder die Theilchen ordnen sich zu einem neuen stabilen Gleichgewichtszustand. Im erstern Falle nennt man die Körper spröde, im letztern dehnbar. Die äußere Gestalt spröder Körper läßt sich durch Druck, durch Stoß u. s. w. nicht bleibend ändern; wenn durch diese äußeren Ursachen die Theilchen über eine gewisse Gränze verschoben werden, so erfolgt eine vollständige Trennung; die Gestalt dehnbarer Körper hingegen läßt sich durch solche mechanische Mittel bleibend verändern, wie dies z. B. das Prägen der Münzen beweist.

Festigkeit. Die Kraft, mit welcher ein Körper der Trennung seiner Theilchen widersteht, nennt man seine Festigkeit. 27

Der zwischen den einzelnen Theilchen eines festen Körpers stattfindende Zusammenhang läßt sich durch Zerreißen, durch Zerbrecen, durch Zerwinden (Abdrehen) oder durch Zerdrücken aufheben.

Absolute Festigkeit nennt man die Kraft, mit welcher ein Körper dem Zerreißen widersteht, wenn er der Länge nach angespannt wird. Dieser Widerstand hängt aber offenbar von dem Querschnitt des zu zerreisenden Körpers ab, und zwar ist er diesem Querschnitt proportional, denn es muß ja der Zusammenhang von zwei-, drei-, viermal so viel Theilchen aufgehoben werden, wenn der Querschnitt eines Körpers zwei-, drei-, viermal so groß gemacht wird. Um nun die absolute Festigkeit verschiedener Materialien leicht mit einander vergleichen zu können, muß man irgend eine Einheit für diesen Querschnitt annehmen, und dann ermitteln, wie groß die Kraft ist, welche erfordert wird, um einen Körper, dessen Querschnitt dieser Einheit gleich ist, zu zerreißen. Wenn der Querschnitt des dem Versuche unterworfenen Körpers auch größer oder kleiner ist als der zur Einheit angenommene Querschnitt, so läßt sich doch die Festigkeit auf diesen reduciren.

Schon Muschenbroek hat zahlreiche Versuche über die absolute Festigkeit verschiedener Körper angestellt. Die folgende Tabelle giebt für verschiedene Körper das nach seinen Versuchen berechnete Gewicht an, welches nöthig ist, um einen Stab zu zerreißen, dessen Querschnitt 1 Quadratcentimeter beträgt.

| | | |
|--|---------------|-----------|
| Eichenholz | 918 | Kilogramm |
| Kiefernholz (Pinus silvestris) | 1021 | „ |
| Weißtanne (Pinus abies) | 601 bis 929 | „ |
| Eichenholz | 1150 bis 1466 | „ |


| | | | |
|------------------------|----------|------|------------|
| Buchenholz | 1349 bis | 1586 | Kilogramm. |
| Ebenholz | | 934 | » |
| Kupferdraht | | 2782 | » |
| Messingdraht | | 3550 | » |
| Golddraht | | 4645 | » |
| Bleidraht | | 272 | » |
| Zinnraht | | 457 | » |
| Silberdraht | | 3411 | » |
| Eisendraht | | 4182 | » |
| Glas, weißes | 142 bis | 233 | » |
| Hanfseile | 350 bis | 620 | » |

Die große Verschiedenheit in der Festigkeit der Hanfseile rührt von der ungleichen Beschaffenheit des Materials her, aus denen sie verfertigt sind. Dünne Seile sind verhältnißmäßig stärker als dicke, weil sie aus besserem Hanf gemacht sind; durch starkes Drehen der einzelnen Fäden wird die Tragkraft der Seile bedeutend vermindert. Nasse Seile haben eine geringere Festigkeit als trockene.

Bei practischen Anwendungen wird man der Sicherheit wegen wohl thun, bei Metallen nur $\frac{1}{2}$, bei Hölzern nur $\frac{1}{3}$ der durch die Versuche ermittelten absoluten Festigkeit in Rechnung zu bringen.

Die Kraft, welche ein Körper dem Zerbrecben entgegensetzt, nennt man seine relative Festigkeit. Um einen Körper zu zerbrechen, muß die Kraft rechtwinklig zu der Richtung seiner Längsaxe angebracht seyn; der zu zerbrechende Körper ist entweder nur an einem, oder an zwei Enden unterstützt.

In Fig. 50 ist ein prismatischer Körper dargestellt, welcher mit dem einen Ende in einer festen Wand steckt, während am anderen Ende das Gewicht Q angebracht ist, welches ihn zerbrechen soll. Bezeichnen wir die absolute Festigkeit, d. h. die Kraft, mit welcher der Körper einer in seiner Längsaxe wirkenden Kraft widersteht, die ihn zu zerreißen strebt, mit K , so können wir uns diese Kraft in dem Schwerpunkt s desjenigen Querschnitts vereinigt denken, welcher mit der Ebene der festen Wand zusammenfällt. Das Gewicht Q äußert nur ein Bestreben, den ganzen Körper um die untere Kante des Prima's zu drehen, sie wirkt also an dem Hebelarm ab , während der in s angebrachte Widerstand an dem Hebelarm as wirkt; wenn nun der Widerstand gerade der Kraft das Gleichgewicht halten soll, so muß sich der Widerstand K zur Kraft Q umgekehrt verhalten



dem Hebelarm ab , während der in s angebrachte Widerstand an dem Hebelarm as wirkt; wenn nun der Widerstand gerade der Kraft das Gleichgewicht halten soll, so muß sich der Widerstand K zur Kraft Q umgekehrt verhalten

wie der Hebelarm as zum Hebelarm ab . Wenn die Höhe des Balkens mit h bezeichnet wird, so ist $as = \frac{1}{2} h$; bezeichnet man ferner die Länge ab mit l , so hat man

$$K : Q = l : \frac{1}{2} h$$

oder

$$Q = \frac{K \cdot h}{2 l}.$$

Die Größe der Festigkeit K , mit welcher der Körper dem Zerreißen widersteht, hängt ab von dem Querschnitte des Balkens. Bezeichnen wir mit k die absolute Festigkeit für einen Querschnitt von 1 Quadratcentimeter, mit h die Höhe, mit b die Breite des Balkens, so ist

$$K = k b h,$$

also

$$Q = \frac{k b h^2}{2 l}.$$

Aus dieser Formel sieht man, daß die zum Abbrechen nöthige Kraft im geraden Verhältniß der Breite und des Quadrats der Höhe wächst, sich aber umgekehrt verhält wie die Länge.

Wenn ein Balken in der Mitte seiner Länge durch eine scharfe Kante unterstützt und an seinen beiden Enden durch gleiche Gewichte P belastet ist, so werden diese ein Bestreben äußern, ihn in seiner Mitte zu zerbrechen, und zwar muß, um den Bruch wirklich herbeizuführen, das Gewicht P , welches an jedem Ende wirkt, doppelt so groß seyn als das Gewicht Q , welches man am Ende desselben Balkens

Fig. 51.




anbringen müßte, wenn er seiner ganzen Länge nach aus einer festen Wand hervorrage, wie Fig. 50, denn die Gewichte P wirken ja nur an einem halb so großen Hebelarm als das Gewicht Q .

Der Druck, den die Unterlage in der Mitte auszuhalten hat, ist offenbar $2 P$.

Wäre der Balken an den beiden Enden unterstützt, wie Fig. 52, so kann man ihn dadurch zerbrechen, daß man eine Last $2 P$ in der Mitte anhängt. Da nun $P = 2 Q$, so muß man also, um einen an seinen beiden Enden unterstützten Balken zu zerbrechen, eine

Fig. 52.



4mal größere Kraft anwenden als die, welche man nöthig hat, um ihn abzubrechen, wenn er seiner ganzen Länge nach aus einer festen Wand hervorragt und

die Kraft am freien Ende angebracht ist. Die in diesem Falle zum Zerbrechen nöthige Kraft ist demnach

$$4 k \frac{b h^2}{2 l}.$$

Unter der Länge des Balkens ist natürlich im einen Fall der aus der Wand hervorragende Theil, im andern Fall der zwischen den beiden Unterstützungspunkten liegende Theil zu verstehen.

Wir haben bei unseren bisherigen Betrachtungen und Rechnungen ganz unberücksichtigt gelassen, daß sich die Balken vor dem förmlichen Abbrechen erst biegen. Durch diese Biegung wird aber die relative Festigkeit bedeutend modificirt, so daß die nach obigen Formeln aus der bekannten absoluten Festigkeit berechneten Werthe der relativen Festigkeit von der Wirklichkeit bedeutend abweichen können. Wenn aber diese Formeln auch nicht dienen können, um die Größe der relativen Festigkeit direct zu berechnen, so dienen sie doch, um die relative Festigkeit von Balken und Stäben zu vergleichen, wenn sie aus demselben Material verfertigt und wenn nur ihre Dimensionen verschieden sind; denn wie auch durch die Biegsamkeit die Größe der absoluten Festigkeit modificirt werden mag, so ist sie doch stets der Breite und dem Quadrat der Höhe direct, der Länge aber umgekehrt proportional, in der Formel

$$Q = k \frac{b h^2}{2 l}$$

wird also durch die Biegsamkeit nichts verändert als der Werth des constanten Factors k , für welchen man nicht den der obigen Tabelle entnommenen Werth der absoluten Festigkeit, sondern einen andern für jedes Material durch die Erfahrung zu bestimmenden Factor setzen muß. Die Versuche zeigen, daß die Kraft, welche nöthig ist, um einen Balken zu zerbrechen, nahe 4mal kleiner ist als die nach obiger Formel berechnete, wenn man für k den Zahlenwerth der absoluten Festigkeit setzt.

Welchen bedeutenden Einfluß die Biegsamkeit auf die relative Festigkeit ausübt, geht auch daraus hervor, daß, wenn ein Balken an seinen beiden Enden frei aufliegt, man, um ihn zu zerbrechen, in der Mitte nur ein halb so großes Gewicht anhängen muß, als wenn er an seinen beiden Enden so befestigt ist, daß er durchaus nicht nachgeben kann.

Bei Hölzern hat natürlich auch die Richtung der Fasern einen bedeutenden Einfluß auf die Festigkeit.

Den Widerstand, welchen ein Körper dem Zerdrücken entgegensetzt, nennt man nach Cytelwein die rückwirkende Festigkeit. Näheres über diesen für die Praxis so wichtigen Gegenstand findet man in Gerstners Mechanik und in Cytelweins Handbuch der Statik fester Körper.

28 **Abhängigkeit.** Dieselbe Kraft, welche die Theilchen eines festen Körpers zusammenhält, wirkt auch, um die Theilchen zweier vorher getrennten Körper zusammenzuhalten, wenn man nur im Stande ist, sie in eine hinreichend innige Berührung zu bringen. So verbinden sich schon oft Spiegelplatten, welche

nach der Politur dicht an einander gelegt worden sind, so innig mit einander, daß sie nicht mehr von einander getrennt werden können, ohne die Platten zu zerbrechen. Ebenso haften zwei Bleiplatten, die man zusammendrückt, fast so fest auf einander, als ob sie nur eine einzige Bleimasse ausmachten, vorausgesetzt, daß die Flächen, in welchen sich die beiden Bleistücke berühren, vollkommen eben und metallisch sind.

Dieses Aneinanderhaften zweier Körper wird mit dem Namen der Adhäsion bezeichnet.

Die Adhäsion zeigt sich nicht allein zwischen gleichartigen, sondern auch zwischen verschiedenartigen Körpern. Eine Bleiplatte mit einer Zinnplatte oder einer Kupferplatte mit einer Silberplatte durch Glättwalzen gezogen, giebt ein fast untrennbares Ganzes.

Besonders stark zeigt sich die Adhäsion verschiedenartiger Körper, wenn ein flüssiger Körper mit einem festen Körper in Berührung gebracht wird und dann durch Erkalten oder durch Verdunstung des Lösungsmittels fest wird; hierauf beruht das Zusammenkleben, das Leimen und Kitten. Kittet man mittelst Siegellack zwei Glasstücke zusammen, so kommt es oft vor, daß sich beim Auseinanderreißen nicht das Glas vom Siegellack trennt, sondern daß Stücke aus dem Glase herausgerissen werden. Wenn man eine Glasplatte mit Leim bestreicht, so haftet dieser oft so fest am Glase, daß Stücke aus demselben (dem Glase) herausgerissen werden, wenn sich der Leim beim Austrocknen zusammenzieht.

Wenn zwei Körper mit ebenen Flächen auf einander liegen, und man den einen über den andern hinauschieben will, so setzt die Adhäsion dieser Bewegung ein Hinderniß entgegen, die Adhäsion hat also einigen Antheil am Reibungs- widerstand, der überall da überwunden werden muß, wo zwei Körper über einander hingleiten oder wo sich ein Körper über einen andern hinwärtzt Von der Reibung wird noch weiter unten die Rede seyn.

Krystallisation. Wenn ein Körper aus dem flüssigen oder gasförmigen 29 Zustande in den festen Zustand übergeht, so ist es die nun das Uebergewicht erlangende Cohäsionskraft, welche die bis dahin beweglichen Theilchen in einer bestimmten gegenseitigen Lage fixirt. In der ganzen Natur zeigt sich aber bei diesem Uebergang in den festen Zustand ein Bestreben, eine regelmäßige Anordnung der Theilchen hervorzubringen. In der unorganischen Natur bewirkt dieses Bestreben die Krystallisation.

Krystalle nennt man solche feste Körper, welche sich in regelmäßigen, durch ebene Flächen begränzten Gestalten gebildet haben. In der Natur findet man eine Menge solcher Krystalle, z. B. Quarz (Bergkrystall), Kalkspath, Schwerspath, Topas, Granat u. s. w. werden oft sehr schön krystallisirt gefunden.

Wenn ein Körper aus dem flüssigen Zustand in den festen übergeht, so bilden sich fast immer Krystalle. Der Uebergang aus dem flüssigen in den festen

Zustand findet entweder durch Erkaltung eines geschmolzenen Körpers, oder durch Ausscheidung aus einer Auflösung Statt.

Wenn man geschmolzenes Wismuth in eine etwas erwärmte Schale gießt, so bildet sich nach einiger Zeit auf der Oberfläche eine feste Kruste. Wenn man nun diese Kruste durchsticht und das noch flüssige Metall abgießt, so erhält man mehrere Linien große würfelförmige Krystalle, die das Innere der Höhlung ausfüllen, welche durch die zuerst erkaltete feste Kruste eingeschlossen wird.

Auf ähnliche Weise kann man auch Krystalle aus einer geschmolzenen Schwefelmasse erhalten.

Wenn man mit Aufmerksamkeit ein gefrierendes Wasser beobachtet, so sieht man, wie feine Eisnadeln sich bilden, wie sie von einem Augenblick zum andern sich ausbreiten und verzweigen. Freilich sieht man hierbei selten so regelmäßige krystallinische Gestalten, wie man sie beim Schnee beobachtet, doch sieht man deutlich, daß die Eisbildung eine Krystallbildung ist.

Viele Körper lösen sich in Flüssigkeiten, namentlich in Wasser, auf, und zwar läßt sich in einer bestimmten Menge Wasser nur eine bestimmte Menge irgend eines Stoffes auflösen; doch löst sich in warmem Wasser meistens mehr auf als in kaltem. Wenn nun eine Auflösung bei hoher Temperatur gesättigt ist, wenn man z. B. in einer bestimmten Menge warmen Wassers so viel Alaun aufgelöst hat als möglich, so kann diese Salzmasse nicht mehr ganz aufgelöst bleiben, wenn die Lösung erkaltet, ein Theil des Salzes wird sich wieder ausscheiden, und zwar schießt es in regelmäßigen Krystallen an. — Auch dann bilden sich Krystalle, wenn das Wasser einer gesättigten Lösung allmählig verdunstet.

Nicht allein aus wässerigen Lösungen scheiden sich Krystalle aus; der Schwefel z. B. löst sich in Schwefelkohlenstoff, in Chlorschwefel, in Terpentinöl auf, und aus diesen Lösungen kann man schöne durchsichtige Krystalle von Schwefel erhalten.

Die Krystalle werden um so größer und regelmäßiger, je langsamer die Erkaltung oder die Verdunstung vor sich geht. Bei schneller Krystallisation bilden sich kleine Krystalle, die sich zu unregelmäßigen Gruppen zusammenhäufen, an denen man oft kaum ein krystallinisches Gefüge erkennen kann.

Jedem Stoff kommt eine eigenthümliche Krystallform zu; so ist z. B. die Krystallform des Bergkrystalls eine andere als die des Alauns, und diese wieder eine andere als die des Kupfervitriols.


Die Untersuchung der Symmetriegesetze, welche zwischen den einzelnen Krystallflächen stattfinden, so wie die Beschreibung der Krystallformen überhaupt, ist ein Gegenstand, mit welchem sich die Krystallographie zu beschäftigen hat.

D r i t t e s K a p i t e l.

Hydrostatik oder die Lehre vom Gleichgewicht der Flüssigkeiten.

Princip der Gleichheit des Drucks. Flüssigkeiten haben 30 in Folge der leichten Verschiebbarkeit der Theilchen die Eigenschaft, daß sie jeden Druck, welcher auf einen Theil ihrer Oberfläche ausgeübt wird, nach allen Seiten gleichmäßig fortpflanzen.


Es sey in Fig. 53 der horizontale Durchschnitt eines mit Wasser gefüllten Gefäßes dargestellt, an welchem sich in gleicher Tiefe unter der Oberfläche des Wassers 4 vollkommen gleiche Röhren befinden, die durch Kolben verschlossen sind. Da diese Kolben gleichen Durchmesser haben und gleich tief unter dem Wasserspiegel liegen, so haben sie auch vollkommen gleichen Druck durch die Schwere des Wassers auszuhalten, einen Druck, von welchem wir vor der Hand ganz absehen, den wir also als nicht vorhanden betrachten wollen.



Würde nun durch irgend eine Kraft einer der Kolben, etwa A, nach Innen gedrückt, so pflanzt sich dieser Druck durch das Wasser hindurch auf die übrigen Kolben fort, und man müßte, um zu verhindern, daß diese Kolben herausgedrückt werden, auf jeden derselben einen nach Innen gerichteten Gegendruck anbringen, welcher vollkommen dem auf den Kolben A wirkenden Drucke gleich ist; das Gleichgewicht kann also nur dann bestehen, wenn alle 4 Kolben durch ganz gleiche Kräfte nach Innen gedrückt werden.

Der Druck pflanzt sich jedoch nicht allein vom Kolben A auf die übrigen Kolben, sondern auf alle Theile der Gefäßwand fort, so daß jedes Flächentheil der Gefäßwand, welches eben so groß ist, wie der Querschnitt des Kolbens, auch einen eben so großen Druck auszuhalten hat.

Fig. 54.



In Fig. 54 ist der Durchschnitt eines ähnlichen Gefäßes mit zwei Röhren dargestellt, welche gleichfalls mit Kolben geschlossen seyn sollen, die Röhren und folglich auch der Querschnitt der Kolben sind nicht gleich. Es sey z. B. die Oberfläche des Kolbens C 4mal so groß als die des Kolbens A, so wird, wenn irgend eine Kraft gegen den Kolben A drückt, der Gesamtdruck auf den Kolben C auch 4mal so groß seyn, als

der auf *A* wirkende, weil jedes Flächenstück des Kolbens *C*, welches der Oberfläche des Kolbens *A* gleich ist, einen eben so großen Druck auszuhalten hat als *A*.

Wenn man also den Kolben *A* mit einer Kraft von 10 Pfund nach Innen drückt, so müßte man zur Erhaltung des Gleichgewichts an dem Kolben *C* einen nach Innen gerichteten Druck von 40 Pfund anbringen.

Der Druck pflanzt sich nicht allein in einer Horizontalebene fort, wie dies in den bisher betrachteten Beispielen der Fall war, sondern auch nach oben und nach unten.

Fig. 55.





Fig 55 stelle den vertikalen Durchschnitt zweier unten verbundener, mit Wasser gefüllter Röhren dar, welche ungleichen Querschnitt haben. In jeder Röhre sey ein schließender Kolben auf das Wasser gesetzt. Wenn nun auf den Kolben *A*, dessen Querschnitt 10mal kleiner seyn mag, als der des Kolbens *B*, ein Gewicht von 12 Pfund aufgelegt wird, so wird sich der Druck in der Weise bis zum Kolben *B*

fortpflanzen, daß gegen jedes Flächenstück von *B*, welches eben so groß ist als der Querschnitt von *A*, ein nach oben gerichteter Druck von 12 Pfund wirkt, man müßte also den Kolben *B* mit 120 Pfund belasten, wenn das Gleichgewicht ungestört bleiben soll.


Auf der gleichförmigen Fortpflanzung des Druckes durch Flüssigkeiten beruht die hydraulische Presse; sie besteht aus zwei Haupttheilen, einer Saug- und Druckpumpe, welche den Druck ausübt, und einem Kolben mit einer Platte, welche den Druck empfängt, um ihn auf den zu pressenden Körper zu übertragen. Fig. 56 ist ein Durchschnitt, Fig. 57 eine Totalansicht der hydraulischen Presse in kleinerem Maassstabe. Durch den Hebel *l* wird der Kolben *s* gehoben, das

Fig. 56.



Wasser des Behälters *b* dringt durch das Sieb *r*, hebt das Ventil *i* und gelangt

Fig. 57.



so unter den Kolben *s*. Wenn man den Hebel *l* niederdrückt, so geht auch der Kolben *s* nieder, das zurückgetriebene Wasser schließt das Ventil *i*, hebt das Ventil *d* und gelangt durch die Röhre *t b u* in den Cylinder *c c'* der Presse; hier drückt es nun gegen den Kolben *p*, den es mit der Platte *p'* hebt, und so wird der zu pressende Körper zwischen *p'* und der festen Platte *e* zusammengedrückt.

Die Wirksamkeit der hydraulischen Presse beruht darauf, daß die Flüssigkeiten jeden Druck nach allen Richtungen gleichmäßig fortpflanzen. Wenn der Kolben *s* durch irgend eine Kraft niedergedrückt wird, so hat jeder Flächentheil der Gefäßwände, welcher dem Querschnitt des Kolbens gleich ist, einen gleichen Druck auszuhalten. Nun kann man aber die Unterfläche des Kolbens *p* als einen Theil der Gefäßwand betrachten; so vielmal also der Querschnitt des Kolbens *p* größer ist, als der Querschnitt des Kolbens *s*, so vielmal wird auch die Kraft, mit welcher der Kolben *p* gehoben wird, größer seyn als die Kraft, mit welcher der kleine Kolben niedergedrückt wird.

Wenn der Querschnitt des Kolbens *s* $\frac{1}{100}$ des Querschnittes von *p* ist, so wird *p* mit einer Kraft von 100^{kg} gehoben, wenn *s* durch eine Kraft von 1^{kg} niedergedrückt wird. Mit Hülfe des Hebels *l* kann aber ein Mensch leicht einen Druck von 300^{kg} auf den Kolben *s* ausüben und also auch den Kolben *p* mit einer Kraft von $30,000^{\text{kg}}$ heben.


Von der Kraft, welche am Hebel *l* angewendet wird, geht ein Theil durch Reibungswiderstände verloren, bevor sie sich bis zum Kolben *p* fortpflanzt; deshalb wird der Effect stets geringer seyn, als er nach den eben angeführten Betrachtungen seyn sollte.

Gleichgewicht schwerer Flüssigkeiten. Wenn tropfbar flüssige Kör- 31

per im Gleichgewicht seyn sollen, so muß ihre freie Oberfläche rechtwinklig zu der Richtung der Schwere seyn.

Nehmen wir an, die Oberfläche der Flüssigkeit sey nicht rechtwinklig zur

Fig. 58.



Richtung der Schwerkraft, sie sey etwa $a b e d$, Fig. 58, so kann man durch irgend zwei Punkte b und e sich eine schiefe Ebene gelegt denken; ein Theil der Flüssigkeit liegt auf dieser schiefen Ebene und muß wegen der leichten Verschiebbarkeit der Theilchen nothwendig von der schiefen Ebene herabgleiten. Dies wird nun so lange geschehen müssen, bis die ganze Oberfläche überall rechtwinklig zur Richtung der Schwere ist.

Wenden wir dies auf die Oberfläche des Meeres an, welches wir als vollkommen ruhig betrachten wollen, so ist klar, daß, wenn die Schwerkraft allein wirkt, und wenn sie stets nach dem Mittelpunkt der Erde gerichtet ist, die Oberfläche aller Meere Theile einer Kugeloberfläche seyn müssen, daß also die Oberfläche aller unter sich zusammenhängender Meere überall gleich weit vom Mittelpunkt entfernt seyn muß.

Wenn auf die Wassertheilchen des Meeres auch noch andere Kräfte als die Schwere wirken, so begreift man leicht, daß ihre freie Oberfläche rechtwinklig seyn muß zu der Resultirenden der Schwere und aller anderen gleichzeitig wirkenden Kräfte. Da nun die Centrifugalkraft, welche von der Rotationsbewegung der Erde herrührt, fortwährend mit der Schwere auf alle Körper wirkt, so muß die Oberfläche der Gewässer eine solche Lage annehmen, daß sie rechtwinklig zur Resultirenden der beiden Kräfte ist. Dies ist auch der Grund, daß das Meer an den Polen abgeplattet ist. Ebenso verbindet sich die Attractivkraft des Mondes, welche auch auf die Gewässer wirkt, mit der Schwere, um eine Resultirende zu erzeugen, die nicht mehr vertikal ist. So strebt denn die bewegliche Oberfläche des Meeres stets eine Gleichgewichtslage zu bekommen, welche durch die Bewegung des Mondes fortwährend gestört wird, und so entstehen die periodischen Oscillationen der Ebbe und Fluth.

Auch an Flüssigkeiten in Gefäßen bemerken wir Abweichungen von der normalen Oberfläche; so ist das Wasser in einem Glase nicht in seiner ganzen Ausdehnung eben, sondern es erhebt sich am Rande; die Oberfläche des Quecksilbers hingegen steht an den Rändern tiefer, gleichsam als ob es die Wände zu berühren fürchtete. Diese Phänomene gehören zu den sogenannten Capillarerscheinungen, die wir später ausführlich betrachten werden.

- 32 **Druck der Flüssigkeiten.** Wenn flüssige Massen im Gleichgewicht sind, so üben sie in Folge ihrer Schwere auf die tieferen Flüssigkeitsschichten, auf den Boden und auf die Seitenwände der Gefäße, in denen sie sich befinden, einen mehr oder minder bedeutenden Druck aus, dessen Werth wir nun bestimmen wollen. Zunächst wollen wir den Druck untersuchen, welcher von oben nach

unten, oder von unten nach oben auf horizontale Flächen, alsdann den Druck, welcher auf die Seitenflächen ausgeübt wird.

Der Druck, den eine Flüssigkeit von oben nach unten auf den Boden des Gefäßes ausübt, in welchem sie enthalten ist, ist von der Form des Gefäßes ganz unabhängig; er ist immer dem Gewicht einer geraden Säule von derselben Flüssigkeit gleich, deren Basis der Boden des Gefäßes, und deren Höhe die vertikale Entfernung vom Boden bis zum Spiegel der Flüssigkeit ist.

In Gefäßen, die wie die in Fig. 59 — 62 gleiche Grundfläche haben und

Fig. 59.




Fig. 60.



Fig. 61.



Fig. 62.



bis zu gleicher Höhe mit Wasser gefüllt sind, hat also der Boden gleichen Druck auszuhalten, mag nun das Gefäß oben weit oder eng, mag es gerade oder schräg seyn.

Der Druck, welchen der Boden eines mit Wasser gefüllten Gefäßes auszuhalten hat, ist gleich dem Gewichte einer vertikalen Wassersäule, deren Basis gleich ist jenem Boden und deren Höhe gleich ist der Tiefe des Bodens unter dem Wasserspiegel.

Der Druck, welchen der Boden der Gefäße Fig. 59—62 auszuhalten haben, ist also gleich dem Gewichte der im Gefäß Fig. 60 enthaltenen Wassersäule.

Wenn man allgemein mit s den Flächeninhalt des Bodens, den man betrachtet, mit h die Höhe des Spiegels und mit d das Gewicht der Raumeinheit der Flüssigkeit bezeichnet, so ist der Druck auf die Fläche s gleich $s \times h \times d$. Ist z. B. der Flächeninhalt des Bodens $3 \square'$ die Höhe des Wasserspiegels über dem Boden $4'$, so ist der Druck auf den Boden $3 \times 4 \times 66$ Pfund, da der Kubikfuß Wasser 66 Pfund wiegt und die vertikale Wassersäule $3 \cdot 4 = 12$ Kubikfuß hält.

Daß der Druck auf den Boden eines geraden cylindrischen Gefäßes, wie Fig. 60, gleich dem Gewicht des darin enthaltenen Wassers ist, ist klar, daß aber der Druck auf den Boden der oben erweiterten, verengten und schrägen

Gefäße derselbe seyn muß, bedarf noch eines theoretischen Beweises.

Fig. 63.




Fig. 63 stelle ein Gefäß vor, welches sich in treppenförmigen Abfällen nach Oben erweitert. Die oberste vertikale Wassersäule $abcd$ drückt mit ihrem ganzen Gewicht auf die Grundfläche cd ; jeder Theil dieser Grundfläche hat natürlich gerade das Gewicht

der vertikal auf ihm lastenden Wassersäule zu tragen und somit ist die Wassersäule fg durch das Gewicht der Wassersäule $fghi$ gedrückt.

Der Druck der Wassersäule $hfgi$ pflanzt sich vertikal nach unten fort, so daß die Fläche rs , welche gleich fg ist, nicht nur den Druck der unmittelbar auf ihr lastenden Wassersäule $rfgs$, sondern auch noch den der Wassersäule $fghi$ zu tragen hat. — Die Fläche rs trägt also das Gewicht der Wassersäule $rshi$.

Wenn man auf dieselbe Weise weiter schließt, so ergibt sich, daß die Basis pq einen Druck auszuhalten hat, welcher gleich ist dem Gewichte der Wassersäule $pqem$.

Dasselbe gilt auch für ein Gefäß, bei welchem, wie Fig. 64, die einzelnen treppenförmigen Absätze eine ganz geringe Höhe haben, der Boden ab ist durch das Gewicht der Wassersäule $abcd$ gedrückt.

Da diese Schüffe von der Höhe und den Dimensionen dieser Schichten überhaupt ganz unabhängig sind, so gelten sie auch noch für den Fall, daß die einzelnen treppenförmigen Absätze verschwindend klein werden, sie gelten also auch noch für ein Gefäß von der Form Fig. 59.

Fig. 64.




Fig. 65.




Fig. 65 stelle ein unten weites Gefäß dar, an welches sich oben eine engere Röhre anseht. Das Gefäß sey bis fg mit Wasser gefüllt. Der Boden ab hat zunächst das Gewicht der Wassersäule $abcd$ zu tragen. Diese ist aber selbst durch die Wassersäule hg gedrückt, deren Gewicht auf die Wasserschicht he preßt. Der auf he lastende Druck pflanzt sich nun durch das Wasser in $abcd$ in der Art gleichförmig fort, daß jeder Theil des Bodens ab , welcher eben so groß ist wie he , einen dem Gewicht der Wassersäule $fghe$ gleichen Druck auszuhalten hat. Jedes Flächenstück des Bodens, welches gleich ist he , hat demnach einen Gesamtdruck auszuhalten, welcher gleich ist dem Gewicht einer vertikalen Wassersäule, deren Basis gleich he , deren Höhe aber gleich $ac + hf$ ist; daraus folgt nun ferner, daß der Gesamtdruck, welchen der Boden ab auszuhalten hat, gleich ist dem Gewicht einer geraden Wassersäule, deren Basis ab und deren Höhe am ist.

Darauf gründet sich die Real'sche Presse.

Wenden wir diese Schüffe auf das Gefäß Fig. 66 an, welches bis Oben

hin mit Wasser gefüllt seyn soll, so ergiebt sich, daß der Druck auf den Boden ab gleich ist dem Gewicht einer vertikalen Säule, deren Basis ab und deren Höhe ac ist.

Fig. 66.





Fig. 67.



Aus denselben Gründen sind auch die Boden des Gefäßes Fig. 67 und des Gefäßes Fig. 68 gerade so stark gedrückt, als ob sie eine gerade Wassersäule von gleicher Basis und gleicher Höhe zu tragen hätten, da ja diese Schlüsse ebenso für kleinere und endlich auch für verschwindend kleine Absätze des Gefäßes gültig sind.

Fig. 68.



Fig. 69.



Aus dem Gesagten ergiebt sich auch nun leicht die Richtigkeit unseres Satzes für den in Fig. 69 dargestellten Fall, daß das Gefäß schräg ist.

Kurz, der Druck, den der Boden eines mit Wasser gefüllten Gefäßes auszuhalten hat, ist von der Form dieses Gefäßes ganz unabhängig, er hängt bloß von der Größe des Bodens und seiner Tiefe unter dem Wasserspiegel ab.

Nicht allein auf den Boden der Gefäße wirkt der Druck der Flüssigkeiten, sondern auch auf jeden Punkt im Innern der flüssigen Masse. Nehmen wir im Innern einer flüssigen Masse eine Schicht mp an, welche mit dem Spiegel parallel ist, so sind alle Moleküle dieser Schicht offenbar durch die darüber befindliche Flüssigkeit gedrückt, sie trägt das Gewicht des flüssigen Cylinders $nomp$.

Einen ganz gleichen Druck muß aber auch die Schicht in entgegengesetzter Richtung von unten nach oben aushalten. Betrachten wir nun einen Theil ab der fraglichen Schicht, so drückt auf denselben von oben nach unten das Gewicht der flüssigen Säule $abcd$, von unten nach oben aber eine ganz gleiche Kraft. Wenn man demnach einen festen Cylinder in die Flüssigkeit eintaucht, so wird seine Basis einen Druck von unten nach oben auszuhalten haben, welcher ihn aufwärts zu bewegen strebt.


Fig 70



Dieser Schluß läßt sich durch folgenden Versuch bestätigen. Es sey v (Fig. 71) eine etwas weite Glasröhre, deren unterer Rand genau eben abgeschliffen

ist; t ist eine vollkommen ebene Glasscheibe, welche in ihrer Mitte an einem Faden befestigt ist, der durch die Röhre hindurch-

Fig. 71.



geht, so daß, wenn man den Faden anzieht, die Scheibe die untere Oeffnung der Röhre vollkommen verschließt. Auf diese Weise verschlossen, wird die Röhre ins Wasser eingetaucht. Nun ist es nicht mehr nöthig, den Faden anzuziehen, um das Herunterfallen der Scheibe zu verhindern, weil sie durch die Flüssigkeit nach oben gedrückt wird. Gießt man Wasser in die Röhre,

so wird die Glasscheibe durch ihr eignes Gewicht fallen, sobald das Niveau des Wassers in der Röhre dem äußeren fast gleich ist, denn nun erleidet die Glasscheibe durch die Flüssigkeit gleichen Druck nach unten und nach oben.

Wenn man demnach in den Boden eines Schiffes eine Oeffnung macht, so wird das Wasser augenblicklich hineinstreigen, und um dies zu verhindern, müßte man einen Gegendruck ausüben, welcher gleich ist dem Gewichte einer Wassersäule, welche die Oeffnung zur Basis hat, und deren Höhe gleich ist der Tiefe der Oeffnung unter dem Niveau des Wassers. Der Boden größerer Schiffe muß deshalb sehr stark construirt seyn, um den Druck des Wassers von unten nach oben auszuhalten.

Der Druck, welchen ein Stück der Seitenwand aushält, ist dem Gewichte einer Flüssigkeitssäule gleich, welche so hoch ist, als der Schwerpunkt dieses Wandstücks unter dem Niveau liegt, und deren horizontale Basis gleich ist der Größe des Wandstücks selbst.

Der Seitendruck läßt sich aus dem entsprechenden horizontalen Druck nach dem Princip der gleichmäßigen Fortpflanzung des Drucks nach allen Seiten ableiten. Der Punkt m (Fig. 70) ist ein Punkt der horizontalen Schicht mp ; der Druck, dem er ausgesetzt ist, pflanzt sich gleichmäßig nach allen Richtungen, also auch rechtwinklig gegen die Wand fort. Jeder Punkt der Seitenwand erleidet demnach denselben Druck, dem jeder Punkt der gleich hohen horizontalen Flüssigkeitsschicht ausgesetzt ist. Betrachten wir nun irgend einen Flächentheil der Seitenwand, dessen höchster Punkt so wenig über seinem tiefsten liegt, daß der Druck, den diese beiden Punkte erleiden, ohne merklichen Fehler als gleich angenommen werden kann, so ist der Druck, welchen dieses Flächenstück aushält, offenbar $s \times h \times d$, wenn s , h und d die eben angeführte Bedeutung haben.

33 **Communicirende Gefäße.** Für Flüssigkeiten, die sich in Gefäßen befinden, die mit einander verbunden sind, gelten ebenfalls die oben entwickelten Bedingungen des Gleichgewichtes, d. h. wenn beide Gefäße dieselbe Flüssigkeit enthalten, so muß der Spiegel in beiden gleich hoch seyn. Denken wir uns bei m im weiteren Gefäße, Fig. 72, eine horizontale Scheidewand angebracht, so haben wir zwei Gefäße erhalten. Nach den entwickelten Grundsätzen ist der

Fig. 72.





Fig. 73.




Druck, welchen diese Scheidewand von unten nach oben erleidet, $B \cdot h$, wenn B den Flächeninhalt der Scheidewand und h die Höhe pv bezeichnet. Wenn nun im weiteren Gefäße ab das Niveau der Flüssigkeit ist und die Höhe am mit h' bezeich-

net wird, so ist der Druck, den die Scheidewand von oben nach unten auszuhalten hat, $B h'$. Denken wir uns nun die Scheidewand wieder weg, so wird die Wasserschicht, welche an ihre Stelle tritt, von der einen Seite den Druck $B h$, von der andern aber den Druck $B h'$ auszuhalten haben. Es wird nothwendig Bewegung entstehen, sobald nicht $h = h'$; Gleichgewicht wird also nur dann stattfinden wenn h wirklich $= h'$ ist, d. h. wenn der Spiegel der Flüssigkeit in beiden Gefäßen gleich hoch ist.

Wenn die Flüssigkeiten in beiden Gefäßen ungleich sind, so liegt der Spiegel in beiden nicht gleich hoch.

Es befinde sich z. B. in dem einen Rohre, Fig. 74, Wasser, in dem andern aber Quecksilber; die Flüssigkeiten sollen sich in g berühren. Unter der Horizontalebene gh befindet sich nur Quecksilber, welches für sich vollkommen im Gleichgewicht ist. Es hat also die Quecksilbersäule über h der Wassersäule über g das Gleichgewicht zu halten, und damit dies wirklich der Fall sey, müssen sich die Höhen der Säulen natürlich umgekehrt verhalten wie die specifischen Gewichte der Flüssigkeiten, d. h. die Wassersäule muß nahe 14mal so hoch seyn als die Quecksilbersäule, weil das specifische Gewicht des Wassers fast 14mal geringer ist als das des Quecksilbers.

Fig. 74.



Was man auch für verschiedene Flüssigkeiten anwenden mag, immer müssen sich die Höhen der Säulen umgekehrt wie ihre specifischen Gewichte verhalten. So hält z. B. eine 8 Zoll hohe Säule von concentrirter Schwefelsäure einer Wassersäule von 14,8 Zollen, und eine 8 Zoll hohe Säule von Schwefeläther einer Wassersäule von 5,7 Zollen das Gleichgewicht.

Man sieht oft, daß schwere Körper sich in einem der Richtung der Schwere 34 entgegengesetzten Sinne bewegen: Kork und Holz z. B. steigen in die Höhe, wenn sie in Wasser getaucht werden; ebenso steigt Eisen in Quecksilber und der Luftballon in der Luft in die Höhe. Alle diese Erscheinungen gründen sich auf ein Princip, welches unter dem Namen des Archimedischen Princip bekannt ist, weil es von Archimedes entdeckt wurde.

Dies Princip kann so ausgedrückt werden: Ein Körper, welcher in eine Flüssigkeit eingetaucht ist, verliert von seinem Gewicht ge-

rade so viel, als die aus der Stelle vertriebene Flüssigkeit wiegt. Oder richtiger gesagt: Wenn ein Körper in eine Flüssigkeit eingetaucht ist, so wird ein Theil seines Gewichtes von der Flüssigkeit getragen, welcher dem Gewichte der aus der Stelle getriebenen Flüssigkeit gleich ist.

Man kann sich von der Richtigkeit dieses Princips durch eine einfache Betrachtung überzeugen. Irgend ein gerades Prisma sey vertikal in die Flüssig-


Fig. 75.



keit eingetaucht, wie es beistehende Figur zeigt, so ist jeder Druck auf die Seiten des Prisma's durch einen gleichen und entgegengesetzten aufgehoben, die obere Fläche aber erleidet den Druck einer Flüssigkeitssäule, welche mit dem Prisma gleiche Grundfläche und die Höhe h hat. Die untere Fläche dagegen wird von unten nach oben mit einer Kraft gedrückt, welche dem Gewichte einer Flüssigkeitssäule von derselben Basis und der Höhe h' gleich ist. Die Höhen h und h' differiren aber gerade um die Höhe des Prisma's und somit ist klar, daß der Druck auf die untere Fläche den auf die obere um das Gewicht einer Flüssigkeitssäule übertrifft, welche dem Volumen des Prisma's gleich ist. Da aber nun dieser Ueberschuß des Drucks nach oben der Schwere des Körpers selbst entgegen wirkt, so wird offenbar die Wirkung der Schwerkraft des Körpers auf die angegebene Weise vermindert.

Es sey z. B. die Basis jenes Prisma's 1 Quadratcentimeter, seine Höhe 10^{cm}, die obere Fläche befindet sich 3^{cm} unter dem Niveau des Wassers, so hat die obere Fläche den Druck einer Wassersäule von 1 Quadratcentimeter Grundfläche und 3^{cm} Höhe, also das Gewicht von 3 Kubikcentimetern Wasser, d. h. 3 Grammen zu tragen. Die untere Fläche ist aber 13^{cm} unter dem Wasserspiegel, sie hat also einen von unten nach oben wirkenden Druck auszuhalten, welcher gleich dem Gewichte einer Wassersäule von 1 Quadratcentimeter Basis und 13^{cm} Höhe ist, also 13 Gramme beträgt. Zieht man von diesen 13 Grammen die Größe des Drucks von 3 Grammen ab, welcher auf die obere Fläche nach unten drückt, so bleiben 10 Gr. für die Kraft, mit welcher das Prisma durch den Druck des Wassers nach oben getrieben wird. 10 Gramme aber ist das Gewicht einer Wassersäule, welche mit dem Prisma gleiches Volumen hat. Bestände dieses Prisma aus Marmor, so würde es 27 Gramme

Fig. 76.



wiegen, in Wasser eingetaucht, hat es aber einen nach oben gerichteten Druck von 10 Gr. auszuhalten, folglich wird es sich im Wasser gerade so verhalten, als ob es 10 Gramme leichter geworden wäre.


Nehmen wir statt eines solchen Prisma's ein Bündel von mehreren, so ist klar, daß jedes einzelne Prisma durch das Eintauchen in Wasser von seinem Gewichte so viel verliert als ein gleiches Volumen Wasser wiegt, folglich ist auch der Gewichtsverlust, welchen der ganze, aus mehreren Prismen

zusammengesetzte Körper erleidet, gleich dem Gewichte einer Wassermasse, deren Volumen dem Gesamtvolumen aller Prismen gleich ist. Da man sich aber einen jeden Körper in eine Menge solcher vertikalstehender Prismen von sehr kleinem Durchmesser zerlegt denken kann, so läßt sich unser Schluß auf jeden beliebigen Körper ausdehnen.

Eine ganz andere Schlußweise führt uns zu demselben Resultate. Denken wir uns, der Raum, den der in Wasser eingetauchte Körper einnimmt, sey selbst mit Wasser angefüllt, so wird dieser Wasserkörper in der übrigen Wassermasse schweben, er wird nicht steigen und nicht sinken. Denken wir uns nun den Wasserkörper durch einen andern ersetzt, der bei gleichem Volumen gleiches Gewicht mit dem Wasserkörper hat, so wird auch dieser schweben, sein ganzes Gewicht wird also durch das Wasser, in welches er eingetaucht ist, getragen, und somit ist klar, daß allgemein von dem Gewichte eines jeden in Wasser eingetauchten Körpers ein Theil durch das Wasser getragen wird, welcher dem Gewichte des verdrängten Wassers gleich ist.

Von der Wahrheit des Archimedischen Princips kann man sich auch direct durch den Versuch überzeugen. An der einen Wagschale einer gewöhnlichen Wage ist ein hohler Cylinder *c*, Fig. 77, angehängt, an welchem wieder


Fig. 77.



ein massiver Cylinder *p* hängt, welcher genau die Höhlung des obern ausfüllt. Auf die andere Wagschale legt man nun soviel Gewichte, *d*, daß das Gleichgewicht hergestellt ist. Taucht man aber nun den Cylinder *p* in Wasser, so verliert *p* dadurch einen Theil seines Gewichtes, das Gleichgewicht ist also gestört; um es von neuem wieder herzustellen, braucht man nur den Cylinder *c* voll Wasser zu gießen, was offenbar zeigt, daß *p* durch das Eintauchen in Wasser gerade so viel an Gewicht verloren hat, als das Wasser wiegt, welches den Cylinder *c* ausfüllt. Das Volumen des in *c* befindlichen Wassers ist aber dem Volumen des Wassers gleich, welches der Cylinder *p* aus der Stelle treibt,

mithin ist der Gewichtsverlust von p gleich dem Gewichte des aus der Stelle vertriebenen Wassers.

Fig. 78.



Wie wir vorher gesehen haben, würde alles im Gleichgewicht seyn, wenn man einen in's Wasser eingetauchten Körper selbst in Wasser verwandeln könnte. Dieser Wasserkörper aber würde auch vollkommen im Gleichgewicht bleiben, wie man ihn auch um seinen Schwerpunkt drehen mag. Der von unten nach oben wirkende Druck der umgebenden Flüssigkeit ist demnach eine Kraft, deren Angriffspunkt mit dem Schwerpunkte des gedachten Wasserkörpers zusammenfällt. Dieser Punkt mag *Mittelpunkt des Druckes* (der Flüssigkeit) heißen.

Wenn nun statt des gedachten Wasserkörpers irgend ein anderer Stoff, z. B. Kork, Marmor, Eisen u. s. w. wieder seinen Raum einnimmt, so wird der Druck, den dieser Körper von der umgebenden Wassermasse auszuhalten hat, genau derselbe seyn, welchen der gedachte Wasserkörper hätte aushalten müssen. Ein in Wasser eingetauchter Körper ist demnach der Wirkung zweier Kräfte unterworfen, deren Größe und Angriffspunkt wir jetzt kennen. Die erste Kraft ist die Schwere des Körpers, welche von oben nach unten wirkt, und deren Angriffspunkt der Schwerpunkt des Körpers ist; die zweite Kraft, welche von unten nach oben wirkt, ist gleich dem Gewichte des aus der Stelle vertriebenen Wassers, und ihr Angriffspunkt der Schwerpunkt dieser Wassermasse. Wenn ein vollständig untergetauchter Körper vollkommen homogen ist, so fällt sein Schwerpunkt mit dem Schwerpunkte der vertriebenen Wassermasse zusammen.

Der nach oben wirkende Druck der Flüssigkeit wird mit dem Namen *Auftrieb* bezeichnet.

- 35 Das *Archimedische Princip* giebt uns treffliche Mittel, das specifische Gewicht fester und flüssiger Körper zu bestimmen. Um die Dichtigkeit eines festen Körpers zu berechnen, muß man sein absolutes Gewicht und das Gewicht

eines gleichen Volumens Wasser kennen. In den meisten Fällen aber läßt sich das Volumen eines Körpers durch Ausmessung seiner Dimensionen entweder nur höchst schwierig oder gar nicht ausmitteln. Nach dem Archimedischen Princip giebt uns ein einziger Versuch ohne Weiteres das Gewicht einer Wassermasse, welche mit dem zu bestimmenden Körper gleiches Volumen hat, wir haben nur seinen Gewichtsverlust beim Eintauchen in Wasser zu bestimmen.

Um diese Bestimmung mittelst einer Wage leicht ausführen zu können, wird an derselben eine kleine Veränderung angebracht, wodurch sie in eine sogenannte hydrostatische Wage umgewandelt wird. Man hängt nämlich

Fig. 79.




Fig. 80.



statt der einen Wagschale eine andere an, welche nicht so weit herabhängt, und an welcher sich unten ein Häkchen befindet, an welches der zu bestimmende Körper gehängt werden kann. Ist dies geschehen, so kann man durch Auflegen von Gewichten auf die andere Wagschale das absolute Gewicht g des Körpers bestimmen. Taucht man ihn nun in Wasser ein, so muß man von dem aufgelegten Gewichte g einen Theil a wegnehmen, um das Gleichgewicht der Wage wieder herzustellen, a ist also der Gewichtsverlust, welchen der Körper beim Eintauchen in Wasser erleidet, folglich $\frac{g}{a}$ sein spec. Gewicht.

Nicholson's Uräometer. Zur Bestimmung des specif. Gewichts fester Körper kann statt der Wage das Nicholson'sche Uräometer angewandt werden, welches in Fig. 80 abgebildet ist.

36

An einen hohlen Körper, v , von Glas oder Metall, ist unten eine kleine schwere Masse, l (eine mit Quecksilber ge-

Fig. 81.



füllte Glaskugel oder eine Metallkugel), gehängt, oben aber ein feines Stäbchen angebracht, welches einen Zeller *c* trägt, auf welchen man kleinere Körper und Gewichte legen kann. In Wasser eingetaucht, schwimmt das Instrument, und zwar aufrecht, weil sein Schwerpunkt durch das Gewicht *l* möglichst weit nach unten gerückt ist. Das Instrument ist so eingerichtet, daß der oberste Theil des Körpers *v* noch aus dem Wasser hervorragt. Legt man nun den Körper, dessen specifisches Gewicht man bestimmen will, etwa ein Mineral, auf den Zeller *c*, so sinkt das Instrument weiter ein, und durch ferneres Auflegen von Tarirgewichten kann man es leicht dahin bringen, daß es genau bis zu einem Punkte *f* eingesenkt ist, welchen man auf irgend eine Weise (gewöhnlich durch einen Feilstrich) auf dem Stäbchen markirt hat. Man nimmt nun das Mineral weg, und legt statt dessen so viel Gewicht auf, bis das Instrument wieder genau bis *f* einsinkt. Hat man statt des Minerals *n* Milligramme auflegen müssen, so ist das Gewicht des Minerals gleich *n* Milligrammen.

Hat man auf diese Weise das absolute Gewicht des Minerals bestimmt, so werden die *n* Milligramme wieder weggenommen und der Körper in ein Körbchen, welches zwischen *v* und *l* sich befindet, gelegt. Das Instrument würde nun wieder bis *f* einsinken, wenn der in's Körbchen gelegte Körper nicht dadurch, daß er jetzt in Wasser eingetaucht ist, an Gewicht verlöre. Man wird also auf den Zeller noch Gewichte, *m* Milligramme, auflegen müssen, damit das Instrument bis zur Marke eingetaucht ist. Man hat auf diese Weise das absolute Gewicht des Körpers *n* und das Gewicht *m* eines gleichen Volumens Wasser ermittelt; das gesuchte specifische Gewicht ist also $\frac{n}{m}$.

Es sey z. B. das specifische Gewicht eines Diamanten zu bestimmen. Man hat ihn auf den Zeller gelegt, und so viel Tarirgewicht zugefügt, daß das Instrument bis *f* einsinkt. Nachdem der Diamant weggenommen worden, hatte man statt seiner 1,2 Gramme aufzulegen, damit das Aräometer eben so weit einsank; es beträgt also sein absolutes Gewicht 1,2 Gr. Diese werden wieder weggenommen und der Diamant in's Körbchen gelegt; um es nun wieder dahin zu bringen, daß das Instrument bis *f* einsinkt, muß man noch 0,34 Gramme auf den Zeller legen; das Gewicht eines dem Diamanten gleichen Wasservolumens ist also 0,34 Gramm, und das verlangte specifische Gewicht $\frac{1,2}{0,34} = 3,53$.

Auch das specifische Gewicht von Flüssigkeiten kann man mit dem Nicholson'schen Aräometer bestimmen. Da das Instrument stets so weit einsinkt, daß das Gewicht desselben sammt den Gewichten auf dem Zeller der verdrängten Flüssigkeitsmasse gleich ist, so kann man mit Hülfe dieses Instrumentes

ausmitteln, wie viel ein bestimmtes Volumen der Flüssigkeit wiegt. Dazu ist aber nöthig, daß man das Gewicht des Instruments selbst kennt; dies Gewicht sey g . Wenn das Instrument in Wasser eingetaucht, bis f einsinken soll, so muß noch Gewicht zugelegt werden. Bezeichnen wir dies Zuzugewicht mit a , so ist $g + a$ das Gewicht der verdrängten Wassermenge.

Taucht man nun das Instrument in eine andere Flüssigkeit, so wird man irgend ein anderes Gewicht b anstatt a auflegen müssen, um ein Einsinken bis f zu bewerkstelligen; b wird größer seyn als a , wenn die Flüssigkeit schwerer, kleiner als a , wenn sie leichter ist, als Wasser. Das Gewicht der verdrängten Flüssigkeit ist $g + b$; das Volumen derselben ist aber genau so groß, als das Gewicht der Wassermenge, deren Gewicht $g + a$ ist, weil ja das Uräometer in beiden Fällen gleich tief eingesunken ist.

Das Instrument wiege z. B. 70 Gramme; man muß 20 Gramme auflegen, damit es in Wasser 1,37, damit es in Weingeist bis f einsinkt, so ist das specifische Gewicht des Weingeistes $\frac{70 + 1,37}{70 + 20} = 0,793$.

Dieses Uräometer ist um so empfindlicher, je dünner das Stäbchen im Vergleich zum eingetauchten Volumen ist.

Mit diesem Uräometer das specifische Gewicht von Flüssigkeiten zu bestimmen, ist immer etwas umständlich. Man könnte eben so schnell mit Hülfe der Wage nach dem in Nr. 35 angegebenen Verfahren mit weit größerer Genauigkeit zum Ziele kommen. In vielen Fällen des praktischen Lebens aber kommt es darauf an, schnell durch ein möglichst einfaches Verfahren das specifische Gewicht einer Flüssigkeit auszumitteln, um daraus auf die Qualität einer Flüssigkeit zu schließen. In solchen Fällen reicht es aber vollkommen hin, das specifische Gewicht bis auf zwei Decimalstellen genau zu finden; man erreicht dies am schnellsten durch die Scalenaräometer, die wir sogleich näher beschreiben wollen.

Scalenaräometer. Durch das Nicholson'sche Uräometer wurde das specifische Gewicht einer Flüssigkeit aus der Vergleichung des absoluten Gewichtes gleicher Volumina abgeleitet. Der Gebrauch der Scalenaräometer aber gründet sich darauf, daß bei gleichem absolutem Gewichte die specifischen Gewichte sich umgekehrt verhalten wie die Volumina.

Es stellt Fig. 82 einen Scalenaräometer dar. In der Regel bestehen sie aus einer cylindrischen Glasröhre, welche unten erweitert ist, wie man in der Abbildung sieht. In der unteren Kugel befindet sich etwas Quecksilber, wodurch nur bezweckt wird, daß das Instrument aufrecht schwimmt. Denken wir uns das Instrument im Wasser schwimmend, so ist das Gewicht des verdrängten Wassers dem Gewichte des Instruments gleich. Senken wir es nun in eine andere Flüssigkeit, so wird es tiefer oder weniger tief einsinken, je nachdem die Flüssigkeit leichter oder schwerer ist als



Fig. 83.



Wasser. Gesezt, das Aräometer wiege 10 Gr., so wird es, in Wasser schwimmend, 10 Kubikcentimeter verdrängen. Taucht man es in Weingeist, so wird es so tief einsinken, daß die verdrängte Weingeistmenge auch 10 Gramme wiegt. Aber 10 Gramme Weingeist nehmen einen größern Raum ein als 10 Gramme Wasser, das Instrument muß also tiefer einsinken, und zwar so, daß das in Weingeist eingesenkte Volumen sich zu dem in Wasser eingesenkten umgekehrt verhält, wie die specifischen Gewichte dieser Flüssigkeiten.

Man begreift nun wohl, daß, wenn die Röhre zweckmäßig getheilt ist, man aus einer einzigen leicht anzustellenden Beobachtung das specifische Gewicht einer Flüssigkeit ermitteln kann. Unter allen Scalen, welche man auf Aräometern angebracht hat, ist unstreitig die von Gay-Lussac angegebene die einfachste und zweckmäßigste; wir wollen deshalb diese zuerst betrachten.

Denken wir uns an einem Aräometer denjenigen Punkt *a* der Röhre bezeichnet, bis zu welchem das Instrument in Wasser einsinkt, alsdann auf der Röhre, von diesem Punkte ausgehend, eine Reihe von Theilstrichen so angebracht, daß das Volumen eines Röhrenstücks, welches zwischen je zwei solcher Theilstriche fällt, $\frac{1}{100}$ von dem in Wasser einsinkenden Volumen ist. Nehmen wir z. B. an, das Volumen desjenigen Theils des Aräometers, welches im Wasser untergetaucht ist, betrüge gerade 10 Kubikcentimeter, so müßte das Volumen des Röhrenstücks, welches zwischen je zwei Theilstriche fällt, 0,1 Kubikcentimeter betragen.

Der Wasserpunkt *a* wird mit 100 bezeichnet und die Theilung von unten nach oben gezählt. Die auf diese Weise getheilten Aräometer werden mit dem besondern Namen Volumeter bezeichnet.

Gesezt, das Aräometer sänke in irgend einer Flüssigkeit bis zum Theilstrich 80 der Volumeterscala ein, so weiß man dadurch, daß 80 Volumentheile dieser Flüssigkeit so viel wiegen, wie 100 Volumentheile Wasser; das specifische Gewicht dieser Flüssigkeit verhält sich also zu dem des Wassers, wie 100 zu 80, es ist also $\frac{100}{80}$ oder 1,25.

Wäre das Volumeter in einer andern Flüssigkeit bis zum Theilstrich 116 der Volumeterscala eingesunken, so finden wir durch dieselbe Schlußweise, daß das specifische Gewicht dieser Flüssigkeit $\frac{100}{116} = 0,862$ ist. Kurz, wenn das Volumeter in einer Flüssigkeit bis zu einem bestimmten Punkte *y* der Scala einsinkt, so findet man das specifische Gewicht *s* der Flüssigkeit, wenn man die Zahl des beobachteten Scalenpunkts in 100 dividirt, d. h. es ist $s = \frac{100}{y}$.

Die Genauigkeit eines solchen Instruments ist um so größer, je größer die


Entfernung eines Theilstriches vom andern, je dünner also die Röhre im Vergleich zu dem Volumen des ganzen Instruments ist. Damit jedoch die Röhre nicht gar zu lang wird, macht man kein Volumeter, welches für alle Flüssigkeiten anwendbar ist, sondern solche, welche entweder nur für leichtere oder nur für schwerere Flüssigkeiten gebraucht werden können. Bei den ersteren befindet sich der mit 100 bezeichnete Wasserpunkt nahe am untern, bei den letztern aber nahe am obern Ende der Röhre.

Im praktischen Leben ist es nicht direct der Zweck, das specifische Gewicht einer Flüssigkeit zu erfahren, sondern man will den Concentrationsgrad einer Salzlösung, die Mischungsverhältnisse einer Flüssigkeit kennen lernen. Diese stehen nun freilich mit dem specifischen Gewichte in genauer Beziehung, so daß, wenn man mit Hülfe des Uräometers das specifische Gewicht einer Flüssigkeit ausgemittelt hat, man daraus auch auf die Natur der Flüssigkeit schließen kann. Man hat jedoch für solche Flüssigkeiten, welche in der Praxis häufig vorkommen, besondere Uräometer construirt, welche unmittelbar die Mischungsverhältnisse angeben; wir wollen hier nur eines der wichtigsten, nämlich das Alkohometer näher betrachten.

Das Alkohometer dient zur Bestimmung des Alkoholgehalts einer Mischung von Wasser und Weingeist.

Das specifische Gewicht des Alkohols ist 0,793, wenn man das des Wassers als Einheit annimmt; eine Mischung von Wasser und absolutem Alkohol wird also eine Dichtigkeit haben, welche zwischen 1 und 0,793 fällt und sich mehr der einen oder der andern Gränze nähert, je nachdem die Mischung mehr Wasser oder mehr Alkohol enthält. Die Dichtigkeit der Mischung weicht jedoch von dem arithmetischen Mittel ab, welches man aus den Mischungsverhältnissen berechnet.

Der Grund dieser Abweichung liegt darin, daß, wenn man Wasser und Weingeist mischt, eine Contraction stattfindet, die wir erst durch einen Versuch Fig. 84. anschaulich machen wollen.




Man gieße eine Glasröhre (etwa eine solche, wie man sie zum Toricelli'schen Versuche nimmt) halb voll Wasser und fülle die andere Hälfte mit Weingeist (für Vorlesungen ist gefärbter Weingeist zu empfehlen), so werden sich die Flüssigkeiten nicht mischen; der Weingeist schwimmt auf dem Wasser. Nachdem das offene Ende durch einen Korkstöpsel fest verschlossen worden ist, so daß durchaus keine Flüssigkeit entweichen kann, kehrt man die Röhre um, so wird durch das Sinken des Wassers alsbald eine Mischung der Flüssigkeiten vor sich gehen. Hat die Mischung vollständig stattgefunden, so sieht man, daß die vorher ganz volle Röhre nicht mehr ganz angefüllt ist, es hat sich ein leerer Raum gebildet, der in der Röhre eine Länge von ungefähr $\frac{1}{2}$ Zoll einnimmt.

Die Punkte, bis zu welchen ein Uräometer in Weingeist von

verschiedenem Alkoholgehalt einsinken wird, lassen sich demnach nur durch Versuche ermitteln.

Markirt man auf der Scala eines Aräometers diejenigen Punkte, bis zu welchen das Instrument in Weingeist einsinken wird, welche
 Fig. 85. 10, 20, 30, 40 u. s. w. Volumprocente Alkohol enthält, theilt man die Zwischenräume in 10 gleiche Theile, so erhält man ein Procent-Aräometer für Weingeist, d. h. ein Aräometer, an welchem man unmittelbar ablesen kann, wie viel Volumenprocente Alkohol in einer Mischung von Wasser und Weingeist sich befinden. Solche Alkoholometer wurden in Frankreich nach Gay-Lussac's, in Deutschland nach Tralles' Angaben ausgeführt und gesetzlich bestimmt, daß der Alkoholgehalt des der Besteuerung unterworfenen Branntweins, Weingeistes u. s. w. mit Hülfe dieses Instrumentes ermittelt werden sollte. Beistehende Scala, Fig. 85 zeigt die Hauptabtheilungen eines solchen Alkoholometers in ihrem richtigen Verhältniß. Man sieht, wie sich erwarten ließ, daß die Abtheilungen ungleiche Größe haben.



Das Volumeter kann das Alkoholometer recht gut ersetzen, wenn man nur eine Tabelle zur Hand hat, in welcher der Alkoholgehalt angegeben ist, welcher den verschiedenen Volumetergraden entspricht.

Begreiflicher Weise kann man das Alkoholometer einzig und allein zu dem angegebenen Zwecke verwenden, für jede andere Flüssigkeit ist es völlig unbrauchbar. Auf ähnliche Weise, wie das Alkoholometer, hat man auch Aräometer construirt, welche den Gehalt einer Säure, einer Salzlösung u. s. w. angeben sollen.

Weil jedoch ein solches Instrument nur für eine einzige specielle Flüssigkeit brauchbar ist, so wendet man besser ein für allemal das Volumeter an und sucht den Gehalt, welcher dem beobachteten Volumetergrade entspricht, in Tabellen, welche eigends zu diesem Zwecke berechnet worden sind.

Es bleiben jetzt nur noch die älteren Aräometerscalen zu erwähnen, welche jedoch durchaus keinen wissenschaftlichen Werth haben.

Beaumé bestimmte außer dem Wasserpunkte noch einen zweiten fixen Punkt dadurch, daß er das Instrument in eine Lösung von 1 Gewichtstheil Kochsalz in 9 Gewichtstheilen Wasser tauchte. Den Raum zwischen diesen beiden Punkten theilte er in 10 gleiche Theile, die er Grade nannte; die Theilung ist auch noch jenseits der beiden fixen Punkte fortgesetzt. Für Flüssigkeiten, welche schwerer sind, als Wasser, ist der Wasserpunkt mit 0 bezeichnet, und die Grade werden nach unten gezählt. Für leichtere Flüssigkeiten ist der Wasserpunkt mit 10 bezeichnet, und die Grade werden nach oben gezählt. Man sieht wohl, daß man durch ein solches Instrument weder das specifische Gewicht, noch den Gehalt einer Flüssigkeit erfährt.

Cartier brachte an der Beaumé'schen Scala eine unwesentliche Verän-

berung an, er machte nämlich die Grade etwas größer, so daß 15 seiner Grade gleich 16 Beaumé'schen sind. Wenn er dadurch auch nichts genützt hat, so hat er doch wenigstens seinen Namen verewigt, denn so werthlos auch seine Scala seyn mag, so ist sie doch ungemein verbreitet.

Die folgende Tabelle enthält eine Zusammenstellung von specifischen Gewichten einiger Körper, welche zu kennen häufig nothwendig oder wenigstens von Interesse ist.

Tabelle der specifischen Gewichte einiger festen Körper
bei 0 Grad.

| | | | | |
|---------------------------|-------------------|--------|----------------------------|----------------------------|
| Platin | gemünzt. . . . | 22,100 | Diamant | 3,520 |
| | gewalzt | 22,069 | Flintglas | von Fraunhofer . . . 3,779 |
| | geschmolzen . . | 20,857 | | französisches . . . 3,200 |
| | zu Draht gezogen | 19,267 | | englisches 3,373 |
| Gold | gemünzt | 19,325 | Bouteillenglas | 2,600 |
| | geschmolzen . . | 19,253 | Spiegelglas | 2,370 |
| Iridium | | 18,600 | Turmalin (grün) | 3,155 |
| Wolfram | | 17,600 | Marmor | 2,837 |
| Blei, geschmolzen | | 11,352 | Smargd | 2,775 |
| Palladium | | 11,300 | Bergkrystall | 2,683 |
| Silber | | 10,474 | Porcellan | sächsisches 2,493 |
| Bismuth | | 9,822 | | französisches . . . 2,145 |
| Kupfer | gehämmert . . . | 8,878 | | chinesisches . . . 2,384 |
| | gegossen | 7,788 | Gyps (krystallisirt) . . . | 2,311 |
| | zu Draht gezogen | 8,780 | Schwefel (natürlich) . . . | 2,033 |
| Kadmium | | 8,694 | Elfenbein | 1,917 |
| Molybdän | | 8,611 | Alabaster | 1,874 |
| Messing | | 8,395 | Anthracit | 1,800 |
| Arsenik | | 8,308 | Phosphor | 1,770 |
| Nickel | | 8,279 | Bernstein | 1,078 |
| Uran | | 8,1 | Wachs, weißes | 0,969 |
| Stahl | | 7,816 | Natrium | 0,972 |
| Kobalt | | 7,812 | Kalium | 0,865 |
| Eisen | geschmiedet . . . | 7,788 | Ebenholz | 1,226 |
| | gegossen | 7,207 | Eichenholz (alt) | 1,170 |
| Zinn | | 7,291 | Burbaum | 1,330 |
| Antimon | | 6,712 | Ahornholz | frisch 0,904 |
| Tellur | | 6,115 | | trocken 0,659 |
| Chrom | | 5,900 | Buchenholz | frisch 0,982 |
| Jod | | 4,948 | | trocken 0,590 |
| Schwerspath | | 4,426 | Edeltanne | frisch 0,890 |
| Selen | | 4,320 | | trocken 0,555 |

| | | | | |
|----------------|---------------------|-------|-------------------------|-------|
| Erlenholz | { frisch | 0,857 | Mahagonyholz | 1,060 |
| | { trocken | 0,500 | Nußbaumholz | 0,677 |
| Eichenholz | { frisch | 0,904 | Eypressenholz | 0,598 |
| | { trocken | 0,644 | Cedernholz | 0,561 |
| Hainbuchenholz | { frisch | 0,945 | Pappelholz | 0,383 |
| | { trocken | 0,769 | Kork | 0,24 |
| Eindenholz | { frisch | 0,817 | | |
| | { trocken | 0,439 | | |

Dichtigkeit einiger Flüssigkeiten

(bei 0°, wo nichts weiter bemerkt ist).

| | | | |
|-------------------------------------|--------|-------------------------------|-------|
| Destillirtes Wasser | 1,000 | 50 Proc. Säure | 1,295 |
| Quecksilber | 13,598 | 60 " " | 1,348 |
| Brom | 2,966 | 70 " " | 1,398 |
| Schwefelsäure (englische) | 1,848 | 80 " " | 1,438 |
| Verdünnte Schwefelsäure | | 90 " " | 1,473 |
| nach Delezenne bei 15° C.: | | 100 " " | 1,500 |
| 10 Proc. Säure | 1,066 | Milch | 1,030 |
| 20 " " | 1,138 | Meerwasser | 1,026 |
| 30 " " | 1,215 | Wein: Bordeaux | 0,994 |
| 40 " " | 1,297 | " Champagner | 0,998 |
| 50 " " | 1,387 | " Malaga | 1,022 |
| 60 " " | 1,486 | " Mosel | 0,916 |
| 70 " " | 1,595 | " Rhein | 0,999 |
| 80 " " | 1,709 | Dele: Citronenöl | 0,852 |
| 90 " " | 1,805 | " Leinöl | 0,953 |
| 100 " " | 1,840 | " Mohnöl | 0,929 |
| Verdünnte Salpetersäure: | | " Olivenöl | 0,915 |
| 10 Proc. Säure | 1,054 | " Terpentinöl | 0,872 |
| 20 " " | 1,111 | Alkohol, absoluter | 0,793 |
| 30 " " | 1,171 | Schwefeläther | 0,715 |
| 40 " " | 1,234 | Schwefelkohlenstoff | 1,272 |

Viertes Kapitel.

Molekularwirkung zwischen festen und flüssigen Körpern, sowie zwischen den einzelnen Theilchen der Flüssigkeiten selbst.

Adhäsion zwischen festen und flüssigen Körpern. Zwischen festen 38 und flüssigen Körpern finden ähnliche Adhäsionserscheinungen Statt, wie zwischen festen Körpern, d. h. die Flüssigkeiten haften mehr oder weniger stark an den Oberflächen fester Körper. Spritzt man z. B. einige Wassertropfen gegen eine vertikal stehende Glasscheibe, so werden sie zum Theil daran hängen bleiben und nicht herunterlaufen, wie es der Fall seyn würde, wenn der Schwerkraft der Tropfen nicht durch eine andere Kraft, nämlich durch die Anziehung, welche zwischen den Theilchen der Flüssigkeit und der Oberfläche der Glaswand stattfindet, das Gleichgewicht gehalten würde.

Diese Adhäsion ist auch die Ursache, daß Flüssigkeiten, die man aus einem Gefäße ausgießen will, so leicht an der äußern Wand der Gefäße herablaufen. Um dies zu verhüten, bestreicht man den äußern Rand der Gefäße mit Fett, oder man läßt die ausfließende Flüssigkeit an einem beneßten Glasstäbchen herablaufen.

Haarröhrchen. Es ist oben gesagt worden, daß die Oberfläche einer 39 Flüssigkeit, welche sich in irgend einem Gefäße befindet, eine horizontale Ebene sey. Dies ist jedoch nur in so fern wahr, als die Molekularwirkungen an den Gefäßwänden keinen störenden Einfluß ausüben. In der Nähe der Wände finden jederzeit Abweichungen von der normalen Oberfläche Statt.

Wenn man das eine Ende eines Glasröhrchens in eine Flüssigkeit eintaucht,

Fig. 86.



Fig. 87.



so steht das Niveau der Flüssigkeit im Röhrchen nie in gleicher Höhe mit dem Spiegel der Flüssigkeit außerhalb. In Wasser z. B. eingetaucht, erhebt sich die Flüssigkeitssäule im Röhrchen (Fig. 86); wenn man hingegen das Glasröhrchen in Quecksilber eintaucht, so steht der Gipfel der Quecksilbersäule im Röhrchen tiefer (Fig. 87).

Diese Erscheinung der Hebung und Senkung werden mit dem Namen der Capillarercheinungen bezeichnet, die Kraft aber, welche sie hervorbringt, heißt Capillarattraction, oder auch bloß Capillarität. Diese Kraft wirkt nicht bloß, um die Flüssigkeit im Röhrchen zu heben oder zu senken, sie wirkt überall, wo Flüssigkeiten mit festen Körpern, Flüssigkeiten unter sich, oder feste Körper unter sich in Berührung sind, oder

allgemein, wo die kleinsten Theilchen der ponderabeln Materie einander berühren.

Es ist leicht, sich durch den Versuch davon zu überzeugen, daß die Höhen-differenz zwischen dem Gipfel der Flüssigkeit im Röhrchen und dem Spiegel der Flüssigkeit außerhalb desselben um so größer ist, je enger die Röhrchen sind. Taucht man zwei Röhrchen, von denen das eine einen doppelt so großen Durchmesser hat als das andere, in Wasser, so wird das Wasser im engern doppelt so hoch steigen, taucht man sie in Quecksilber, so wird im engern das Quecksilber doppelt so tief niedergedrückt. Ueberhaupt verhalten sich die Niveaudifferenzen der Flüssigkeit in und außer der Röhre umgekehrt wie die Durchmesser der Röhrchen.

Die Höhe der gehobenen Säulchen hängt auf die eben angegebene Weise von dem Durchmesser der Röhren ab, die Dicke und die Substanz der Röhrenwände ist aber gleichgültig, wenn sie nur von der Flüssigkeit benetzt wird; dagegen hängt die Höhe wesentlich von der Natur der Flüssigkeit ab. Folgendes ist die Erhebung in einer Röhre von 1 Millimeter Durchmesser für drei verschiedene Flüssigkeiten:


| | |
|--|------------------|
| Wasser | 29,79 Millimeter |
| Alkohol (specifisches Gew. 0,8135) | 9,15 " |
| Terpentinöl | 12,72 " |

Es ist nun noch zu erwähnen, daß, wenn eine Flüssigkeit in einem engen Rohre aufsteigt, der Gipfel der flüssigen Säule immer hohl ist, wie Fig. 88 zeigt. Wenn hingegen eine Depression stattfindet, so nimmt der Gipfel der

Fig. 88.



Fig. 89.



Flüssigkeit eine gewölbte Gestalt, wie Fig. 89, an. Diese Gestalten sind wesentlich mit der Hebung oder Senkung verbunden, denn wenn man etwa die inneren Wände einer Röhre mit einer fettigen Substanz überzieht und sie dann ins Wasser taucht, so erhält man einen con-

veren Meniskus, gerade so als ob man eine gewöhnliche Glasröhre in Quecksilber taucht. Es geht daraus hervor, daß die Differenzen des Niveaus von der Form des Meniskus abhängen, und daß also alle zufälligen Ursachen, welche verhindern, daß der Meniskus seine regelmäßigen Formen annimmt, auch die Höhe der Säulen modificiren: Wenn z. B. eine Röhre im Innern nicht vollkommen rein und glatt ist, so bilden sich zahnartige Einschnitte am Rand des Meniskus, und man erhält alsdann, wenn man den Versuch mehrmals wiederholt, sehr verschiedene Resultate.

Auf der Wirkung der Haarröhrchen beruht das Aufsteigen einer Flüssigkeit in Löschpapier, die Wirkung der Kerzen- und Lampendochte, das Ausblühen (Effloresciren) gesättigter Salzlösungen u. s. w. Die Gefäße der Pflanzen, welche den Saft aus den Wurzeln in die Höhe führen, sind außerordentlich fein und bewirken schon dadurch ein Aufsteigen der Flüssigkeit.

Zusammenhang zwischen den Theilchen einer Flüssigkeit. 40

Wenn die Flüssigkeiten auch keine selbstständige Gestalt haben, wenn sich auch die einzelnen Theilchen ungemein leicht an einander verschieben lassen, so hört deshalb doch noch nicht jeder Zusammenhang zwischen ihnen auf, wie dies schon aus der Tropfenbildung hervorgeht. Gießt man etwas Wasser auf eine etwa mit Bärlappsaamen (*semen lycopodii*) bestäubte Fläche oder etwas Quecksilber in ein Porcellangefäß, so bilden sich fast kugelförmige Tröpfchen. Wenn gar kein Zusammenhang zwischen den einzelnen Theilchen des Wassers und des Quecksilbers bestände, so müßten die Theilchen gleichsam wie Staub auseinander fallen; bei langsamem Ausgießen von Flüssigkeiten aus irgend einem Gefäße würden sie nicht in einzelnen Tropfen herabfallen; ein solcher Tropfen fällt erst, wenn sein Gewicht groß genug ist, um gleichsam ein Abreißen von der übrigen Masse der Flüssigkeit zu bewirken.

Die Cohäsion, welche zwischen den einzelnen Theilchen einer Flüssigkeit stattfindet, läßt sich direct messen. Wenn eine feste Scheibe auf die Oberfläche einer Flüssigkeit gesetzt wird, so kann man sie in horizontaler Stellung nicht mehr in die Höhe ziehen, wie wenn sie frei in der Luft hinge; es ist, um sie in die Höhe zu ziehen, eine mehr oder minder große Kraft nöthig. Um diese Kraft zu messen, bedient man sich der Wage. An der einen Seite hängt man eine horizontale Scheibe an, auf der andern Seite legt man ein Gegengewicht auf, welches sie im Gleichgewicht hält. Wenn das Gleichgewicht hergestellt ist, nähert man der Scheibe von unten die Oberfläche einer Flüssigkeit, bis die Flüssigkeit die untere Fläche der Scheibe gerade berührt, dann legt man, ohne zu stoßen, auf der andern Seite Gewichte auf und bemerkt, wie viel nöthig ist, um die Flüssigkeit von der Scheibe abzureißen.

Um eine Glasscheibe von 118^{mm} Durchmesser abzureißen, sind für verschiedene Flüssigkeiten verschiedene Gewichte nöthig, und zwar für

| | |
|-------------------|----------|
| Wasser | 59 Gramm |
| Alkohol | 31 " |
| Terpentinöl . . . | 34 " |

Eine Scheibe von gleichem Durchmesser aus Kupfer oder irgend einer Substanz verfertigt, welche von der Flüssigkeit benetzt wird, giebt genau dieselben Resultate. Die Adhäsion ist also wie die Capillarität unabhängig von der Natur der festen Körper und hängt nur von der Natur der Flüssigkeit ab. Es ist leicht den Grund davon einzusehen, denn beim Aufziehen bleibt immer eine Schicht der Flüssigkeit an der Scheibe hängen; man hat also durch das Uebergewicht auf der andern Seite nicht die Flüssigkeit von der festen Scheibe, sondern die Moleküle der Flüssigkeit von einander getrennt, man hatte also die Cohäsion der Flüssigkeit zu überwinden. Die in Rede stehenden Versuche geben also ein Maß für die Cohäsion der Flüssigkeiten, also für die Attraction, welche zwischen den Theilchen derselben stattfindet, und man sieht, daß diese Attraction sehr bedeutend ist und daß sie sich in der Natur der Flüssigkeiten ändert.

Wenn die Oberfläche der Scheibe nicht von der Flüssigkeit benetzt wird, wie es z. B. der Fall ist, wenn man eine Glasscheibe auf Quecksilber setzt, so drückt das Zulagengewicht, welches das Abreißen bewirkt, nicht mehr die Cohäsion der Flüssigkeit aus.

Um eine Glasscheibe von den eben erwähnten Dimensionen von Quecksilber abzureißen, ist eine Kraft von ungefähr 200 Gramm nöthig. Daraus geht hervor, daß selbst, wenn ein fester Körper nicht von einer Flüssigkeit benetzt wird, doch zwischen den Molekülen der Flüssigkeit und denen des festen Körpers eine mehr oder minder große Anziehung stattfindet, nur ist in diesem Falle die Cohäsion der Flüssigkeit größer als die Adhäsion zwischen der Flüssigkeit und dem festen Körper.

Die bisher in diesem Kapitel betrachteten Erscheinungen lassen sich auf folgende Weise unter einem theoretischen Gesichtspunkte zusammenfassen.

Quecksilber bildet auf Papier, Wasser auf einer fettigen oder bestäubten Fläche kugelförmige Tropfen. Gewöhnlich erklärt man diese Erscheinung aus der allgemeinen Attraction aller Moleküle unter sich, gerade wie man die sphärische Bildung der Himmelskörper erklärt. Diese Erklärung aber ist deshalb unzulässig, weil die molekulare Attraction ganz anders wirkt als die allgemeine Schwere; weil sie, nur in unmerklichen Entfernungen auf die nächsten Moleküle wirkend, sich nicht so summiren kann, daß gleichsam ein Anziehungsmittelpunkt, dem Gravitationsmittelpunkt der Weltkörper ähnlich, gebildet wird. Die folgende Erklärung scheint richtiger zu seyn.

In einer Flüssigkeit müssen die Moleküle in einer solchen Entfernung verharren, daß Attraction und Repulsion einander neutralisiren. Es ist dies nur dann möglich, wenn die Moleküle in parallelen Schichten gelagert sind, in der Art, daß jedes Molekül von zwölf andern umgeben ist, ungefähr so wie man gewöhnlich die gleich großen Kanonenkugeln zu lagern pflegt. Diese Anordnung ist dann nicht im Mindesten gestört, wenn die Flüssigkeit auch eben endigt. Jedes Molekül ist hier nach allen Seiten hin vollkommen gleichen Einwirkungen unterworfen, alle Moleküle sind hier in vollkommen gleichen Entfernungen von einander. Diese Anordnung mag die normale Lagerung der Moleküle heißen. Wird ein Theil der Gränzfläche gekrümmt, so kann der gegenseitige Abstand der Moleküle nicht mehr gleich weit bleiben, und eine solche Lagerung mag *anomal* genannt werden.

Sobald durch irgend eine äußere Kraft die normale Lagerung der Moleküle gestört wird, wird auch das bisher vollständige Gleichgewicht gestört, es entsteht eine Spannung, welche den gestörten Parallelismus der Schichten wieder herzustellen strebt und welche die Flüssigkeitstheilehen sogleich wieder in die normale Lagerung zurückführt, sobald die störende Ursache zu wirken aufhört. Wenn man ein Stäbchen, welches von der Flüssigkeit benetzt wird, in dieselbe eintaucht, so kann man durch langsames Herausziehen einen Hügel bilden, der nach dem Abreißen sogleich wieder in die Ebene zurückeilt. Dies könnte nun freilich bloß Folge der Schwere seyn, allein dasselbe findet in der umgekehrten

Lage der Ebene Statt. Füllt man ein Röhrchen, welches nicht über drei Linien Durchmesser hat und nur an einem Ende offen ist, ganz mit Wasser, so kann man es umdrehen, ohne daß das Wasser ausläuft. Es bildet eine hängende Ebene, an der man wie vorher Hügel herausziehen kann, die sich nach dem Abreißen, der Schwere entgegen, in die Ebene zurückziehen.

Eine tropfbare Flüssigkeit strebt also in einer Ebene zu endigen. Nun aber kann eine rings herum freie Masse nicht durch eine einzige Ebene begränzt werden. Wäre sie durch ebene Flächen begränzt, so würden die Kanten durch die Spannung der Moleküle in denselben bald abgeflacht werden; ist aber die Masse durch eine krumme Oberfläche begränzt, deren Krümmung nicht an allen Stellen gleich ist, so würde an den stärker gekrümmten Theilen der Oberfläche nothwendig auch eine stärkere Spannung stattfinden, welche die Abrundung zur vollkommenen Kugel zur Folge hat. Auf dieselbe Weise geht auch die Abrundung der Blase vor sich.

Die oberflächlichen Moleküle einer ringsum freien tropfbaren Flüssigkeit bilden demnach ein die innere Masse kräftig zusammendrückendes Netzwerk. Hat man eine kleine Seifenblase gemacht, so behält diese ihre Größe bei, wenn man die Oeffnung des Röhrchens zuhält; sobald man aber öffnet, verkleinert sich die Blase mehr und mehr. Wäre die Luft in der Blase nicht durch die umschließende Flüssigkeitsschicht zusammengedrückt gewesen, wäre sie nicht dichter als die sie umgebende Atmosphäre, so würde sie in der Blase bleiben und nicht dem atmosphärischen Luftdruck entgegen in das Röhrchen gedrängt werden.

Wird Quecksilber in ein Glas gebracht, so steht es von seinen Wänden, wenn auch nicht merklich, ab; bringt man jedoch Wasser oder Baumöl darauf, so dringt dies in den Zwischenraum ein. Auch sickert bei schlecht ausgekochten Barometern Luft durch diesen Zwischenraum in die Toricelli'sche Leere. Das Quecksilber bildet also in dem Glase einen frei liegenden großen Tropfen, dessen Form nur durch die Gefäßwände bedingt ist. Er endet oben mit einer horizontalen Fläche, die aber nicht bis an die Wand reichen kann, weil die scharfe Kante des Tropfens, wie wir oben gesehen haben, abgerundet wird.

Bringt man einen Tropfen Quecksilber in ein vollkommen cylindrisches Glasröhrchen, welches horizontal gestellt ist, so bildet er einen an beiden Enden abgerundeten Cylinder. Es kann aber durchaus keine Bewegung entstehen, weil die Converität an beiden Enden gleich ist.

Ist aber das Röhrchen konisch, so ist der Quecksilberfaden am engeren Ende

Fig. 90.



mehr gekrümmt; hier wirkt also die Spannung der anomal gelagerten Moleküle stärker als auf der andern Seite, und die Folge dieser überwiegenden Spannung ist, daß sich der

Quecksilberfaden nach dem weiteren Ende hin bewegt.

Füllt man ein Röhrchen ganz mit Quecksilber, legt man es horizontal hin, läßt man das eine Ende des Quecksilberfadens mit einem Tropfen Quecksilber zusammenfließen, so vergrößert sich der Tropfen, und das Quecksilber tritt zuletzt

ganz aus dem Röhrchen heraus und vereinigt sich ganz mit dem Tropfen. Der Grund davon ist leicht einzusehen. Durch die starke Krümmung der Converität am Ende des Quecksilbercylinders entsteht von dieser Seite ein weit stärkerer Druck auf die Masse als von der Seite des Tropfens.

Taucht man ein Quecksilber Röhrchen vertikal in Quecksilber, so wird es im Röhrchen tiefer stehen als außen, weil die starke Converität des Quecksilbercylinders in der Röhre deprimirend wirkt. Es ist auch klar, daß die Depression um so größer seyn muß, je enger die Röhre ist.

Wenn eine Flüssigkeit an den Gefäßwänden anhängt, dieselben benetzt, so kann sie nicht mehr, wie im vorigen Fall, als ein großer Tropfen betrachtet werden, die Oberfläche kann also auch nicht, wie dort, eine convexe Gestalt annehmen. Die Moleküle der Gefäßwand, welche mit der Flüssigkeit in Berührung sind, wirken auf die Flüssigkeit gerade so wie die Flüssigkeitsmoleküle auf einander. Die festen Gefäßwände sind demnach nur als eine starre Fortsetzung der Flüssigkeit zu betrachten. Die über der Flüssigkeit im Gefäße befindliche Luft muß demnach als eine Blase angesehen werden, die unten von der Flüssigkeit, auf den Seiten durch die Gefäßwände begrenzt ist. Wäre die Oberfläche der Flüssigkeit vollkommen eben, so würde die Blase, da wo Flüssigkeit und Gefäßwand zusammentrifft, eine scharfe Kante haben, welche alsbald durch die gegenseitige Anziehung der Moleküle, der Wand und der Flüssigkeit abgerundet werden muß; da aber die Moleküle des Gefäßes fest sind, so bleibt nichts übrig, als daß die Oberfläche der Flüssigkeit eine concave Gestalt annimmt, indem Moleküle der Flüssigkeit an den Wänden aufsteigen. Bei der Blase aber bewirkt die Spannung der anomal gelagerten Wassermoleküle einen Druck auf die eingeschlossene Luft; so wird denn auch hier die concave Flüssigkeitsoberfläche gegen die Luft der Blase, also nach oben, einen Druck ausüben.

Ein Tropfen Wasser in einer horizontalen cylindrischen Glasröhre wird einen an beiden Enden concaven Cylinder bilden, der sich nicht bewegt, weil die Concavitäten an beiden Enden gleich sind. Ist das Röhrchen konisch, so ist natürlich die eine Concavität stärker gekrümmt als die andere, und durch die überwiegende Spannung der stärker gekrümmten wird das Wasser nach dem engeren


Fig. 91.



Theile der Röhre hingezogen. - Ebenso erklärt sich leicht aus der Wirkung der concaven Oberfläche das Aufsteigen des Wassers in einem Röhrchen, welches vertikal in Wasser eingetaucht wird.

Schwimmt eine hohle gläserne Kugel auf Wasser, so fängt dieses schon in einem Abstand von mehr als 6 Linien von der Kugel an, sich rings herum gegen dieselbe zu heben. Bringt man eine zweite Glaskugel einen Zoll weit von der ersten in das Wasser, so nähern sich die Kugeln anfangs langsam, dann schneller und schneller, bis sie endlich an einander stoßen. Wären beide Kugeln fest gewesen, so würde in Folge des Bestrebens der Ebeneildung das Wasser

zwischen den Kugeln gestiegen seyn; da sie aber beweglich sind, so muß die an
Fig. 92.



sie gleichsam angeheftete und durch ihre Schwere sinkende Wasserfläche, welche sich zwischen ihnen befindet, die Kugeln gegen einander ziehen.

Elasticität der Flüssigkeiten. Auch die tropfbar flüssigen Körper 41 sind in gewisser Beziehung elastisch, denn sie lassen sich durch einen sehr starken Druck, wenn auch nur sehr wenig, auf ein kleineres Volumen zusammenpressen, und wenn der Druck nachläßt, nehmen sie ihr ursprüngliches Volumen wieder ein. Zuerst hat Dersted, später haben Colladon und Sturm Versuche über die Zusammendrückbarkeit der Flüssigkeiten angestellt. Die nähere Beschreibung der von ihnen hierüber angestellten Versuche würde uns zu weit führen. Durch den Druck einer Atmosphäre (dieser Ausdruck wird im folgenden Kapitel seine Erklärung finden) läßt sich Quecksilber ungefähr um 3, Wasser um 48 Milliontheile seines Volumens zusammenpressen.

Fünftes Kapitel.

Vom Gleichgewicht der Gase und dem atmosphärischen Druck.

Die Luft ist ein Körper, welcher nicht unmittelbar so auf die Sinne wirkt 42 wie die festen und tropfbarflüssigen Körper, aber sie erscheint uns in so vielen Phänomenen auf der Erde, über den Gewässern, daß wir nicht nöthig haben, nach andern Beweisen ihrer Existenz zu suchen. Es giebt Gewitter in allen Climates und Stürme auf allen Meeren; die Luft umgiebt also den ganzen Erdball, überall bildet sie eine Schicht von großer Dicke, denn überall, über Ebenen wie über Bergen, sieht man Wolken dahinziehen, welche vom Winde fortgetrieben werden. Ueber den Wolken sieht man die prachtvolle Farbe des Himmels, welche ein Beweis für die Höhe der Luft ist, wie die Farbe des Oceans die Tiefe des Wassers beweist. Wenn es keine Luft gäbe, wäre der Himmel ohne Farbe und ohne Glanz; er würde als ein vollkommen schwarzes Gewölbe erscheinen, auf welchem man die Sterne bei Tag mit demselben Glanze erblicken würde, wie bei Nacht. Diese ungeheure Luftmasse, welche über der Erde ausgebreitet ist, und welche sich hoch über die Gipfel der höchsten Berge hinaus erstreckt, führt den Namen Atmosphäre. Der höchste Gipfel des Himalaya erhebt sich kaum eine Meile über das Niveau des Meeres, während die Luft sich mindestens bis zu einer Höhe von 6 bis 7 Meilen erhebt.

- 43 Schon sehr früh, ja selbst schon vor Aristoteles, vermuthete man, daß die Luft schwer sey. Diese Wahrheit wurde jedoch erst 1640 durch Galiläi bewiesen, und etwas später durch Toricelli's schöne Versuche bestätigt. Durch folgenden Versuch läßt sich die Schwere der Luft direct nachweisen: Man macht einen Ballon, welcher mit einem Hahn versehen ist, mittelst der Luftpumpe luftleer, und hängt ihn an dem einen Arme eines Wagebalkens auf, auf die andere Seite legt man Gewichte, bis das Gleichgewicht hergestellt ist. Oeffnet man nun den Hahn, so füllt sich der Ballon wieder mit Luft, das Gleichgewicht wird gestört und die Wage neigt sich nach der Seite des Ballons hin. Auf der andern Seite muß man von Neuem Gewichte auflegen, um das Gleichgewicht wieder herzustellen, und zwar gerade so viel, als die Luft im Ballon wiegt. Für einen Ballon von 1 Liter beträgt die Differenz der Gewichte mehr als 1 Gramm, woraus als erste Annäherung folgt, daß ein Liter Luft unter den gewöhnlichen Umständen mehr als ein Gramm wiegt, d. h. daß das Wasser nicht ganz 1000mal so schwer ist, als gewöhnliche Luft.

Statt des mit einem Hahn versehenen Ballons kann man folgende ganz wohlfeile Vorrichtung anwenden, welche außerdem noch den Vortheil hat, daß sie bei gleichem Volumen des Ballons weit weniger wiegt, als die eben besprochene. Man wähle einen Ballon von nicht gar dickem Glase und nicht sehr dickem, geradem Halse, Fig. 94, aus. Der Hals wird sorgfältig mit einem wohlverschließenden Kork zugestopft, der in der Mitte durchbohrt ist. Das durch den Kork gehende Loch mag etwa 2^{mm} Durchmesser haben. Ueber den Kork wird nun Wachstaffent gebunden, wie Fig. 94 und in größerem Maßstabe Fig. 95 zeigt. Auf diese Weise ist der innere Raum des Ballons vollkommen

Fig. 94.



Fig. 95.



von der äußern Luft abgesperrt. Neben der Stelle, welche die Oeffnung des Korkes bedeckt, macht man zwei Einschnitte in den Wachstaffent, wie man in Fig. 95 sieht, und so ist der Ballon gewissermaßen mit einem Ventil verschlossen, durch welches Luft aus dem Ballon austreten, aber nicht eintreten kann. Bei Anstellung des Versuches wiegt man zuerst den luftgefüllten Ballon, bringt ihn dann unter die

Glocke der Luftpumpe, so wird beim Auspumpen auch die Luft aus dem Ballon heraustreten. Ist er so entleert, so wird abermals gewogen, und man findet nun, daß er leichter geworden ist.

- 44 Die Molekularkräfte wirken bei Gasen ganz anders, als bei festen und tropfbarflüssigen Körpern. Wir haben gesehen, daß diese Kräfte die Moleküle der festen Körper ganz fest zusammenhalten, und zwar so, daß sie ihre gegenseitige Lage nicht ändern. Auch die Moleküle tropfbar flüssiger Körper halten sie zusammen, jedoch nur so, daß ihnen noch große Freiheit bleibt, nach allen Richtungen hin sich aneinander zu verschieben. Bei den Gasen aber wirken die

Molekularkräfte repulsiv, die Moleküle gasförmiger Körper haben ein Bestreben, sich gegenseitig von einander zu entfernen, und in der That entfernen sie sich auch so weit von einander, bis äußere Hindernisse eine weitere Ausdehnung unmöglich machen. Die Luft, welche in einem Gefäße enthalten ist, drückt also fortwährend gegen die Wände.

Dies Bestreben der Luft, sich auszudehnen, wird leicht durch folgenden Versuch nachgewiesen. Man legt unter die Glocke der Luftpumpe eine nur wenig Luft enthaltende und deshalb runzlige Thierblase, deren Oeffnung fest zugebunden ist. Nach einigen Kolbenzügen schon bläht sich die Blase auf und ist endlich gerade so straff angespannt, als ob man mit aller Gewalt Luft hineingeblasen hätte. Läßt man die Luft wieder in den Recipienten hineintreten, so schrumpft die Blase wieder zusammen. Die in der Blase eingeschlossene Luft hat also wirklich ein Bestreben, sich auszudehnen, nur wird demselben durch die umgebende Luft Widerstand geleistet. Anstatt der Blase hätte man auch ein sehr dünnes, mit einem Kork verschlossenes Glas unter den Recipienten setzen können; entweder würde der Stopfen in die Höhe geschleudert oder das Glas zersprengt worden sein, vorausgesetzt, daß der Stopfen nicht zu fest sitzt, oder das Glas nicht zu stark ist. Dieser Druck, welchen die Luft gegen die Wände der sie einschließenden Gefäße ausübt, ist dasjenige, was man ihre Elasticität, ihre Spannkraft, ihre Tension, ihre Expansivkraft nennt.

Eine Feder zeigt nur dann Elasticität, wenn man sie zusammendrückt, sie verliert ihre Spannung, sobald sie in ihren ursprünglichen Zustand zurückgekehrt ist. Die Luft hat aber immer eine Expansivkraft, es giebt für sie kein ursprüngliches Volumen, weil sie immer einen größern Raum einzunehmen strebt. Brächte man ein Liter gewöhnlicher Luft in einen leeren Raum von mehreren Kubikmetern, so würde sie sich in dem ganzen Raume gleichförmig verbreiten, sie würde immer noch ein Bestreben haben, sich auszudehnen und würde also auch noch einen Druck auf die Wände ausüben.


Auf dem Bestreben der Luft, einen möglichst großen Raum einzunehmen, beruht die Einrichtung der Luftpumpe, die wir schon mehrmals angeführt haben und die alsbald näher beschrieben werden wird. Wenn die Luft keine Spannkraft, keine Elasticität in dem eben besprochenen Sinne hätte, so würde sie sich nicht aus dem Recipienten der Luftpumpe verbreiten können; ohne das Bestreben der Luft sich auszudehnen, würde sie nicht aus dem Ballon, Fig. 94, entweichen können, wenn man auch den von Außen auf dem Ventil lastenden Luftdruck wegnimmt.

Aus der Expansionskraft der Gase folgt, daß sie nicht mit einer freien ebenen Oberfläche begränzt seyn können, wie dies bei den Flüssigkeiten der Fall ist. Auf die Luft der Atmosphäre wirken zwei Kräfte, welche sich gegenseitig das Gleichgewicht halten, die Schwere und die Expansionskraft. Durch die Schwere werden die Lufttheilchen nach der Erde angezogen, diese Kraft also äußert ein Bestreben, die Luft auf der Oberfläche der Erde zu verdichten, und diesem Bestreben wirkt die Expansionskraft entgegen. Die Atmosphäre ist wahrscheinlich

deshalb begrenzt, weil bei einem gewissen Grad der Verdünnung die Expansionskraft so abnimmt, daß die Schwere der Lufttheilchen allein schon hinreicht, eine weitere Entfernung von der Erde zu verhindern.

- 45 **Druck der Luft.** Sind einmal die allgemeinen Gleichgewichtsbedingungen festgestellt, so können wir durch directe Versuche beweisen, daß alle unteren Luftschichten in der That durch die oberen gedrückt sind, und daß die Größe

Fig. 96.



dieses Drucks sich ändert, wenn man sich mehr und mehr über das Niveau des Meeres erhebt.

Man setze auf den Teller der Luftpumpe einen Glas- oder Metallcylinder mit etwas dicken Wänden, welcher oben mit einer Thierblase verschlossen ist, die stark angespannt und an dem Rande recht festgebunden seyn muß. Die Blase erleidet von beiden Seiten gleichen Druck und bildet deshalb eine Ebene. Wenn man nun auf irgend eine Weise mehr Luft in den Cylinder hineinbliese, so würde sich die Blase nach außen wölben; zieht man umgekehrt die Luft aus dem Cylinder heraus, so gewinnt der äußere Luftdruck das Uebergewicht und drückt die Blase nach innen. Letzteres läßt sich leicht mit Hülfe der Luftpumpe bewerkstelligen. Bei den ersten Kolbenzügen schon wird die Blase nach innen gekrümmt; je mehr man auspumpt, desto mehr nimmt die Krümmung zu. Stößt man, wenn die Blase auf diese Weise sehr stark gespannt ist, mit einem etwas spitzen Körper auf dieselbe, so zerreißt sie in viele Stücke, wobei man einen Knall wie einen Pistolenschuß hört. Dieser Knall wird durch das heftige Eindringen der Luft hervorgebracht; man kann sich aus der Kraft dieses Eindringens einen Begriff von der Größe des Luftdrucks machen, welcher auf der Blase lag.

Hätte man die ganze Anordnung so geändert, daß die Blase eine schräge Stellung gehabt, oder daß der Luftdruck von unten nach oben gewirkt hätte, so würde man denselben Effect erhalten haben, weil die Luft nach allen Seiten hin auf gleiche Weise drückt.

Dieser Versuch scheint sehr auffallend, weil man nicht begreifen kann, wie die Luft, welche sich in einem Zimmer befindet, einen so enormen Druck ausüben kann. Von dem Gewichte der Luftsäule, welche auf der Blase ruht und sich von derselben bis zu der Decke des Zimmers erstreckt, kann diese Wirkung nicht herrühren, denn selbst eine Wassersäule von dieser Höhe könnte sie nicht hervorbringen. Hätte man den Versuch unter freiem Himmel angestellt, so hätte die Blase offenbar den Druck einer Luftsäule auszuhalten gehabt, deren Höhe gleich ist der Höhe der ganzen Atmosphäre. Derselbe Druck wirkt aber auch noch im Zimmer, denn die Luft des Zimmers ist ja durch den vollen Atmosphärendruck gepreßt.

- 46 **Messung des Luftdrucks.** Da die Luft die ganze Erde umgiebt, so preßt sie auf Alles gerade so, wie auf die Blase; sie drückt ebenso auf alle Festländer wie auf die Gewässer. Taucht man das eine Ende einer Röhre in

ein mit Wasser gefülltes Gefäß, so wird sich die Flüssigkeit in der Röhre so hoch stellen, wie außerhalb, weil der Luftdruck in der Röhre gerade so auf das Niveau der Flüssigkeit wirkt, wie außerhalb. Saugt man aber einen Theil der Luft aus der Röhre, so steigt die Flüssigkeit in ihr um so mehr, je länger man saugt. Durch dieses Saugen wird nämlich der Luftdruck im Innern der Röhre vermindert, während der äußere Luftdruck unverändert bleibt. Der Ueberschuß des äußern Luftdrucks nun preßt die Flüssigkeit im Innern der Röhre in die Höhe, die das Gewicht der gehobenen Wassersäule diesem Ueberschusse das Gleichgewicht hält. Macht man das Innere der Röhre vollkommen luftleer, so muß das Wasser so hoch steigen (vorausgesetzt, daß das Rohr hoch genug ist), daß das Gewicht der gehobenen Wassersäule dem Gewicht einer bis zur Gränze der Atmosphäre reichenden Luftsäule von derselben Basis gleich ist. Auf diese Weise kann man das Gewicht der ganzen Luftsäule bestimmen, wie hoch sie auch seyn mag.

Den Pumpenmachern von Florenz verdanken wir den ersten Keim der Entdeckung dieses wichtigen Gesetzes. Als sie in einem Saugrohre das Wasser über 32 Fuß heben wollten, sahen sie zu ihrem größten Erstaunen, daß es nicht höher stieg. Damals erklärte man das Aufsteigen der Flüssigkeiten, indem man sagte, die Natur habe einen *horror vacui*. Galiläi genügte eine solche Erklärung nicht, und als ihm die von den Pumpenmeistern gemachte Beobachtung mitgetheilt wurde, kam er gleich auf die Vermuthung, daß die Schwere der Luft die wahre Ursache der Erscheinung sey. Sein Schüler, Toricelli, gab dafür entscheidende Beweise. Er machte ungefähr folgende Schlussfolge. Damit zwei verschiedene Flüssigkeitssäulen sich das Gleichgewicht halten sollen, müssen die Höhen der beiden Säulen sich umgekehrt verhalten, wie ihre Dichtigkeiten. Das Quecksilber wiegt nahe 14mal so schwer als Wasser. Wenn nun der Druck der atmosphärischen Luft eine Wassersäule von 32 Fuß tragen kann, so muß er demnach auch eine Quecksilbersäule von $\frac{32}{14}$ Fuß, d. h. von nahe 28 Zoll,

Fig. 97. tragen können. Der Versuch ist leicht anzustellen. Man füllt eine Glasröhre, welche ungefähr 30 Zoll lang und an dem einen Ende verschlossen ist, mit Quecksilber, hält das offene Ende mit dem Finger zu und kehrt die Röhre um. Taucht man das mit dem Finger verschlossene Ende in ein Gefäß mit Quecksilber, Fig. 97, zieht den Finger alsdann weg, so wird das Quecksilber alsbald um einige Zoll fallen und zwar so weit, daß die Erhebung des Quecksilbers in der Röhre über das Niveau des Quecksilbers in dem Gefäß so groß ist, wie es aus den eben angeführten Betrachtungen folgt. Die in der Röhre getragene Quecksilbersäule ist als ein Gegengewicht gegen den atmosphärischen Luftdruck zu betrachten. Dieser Apparat ist das Barometer. Der leere Raum über der Quecksilbersäule des Barometers ist die Toricelli'sche Leere.



Wir können nun die bisher besprochenen Resultate genauer

Fig. 98.



47

Fig. 99.



ausdrücken. Die vertikale Höhe des Niveaus s in der Röhre über dem Niveau des Gefäßes heißt die Barometerhöhe. Sie ist nicht an allen Orten und nicht zu allen Zeiten dieselbe. Am Ufer des Meeres beträgt sie durchschnittlich 76 Centimeter oder, was sehr nahe dasselbe ist, 28 Pariser Zoll. Eine solche Quecksilbersäule von 1 Quadratcentimeter Grundfläche hat einen Kubikinhalt von 76 Kubikcentimeter. Da nun 1 Kubikcentimeter Quecksilber 13,59 Gramme wiegt, so ist der Druck dieser Säule auf ihre Basis $76 \times 13,59$ Gramm = 1,033 Kilogrammen. Die atmosphärische Luftsäule, welche im Niveau des Meeres auf einen Quadratcentimeter Basis ruht, drückt also auf diese Fläche mit einem Gewichte von 1,033 Kilogr. auf einen Quadratzoll ungefähr mit einem Gewicht von 15 Pfund.

Construction des Barometers. Man hat dem Barometer sehr verschiedene Formen gegeben, je nach dem Gebrauche, den man davon machen will. Fig. 99 stellt das gewöhnliche Barometer dar; es besteht aus einer Röhre, welche unten gekrümmt, mit einem weiteren Gefäße endigt und auf einem Brette befestigt ist. Die Höhenscala ist in der Regel von Metall. Wenn das Gefäß etwas weit ist in Vergleich zu dem Durchmesser der Röhre, so sind die Schwankungen der Säule fast ohne Einfluß auf das Niveau des Quecksilbers im Gefäß, so daß man, wenn keine große Genauigkeit gefordert wird, dieses Niveau als constant betrachten kann. Bei diesen Barometern, die man zu genauen Untersuchungen nicht brauchen kann, befindet sich in der Regel die Scala auch nur am obern Theil des Instrumentes.

Auf Reisen wird jetzt fast nur noch das Heberbarometer angewandt, weil es genaue Resultate giebt, leicht beobachtet und vor allen Dingen leichter transportirt werden kann, als alle anderen Barometer. Der offene Schenkel hat nur eine capillare Oeffnung, groß genug, um die Luft frei eintreten zu lassen, aber zu klein, als daß das Quecksilber durch dieselbe austreten könnte. Man kann es also umkehren, ohne fürchten zu müssen, daß man Quecksilber verliert.

Bei diesen Barometern hat die untere Quecksilbertuppe, welche dem Druck der atmosphärischen Luft ausgesetzt ist, durchaus keine feste Stellung, der Nullpunkt, von welchem aus die Höhe der Barometersäule zu messen ist, steigt und fällt. Des bequemern Transports wegen sind die Heberbarometer gewöhnlich in einer Hülse von Holz befestigt (s. Fig. 100, a. d. f. S.), welche geschlossen einen Stab bildet.

Welche Form man auch einem Barometer geben mag, so müssen doch immer gewisse Bedingungen erfüllt seyn, wenn das Instrument genau die Größe

Fig. 100. des Luftdrucks angeben soll. Zunächst muß die Höhe der Quecksilbersäule genau gemessen werden können, und das ist nur möglich, wenn das Rohr eine vollkommen vertikale Stellung hat. Die Scala befindet sich entweder auf einem Messingstreifen, welcher in das Brett eingelassen ist, auf welchem das Rohr befestigt wird, oder sie ist auf das Rohr selbst eingegräbt.



Der Raum über der Quecksilbersäule muß vollkommen luftleer seyn; dies ist nur dadurch zu erreichen, daß man das Quecksilber in der Röhre kocht, denn nur dadurch ist es möglich, alle Luft und alle Feuchtigkeit, welche an den Glaswänden anhaften, zu entfernen. Das Auskochen der Barometer ist eine Operation, welche viel Uebung und Geschicklichkeit erfordert. Wenn in der Toricelli'schen Leere noch etwas Luft zurückgeblieben ist, so erkennt man dies daran, daß sich beim Neigen des Rohrs dasselbe nicht vollständig mit Quecksilber füllt, sondern daß ein kleines Luftbläschen am Gipfel der Röhre zurückbleibt. Der Fehler, der daraus entsteht, ist um so geringer, je größer das Volumen der leeren Kammer ist.


Endlich muß das Quecksilber vollkommen rein und der Durchmesser der Röhre nicht zu klein seyn. Wenn die Röhre zu eng ist, so übt die Adhäsion und die Reibung des Quecksilbers an den Glaswänden einen so bedeutenden Einfluß aus, daß die Quecksilberkuppe oft in einer Höhe stehen bleibt, welche bald höher, bald tiefer ist, als es der Höhe des Luftdrucks nach seyn sollte. Wenn man in einem solchen Fall das Barometer etwas anstößt, so sieht man die Quecksilbersäule augenblicklich etwas steigen oder fallen, je nachdem der vorherige Stand zu tief oder zu hoch war, weil durch den Anstoß das Hinderniß der Bewegung überwunden wird.

Von den Schwankungen des Barometers, welche von der Witterung abhängen, kann erst weiter unten die Rede seyn.

Pumpen. Aus dem Druck der Luft erklären sich eine Menge von Erscheinungen, welche man täglich zu beobachten Gelegenheit hat. Wenn man am oberen Ende eines in Wasser getauchten Rohrs mit dem Munde saugt, so steigt das Wasser im Inneren des Rohrs in die Höhe, weil durch das Saugen im oberen Theile ein luftverdünnter Raum entsteht, so daß also der auf den äußern Wasserspiegel wirkende Luftdruck das Wasser in das Rohr hineindrückt. Man kann das Steigen des Wassers auch dadurch bewirken, daß man im Inneren des Rohrs einen Kolben anbringt, durch dessen Aufziehen ebenfalls ein luftverdünnter Raum entsteht. Darauf gründet sich die Einrichtung der Pumpen.

Die Saugpumpe besteht aus einem Saugrohre *a*, Fig 101., einem Stiefel *b*, einem Kolben *p*, einem Steigrohre *s* und drei Ventilen, *r*, *t* und *l*, welche sich von unten nach oben öffnen. Das Ventil *r* befindet sich im Boden des Stiefels, das zweite *t* im Kolben und das letzte *l* am unteren


Fig. 101.



Ende der Steigröhre. Das Saugrohr taucht in das Wasser, welches man heben will, und die Kolbenstange geht luftdicht durch die Stopfbüchse *e*. Wenn zu Anfang der Bewegung der Kolben gehoben wird, schließt sich *t*; *r* und *l* aber öffnen sich; und zwar öffnet sich *l* durch die Verdichtung der Luft über dem Kolben, *r* durch die Verdünnung unter dem Kolben. Da sich nun der Luftdruck in der Saugröhre gleichzeitig vermindert, so steigt das Wasser in der Saugröhre in Folge des überwiegenden äußern Luftdruckes. Beim Niedergange des Kolbens schließt sich das untere Ventil. Die Luft im Stiefel unterhalb des Kolbens wird comprimirt und öffnet das Ventil *t*, und gelangt so durch den Kolben hindurch in den oberen Theil des Stiefels. Beim zweiten Hub des Kolbens steigt das Wasser wieder etwas höher im Saugrohr, und durch das Ventil *l* wird abermals eine Quantität Luft fortgeschafft. Endlich nach einer bestimmten Anzahl von Kolbenstößen, steigt das Wasser selbst bis über das Ventil *r* und hebt das Ventil *t*. Als bald ist nun alle Luft aus der Pumpe entfernt und jedes Ventil wird nur noch durch das Wasser gehoben. Bei jedem Niedergange des Kolbens geht eine Quantität Wasser durch das Ventil *t* hindurch, und bei jedem Hub wird eine neue Quantität im Steigröhre und im Saugrohr gehoben. Die Kraftanstrengung, welche man machen muß, um den Kolben zu heben, muß eines Theils die Reibung überwinden, dann aber auch noch den Druck einer Wassersäule, deren Basis die Oberfläche des Kolbens und deren Höhe gleich ist der vertikalen Entfernung der Ausflußöffnung im Steigröhre vom Spiegel des Behälters, in welches das Saugrohr eintaucht.

Wenn die Pumpe brauchbar seyn soll, so muß das Wasser das erste Ventil *r* erreichen können. Die Stellung dieses Ventils hängt demnach von dem Grade der Luftverdünnung ab, welche man zwischen den Ventilen *t* und *r* hervorbringen kann. Wenn beim tiefsten Stande des Kolbens gar kein Raum zwischen *r* und *t* wäre, so könnte zwischen diesen beiden Ventilen ein absolut luftleerer Raum erzeugt werden, und das Ventil *r* dürfte 32 Fuß über dem Wasserspiegel des Behälters sich befinden. Da es aber unmöglich ist, einen schädlichen Raum unter dem Kolben ganz zu vermeiden, so darf auch das Ventil *r* nicht ganz 32' über dem Spiegel des Reservoirs liegen. Man muß dafür sorgen, daß der schädliche Raum im Verhältniß zum Inhalte des Stiefels so klein als möglich ist. Wäre z. B. der schädliche Raum die Hälfte vom ganzen Inhalte des Stiefels (ohne den vom Kolben eingenommenen Raum), so könnte man die Luft zwischen *t* und *r* nur bis zur Hälfte des atmosphärischen

Fig. 102.



Druckes verdünnen, und folglich dürfte das Ventil r nur 16 Fuß über dem Wasserspiegel des Reservoirs liegen.

Die Saug- und Druckpumpe, Fig. 102, besteht aus einem Saugrohre a , einem Steigrohre s , einem Pumpentiefel c und einem massiven Kolben p ; sie hat nur zwei Ventile, r und l . Beim Heben des Kolbens dringt Wasser durch das Ventil r , beim Niedergang des Kolbens wird r geschlossen und das gesaugte Wasser durch l in die Höhe gepreßt.

Der Heber. Wenn man ein Trinkglas, dessen 49


Rand recht gleichförmig ist (am besten ein geschliffenes Glas), ganz mit Wasser füllt, ein Papier darauf deckt und dann das Glas umkehrt, so läuft das Wasser nicht aus; der gegen die untere Fläche des Papiers wirkende Luftdruck hindert das Herabfallen der Wassermasse. Das Papier ist nur deshalb nöthig, um

Fig. 103.



das Glas umkehren zu können und um zu verhindern, daß das Wasser an den Seiten ausläuft und statt dessen Luftblasen in das Gefäß eindringen. Wenn die untere Oeffnung klein genug ist, um ein solches Auslaufen nicht befürchten zu müssen, wie dies beim Stechheber der Fall ist, so ist das Papier nicht mehr nöthig. Der Stechheber ist ein gewöhnlich röhrenförmiges Gefäß, Fig. 103, welches oben und unten etwas enger und an beiden Enden offen ist. Taucht man es, wenn beide Oeffnungen frei sind, ganz in eine Flüssigkeit, so füllt es sich mit derselben, und wenn man nun die obere Oeffnung mit dem Daumen verschließt, so kann man den Stechheber in die Höhe ziehen, ohne daß die in demselben enthaltene Flüssigkeit ausläuft.


Fig. 104.



Der Heber ist eine gekrümmte Röhre bsb' , deren Schenkel ungleiche Länge haben. Wenn der kürzere Schenkel in eine Flüssigkeit eingetaucht und die ganze Röhre mit derselben gefüllt ist, so läuft sie am Ende b' des längern Schenkels, welches tiefer liegt als b , fortwährend aus, man kann also mit Hülfe eines Hebers leicht ein Gefäß entleeren. Die Wirkung des Hebers ist leicht zu erklären. Auf der einen Seite hat die Wassersäule $s b'$, auf der andern die Wassersäule von s bis zum Spiegel der Flüssigkeit im Gefäß ein Bestreben, vermöge ihrer Schwere herabzufallen; der


Schwere der in beiden Schenkeln befindlichen Wassersäulen wirkt aber auf beiden Seiten der Luftdruck entgegen, welcher auf der einen Seite gegen die Oeffnung b' , auf der andern aber auf den Spiegel des Wassers im Gefäß wirkt und dadurch die Bildung eines leeren Raumes im Innern der Röhre verhindert, welcher sich nothwendiger Weise bei s bilden würde, wenn die Wassersäulen auf beiden Seiten herabfließen. Da der Luftdruck auf der einen Seite so stark wirkt wie auf der andern, so würde vollkommenes Gleichgewicht stattfinden, wenn die Wassersäulen in beiden Schenkeln gleich hoch wären, wenn sich also

Fig. 105.



die Oeffnung b' in der Höhe des Wasserspiegels im Gefäße befände; so bald aber b' tiefer liegt, erhält die Wassersäule im Schenkel $s\ b'$ das Uebergewicht, und in dem Maaße, als hier das Wasser ausläuft, wird auf der andern Seite durch den Luftdruck von Neuem Wasser in die Röhre hineingetrieben, so daß das Ausfließen bei b' fort dauert, bis der Spiegel der Flüssigkeit im Gefäß auf die Höhe der Oeffnung b' gefallen oder die Oeffnung bei b frei geworden ist.

Fig. 106.



Um den Heber bequem zu füllen und in Wirksamkeit setzen zu können, wird eine Saugröhre at , Fig. 105, angebracht. Einen gewöhnlichen Heber füllt man nämlich dadurch, daß man bei b' fängt; dabei ist aber nicht zu vermeiden, daß man etwas von der Flüssigkeit in den Mund bekommt, was in manchen Fällen unangenehm, oft sogar gefährlich seyn kann, wie z. B. wenn man den Heber anwenden will, um ein Gefäß mit Schwefelsäure zu entleeren; in einem solchen Falle ist das Saugrohr unentbehrlich, denn wenn man die Röhre bei b' verschließt, so kann man durch Saugen bei t die ganzen Schenkel $s\ b'$ füllen, ohne daß die Flüssigkeit an den Mund kommt. Das Auslaufen beginnt alsdann, so bald man das Röhrenende b' wieder öffnet.

Das Mariotte'sche Gesetz. Das Volumen der Gase verhält sich umgekehrt wie der Druck, dem sie ausgesetzt sind. Um dieses Fundamentalgesetz durch den Versuch zu beweisen, nehme man eine gekrümmte cylindrische Röhre, deren kürzerer Schenkel oben geschlossen ist, während der längere Schenkel offen bleibt. Man gieße zu Anfang nur wenig Quecksilber ein, neige dann den Apparat ein wenig, damit etwas Luft aus dem kürzern Schenkel entweicht; so kann man es leicht dahin bringen, daß das Quecksilber in beiden Schenkeln gleich hoch steht. Alsdann ist die in dem Raume $a\ b$ abgesperrte Luft genau dem Druck der Atmosphäre ausgesetzt. Gießt man nun von Neuem Quecksilber in den offenen Schenkel, so wird der Druck, den die eingeschlossene Luft auszuhalten hat, vermehrt, sie wird dadurch auf einen kleineren Raum zusammengedrückt. Wenn das Quecksilber im kürzern Schenkel bis zum

Punkte *m* gestiegen ist, welcher sich in der Mitte zwischen *a* und *b* befindet, so ist die Luft auf die Hälfte ihres vorherigen Volumens zusammengepreßt; bezeichnet man nun auf dem längeren Schenkel den Punkt *n*, welcher mit *m* gleiche Höhe hat, und mißt man dann, wie hoch das Quecksilber sich im längeren Schenkel noch über *n* erhebt, so findet man, daß die Höhe der Quecksilbersäule *ns* genau der Barometerhöhe gleich ist; die in *bm* eingeschlossene Luft hat demnach einen Druck von zwei Atmosphären auszuhalten. Wenn der offene Schenkel dieses Apparats lang genug ist, so kann man auf dieselbe Weise zeigen, daß ein Druck von 3, 4 Atmosphären die eingeschlossene Luft auf $\frac{1}{3}$, $\frac{1}{4}$ ihres ursprünglichen Volumens zusammenpreßt. Urago und Dulong haben bewiesen, daß dieses Gesetz für atmosphärische Luft wenigstens bis zu einem Drucke von 27 Atmosphären noch keine Aenderung erleidet.

Durch diese Versuche ist die Richtigkeit des Mariotte'schen Gesetzes von 51
einem Druck von 1 Atmosphäre bis zu einem Druck von 27
Atmosphären bewiesen, für einen Druck aber, welcher gerin-
ger ist als 1 Atmosphäre, kann man es mit Hülfe des folgen-
den Apparats bestätigen.

Fig. 107.



Eine etwas weite Glasröhre, welche oben in ein weiteres Gefäß endigt und unten zugeschmolzen ist, wird in einem Gefäße so angebracht, daß sie vertikal steht. Sie wird etwa bis *cn* mit Quecksilber vollgegoßen. Nun füllt man eine Barometerröhre, wie zum Toricelli'schen Versuche (Nr. 46) mit Quecksilber, jedoch nicht ganz voll, sondern nur so weit, daß noch etwa 3 bis 5 Centimeter nicht mit Quecksilber angefüllt sind. Verschließt man die Oeffnung mit dem Finger, kehrt sie dann um, so wird die Luftblase in den oberen Theil der Röhre hinaufsteigen. Wenn man nun, wie beim Toricelli'schen Versuche, das untere Ende der Röhre in das Quecksilber des Gefäßes *cn* taucht und dann den Finger von der Oeffnung wegzieht, so wird die Quecksilbersäule im Barometerrohre bis auf einen bestimmten Punkt fallen. Man wird aber sogleich bemerken, daß der Gipfel der Quecksilbersäule nicht so hoch über *cn* steht als die Barometerhöhe beträgt, weil ja im obern Theile unserer Röhre sich Luft befindet und kein Vacuum, wie beim Barometer.

Wenn man die Röhre niederdrückt, so daß sie weiter und weiter in das Quecksilber des weiten Rohres hinabreicht, so wird das Volumen der oben eingeschlossenen Luft immer kleiner. Man drückt nun die Röhre so weit hinab, daß das Quecksilber im Rohre genau in der Höhe des Quecksilberspiegels *cn* steht. In diesem Falle steht die abgesperrte Luft genau unter dem Drucke einer Atmosphäre.

Die Höhe der abgesperrten Luftsäule, welche dem Druck von einer Atmosphäre ausgesetzt ist, wird nun gemessen; sie betrage 5 Centimeter.

Zieht man das Rohr wieder in die Höhe, so vermehrt sich das Volumen der abgesperrten Luft, zugleich aber erhebt sich auch die Quecksilberkuppe über den Spiegel *cn*. Gesezt, man habe das Rohr so weit gehoben, daß die abgesperrte Luft eine Länge von 10 Centimetern in der Röhre einnimmt, so wird die Höhe der Quecksilberkuppe über dem Spiegel *cn* gerade die Hälfte des im Augenblick zu beobachtenden Barometerstandes seyn. Stände das Barometer auf 760^{mm}, so würde die Quecksilberkuppe gerade 380^{mm} über *cn* stehen.

Die Hälfte des atmosphärischen Druckes ist also durch die Quecksilbersäule, welche sich unter der abgesperrten Luft befindet, aufgehoben, und der Druck, welchen diese abgesperrte Luft auszuhalten hat, ist nur noch dem Druck einer halben Atmosphäre gleich, ihr Volumen aber ist doppelt so groß, als es war, da sie den Druck der ganzen Atmosphäre auszuhalten hatte.

Hebt man die Röhre so weit, daß die abgesperrte Luft eine Länge von 15^{cm} in der Röhre einnimmt, daß ihr Volumen also 3mal größer geworden ist, so beträgt die Höhe der Quecksilbersäule in unserm Rohr $\frac{2}{3}$ der Barometerhöhe; die abgesperrte Luft hat also nur noch einen Druck von $\frac{1}{3}$ Atmosphäre auszuhalten.

- 52 **Die Luftpumpe.** Zu den unentbehrlichsten und wichtigsten Instrumenten des Physikers gehört die Luftpumpe, welche seit ihrer Erfindung durch Otto von Guericke mancherlei Veränderungen und Verbesserungen erfahren hat. Wir wollen sie zunächst in einer möglichst einfachen Gestalt kennen lernen, und deshalb die kleinen Luftpumpen betrachten; wie sie jetzt in allen chemischen Laboratorien gebraucht werden.

Denken wir uns einen hohlen Cylinder, welcher unten vollständig verschlossen ist, und auf dessen Boden ein Kolben *c* fest aufsitzt. Wenn nun der Kolben mit Gewalt in die Höhe gezogen wird, so bildet sich in der That unterhalb des Kolbens ein luftleerer Raum, vorausgesetzt, daß der Kolben luftdicht an die Wände des Cylinders anschließt. Mit diesem leeren Raume ist aber nichts anzufangen, weil man nicht hineinschauen und nichts hineinbringen kann. Wenn aber aus

Fig. 108.



dem untern Theil des Cylinders ein Kanal nach einem Raume, etwa einem Ballon *e* führt, der zwar mit Luft gefüllt, aber doch gegen die äußere Luft völlig abgeschlossen ist, so wird beim Aufziehen des Kolbens ein Theil der Luft aus *e* vermöge ihrer Elasticität in den Cylinder treten, und somit eine Luftverdünnung in *e* entstehen. Damit aber beim Niedergang des Kolbens die Luft nicht wieder in den Raum *e* zurücktreten kann, ist ein Hahn *s* angebracht, mittelst dessen man nach Belieben die Verbindung zwischen *e* und dem Cylinder unterbrechen und wieder herstellen kann. Dieser Hahn *s* wird geschlossen, sobald der Kolben oben angekommen ist. Drückt man nun den Kolben nieder, so wird dabei nur die Luft im Cylinder comprimirt

werden, wenn man ihr keinen Ausweg verschafft; diesen erhält man aber dadurch, daß man einen zweiten Hahn *t* öffnet. Wenn der Kolben unten angekommen ist, wird *t* wieder geschlossen, *s* geöffnet, und ein abermaliges Aufziehen des Kolbens bringt eine neue Verdünnung in *e* hervor. Durch öftere Wiederholung dieser Operationen kann man eine bedeutende Verdünnung in *e* hervorbringen.

Fig. 109.



Fig. 110.




Fig. 111.



In der eben angegebenen Form ist aber der Apparat in mancher Beziehung unbequem. Zunächst ist das fortwährende Öffnen und Schließen von zwei Hähnen äußerst lästig. Der Hahn *t* aber läßt sich dadurch vermeiden, daß man im Kolben selbst ein Ventil anbringt, welches sich beim Aufziehen schließt und beim Niedergang öffnet. Der untere Theil des Kolbens besteht aus einer Messingplatte mit einer Schraube, welche in ein Stück Messing *c c* eingeschraubt wird. Die Schraube ist der Länge nach durchbohrt, und oben wird ein Stück Taffet *r* aufgebunden, welches die Oeffnung *o* bedeckt. In dem Messingstück, in welches die Schraube eingeschraubt ist, befindet sich eine Oeffnung *b*. Beim Aufziehen des Kolbens drückt die Luft im obern Theile des Cylinders durch die Oeffnung *b* auf das Stück Taffet und preßt es fest auf die Oeffnung *o*; der Kolben wirkt also beim Aufziehen gerade so, als ob er massiv wäre; die Luft tritt also aus dem Raume *e* durch den geöffneten Hahn *s* in den untern Theil des Cylinders; wenn aber, nachdem der Hahn *s* geschlossen ist, der Kolben wieder niedergedrückt wird, so wird die Luft im untern Theile des Cylinders comprimirt, sie hebt das Ventil *r* und entweicht durch die Oeffnung *b* in den obern Theil des Cylinders.

Das Messingstück *c* steckt in einem Kork, welcher rund herum mit einem feinen Leder umgeben ist. Dieses Leder wird durch die Elasticität des Korkes an die Wände des Cylinders angepreßt.

Der Hahn *s* wird ebenfalls entbehrlich, wenn ein zweites Ventil da angebracht ist, wo der nach dem Cylinder führende Kanal in den Cylinder mündet. Dieses Ventil öffnet sich beim Aufziehen des Kolbens und schließt sich beim Niedergang.


Die beistehende Figur zeigt eine nach Gay-Lussac's Angaben sehr zweckmäßig construirte kleine Handluftpumpe in $\frac{1}{3}$ der natürlichen

Größe. Vom untern Ende des Cylinders geht der Kanal vertikal herunter, bis auf einen horizontal laufenden Kanal *a b*. Der Hahn bei *d* sey geschlossen, bei *a* aber der Recipient angeschraubt, welcher luftleer gemacht werden soll, so wird beim Aufziehen des Kolbens ein Theil der Luft durch den erst wagerecht, dann vertikal gerichteten Kanal in den Cylinder treten und beim Niederdrücken des Kolbens durch das Kolbenventil entweichen. Wenn man die Luft wieder in den Recipienten hineinlassen will, so hat man nur den Hahn bei *d* zu öffnen.

Vermitteltst der Schraube *f* wird die Luftpumpe auf einen Tisch oder auf ein an dem Tische befestigtes Brett angeschraubt, damit sie während des Gebrauchs gehörig feststeht.

Mit dem Namen des Recipienten bezeichnet man den Raum, welcher luftleer gemacht werden soll. Für die meisten Versuche mit der Luftpumpe ist die geeignetste Form des Recipienten eine Glasglocke, deren unterer etwas breiter Rand vollkommen abgeschliffen seyn muß, damit sie auf den ebenfalls ganz eben abgeschliffenen Teller so aufpaßt, daß zwischen den Teller und die Glasglocke keine Luft eindringen kann. Ein vollkommener Verschluss ist jedoch nur dadurch hervorzubringen, daß man den Rand der Glasglocke, bevor man sie auf den Teller setzt, mit Talg beschmiert. In Fig 112 sieht man, wie ein solcher Recipient mit der kleinen Luftpumpe in Verbindung gebracht wird. Von der Mitte des Tellers geht nämlich ein Kanal vertikal herunter und läuft dann durch eine kurze horizontale Röhre weiter. An das Ende dieses kurzen horizontalen Röhrenstücks wird mit Hülfe eines Kautschuck-Röhrchens ein Glasrohr angefügt, welches auf der andern Seite ebenfalls durch eine Kautschuck-Röhre an die Luftpumpe befestigt ist.

Fig. 112.



Den Grad der Luftverdünnung, welchen man durch Auspumpen hervorgebracht hat, kann man durch eine sogenannte Barometerprobe messen. Für die kleinen Handluftpumpen ist die Barometerprobe so eingerichtet, wie die Fig. 112 zeigt. Eine etwa 30 Zoll lange Glasröhre

e taucht mit ihrem untern Ende in ein Gefäß voll Quecksilber; oben ist sie umgebogen und mittelst eines kurzen, weitem Röhrenstücks an die Pumpe befestigt. Wenn der Hahn *d* geöffnet ist, so steigt das Quecksilber in die Röhre, und zwar um so höher, je weiter die Verdünnung getrieben wird. Wenn es möglich wäre, einen ganz luft-

leeren Raum durch die Luftpumpe zu erzeugen, so würde die im Rohre *e* gehobene Quecksilbersäule der Barometerhöhe gleich seyn.

Statt der Ventile werden häufig Hähne bei den Luftpumpen angewandt. Fig. 113 zeigt eine Hahnenluftpumpe von möglichst einfacher Construction.

Fig. 113.





Fig. 114.



Der Hahn *g*, welcher am untern Ende des Cylinders sich befindet, ist doppelt durchbohrt; ein Kanal geht rechtwinklig zur Umdrehungsaxe gerade durch. Er erscheint in Fig. 114 verkürzt und ist mit *h* bezeichnet; der andere Kanal, welcher in unserer Figur seiner ganzen Länge nach sichtbar ist, tritt seitwärts in die Masse des Metallkegels ein und krümmt sich dann, um in der Richtung der Umdrehungsaxe des Hahns auszutreten.

Wenn der Kolben niedergeht, so hat der Hahn die Stellung Fig. 114, die Luft unter dem Kolben wird also durch den gebogenen Kanal des Hahns ausgetrieben. Wenn der Kolben unten angekommen ist, wird der Hahn

um eine Viertelumdrehung gedreht, so daß nun der Kanal *h* den untern Theil des Cylinders mit dem Kanal *l* verbindet, der zum Recipienten führt; beim Aufgang des Kolbens wird also Luft aus dem Recipienten gesaugt, die nachher beim Niedergang des Kolbens seitwärts durch den Hahn fortgeschafft wird.

Im Uebrigen sind die beiden Figuren wohl ohne nähere Erklärung verständlich.

Otto von Guericke machte mit seiner Maschine den merkwürdigen Versuch mit den Magdeburger Halbkugeln, welcher darin bestand, eine Hohlkugel von Metall, deren Hälften nur einfach auf einander gesetzt waren, luftleer zu machen. Ehe sie luftleer gemacht ist, sind die beiden Hälften leicht zu trennen, wenn aber in Innern keine Luft mehr vorhanden ist, um dem äußern Luftdruck das Gleichgewicht zu halten, so halten sie außerordentlich stark zusammen. Mag z. B. der Radius der Kugel nur 1 Decimeter seyn, so beträgt der Querschnitt der Kugel 314 Quadratcentimeter, und demnach ist der äußere Druck, welcher die Hälften zusammenpreßt, mehr als 314^k. Um den Contact vollständiger zu machen, werden die Ränder der Halbkugeln,

Fig. 115.




welche auf einander gesetzt werden, mit Fett beschmiert, wie eine Glocke, bevor man sie auf den Teller setzt; ein Hahn *c*, welcher während des Auspumpens geöffnet ist, wird, bevor man die zusammengedrückten Halbkugeln von der Luftpumpe abschraubt, geschlossen, um den Wiedereintritt der Luft zu verhindern.

Man gebraucht die Luftpumpe zu mancherlei Versuchen. Man zeigt z. B., daß brennende Körper im luftleeren Raume verlöschen; daß der Rauch wie ein schwerer Körper zu Boden fällt; daß Luft im Wasser gleichsam aufgelöst ist; daß sich eine Luftschicht zwischen den Flüssigkeiten und den Wänden der Gefäße befindet, in welchen sie enthalten sind, denn diese Luftschicht zeigt sich durch eine Menge kleiner Bläschen, welche in dem Verhältniß wachsen, als der Luftdruck abnimmt. Mit Hülfe der Luftpumpe kann man kaltes Wasser zum Kochen bringen u. s. w.

Wenn wir sehen, daß eine Feder langsamer zur Erde fällt als ein Stein, so ist die Ursache dieses Unterschiedes nur in dem Widerstande der Luft zu suchen; im luftleeren Raume fallen beide gleich schnell. Man kann dies mittelst der Luftpumpe auf folgende Weise zeigen.

Ein ungefähr ein Meter hoher Glaszylinder, welcher etwa 12^{cm} Durch-

Fig. 116.



messer hat und dessen oberer und unterer Rand sorgfältig abgeschliffen ist, wird auf den Teller der Luftpumpe gesetzt; die obere Oeffnung des Cylinders ist aber ebenfalls, wie bestehende Figur zeigt, durch eine Metallplatte verschlossen, welche vermitteltst etwas Fett luftdicht auf dem abgeschliffenen Glas-

rande sitzt. Durch die Mitte dieser Platte geht ein luftdicht schließender Metallkegel, ungefähr wie ein Hahn geformt, den man nach Belieben umdrehen kann. Mit diesem Metallconus drehen sich aber zwei an seinem untern Ende befestigte horizontale Stäbchen *s*. Auf jedem dieser Stäbchen ruht ein Metallplättchen *t*, welches mittelst eines horizontalen Stiftes, um den es sehr leicht drehbar seyn muß, am untern Ende eines von der Metallplatte herabragenden Stäbchens befestigt ist. Wenn die Stäbchen *s* so weit aus ihrer hier dargestellten Lage gedreht werden, daß die Plättchen *t* nicht mehr durch sie unterstützt sind, so klappen diese um, und was man etwa darauf gelegt hatte, fällt herab. Es ist gut, wenn die beiden Teller *t* nicht gleichzeitig umklappen. Man legt dann auf jeden Teller ein Metallstück und eine kleine Flaumfeder. Läßt man nun den einen Teller umklappen, ehe man ausgepumpt hat, so fällt das Metallstück weit rascher als die Feder. Nun aber wird ausgepumpt, und wenn man nun das zweite Tellerchen umklappen läßt, so fällt die Feder eben so schnell, wie das Metallstück.

Compressionspumpe. Die Compressionspumpe dient dazu, die Luft zu verdichten. Sie unterscheidet sich von der Luftpumpe wesentlich dadurch, daß sich die Ventile nach entgegengesetzter Richtung öffnen und schließen.

Fig. 117.

Eine Hahnenluftpumpe kann man auch zum comprimiren der Luft anwenden, wenn man den Hahn am untern Ende des Stiefels beim Aufgehen des Kolbens so stellt, daß die Communication mit der äußeren Luft besteht, daß also Luft von Außen in den Stiefel eindringt; dann aber beim Niedergange des Kolbens den Hahn so stellt, daß Stiefel und der angeschraubte Recipient in Verbindung sind.

Eine der bekanntesten Formen der Compressionspumpe ist die, welche man zum Laden der Windbüchse anwendet. Der Kolben der Windbüchse ist hohl; ein Ventil, welches sich nach Innen öffnet, läßt die Luft zwar eintreten, hindert aber ihren Austritt. An den Kolben wird ein Rohr angeschraubt, wie man in Fig. 117 sieht, in welchem ein Kolben luftdicht auf- und abgeschoben werden kann. Wenn sich der Kolben am untern Ende des Laderohrs befindet, so kann Luft durch zwei seitliche Löcher eintreten; diese Luft wird nun beim Hinaustreiben des Kolbens in das Reservoir hineingepreßt. Zieht man den Kolben wieder nieder, so kann die Luft aus dem Reservoir nicht zurücktreten, die Röhre füllt sich mit einer neuen Portion Luft, die nun auch in das Reservoir gepreßt wird u. s. w.

Wenn man mit Hülfe der Compressionspumpe die Luft im Kolben der Windbüchse bis auf 8 oder 10 Atmosphären comprimirt hat, wird ein Lauf angeschraubt, welcher der Kugel die Richtung geben soll. Wenn das



Ventil, welches den Kolben verschließt, durch den Drücker geöffnet wird, so entweicht ein Theil der eingeschlossenen Luft mit großer Gewalt und treibt die Kugel fort; das Ventil schließt sich aber augenblicklich wieder. Mit einer guten Windbüchse kann man eine Kugel mit eben so großer Geschwindigkeit fortschießen, wie mit einem Feurgewehre. Man kann, ohne von Neuem zu laden, mehrere Schüsse nach einander thun, und zwar um so mehr, je größer der Kolben ist.




Fig. 118.



Fig. 119.




Fig. 120.

- 53 **Der Heronsball.** Man kann durch comprimirt Luft auch Flüssigkeiten mit großer Gewalt aus den Gefäßen her austreiben, wie dies z. B. beim Heronsball der Fall ist. Durch den Hals eines Gefäßes, welches nur zum Theil

Fig. 121.



Fig. 122.




mit Wasser gefüllt ist, geht eine Röhre fast bis auf den Boden. Die Röhre endigt oben in eine Spitze mit feiner Oeffnung. Wenn die Luft im obern Theile des Gefäßes auf irgend eine Weise comprimirt worden ist, so treibt der Druck, den sie auf die Oberfläche des Wassers ausübt, dasselbe aus der feinen Oeffnung in Gestalt eines aufsteigenden Strahls hervor. Man kann zum Gefäß ein Arzneiglas nehmen, welches durch einen Kork verschlossen ist, durch welchen eine zu einer feinen Spitze ausgezogene Glasröhre hindurchgeht. Wenn die Glasröhre wenig oder gar nicht in das Gefäß hineinragt, so hat man die sogenannten Spritzflaschen, mit welchen die Chemiker ihre Niederschläge auswaschen. Die Compression der Luft geschieht bei dieser Art von Heronsball mit Hülfe des Mundes, indem man die Luft durch die Röhre einbläht. Wenn die im Apparat eingeschlossene Luft die Dichtigkeit der umgebenden Atmosphäre hat, und man denselben unter die Glocke der Luftpumpe setzt, so beginnt das Springen, sobald man evacuirt. Manchmal führt man diese Apparate in größerm Maasstabe ganz in Metall aus. In diesem Falle ist im Halse ein Hahn befestigt, Fig. 122, über welchen die Ausflußspitze angeschraubt werden kann. Die Compression der Luft geschieht mittelst einer Compressions-

pumpe, welche man an der Stelle der Spitze aufschraubt. Wenn das Gefäß geladen ist, schließt man den Hahn, entfernt die Pumpe und schraubt die Spitze auf. Sobald nun der Hahn geöffnet wird, springt das Wasser hervor bis zu einer Höhe von 30, ja von 100 Fuß, wenn die Luft auf 2 oder auf 5 bis 6 Atmosphären comprimirt worden war.

Die Feuerspritze. Fig. 123 ist eine Verbindung der Druckpumpe mit 54 dem Heronsball. Die Pumpenstiefel, von denen wir vor der Hand nur den einen rechts betrachten wollen, stehen in einem mit Wasser gefüllten Kasten. Wenn der Kolben *f* aufgezogen wird, so hebt sich die Klappe *d*, und das Wasser dringt in den Stiefel *e*. Beim Niedergange des Kolbens schließt sich das Ventil *a*, die Klappe *c* wird geöffnet und das Wasser wird durch das Gurgelrohr *b* in

Fig. 123.



den Windkessel *a* gepreßt. Dieser Windkessel ist nichts Anderes, als ein großer Heronsball; je mehr Wasser in den Windkessel gepumpt wird, desto mehr wird die Luft im obern Theile desselben comprimirt. Das Rohr *h* reicht fast auf dem Boden des Windkessels; bei *g* wird eine Röhre mit enger Oeffnung, der Schwanenhals, angeschraubt. Durch den Druck, welchen die im Windkessel comprimirt Luft auf das Wasser in demselben fortwährend ausübt, wird ein starker Wasserstrahl aus der Oeffnung des Schwanenhalses hervorgetrieben. An einer Oeffnung, welche sich in der Wand des Windkessels nahe am Boden befindet, kann ein Schlauch mit einer metallenen Spitze angeschraubt werden, welche eine Oeffnung wie der Schwanenhals hat; auch dieser Schlauch liefert einen Wasserstrahl, den man leichter lenken und der Feuerstelle näher bringen kann, als den Wasserstrahl des Schwanenhalses.

Der Auf- und Niedergang der Kolben wird durch einen Hebel bewerkstelligt, dessen Unterstützungspunkt *m* ist. An diesem Hebel sind die beiden Kol-

benstangen so befestigt, daß der eine Kolben steigt, wenn der andere niedergeht, daß also ohne Unterbrechung dem Windkessel neues Wasser zugeführt wird.

55 **Der Heronsbrunnen.** Der einfachste Heronsbrunnen, wie er sich aus

Fig. 124.




Fig. 125.




Fig. 126.



56

Glasröhren mit Hülfe der Glasbläsertampe machen läßt, ist Fig. 124 dargestellt. Die Wassersäule in der Röhre *a* comprimirt die Luft in *b*, die zusammengepreßte Luft drückt auf den Spiegel des Wassers in *c*, und in Folge dieses Druckes muß das Wasser bei *d* herausspringen. Nach demselben Princip ist auch der Heronsbrunnen Fig. 125 aus Glasröhren, Glaskolben oder Flaschen und einem Trichter zusammenge setzt. Es versteht sich von selbst, daß das Gefäß *c* auf irgend eine Weise unterstüzt seyn muß. Wenn man den Apparat in Gang setzen will, füllt man den Kolben *c* fast mit Wasser und verschließt darauf den Hals mit dem Korke, durch welchen die Röhren *b* und *d* hindurchgehen; dann gießt man Wasser durch den Trichter *f* ein, und alsbald beginnt das Spritzen des Wassers aus der Röhre *d*.

Messung des Drucks der Gase.

Um den Druck der Gase zu messen, hat man zwei Mittel, nämlich Flüssigkeitssäulen oder Ventile. Apparate, um mit Hülfe von Flüssigkeitssäulen den Druck der Gase zu messen, nennt man *Manometer*. Die Barometerprobe auf der Luftpumpe und der Compressionsmaschine sind *Manometer*.

Zu den *Manometern* gehören in gewisser Beziehung auch die *Sicherheitsröhren*, denn sie messen den Druck der Gase in den Apparaten, an welchen sie angebracht sind. Wenn ihre Tension dem Atmosphärendruck gleich ist, so steht die Flüssigkeit in den beiden Schenkeln, Fig. 126, gleich hoch; ist dies nicht der Fall, so kann man aus der Differenz der Flüssigkeitssäulen in den beiden Schenkeln den Druck im Innern des abgesperrten Raumes bestimmen, wenn man die Dichtigkeit der Flüssigkeit in der Sicherheitsröhre kennt. Die *Sicherheitsröhren* sind von Welter erfunden worden; sie gewähren bei vielen chemischen Operationen außerordentliche Vortheile, indem sie sowohl Explosionen, als auch das Zurücksteigen der Sperrungsflüssigkeit verhindern.

In den Figuren 127 und 128 sind zwei Druckventile dargestellt. Wenn

Fig. 127.





Fig. 128.



man das Gewicht kennt, welches ein solches Ventil belastet, und die Größe der Fläche des Ventils, welche den vertikalen Druck des Gases auszuhalten hat, so kann man die Tension des Gases

in dem Augenblick berechnen, in welchem es im Stande ist, das Ventil zu heben. Betrüge z. B. die Belastung des Ventils 100^k und die Ventilfläche 25 Quadracentimeter, so hat jeder Quadracentimeter dieser Fläche 4^k zu tragen. Da nun der Druck der Atmosphäre auf jedes Quadracentimeter $1,03^k$ ausmacht, so ist die Tension des Gases, welches dieses Ventil zu lüften vermag,

gleich $\frac{4}{1,0325} = 3,87$ Atmosphären, wozu noch eine Atmosphäre wegen des


Luftdrucks zu rechnen ist, welchen das Ventil noch außer seiner Belastung zu tragen hat. Dieses Mittel wird bei Flüssigkeiten wie bei Gasen angewendet; mit Hilfe desselben werden auch die Kessel, die Leitungsröhren und die Cylinder der Dampfmaschinen geprüft.

Sechstes Kapitel.

Anziehung zwischen gasförmigen und festen, sowie zwischen gasförmigen und flüssigen Körpern.

Daß zwischen den Theilen fester und gasförmiger Körper eine bedeutende 57

Fig. 129.



Anziehung stattfindet, geht am augenscheinlichsten aus folgendem Versuche hervor. Löscht man eine glühende Kohle unter Quecksilber ab, läßt man sie dann in einem Cylinder in die Höhe steigen, dessen oberer Theil mit Kohlensäure gefüllt ist, welche durch Quecksilber von der Verbindung mit der äußern Luft abgesperrt wird, und deren Volumen ungefähr 20mal so groß ist als das der Kohle, so wird in wenig Augenblicken die Kohlensäure von der Kohle dermaßen verdichtet, daß das Quecksilber im Cylinder bis oben hin steigt. Die ganze Masse der Kohlensäure, welche vorher den ganzen obern Theil des

Cylinders erfüllte, ist jetzt durch die zwischen der Kohle und dem Gase stattfin-

dende Anziehung in den Poren der Kohle verdichtet, das Gas ist absorbirt worden. Derselbe Versuch gelingt auch mit vielen anderen Gasen.

Wenn die Kohle längere Zeit an der Luft gelegen hat, so gelingt der Versuch nicht mehr ganz, was sehr begreiflich ist, wenn man bedenkt, daß die Kohle atmosphärische Luft und den in der Luft verbreiteten Wasserdampf absorbirt, und daß dadurch natürlich ihre Absorptionsfähigkeit für andere Gase vermindert wird.

Wenn man eine Kohle, welche Gase absorbirt hat, unter die Luftpumpe bringt oder glüht, so läßt sie die absorbirten Gase wieder frei.

Die Absorption der Gase ist jederzeit mit einer Wärmeentwicklung begleitet, die um so bedeutender ist, je heftiger die Absorption vor sich geht. Zur Pulverfabrikation wird die Kohle zu einem ungemein feinen Pulver zerrieben, welches die atmosphärische Luft mit solcher Begierde absorbirt, daß eine bedeutende Erhitzung der Masse stattfindet, welche oft bis zur Entzündung steigt.

Wenn ein feiner Strom von Wasserstoffgas auf einen Platinschwamm (sein vertheiltes Platin) geleitet wird, so erfolgt die Absorption des Gases mit solcher Festigkeit, daß das Platin glühend wird und alsdann das Wasserstoffgas entzündet. Darauf gründet sich die Döbereiner'sche Zündmaschine.

Dadurch, daß sich der feste Körper in einem fein vertheilten Zustande befindet, wie dies beim Kohlenpulver und dem Platinschwamm der Fall ist, wird die Absorption bedeutend befördert, weil alsdann viele Berührungspunkte zwischen dem festen Körper und dem Gase vorhanden sind, doch ist dieser fein vertheilte poröse Zustand nicht durchaus nothwendig, um die Verdichtung der Gase zu bewirken, sie findet auch Statt, wenn der feste Körper eine vollkommen glatte, ja wenn er eine metallische Oberfläche hat, nur ist in diesem Falle die Verdichtung nicht so bedeutend. Wenn man ein Stück Platin mit vollkommen metallischer Oberfläche in ein Gemenge von Sauerstoffgas und Wasserstoffgas bringt, so werden die beiden Gase so sehr verdichtet, daß sie sich allmählig zu Wasser verbinden.

Nicht Platin und Kohle allein zeigen dieses merkwürdige Verhalten gegen Gase, sondern mehr oder weniger alle festen Körper. Jeder feste Körper ist daher gleichsam mit einer verdichteten Atmosphäre von irgend einem Gase umgeben, welche sich oft nur sehr schwer von ihm trennen läßt, und mit welcher er sich, wenn man seine Oberfläche davon auch vollkommen befreit, nach einiger Zeit doch wieder umgiebt, wenn er in Berührung mit Gasen ist. So ist z. B. das Glas stets mit einer Hülle von verdichteter Luft umgeben, die man bei der Anfertigung von Barometern ja erst durch das Kochen des Quecksilbers in der Röhre entfernen kann. Gießt man Wasser in einen GlasKolben und bringt man dann denselben über Feuer, so sieht man bald, wie sich an dem Boden eine Menge kleiner Bläschen bilden, noch lange ehe das Kochen des Wassers beginnt. Es ist dies die vorher wegen ihrer großen Verdichtung gar nicht wahrgenommene Luftschicht, die nun, durch die Wärme ausgedehnt, Bläschen bildet. Ähnliche Bläschen sieht man auch, wenn man das Gefäß mit Wasser unter den Recipienten der Luftpumpe bringt und dann auspumpt.

Solche gasförmige Körper, welche leicht in den flüssigen Zustand übergehen (Dämpfe), werden durch die Anziehung, welche feste Körper auf sie ausüben, flüssig gemacht. So zieht z. B. Chlorcalcium den Wasserdampf mit großer Begierde an, verdichtet ihn zu Wasser und zerfließt endlich in dem Wasser. Auch das Kochsalz zieht den Wasserdampf aus der Luft an und wird feucht; ebenso verhält sich die Pottasche und viele andere Körper.

Solche Körper, welche den Wasserdampf aus der Luft anziehen, heißen hygroskopische Körper; außer den schon angeführten ist auch Holz, Haare, Fischbein u. s. w. hygroskopisch.

Absorption der Gase durch Flüssigkeiten. Flüssigkeiten zeigen gegen Gase ein ganz ähnliches Verhalten wie das, welches wir so eben bei den festen Körpern betrachtet haben. Man kann dies recht anschaulich machen, wenn man den oben (S. 94) angeführten Versuch in der Weise abändert, daß man die Kohlensäure durch Ammoniakgas ersetzt und statt der Kohle Wasser aufsteigen läßt. Das Ammoniakgas wird von dem Wasser mit solcher Begierde absorbiert, daß alsbald alles Gas verschwunden ist und sich die ganze Röhre mit Flüssigkeit füllt.

Das Wasser absorbiert ein 700faches Volumen Ammoniakgas und ein 500faches Volumen Salzsäuregas.

Das Absorptionsvermögen der Flüssigkeiten hängt von der Temperatur und von dem Drucke ab. Bei niedriger Temperatur und unter einem starken Druck absorbiren die Flüssigkeiten größere Mengen von Gasen als bei höherer Temperatur und unter geringerem Druck.

Das Wasser enthält fast immer eine ziemlich bedeutende Menge absorbirter Luft und kann davon nur durch längeres Kochen befreit werden. Unter andern Gasen wird auch Kohlensäure vom Wasser ziemlich stark absorbiert. (Sauerwasser, Bier, Champagner.)

Dritter Abschnitt.

Von der Bewegung und den beschleunigenden Kräften.

Erstes Kapitel.

Verschiedene Arten der Bewegung.

59 **Ruhe und Bewegung.** Ein Körper, welcher seine Stellung gegen andere ändert, ist in Bewegung; er ist in Ruhe, wenn keine solche Veränderung mit ihm vorgeht. Alle Ruhe, alle Bewegung, welche wir beobachten, ist nur relativ, nicht absolut. Die Bäume sind in Ruhe in Beziehung auf die benachbarten Berge; die Bäume haben eine unveränderliche Stellung auf dem Erdboden; aber Bäume und Berge sind deshalb nicht in absoluter Ruhe; sie durchlaufen mit dem ganzen Erdball, auf welchem sie fest stehen, die ungeheure Bahn unseres Planeten. Obgleich wir aber wissen, daß wir mit unserer Erde die Himmelsräume durchfliegen, indem sie sich um die Sonne dreht, so können wir doch über unsere absolute Bewegung nichts sagen, denn wir müßten wissen, ob die Sonne wirklich ein unbewegliches Centrum der Welt ist. Alles aber scheint anzudeuten, daß die Sonne selbst nur ein Planet ist, welcher um eine andere Sonne kreist, die wohl wieder nicht fest ist, ohne daß wir im Stande sind, das Centrum aller Bewegungen zu bestimmen oder auch nur zu ahnen.

Wir haben bei der Bewegung zwei wesentliche Dinge zu betrachten, die Richtung und die Geschwindigkeit.

Wenn ein Körper sich stets nach derselben Richtung bewegt, so ist seine Bahn geradlinig, wenn sich aber die Richtung seiner Bewegung fortwährend ändert, so ist seine Bewegung krummlinig. Wenn man sich in dem Punkte der Kurve, welchen der Körper in einem bestimmten Momente einnimmt, eine Tangente an die Kurve gezogen denkt, so zeigt uns diese Tangente die Richtung, welche in diesem Augenblick die Bewegung des Körpers hat.

60 **Gleichförmige Bewegung.** Ein Körper hat eine gleichförmige Bewegung, wenn er in gleichen Zeiten gleiche Räume zurücklegt. Wenn ein Körper, der sich in gerader Linie bewegt, in jeder Minute gleich viel, etwa 60 Fuß, fortschreitet, in jeder halben Minute 30, in jeder Secunde 1 Fuß, so bewegt er sich gleichförmig. Weil die in gleichen Zeiten durchlaufenen Räume gleich sind, so folgt, daß das Verhältniß zwischen Zeit und Raum constant bleibt. Dieses Verhältniß nennt man die Geschwindigkeit der gleichförmigen Be-

wegung. Nimmt man die doppelte, dreifache Zeit, so ist auch der durchlaufene Raum der doppelte oder dreifache, das Verhältniß bleibt also dasselbe. Die Zahl, welche die Geschwindigkeit ausdrückt, hängt davon ab, welche Einheiten man für Raum und Zeit wählt. Wollte man die Geschwindigkeiten nur durch eine Zahl ausdrücken, ohne anzugeben, welcher Einheiten man sich bedient, so würde die Geschwindigkeit noch durchaus unbestimmt seyn. Am einfachsten drückt man die Geschwindigkeit dadurch aus, daß man angiebt, wie weit sich der Körper in der Zeiteinheit, etwa in einer Minute, eine Secunde, bewegt. So geht z. B. ein erwachsener Mensch in der Regel mit einer Geschwindigkeit von 2,5 Fuß in der Secunde. Ein gewöhnlicher Wind hat eine Geschwindigkeit von 60 Meter in der Minute, der Sturmwind aber 2700 Meter in der Minute. Die beiden letzten Geschwindigkeiten sind unter sich vergleichbar, weil sie in demselben Einheiten ausgedrückt sind; die Geschwindigkeit des Sturmwindes ist 45mal so groß als die des gewöhnlichen Windes. Wollte man die Geschwindigkeit des Menschen mit der des Sturmwindes vergleichen, so muß man sie erst auf gleiche Einheit reduciren.

Weil die Materie träg ist, muß sich ein Körper, welcher einmal eine gleichförmige Bewegung hat, fortwährend nach derselben Richtung und mit derselben Geschwindigkeit bewegen, es müßte denn ferner noch eine zweite Kraft auf ihn wirken, welche entweder seine Richtung allein, oder seine Geschwindigkeit zugleich ändert; denn durch sich selbst kann ein Körper in dieser Hinsicht nichts verändern, weder den Zustand der Ruhe, noch den der Bewegung. Auf diese Weise ist das Gesetz der Trägheit zu verstehen, und nicht wie es sich die alten Philosophen dachten, welche behaupteten, daß die Materie eine vorherrschende Neigung zur Ruhe habe.

Wenn wir sehen, daß die Bewegung eines Körpers irgendwie verändert wird, daß seine Geschwindigkeit ab- oder zunimmt, daß die Bewegung ganz aufhört oder daß sie ihre Richtung ändert, so ist diese Veränderung jederzeit durch eine äußere Ursache veranlaßt. Ein Stein, den wir nach der Sonne werfen, müßte bis zur Sonne fortfliegen, wenn er nicht durch den Widerstand der Luft und durch die Schwere, welche ihn nach der Erde zurückzieht, daran gehindert würde.

Beschleunigte und verzögerte Bewegung. Eine stetige Veränderung der Geschwindigkeit kann nur durch eine fortwährend wirkende Kraft hervorgebracht werden, eine solche Kraft aber nennt man eine beschleunigende oder eine verzögernde, je nachdem durch sie die Bewegung beschleunigt oder verzögert wird. Wenn in irgend einem Moment der veränderlichen Bewegung alle beschleunigenden oder verzögernden Kräfte zu wirken aufhörten, so würde von dem Augenblick an die Bewegung eine gleichförmige seyn; die Geschwindigkeit einer veränderlichen Bewegung in einem gegebenen Augenblick bestimmt man dadurch, daß man ausmittle, wie weit sich der Körper in der Zeiteinheit bewegen würde, wenn von dem fraglichen Momente an alle Beschleunigung und Verzögerung aufhörte.

Eine Bewegung heißt gleichförmig beschleunigt oder gleichförmig verzögert, wenn die Geschwindigkeit in gleichen Zeiten gleichviel zu- oder abnimmt. Solche Bewegungen werden nun durch Kräfte hervorgebracht, welche fortwährend gleich stark wirken, wie dies bei der Schwere der Fall ist. Ein schwerer Körper fällt mit gleichförmig beschleunigter Geschwindigkeit.

Die Gesetze des freien Falles lassen sich durch sehr einfache Betrachtungen entwickeln.

Da die Schwere in jedem Momente des Falles auf dieselbe Weise wirkt, so muß sie die Geschwindigkeit des fallenden Körpers in gleichen Zeiten auch gleichviel vermehren, d. h. die Bewegung muß eine gleichförmig beschleunigte seyn. Wenn der fallende Körper während der ersten Fallsecunde eine Geschwindigkeit g erlangt, so muß er also nach 2, 3, 4 ... t Secunden eine Geschwindigkeit $2g$, $3g$, $4g$... tg erlangt haben. Es läßt sich dies in Worten allgemein so ausdrücken: die Geschwindigkeit eines frei fallenden Körpers ist stets der verflossenen Fallzeit proportional; oder es ist

$$v = g \cdot t,$$

wenn v die Geschwindigkeit bezeichnet, welche der Körper während einer Fallzeit von t Secunden erlangt hat, g aber seine Geschwindigkeit am Ende der ersten Secunde darstellt.

Welchen Raum muß aber demnach der Körper in einer, in 2, 3, 4 ... t Secunden durchfallen? Zu Anfang der ersten Secunde ist seine Geschwindigkeit gleich 0, zu Ende derselben ist sie g . Da nun die Geschwindigkeit gleichförmig zunimmt, so muß der in einer Secunde durchfallene Raum offenbar gerade eben so groß seyn, als ob sich der Körper während einer Secunde mit einer Geschwindigkeit bewegt hätte, welche zwischen der Anfangs- und Endgeschwindigkeit, also zwischen 0 und g in der Mitte liegt. Diese mittlere Geschwindigkeit aber ist $\frac{1}{2}g$, und ein Körper, der sich eine Secunde lang mit der Geschwindigkeit $\frac{1}{2}g$ bewegt, durchläuft den Raum $\frac{1}{2}g$.

Eben so können wir den Fallraum finden, welchen der Körper in zwei Secunden durchfällt. Die Anfangsgeschwindigkeit ist 0, die Endgeschwindigkeit $2g$, also ist die mittlere Geschwindigkeit $\frac{2g}{2}$, und ein Körper, welcher sich zwei Secunden lang mit dieser Geschwindigkeit bewegt, durchläuft einen Raum $2 \cdot 2 \frac{g}{2}$.

In drei Secunden durchfällt der Körper einen Raum $3 \cdot 3 \frac{g}{2}$, denn die Anfangsgeschwindigkeit ist 0, die Endgeschwindigkeit $3g$, also die mittlere Geschwindigkeit $3 \frac{g}{2}$, und mit dieser Geschwindigkeit muß ein Körper sich drei Secunden lang gleichförmig bewegen, wenn er denselben Weg zurücklegen soll, den ein schwerer Körper in drei Secunden durchfällt.

Wir wollen diesen Schluß allgemein machen. Wenn ein Körper t Secunden lang fällt, so muß er einen Weg zurücklegen, welcher demjenigen gleich ist, den er während derselben Zeit bei gleichförmiger Bewegung zurückgelegt hätte, wenn seine Geschwindigkeit das Mittel zwischen der Anfangsgeschwindigkeit o und der Endgeschwindigkeit $g \cdot t$, also $\frac{g}{2} \cdot t$ gewesen wäre. Ein Körper aber, welcher sich t Secunden lang mit der Geschwindigkeit $\frac{g}{2} \cdot t$ bewegt, durchläuft einen Raum

$$s = \frac{g}{2} \cdot t^2,$$

das heißt in Worten: die Fallräume verhalten sich wie die Quadrate der Fallzeiten.

Ob aber die Voraussetzungen dieser Entwicklung wahr sind, ob die Schwere wirklich eine gleichförmig beschleunigende Kraft sey, darüber kann einzig und allein der Versuch Auskunft geben. Diese Frage kann aber nicht direct gelöst werden, weil die Geschwindigkeit, mit welcher die Körper fallen, so rasch zunimmt, daß es schon nach wenigen Augenblicken unmöglich ist, die in gegebenen Zeiten durchlaufenen Räume genau zu bestimmen. Was aber nicht durch directe Versuche gefunden werden kann, läßt sich durch indirecte Mittel bestimmen. Das einfachste Mittel ist Galiläi's schiefe Ebene, das genaueste aber die Atwood'sche Fallmaschine.

Galiläi's schiefe Ebene. Galiläi studirte zuerst die Fallgesetze, indem er Kugeln auf einer schiefen Ebene herunterrollen ließ. Zur Anstellung der Galiläi'schen Fallversuche bedient man sich am besten einer Rinne von Holz, etwa 10 bis 12 Fuß lang (Figur 130), welche im Innern möglichst glatt polirt seyn muß, und welche in Fuß und Zoll eingetheilt ist. Die Rinne wird durch Unterlagen schief gestellt, wie es die Figur zeigt. Wäre die Rinne vollkommen wagerecht gelegt worden, so würde eine darauf gelegte Kugel ruhig

62


Fig. 130.



liegen bleiben, weil ihre Schwere durch den Widerstand der horizontalen Unterlage gänzlich aufgehoben wird. Wäre die Rinne vertikal gestellt, so würde die Kugel ganz frei mit der vol-

len Kraft ihrer Schwere herabfallen. Wird aber die Rinne geneigt, so wird die Kraft der Schwere in einem bestimmten Verhältniß vermindert. Aus den Principien der Statik folgt, daß man die beschleunigende Kraft findet, welche die Kugel zur schiefen Ebene heruntreibt, wenn man die beschleunigende Kraft der Schwere mit dem Sinus des Neigungswinkels der schiefen Ebene multipliziert. Welches aber auch das Verhältniß seyn mag, in welchem eine Kraft vermindert wird, mag man sie auf die Hälfte, den dritten, den vierten Theil ihrer ursprünglichen Größe reduciren, so ändert sich dadurch nur die absolute Größe

Fig. 131.



der Bewegung, welche sie erzeugt, während das Verhältniß der in bestimmten Zeiten durchlaufenen Räume unverändert bleibt. Das Gesetz, welches wir aus den Versuchen auf der geneigten Ebene ableiten, ist demnach das wahre Gesetz der Schwere. Läßt man die Kugel in einem bestimmten Moment am obern Ende der Rinne los, bemerkt man sich die in einer, in zwei, in drei u. s. w. Sekunden durchlaufenen Räume, so findet man, die Räume verhalten sich wie die Quadrate der Zeiten, welche nöthig waren, um sie zu durchlaufen. Die Schwere ist demnach wirklich eine gleichförmig beschleunigende Kraft.

Die **Atwood'sche Fallmaschine** besteht im Wesentlichen in einer um eine horizontale Achse leicht drehbaren Rolle (Fig. 131), welche auf dem Gipfel einer ungefähr 7 pariser Fuß hohen vertikalen Säule befestigt ist. Ueber die Rolle ist eine Schnur geschlungen, an deren Enden gleiche Gewichte m hängen. Legt man auf der einen Seite ein Uebergewicht n auf, so wird das Gleichgewicht zerstört; die Gewichte m und n auf der einen Seite fallen, das Gewicht m auf der andern Seite wird gehoben. Die Geschwin-

digkeit, mit welcher diese Bewegung vor sich geht, ist weit geringer als beim freien Fall, weil die bewegende Kraft, die Schwerkraft des Uebergewichtes n , nicht allein die Masse n , sondern die Masse $2m + n$ in Bewegung zu setzen hat.

Wäre z. B. jedes der Gewichte m 7 Loth, n aber 1 Loth, so hätte das Uebergewicht von 1 Loth eine Masse von 15 Loth in Bewegung zu setzen; die Bewegung wird nach denselben Gesetzen vor sich gehen, wie beim freien Fall, nur mit dem einzigen Unterschied, daß die Intensität der beschleunigenden Kraft hier 15mal kleiner ist. Wenn also ein frei fallender Körper in der ersten Secunde 15 Fuß durchfällt, so wird hier der Fallraum der ersten Secunde nur 1 Fuß seyn.

Man sieht wohl ein, daß die Bewegung um so langsamer werden wird, je kleiner das Uebergewicht n im Verhältniß zu m ist, und man kann also durch zweckmäßige Veränderung von n die Bewegung so langsam machen als man will.

Um die Fallräume bequem messen zu können, ist an der vertikalen Säule eine Skale angebracht. Der oberste Punkt der Theilung ist der Nullpunkt der Skale. Zwei Schieber, von denen der obere durchbrochen ist, können an jeder Stelle der Skale festgestellt werden.

Soweit ist die Kenntniß des Apparats nöthig, um den Zusammenhang der Versuche zu verstehen.

Zunächst läßt sich mit der Fallmaschine leicht darthun, daß sich die Fallräume wie die Quadrate der Fallzeiten verhalten. Es sey n so gewählt, daß der Fallraum der ersten Secunde 1 Zoll ist. Wenn das untere Ende des Gewichtes m , welches das Uebergewicht trägt, sich in der Höhe des Nullpunktes der Skale befindet, so wird eine Secunde nach dem Beginn der Bewegung das Gewicht bei dem ersten nach dem Nullpunkt folgenden Theilstrich eintreffen.

Wenn der Fallraum der ersten Secunde 1 Zoll ist, so muß in den zwei ersten Secunden ein Weg von 4 Zoll zurückgelegt werden; wenn man also den untern Schieber 4 Zoll unter den Nullpunkt stellt, so wird das Gewicht, welches beim Punkte Null seine Bewegung begonnen hat, am Ende der zweiten Secunde aufschlagen.

Wenn man die Bewegung stets in demselben Punkte, d. h. im Nullpunkte der Skale beginnen läßt, so hat man den Schieber 9, 16, 25, 36, 49, 64 Zoll unter diesem Punkte festzustellen, wenn das Gewicht nach 3, 4, 5, 6, 7, 8, Secunden aufschlagen soll. Der Versuch bestätigt vollkommen das Gesetz, daß sich die Fallräume verhalten wie die Quadrate der Fallzeiten.

Wenn man dem Uebergewicht die Form der Fig. 132 giebt, so wird es auf dem durchbrochenen Schieber liegen bleiben, während m durch den Schieber hindurchgeht. Wenn nun auf diese Weise das Gewicht abgenommen wird, so wirkt von diesem Momente an keine beschleunigende Kraft mehr, dessen ungeachtet dauert aber die Bewegung fort; und zwar mit gleichförmiger Geschwindigkeit, mit derjenigen nämlich, welche die Massen m in dem Momente haben, in welchem das Uebergewicht abgehoben wird.

Fig. 132.



Man kann nun den durchbrochenen Schieber so stellen, daß das Uebergewicht am Ende der 2. 3. 2c. Fallsecunde abgenommen wird, und dann leicht zeigen, daß nach Abnahme des Uebergewichts die Geschwindigkeit völlig gleichförmig ist, d. h. daß von diesem Augenblicke an in jeder folgenden Secunde ein gleich großer Weg zurückgelegt wird.

Beim freien Falle beträgt der Werth von g etwas über 30 Fuß. Weiter unten beim Pendel findet sich eine genauere Angabe jenes Werthes. Beim freien Fall müßte also, den eben bewiesenen Gesetzen zufolge, der Weg, der in der ersten Fallsecunde zurückgelegt wird, circa 15 par. Fuß und in zwei, drei vier Secunden müßte der Fallraum also 60', 135', 240' u. s. w. seyn.

Es ist häufig von Wichtigkeit, aus den gegebenen Fallhöhen unmittelbar die entsprechende Geschwindigkeit berechnen zu können. Eine Formel, nach welcher diese Rechnung auszuführen ist, ergibt sich aus den Formeln $v = g \cdot t$ und $s = \frac{g}{2} t^2$. Durch Elimination von t findet man

$$v = \sqrt{2gs}.$$

Die Geschwindigkeiten verhalten sich also wie die Quadratwurzeln aus den Fallräumen. Wäre z. B. ein Körper von einer Höhe von 100 Fuß herabgefallen, so ist nach dieser Formel seine Geschwindigkeit $v = \sqrt{2 \cdot 30 \cdot 100} = 77,4$.. Fuß (natürlich ohne Berücksichtigung des Luftwiderstandes).

Wenn ein Körper durch irgend einen Stoß vertikal in die Höhe geworfen wird, so wird er mit abnehmender Geschwindigkeit steigen, nach einiger Zeit hört seine aufwärts gerichtete Bewegung auf, und er beginnt zu fallen. Die Geseze dieser Bewegung folgen unmittelbar aus dem Vorhergehenden.

Gesezt, der Körper sey mit einer Geschwindigkeit von 150' in die Höhe geworfen worden, so würde er, wenn die Schwere nicht wirkte, in jeder Secunde 150' steigen. Da die Schwere einem fallenden Körper in 1, 2, 3, 4, 5 Secunden eine Geschwindigkeit von 30', 60', 90', 120', 150' u. s. w. ertheilt, welche der Richtung unserer Bewegung entgegesezt ist, so ist klar, daß die Geschwindigkeit des steigenden Körpers am Ende der 1sten Secunde $150 - 30 = 120'$ ist; am Ende der 2ten Secunde ist diese Geschwindigkeit $150 - 60 = 90'$; am Ende der 3ten $150 - 90 = 60'$; am Ende der 4ten $150 - 120 = 30'$; am Ende der 5ten endlich $150 - 150 = 0$, und nun beginnt also der Körper zu fallen. Wir haben hier das Beispiel einer gleichförmig verzögerten Bewegung, denn die Geschwindigkeit des steigenden Körpers nimmt in jeder Secunde um gleich viel, nämlich um 30', ab.

Stellen wir dies allgemeiner dar. Es sei n die Geschwindigkeit im Beginn des Steigens, so ist die Geschwindigkeit des Körpers nach t Secunden

$$v = n - gt.$$

Das Steigen hört auf, wenn $n = gt$, d. h. wenn die in t Secunden erlangte Fallgeschwindigkeit der Geschwindigkeit gleich ist, mit welcher der Körper zu steigen begonnen hat.

Die Zeit, welche der Körper braucht, um den Gipfel seiner Bahn zu erreichen, ist

$$t = \frac{n}{g}.$$

Suchen wir nun die Höhe zu bestimmen, welche der steigende Körper nach einer gegebenen Zeit erreicht hat. Bei dem oben gewählten Beispiel würde der Körper nach 1, 2, 3 u. s. w. Secunden die Höhe von 150, 300, 450 u. s. w. Fuß erreicht haben, wenn die Schwere ihn nicht herabzöge. Wie wir aber gesehen haben, zieht ihn die Schwere in der 1sten Secunde 15 Fuß herab, in 2 Secunden 4.15 oder 60', in 3 Secunden 9.15 oder 135'. Seine Höhe am Ende der 1sten Secunde ist also $150 - 15 = 135'$; am Ende der 2ten, 3ten Secunde ist seine Höhe $300 - 60 = 240'$, $450 - 135 = 315'$ u. s. w. Nach 5 Secunden hätte er die Höhe von 750' erreicht, ist aber durch die Wirkung der Schwere $15 \times 5^2 = 375'$ herabgezogen, er befindet sich also wirklich in einer Höhe von $750 - 375 = 375$ Fuß und nun beginnt er wieder zu fallen.

Betrachten wir die Sache allgemeiner. In t Secunden würde der Körper vermöge seiner ursprünglichen Geschwindigkeit n zu der Höhe nt steigen, er ist

aber durch die Schwere um $\frac{g}{2} t^2$ herabgezogen worden, seine wirkliche Höhe ist demnach

$$h = nt - \frac{g}{2} t^2.$$

Da der Gipfel der Bahn erreicht wird, wenn $t = \frac{n}{g}$, so findet man die Höhe des Körpers in diesem Momente, wenn man in der letzten Gleichung statt t diesen Werth setzt, man findet

$$h = \frac{n^2}{g} - \frac{g}{2} \frac{n^2}{g^2} = \frac{n^2}{g} - \frac{n^2}{2g} = \frac{n^2}{2g}.$$


In $\frac{n}{g}$ Sekunden durchläuft aber ein frei fallender Körper einen Raum

$$\frac{g}{2} \cdot \frac{n^2}{g^2} = \frac{n^2}{2g}.$$

Daraus geht hervor, daß der Körper zum Herabfallen genau eben so viel Zeit braucht als zum Steigen.

Suchen wir die Geschwindigkeit, mit welcher der herabfallende Körper wieder in dem Punkte ankommt, in welchem er die steigende Bewegung begann. Wir finden sie nach der Formel $v = gt$; da aber die Fallzeit $t = \frac{n}{g}$, so ergibt sich $v = n$, d. h. der Körper kommt mit derselben Geschwindigkeit unten wieder an, mit der er zu steigen begann; oder um einen Körper bis zu einer Höhe h vertikal in die Höhe zu treiben, muß man ihm eine Anfangsgeschwindigkeit ertheilen, die gerade so groß ist als diejenige, welche er durch den freien Fall von der Höhe h herab erlangt.

Fig. 133.



Wurfbewegung. Wenn ein Körper 64 in einer andern als in der vertikalen Richtung geworfen wird, so beschreibt er eine krumme Linie, deren Gestalt sich aus den Gesetzen des Falles leicht ableiten läßt. Nehmen wir den einfachsten Fall, nämlich den, daß der Körper durch irgend eine Kraft in horizontaler Richtung fortgestoßen worden sey. Wenn die Schwere nicht wäre, so würde er sich fortwährend in horizontaler Richtung bewegen, und zwar mit gleichförmiger Geschwindigkeit. Vermöge dieses Stoßes würde er in der ersten Secunde den Weg ab , in der zweiten den gleich großen Weg bc u. s. w. zurücklegen, er müßte sich also am Ende der ersten, zweiten, dritten u. s. w. Secunde in den

Punkten b, c, d , u. s. w. befinden. Durch die Schwere aber ist er gesunken.


In der ersten Secunde ist er um 15 Fuß gefallen, er wird sich also am Ende derselben nicht in b , sondern 15 Fuß unter b befinden. Am Ende der zweiten Secunde ist er 60 Fuß unter c , am Ende der dritten 135 Fuß unter d u. s. w. Die krumme Linie, welche der Körper auf diese Weise beschreibt, ist eine Parabel.

Wenn der Stoß in irgend einer andern Richtung stattfindet, so läßt sich die Bahn auf dieselbe Weise durch Construction ermitteln.

Die Bahn, welche ein geworfener Körper wirklich beschreibt, weicht wegen des Widerstandes der Luft von der rein parabolischen Gestalt ab.

65 **Centralbewegung.** Wir haben jetzt noch einen Fall der durch die Schwere hervorgebrachten Bewegungen zu betrachten, nämlich den, daß wir die Richtung der Schwerkraft in verschiedenen Punkten dieser Bahn nicht mehr als einander parallel betrachten können. Solche Bewegungen beobachten wir am Monde, welcher um die Erde, bei den Planeten, welche um die Sonne kreisen.

Denken wir uns, daß der Punkt a (Fig. 134), welcher durch eine stetig wirkende Anziehungskraft nach dem Punkte m hingetrieben wird, beim Beginne seiner Bewegung durch irgend eine momentan wirkende Kraft einen Stoß in der Richtung ab erhalten hätte, so wird er sich weder in der Richtung ab , noch in der Richtung ac bewegen, sondern in einer andern ad , die sich nach dem Gesetze des Parallelogramms der Kräfte ausmitteln läßt. Um die Betrachtung einfacher zu machen, wollen wir annehmen, daß die stets nach m gerichtete anziehende Kraft stoßweise in kleinen Intervallen wirke. Man wird sich bei dieser Betrachtungsweise um so weniger von der Wahrheit entfernen,



je kleiner man sich diese Intervalle denkt.


Wenn der seitwärts gerichtete Stoß für sich allein den materiellen Punkt in einem kleinen Zeittheilchen t von a nach b , die anziehende Kraft, für sich allein wirkend, ihn in derselben Zeit nach c führen würde, so bewegt er sich unter Einwirkung beider Kräfte in dem Zeittheilchen t von a nach d . In d angekommen würde er sich in der Richtung de weiter bewegen, und zwar würde in der Zeit t der Weg de gerade so groß seyn wie ad , wenn nicht die anziehende Kraft von neuem wirkte, und zwar so, als ob der Körper in d einen Stoß erhalten hätte, der ihn, für sich allein wirkend, in der Zeit t von d nach f geführt haben würde. Durch diese abermalige Einwirkung der anziehenden Kraft wird also der Körper wieder von der Richtung de abgelenkt und nach g geführt. Man begreift daraus leicht, daß, wenn der Körper in a einmal einen seitwärts gerichteten Stoß empfangen hat, die anziehende Kraft aber stoßweise in kleinen Intervallen wirkt, daß alsdann der Körper ein Polygon beschreiben muß, welches sich einer krummen Linie um so mehr nähert, je kleiner jene Intervallen sind. Wenn die anziehende Kraft stetig wirkt, wie dies in der Natur

wirklich der Fall ist, so ist die Bahn wirklich eine krumme Linie, deren Natur von dem Verhältnisse der sie bedingenden Kräfte abhängt.

Die Kraft, welche den Körper stets nach dem Anziehungspunkte hintreibt, wird mit dem Namen Centripetalkraft bezeichnet. Wenn in irgend einem Moment der Centralbewegung die Centripetalkraft zu wirken aufhörte, so würde von dem Augenblicke an der Körper sich in der Richtung der Tangente fortbewegen, und zwar mit einer Kraft, welche den Namen Tangentialkraft führt.

Je nach dem Verhältnisse zwischen Tangentialkraft und Centripetalkraft

Fig. 135.



kann die Bahn eines Kreises, eine Ellipse u. s. w. seyn.

Suchen wir nun die Größe der Centripetalkraft zu bestimmen, welche den Mond bei seiner Bewegung um die Erde nach dem Mittelpunkte derselben hintreibt. — Der Umfang der Erde beträgt 40 Millionen Meter; da aber der Halbmesser der Mondbahn 60 Erdhalbmessern gleich ist, so beträgt der Umfang der Mondbahn 2400 Millionen Meter. Diesen Weg legt der Mond in 27 Tagen, 7 Stunden und 43 Minuten oder, was dasselbe ist, in 39343 Minuten zurück. In jeder Minute durchläuft er also einen Weg von

$$\frac{2400000000}{39343}$$

oder 61000 Metern. Es sey Fig. 135 a b das Bogenstück von 61000 Metern, welches der Mond in einer Minute durchläuft; so ist a c der Weg,

um welchen sich der Mond in einer Minute vermöge der Centripetalkraft der Erde nähern würde, wenn die Wirkung der Tangentialkraft plötzlich vernichtet werden könnte.

Die Größe dieses Weges a c können wir berechnen, wenn wir den Bogen a b für eine gerade Linie nehmen, von welcher er in der That nur unmerklich abweicht. a b n ist ein rechtwinkliges Dreieck, b c ein von der Spitze des rechten Winkels auf die Hypotenuse gefälltes Perpendikel, und unter diesen Umständen ist, wie ein bekannter Satz der Geometrie lehrt, a b die mittlere Proportionale zwischen a c und a n, es ist also

$$a b^2 = a c \times a n$$

und daraus

$$a c = \frac{a b^2}{a n}$$

Nun aber haben wir gesehen, daß a b = 61000^m ist, a n aber, der Durchmesser der Mondbahn, beträgt 763950000^m. Setzt man diese Werthe für a b und a n in die letzte Gleichung, so kommt

$$a c = 4,87^m,$$

d. h. der Fallraum des Mondes gegen die Erde beträgt in einer Minute 4,87 Meter.

Welches ist aber die Kraft, welche diese Wirkung hervorbringt? Ist es dieselbe Kraft, welche macht, daß der Stein zur Erde fällt? Wenn wir annehmen, daß die Schwerkraft, welche wir auf der Oberfläche der Erde beobachten, auch noch über unsere Atmosphäre hin thätig sey, daß sie bis zum Monde hinwirke, so sehen wir wohl ein, daß ihre Intensität mit der Entfernung von der Erde abnehmen muß. Durch eine einfache Schlußweise, welche wir in der Lehre vom Lichte näher betrachten werden, begreifen wir, daß die Intensität aller Wirkungen, welche von einem Punkte ausgehen, im umgekehrten Verhältnisse des Quadrats der Entfernung steht. Demnach muß die Intensität der Schwerkraft in doppelter, dreifacher, vierfacher u. s. w. Entfernung vom Erdmittelpunkte, auch 4mal, 9mal, 16mal schwächer seyn. Am Monde ist sie also 60^2 oder 3600mal schwächer als auf der Erdoberfläche, weil ja der Mond 60mal so weit vom Mittelpunkte der Erde entfernt ist. Wenn demnach der Fallraum der ersten Secunde auf der Erdoberfläche 4,9 Meter beträgt, so muß der Fallraum des Mondes gegen die Erde in einer Secunde $\frac{4,9}{60^2}$ Meter, also in einer Minute,


d. h. in 60 Secunden $\frac{4,9}{60^2} \cdot 60^2 = 4,9$ Meter betragen. D. h. der Fallraum, welchen der Mond in einer Minute gegen die Erde fällt, muß so groß seyn, wie der Fallraum der ersten Fallsecunde auf der Oberfläche der Erde.

Vergleichen wir den eben berechneten Fallraum des Mondes gegen die Erde, 4,9 Meter in der Minute, mit dem oben aus den astronomischen Beobachtungen abgeleiteten, 4,87 Meter, so finden wir in der That nur eine sehr geringe Differenz, und selbst diese würde weggefallen seyn, wenn wir nicht der einfacheren Rechnung wegen nur angenäherte Werthe in Rechnung gebracht hätten. So haben wir bei der Umlaufzeit des Mondes die Secunden ganz vernachlässigt und die Entfernung des Mondes von der Erde gleich 60 Erdhalbmessern angenommen, obgleich sie 60,16 Erdhalbmesser beträgt.

Auf dieselbe Weise erklärt sich die Bewegung der Planeten um die Sonne, und so ist es denn ein und dieselbe Kraft, welche den Stein zur Erde treibt und, durch alle Himmelsräume wirkend, die Harmonie unsers Planetensystems erhält. Wir verdanken die Kenntniß dieses großartigen Naturgesetzes der allgemeinen Schwere dem Scharfsinne und dem ausdauernden Fleiße Newton's. Schon diese einzige Entdeckung würde hinreichen, ihm einen unsterblichen Ruhm zu sichern.

Auf demselben Wege, auf welchem wir die Größe der Centripetalkraft bei der Mondsbewegung entwickelt haben, läßt sich auch ein allgemeiner Ausdruck für diese Kraft entwickeln. Nehmen wir als Maaß der Centripetalkraft den Weg

Fig. 136.



$a c$, um welchen der Körper bei seiner Centralbewegung in der Zeiteinheit gegen den Anziehungsmittelpunkt hingetrieben wird, und bezeichnen wir denselben mit p , so ist, wie oben entwickelt wurde,

$$p = \frac{a b^2}{a n}.$$

Nun ist aber der Bogen $a b$ derjenige, welchen der Körper in der Zeiteinheit wirklich durchläuft, es ist also $a b = \frac{2 \pi r}{t}$, wenn


r den Radius der kreisförmigen Bahn und t die Umlaufszeit bezeichnet. Ferner ist $a n$ der Durchmesser dieser Bahn, also gleich $2 r$. Setzen wir diese Werthe von $a b$ und $a n$ in den obigen Werth von p , so kommt

$$p = \frac{2 \pi^2 r}{t^2}.$$

Das heißt: wenn zwei Körper sich in verschiedenen Kreisen und mit verschiedener Umlaufszeit bewegen, so verhalten sich die Centripetalkräfte wie die Halbmesser der beschriebenen Kreise und umgekehrt wie die Quadrate der Umlaufzeiten.

Wenn eine kleine Kugel am Ende einer Schnur in m befestigt um den Punkt c umgedreht wird, so daß die Kugel einen Kreis um den Mittelpunkt c beschreibt, so wird die Schnur fortwährend eine Spannung auszuhalten haben, welche

Fig. 137.



mit der Schnelligkeit der Umdrehung wächst. Wenn in irgend einem Momente die Schnur durchgeschnitten würde, so würde die Kugel nicht mehr im Kreise sich fortbewegen, sondern sich vermöge ihrer Trägheit in tangentialer Richtung von ihrer früheren Bahn entfernen.

Die Ursache der Spannung, welche die Schnur erleidet, nennt man Centrifugalkraft, Fliehkraft, Schwungkraft. Da aber hier der Widerstand der Schnur denselben Effect hervorbringt, wie die oben bei der freien Centralbewegung betrachtete Centripetalkraft, so ist, klar, daß die Centrifugalkraft der Centripetalkraft gleich und entgegengesetzt ist und daß von der Centrifugalkraft Alles gilt, was von der Centripetalkraft gesagt wurde, d. h. die Schwungkraft wächst im Verhältnisse der Halbmesser der Bahnen und im umgekehrten der Quadrate der Umlaufzeiten. Daß die Spannung des Fadens, daß also die Schwungkraft auch der rotirenden Masse proportional sey, versteht sich von selbst.


Schwungkraft tritt überall da auf, wo eine Rotation um eine feste Axe

stattfindet und die einzelnen Theilchen auf irgend eine Weise verhindert sind, sich von jener Ase zu entfernen. Eine solche Schwingkraft muß also auch bei der Rotation der Erde um ihre Ase erzeugt werden. Da die Umlaufszeit für alle Punkte auf der Erde gleich groß ist, aber die verschiedenen Punkte nicht gleich weit von der Umdrehungsare entfernt sind, so ist klar, daß nicht überall auf der Erdoberfläche jene Schwingkraft gleich sey, sondern sich verhalte wie die Entfernungen von der Erdare; sie ist also gleich Null an den Polen und erreicht ihr Maximum am dem Aequator.

Diese Schwingkraft, welche am Aequator am größten ist und nach den Polen hin abnimmt, wirkt der Schwere entgegen, sie vermindert gleichsam die Intensität der Schwere. Es läßt sich leicht berechnen, wie groß die Umdrehungsgeschwindigkeit der Erde um ihre Ase seyn müßte, wenn die dadurch erzeugte Schwingkraft am Aequator die Wirkung der Schwere daselbst vollständig aufheben sollte.

Um Versuche über die Schwingkraft anzustellen, wendet man die sogenannte Centrifugal- oder Schwingmaschine an. Eine solche ist in Fig. 138 dar-

Fig. 138.



gestellt. — Eine größere Scheibe ist mit einer kleineren durch eine gespannte Schnur verbunden, so daß wenn man die größere Scheibe mittelst einer Handhabe umdreht, die Bewegung in der Art auf die kleinere übertragen wird, daß dieselbe eine größere Anzahl von Umdrehungen macht. Schraubt man nun irgend einen Gegenstand auf die Umdrehungsare der kleinen Scheibe auf, so kann man denselben durch Umdrehung der großen Scheibe in sehr rasche Rotation versetzen.

Unter verschiedenen Versuchen, die man mit der Schwingmaschine zur Erläuterung der Schwingkraft anstellen kann, wollen wir hier nur einige anführen.

Fig. 139.




Der Apparat, Fig. 139, sey mit der Hülse *a* auf den Zapfen *a* der Schwingmaschine aufgeschraubt. An einem horizontalen Metallstäbchen sind zwei Kugeln von Holz oder Elfenbein leicht verschiebbar angebracht, welche

durch Schnüre so verbunden sind, daß sie nicht über eine gewisse Gränze von einander entfernt werden können. Wird der Apparat in rasche Rotation versetzt, so wird jede Kugel ein Bestreben haben, sich von der Umdrehungsare zu ent-

fernen, aber sie können nicht auseinanderfahren, weil dies durch die Schnüre gehindert ist, diejenige Kugel, deren Schwingkraft größer ist, wird also die andere nach ihrer Seite hin nachziehen. Soll die Schwingkraft beider gleich seyn, soll also keine Bewegung entstehen, so muß die große Kugel in dem Verhältniß der Umdrehungsare näher stehen, als ihre Masse die der anderen übertrifft.

Fig. 140.




Der Apparat Fig. 140 dient um die Abplattung der Erde zu erläutern. An dem untern Ende der eisernen Are *b*, welche auf die Schwingmaschine aufgeschraubt wird, sind mehrere elastische Streifen *a*, *c*, *a'* *c'* von Messingblech befestigt, die oben wieder an einer Hülse *l* zusammenlaufen, welche leicht an der Are *b* hin- und hergeschoben werden kann. Wenn der Apparat in Ruhe ist nehmen die Metallstreifen die in unserer Figur dargestellte Form an, sobald aber die Rotation

um die Are *b* beginnt, nehmen sie eine abgeplattete Gestalt an, indem die Hülse *l* niedergezogen wird.

Vom Pendel. Das gewöhnliche Pendel (Fig. 141) besteht aus einer 66 schweren Kugel, welche am Ende eines biegsamen Fadens aufgehängt ist. Bringt man die Kugel aus ihrer Gleichgewichtslage, d. h. bringt man das Pendel aus seiner vertikalen Stellung, so macht es, wenn man es losläßt, ohne ihm irgend

Fig. 141.



einen Anstoß zu geben, Schwingungen, welche fortwährend in derselben Vertikalebene bleiben. Bringt man z. B. das Pendel in die Lage *f a*, so beschreibt die Kugel den Bogen *a l*, in *l* kommt sie mit solcher Geschwindigkeit an, daß sie auf der andern Seite bis *b* steigt, d. h. zu der Höhe des Punktes *a*; vom Punkte *b* geht die Kugel abermals zurück, durchläuft in umgekehrter Richtung wieder den Bogen *b l a* und setzt auf dieselbe Weise seine Schwingungen fort. Beim Niedergange des Pendels nimmt seine Geschwindigkeit

fortwährend zu, beim Aufsteigen nimmt sie ab, in dem Momente also, in welchem das Pendel die Gleichgewichtslage passirt, hat es seine größte Geschwindigkeit.

Der Winkel *a f l* heißt Ausschlagswinkel oder auch nur Ausschlag.

Die Bewegung von *a* bis *b* oder von *b* bis *a* heißt eine Oscillation; von *a* bis *l* ist eine halbe niedergehende, von *l* bis *b* eine halbe aufsteigende Oscillation.

Die Amplitude einer Oscillation ist die in Graden, Minuten und Sekunden ausgedrückte Größe des Bogens a b .

Die Dauer einer Oscillation ist die Zeit, welche das Pendel nöthig hat, um diesen Bogen zu durchlaufen.

Nach dem ersten Anblicke sollte man aus den Versuchen schließen, daß die Bewegung eines Pendels immer fort dauern müßte, denn wenn es von a ausgehend auf der andern Seite zu einer gleichen Höhe b ansteigt, so muß es von b ausgehend auch wieder bis a steigen, und es wird so denselben Weg zum zweiten, zum dritten Male u. s. w. bis ins Unendliche machen müssen.

Dieser Schluß würde ganz richtig seyn, wenn b wirklich absolut gleiche Höhe mit a hätte; aber die Reibung am Aufhängepunkte f , der Widerstand der Luft, welche die Kugel vor sich wegstreiben muß, machen es unmöglich, daß die Kugel genau wieder bis zu der Höhe steigt, von welcher sie herabfiel. Die Differenz wird freilich erst nach einer Reihe von Schwingungen merklich, und statt sich zu verwundern, daß die Bewegung nicht ewig fort dauert, muß man sich vielmehr wundern, daß sie so lange dauert, denn ein Pendel kann, ohne still zu stehen, stundenlang fortschwingen.

67 **Gesetze der Pendelschwingungen.** Die Gesetze der Schwingungen einfacher Pendel sind folgende:

1) Die Schwingungsdauer ist vom Gewichte der Kugel und von der Natur ihrer Substanz unabhängig.

Um dies zu beweisen, mache man mehrere Pendel von gleicher Länge, die Kugel des einen von Metall, die des andern von Wachs, die des dritten von Holz u. s. w., und man wird finden, daß sie alle gleiche Schwingungsdauer haben.


Wenn die Schwere ein Pendel oscilliren macht, so wirkt sie auf jedes Atom der Materie, aus welcher die Kugel besteht; jedes Atom der Kugel wird durch seine eigene Schwere getrieben, und folglich kann auch eine Vermehrung der Atome keinen Einfluß auf die Geschwindigkeit der Oscillationen haben. Könnte man ein einziges Atom Eisen an einem gewichtlosen Faden aufhängen, so muß es gerade so schnell oscilliren, als ob man ihrer zwei, drei, vier oder eine Kugel von Eisen anhängt. Die Schwere könnte aber auf ein Wachsmolekül anders wirken als auf ein Eisenmolekül. Daß dies nicht der Fall ist, daß die Schwere auf ein Molekül von Eisen nicht anders wirkt als auf ein Molekül von Gold, Platin, Wachs u. s. w., beweist uns dieser Versuch mit dem Pendel. Der oben erwähnte Fallversuch im luftleeren Raume ist nur ein roher Versuch, weil wir hier nur die Wirkung der Schwere während einer außerordentlich kurzen Zeit beobachten können. Das Pendel aber macht es möglich, die Wirkung der Schwere auf verschiedene Körper ganze Stunden lang zu beobachten.

2) Die Dauer kleiner Oscillationen eines und desselben Pendels ist von der Größe der Schwingungen unabhängig. Wenn z. B. ein Pendel mit einer

Amplitude von $4 - 5^\circ$ schwingt, so ist die Schwingungsdauer dieselbe, als ob die Ausweichung nur 1° betrüge.

Dies Gesetz läßt sich folgendermaßen entwickeln. Wenn der Ausweichungswinkel nicht gar zu groß ist, so ist die Neigung der Bahn gegen die Horizontale der Entfernung von der Gleichgewichtslage proportional. Denken wir uns z. B. in c, Fig. 142, eine Tangente an den Kreisbogen gelegt, so macht sie mit

Fig. 142.



der Horizontalen einen Winkel, welcher doppelt so groß ist als derjenige, welchen eine in c' an die Kreisbahn gezogene Tangente mit der Horizontalen macht, vorausgesetzt, daß der Bogen $c'a$ halb so groß ist als der Bogen $c'a$; wenn also das Pendel in c seine Bewegung beginnt, so ist die beschleunigende Kraft doppelt so groß, als wenn es von c , seinen Niedergang beginnt, der Bogen $c'd$, den wir so klein annehmen wollen, daß wir ihn als geradlinig betrachten können, und der Bogen $c'd'$, welcher nur halb so groß ist, werden also in gleichen Zeiten durchlaufen,

wenn die Bewegung einmal in c , einander mal in c' beginnt.

Denken wir uns an einer Ase zwei gleiche Pendel aufgehängt, das eine bis c , das andere bis c' gehoben und gleichzeitig losgelassen, so werden sie gleichzeitig in den Punkten d und d' ankommen. Die beschleunigende Kraft in d ist aber doppelt so groß als in d' , außerdem aber langt das eine Pendel in d , mit einer Geschwindigkeit an, welche doppelt so groß als diejenige ist, mit welcher das andere den Punkt d' passiert, und daraus folgt denn, daß auch in dem nächsten kleinen Zeittheilchen das eine Pendel einen doppelt so großen Weg zurücklegt als das andere. Auf diese Weise fortschließend, findet man endlich, daß beide Pendel gleichzeitig in a ankommen müssen.


Diese Schlussweise läßt sich auch noch anwenden, wenn das Verhältniß der Ausschlagswinkel nicht gerade das von 1 zu 2, sondern ein anderes ist, weil für kleine Ausschlagswinkel die beschleunigende Kraft stets der Entfernung von der Gleichgewichtslage proportional ist; und so läßt sich allgemein zeigen, daß bis zu einer gewissen Gränze hin die Schwingungsdauer von der Größe der Ausschlagswinkel nicht abhängt.

Um dies Gesetz durch den Versuch zu bestätigen, muß man die Zeit genau bestimmen, welche nöthig ist, damit ein Pendel mehrere hundert Schwingungen macht. Macht man diese Beobachtung zu Anfang der Bewegung, wenn die Amplitude $4 - 5^\circ$ ist, später, wenn sie nur noch $2 - 3^\circ$ beträgt, und zuletzt, wenn die Oscillationen so klein geworden sind, daß man sie mit der Lupe beobachten muß, so findet man, daß die Oscillationen in diesen drei Stadien wirklich isochron sind.

3) Die Schwingungsdauer zweier ungleich langer Pendel verhält sich wie die Quadratwurzel aus den Pendellängen.

Man denke sich den Schwingungsbogen ab eines Pendels in so viel gleiche Theile getheilt, daß man jedes dieser Bogentheilschen als geradlinig betrachten kann. Wenn nun der Ausschlagswinkel eines längeren Pendels eben so groß


Fig. 143.



ist, so muß sich der Schwingungsbogen cd zum Schwingungsbogen ab verhalten wie die Pendellängen. Denken wir uns den Bogen dc in eben so viel gleiche Theile getheilt wie den Bogen ab , so werden auch die einzelnen Theile im Verhältniß der Pendellängen stehen. Wenn also das eine Pendel 4mal so lang ist als das andere, so werden auch jene Unterabtheilungen des Bogens dc 4mal so groß seyn als die entsprechenden Theile des Bogens ab . Der Winkel, welchen das oberste, das zweite, dritte u. s. w. Bogentheilschen von ab mit der Horizontalen macht, ist gleich dem Winkel, welchen das erste, zweite, dritte u. s. w. Bogentheilschen von cd mit derselben macht, auf den entsprechenden Theilen von ab und cd ist demnach auch die beschleunigende Kraft dieselbe.

Wenn aber verschiedene Wege mit gleicher beschleunigender Kraft durchlaufen werden, so lehrt uns die Formel $s = \frac{g}{2} t^2$, daß sich die Fallzeiten verhalten wie die Quadratwurzeln der Fallräume; wenn also jedes der Theilschen von cd 2-, 3-, 4-, n mal so groß ist als das entsprechende Theilschen von ab , so wird die Zeit, in welcher ein Theilschen von cd durchfallen wird, auch $\sqrt{2}$, $\sqrt{3}$, $\sqrt{4}$, \sqrt{n} mal so groß seyn als die, in welcher das entsprechende Theilschen von ab durchlaufen wird. Da dies aber für alle Theilschen gilt, so gilt sie auch für ihre Summe, was denn mit andern Worten heißt, die Schwingungsdauer ist der Quadratwurzel aus der Pendellänge proportional.

Fig. 144.



Um die Richtigkeit des dritten Gesetzes durch den Versuch nachzuweisen, nehme man drei Pendel von verschiedener Länge. Wenn sich z. B. die Pendellängen wie die Zahlen 1, 4, 9 verhalten, so verhalten sich die entsprechenden Schwingungszeiten wie die Zahlen 1, 2, 3. Um bequemsten hängt man zu diesem Versuche die Kugeln an einem doppelten Faden auf, wie beistehende Figur zeigt. Während ein Pendel, dessen Länge 4 Fuß ist, eine Oscillation macht, macht das viermal kürzere Pendel zwei Oscillationen; und während ein Pendel von 1 Fuß Länge dreimal hin und her geht, macht ein 9 Fuß langes nur einen Hin- und Hergang.

Die Länge eines einfachen Pendels, welches Secunden schlägt,


beträgt 994 Millimeter; hätte man also die Länge des Secundenpendels zur Längeneinheit angenommen, so würde sie von dem Meter nur wenig abweichen.

Quantität der Bewegung. Das Product, welches man erhält, wenn man die Masse eines Körpers mit seiner Geschwindigkeit multiplicirt, heißt Quantität der Bewegung. Wenn ein Körper von 20 Pfund sich mit einer Geschwindigkeit von 3' bewegt, so ist 60 seine Bewegungsquantität. Ein Körper von 6 Pfund, der sich mit 10' Geschwindigkeit bewegt, hat dieselbe Bewegungsquantität.

Wenn man sich von der Wirkungsweise der verschiedenen Maschinen eine klare Vorstellung machen will, so muß sich die Bewegungsquantität, welche die angewandte Kraft unmittelbar hervorzubringen im Stande ist, mit dem Effect vergleichen, welchen man durch Vermittlung der Maschine erhält. Es wäre ein grober Irrthum, wenn man eine Maschine als eine Quelle von Kraft betrachten, wenn man glauben wollte, daß durch Maschinen die Quantität der Bewegung vermehrt werden könnte. Durch Maschinen wird nur die Art der Bewegung verwandelt, ohne daß die Quantität der Bewegung auch nur im mindesten vermehrt wird.

An einem Seile, z. B. welches um eine einfache Rolle geschlungen ist, läßt sich bequem eine Last von 25 Pfunden um $2\frac{1}{2}$ Fuß in der Secunde heben. Wäre aber das Seil, an welchem der Arbeiter zieht, um ein Rad, Fig. 145, die Last aber um eine Welle von 4mal kleinerm Durchmesser geschlungen, so würde man zwar mit derselben Kraftanstrengung eine vierfache Last, jedoch auch mit viermal geringerer Geschwindigkeit heben können. Untersuchen wir die Wir-

Fig. 145.



kungsweise anderer Maschinen, der Schraube, des Flaschenzugs der verschiedenen Räderwerke, so werden wir stets zu demselben Resultate gelangen, daß, was man auf der einen Seite an Kraft gewinnt, auf der andern Seite an Geschwindigkeit verloren geht, daß also die Quantität der Bewegung durch Maschinen durchaus nicht vermehrt wird.

Wenn ein bewegter Körper gegen einen ruhenden, aber frei beweglichen anstößt, so wird er diesem einen Theil seiner Bewegung mittheilen, und zwar wird durch diesen Stoß

die Quantität der Bewegung nicht geändert; und wenn nicht der stoßende Körper in Folge der Elasticität zurückspringt und wenn der Stoß ein centraler war, werden sich nach dem Stoße beide Körper mit gleicher Geschwindigkeit nach derselben Richtung fortbewegen. Wenn die Masse des ruhenden Körpers der des stoßenden gleich ist, so wird die Geschwindigkeit nach dem Stoße offenbar die Hälfte werden, weil die bewegte Masse verdoppelt ist. Man sieht leicht,

daß, um das Verhältniß der Geschwindigkeit vor dem Stöße zur Geschwindigkeit nach dem Stöße zu finden, man nur die Masse des bewegten Körpers durch die Summe der Massen des bewegten und des ruhenden zu dividiren braucht. Wenn z. B. eine Flintenkugel von $\frac{1}{20}$ Pfd. mit einer Geschwindigkeit von 1300 Fuß in der Secunde eine ruhende freibewegliche, etwa an einer langen Schnur aufgehängte Kugel von 48 Pfd. trifft, so verhält sich die gemeinschaftliche Geschwindigkeit nach dem Stöße zu 1300 wie $\frac{1}{20}$ zu $48 + \frac{1}{20}$

oder wie 1 zu 961, d. h. sie ist nur noch $\frac{1300}{961}$, d. h. ungefähr $1\frac{1}{2}$ Fuß in der Secunde.

Wenn jene Flintenkugel gegen einen großen Steinblock oder gegen einen Felsen anschlägt, so muß sie ihm auch eine Bewegung mittheilen, nur wird die Geschwindigkeit sehr klein ausfallen, denn wenn z. B. der Steinblock 500 Pfd. schwer wäre, so würde die gemeinschaftliche Geschwindigkeit nach dem Stöße, wie man leicht berechnen kann, nur 1 Zoll in der Secunde seyn. Die Reibung wird aber bald diese Bewegung aufheben, welche sich nach und nach allen benachbarten Körpern und endlich der ganzen Erdmasse mittheilt und dadurch völlig verschwinden wird.

Die Bewegung theilt sich also anderen Körpern mit, aber sie verliert sich nicht. Wenn sie gleichsam zu verlöschen scheint, so liegt der Grund davon nur darin, daß sie sich nach und nach andern Körpern mittheilt und endlich durch große Vertheilung unmerklich wird. Es ist Bewegung nöthig, um Bewegung zu zerstören; Widerstände vertheilen sie nur, ohne sie aufzuheben.

70 Das materielle Pendel. Die oben entwickelten Pendelgesetze gelten strenge genommen nur für ein ideales Pendel. Ein solches Pendel kann man sich wohl vorstellen, aber nicht construiren, denn es müßte aus einem einfachen Faden ohne alles Gewicht bestehen, und an seinem Ende dürfte sich nur ein schwerer Punkt befinden.

Fig. 146.



Jedes Pendel, welches diesen beiden Forderungen nicht entspricht, ist ein zusammengesetztes Pendel. Ein gewichtloser und unbiegsamer Faden also, an welchem sich nur zwei schwere Moleküle m und n befinden, würde demnach schon ein zusammengesetztes Pendel seyn. Das Molekül m , welches dem Aufhängepunkte näher ist als n , hat ein Bestreben schneller zu schwingen; weil aber die beiden Moleküle verbunden sind, so wird m die Bewegung von n beschleunigen, und umgekehrt wird n die Bewegung von m verzögern, die Schwingungen werden deshalb mit einer Geschwindigkeit vor sich gehen, welche zwischen den Geschwindigkeiten liegt, mit welchen jedes der Moleküle m und n für sich allein schwingen würde. Sie sind gleich den Schwingungen

eines einfachen Pendels, welches länger als fm und kürzer als fn ist. Eben so verhält es sich mit jedem materiellen Pendel. Diejenigen Theile des Pendels nämlich, welche dem Schwingungsmittelpunkte am nächsten liegen, sind in ihrer Bewegung durch die entfernteren verzögert, die entfernteren aber durch die näheren beschleunigt. Es muß demnach auch in jedem zusammengesetzten Pendel einen Punkt geben, welcher durch die übrige Masse des Pendels weder beschleunigt, noch verzögert ist, welcher gerade so schnell schwingt wie ein einfaches Pendel, dessen Länge seiner Entfernung vom Aufhängepunkte gleich ist. Dieser Punkt heißt Schwingungspunkt, *centrum oscillationis*. Wenn man von der Länge eines zusammengesetzten Pendels spricht, so versteht man darunter die Entfernung dieses Punktes vom Aufhängepunkte oder, was dasselbe ist, die Länge eines einfachen Pendels von gleicher Schwingungsdauer.

Am meisten nährt sich dem einfachen Pendel ein solches, welches aus einem dünnen Faden besteht, an dessen unterem Ende eine Kugel oder ein Doppelkegel einer Substanz von großem specifischen Gewicht hängt. Wenn der Faden einigermaßen lang und der Durchmesser der Kugel klein im Verhältnisse zur Länge des Pendels ist, so kann man ohne merklichen Fehler den Schwerpunkt der Kugel für den Schwingungspunkt des Pendels nehmen, oder, mit andern Worten, man darf ein solches Pendel für ein einfaches nehmen.

Bei jedem materiellen Pendel, welches bedeutender von der Form eines einfachen Pendels abweicht, ist jedoch der Schwerpunkt durchaus nicht mehr der Schwingungspunkt; wo aber der Schwingungspunkt eines materiellen Pendels liege, durch Rechnung zu finden, ist in den meisten Fällen eine schwierige Aufgabe, weil man bei dieser Rechnung nicht allein die beschleunigende Kraft der Schwere der einzelnen in verschiedenen Entfernungen vom Drehpunkte liegenden materiellen Theilchen, sondern auch den Widerstand berücksichtigen muß, welchen sie vermöge der Trägheit ihrer Masse einer Beschleunigung entgegensetzen.

Daß der Schwingungspunkt eines materiellen Pendels nicht mit seinem Schwerpunkt zusammenfallen kann, ergibt sich am einfachsten aus der Betrachtung eines solchen Pendels, bei welchem ein Theil der Masse über dem Aufhängepunkte sich befindet. Ein solches Pendel schwingt bedeutend langsamer, als es schwingen würde, wenn sein Schwerpunkt der Schwingungspunkt wäre.

Fig. 147. stellt einen geraden eingetheilten Stab vor, welcher in der Mitte mit einer Schneide versehen ist, wie die, welche den Drehpunkt eines Waghalkens bildet. Wenn man nun 1 Decimeter weit unter und über dieser Schneide eine Bleilins, z. B. jede 2 Pfd. schwer, befestigt und die Schneide auf ihre Unterlage aufsetzt, so ist die Stange mit ihren Linen im Zustande des indifferenten Gleichgewichts, denn der Schwerpunkt des

Fig. 147.



Fig. 148.



Systems fällt mit dem Drehpunkte zusammen; sobald man aber am untern Ende des Stabes ein kleines Uebergewicht anbringt, so ist nun das Ganze ein Pendel. Die Schwingungen dieses Pendels sind aber ungleich langsamer als die Schwingungen eines einfachen Pendels von der Länge a b , denn die einzige Kraft, welche das ganze System in Bewegung setzt, ist, die Schwere des unteren Uebergewichts, diese hat aber nicht allein ihre eigne Masse in Bewegung zu setzen, wie es bei einem einfachen Pendel der Fall gewesen wäre, sondern sie hat auch noch die Massen der Einsen bei c und d zu bewegen.


Es erklärt sich dadurch, warum ein Wagbalken, den man ebenfalls als ein Pendel betrachten kann, so langsam schwingt, obgleich sich sein Schwerpunkt ganz nahe unter dem Aufhängepunkte befindet, er also sehr schnell schwingen müßte, wenn der Schwerpunkt wirklich der Schwingungspunkt wäre.

- 71 **Die Pendeluhr.** Die wichtigste Anwendung, die man vom Pendel gemacht hat, ist die Regulirung der Uhren. In jeder Uhr muß eine beschleunigende Kraft wirken, um die Bewegung hervor zu bringen und zu erhalten. Nun aber ist aus dem, was über beschleunigende Kräfte gesagt wurde, klar, daß, wenn der beschleunigenden Kraft nicht eine andere gleiche Kraft oder ein Bewegungshinderniß entgegenwirkt, die Bewegung nicht gleichförmig bleiben kann, sondern daß sie, wie bei einem fallenden Körper, schneller und schneller wird. Bei unseren Wanduhren wird die beschleunigende Kraft durch Gewichte hervorgebracht, welche an einer Schnur hängen, die um eine horizontale Axe geschlungen ist. Wenn das Gewicht durch seine Schwere herabgezogen wird, wird durch die Schnur die Axe umgedreht und dadurch das ganze Uhrwerk in Bewegung gesetzt. Die Bewegung eines fallenden Gewichtes ist aber eine beschleunigte, folglich würde auch die Uhr anfangs langsam, dann schneller und schneller gehen müssen, wenn ihr Gang nicht regulirt würde, und diese Regulirung wird nun durch das Pendel bewerkstelligt.

Wie das Pendel den Gang einer Uhr reguliren könne, ist aus Fig. 149 ersichtlich. An der Axe, um welche die Schnur mit dem Gewichte angebracht ist, ist ein gezahntes Rad befestigt. Die Axe, um welche das Pendel schwingt, befindet sich über diesem Rade, und an dieser Pendelaxe ist ein Anker a b befestigt, welcher, je nach der Stellung des Pendels, auf der einen oder andern Seite in die Zähne des Rades eingreift. Die Figur 149 stellt das Pendel gerade in der Lage vor, wo es seine äußerste Stellung links hat. Das Rad, welches durch das Gewicht in der Richtung des Pfeils gedreht wird, kann aber nicht vorangehen, weil der Zahn 1 durch den Zahn b des Ankers aufgehalten wird; sobald aber das Pendel zurückgeht, geht b in die Höhe, der Zahn 1 wird nun vorbeigelassen. Die Bewegung des Rades wird aber doch

alsbald wieder gehemmt, weil nun auf der andern Seite der Bahn *a* des An-

Fig. 149.



kers niedergeht und an diesen dann der Bahn 2 des Rades anstößt; so kann also das Rad bei jedem Hingange um einen und bei jedem Hergange abermals um einen Zahn weiter gehen, die Bewegung des Rades wird also durch die Schwingungen des Pendels regulirt.

Eine solche Vorrichtung nennt man eine Hemmung oder ein Schappement.

Bei Taschenuhren ist das Gewicht durch eine gespannte Stahlfeder, das Pendel aber durch die Unruhe, d. h. durch eine feine, vermöge ihrer Elasticität um ihre Gleichgewichtslage schwingende Feder ersetzt.

Uhren, die in Paris verfertigt waren und dort ganz richtig gingen, blieben, in die Nähe des Aequators gebracht, etwas zurück, man mußte ihr Pendel verkürzen. Es geht daraus hervor, daß dasselbe Pendel am Aequator langsamer geht, als näher an den Polen hin, daß also die Wirkung der Schwere am Aequator geringer ist, als an den Polen. Es hat dies zwei Ursachen, erstens die Abplattung der Erde und zweitens die durch die Umdrehung der Erde um ihre Ache hervorgebrachte Centrifugalkraft, welche am Aequator am stärksten ist.

Hindernisse der Bewegung. 72

Ein schon mehrfach besprochener Widerstand, welcher fast auf alle Bewegungen einen bedeutenden Einfluß ausübt,


ist die Reibung. Um eine nur etwas große Last auf einer horizontalen Ebene fortzuschleifen, ist ein bedeutender Kraftaufwand nöthig, welcher lediglich von den Reibungswiderständen herührt. Wäre die Ebene sowohl, auf welcher die Last fortgeschleift werden soll, als auch die Unterflächen der Last selbst absolut hart und glatt (was in der Natur nie der Fall ist), so könnte die kleinste Kraft die größte Last in Bewegung setzen, und einmal angestoßen, müßte sich

die Last mit gleichförmiger Geschwindigkeit auf der horizontalen Ebene fortbewegen.

Die Reibung rührt unstreitig daher, daß die Erhabenheiten einer jeden der über einander hingleitenden Flächen in die Vertiefungen der andern eingreifen. Wenn nun Bewegung stattfinden soll, so müssen entweder die hervorragenden Theilchen von der Masse ihres Körpers abgerissen, oder der eine Körper muß fortwährend über die Unebenheiten hinweggehoben werden. Erstes findet Statt, wenn reibende Flächen sehr rauh sind, oder wenn es auch nur eine derselben ist. Wenn jedoch die reibenden Flächen möglichst geglättet sind, so findet fast ausschließlich die zuletzt erwähnte Wirkungsweise Statt.

Die beistehende Figur 150 soll dazu dienen, die Art und Weise zu versinnlichen, wie ein Widerstand der Bewegung entsteht, wenn ein Körper über kleine

Fig. 150.



Unebenheiten hinweggehoben werden muß. Das Heben des Körpers A geschieht dadurch, daß die tiefsten Punkte der Hervorragungen von A auf den Gipfel der Unebenheiten der Unterlage hinaufgezogen werden müssen, von wo sie alsbald wieder heruntergleiten, worauf dann dieselbe Hebung und Senkung wieder stattfindet. Der Wi-

derstand, welcher sich hier der Bewegung A entgegensetzt, ist also kein anderer als der, welcher überwunden werden müßte, um ihn auf einer absolut glatten, schiefen Ebene hinaufzuziehen.

Wenn diese Ansicht von der Reibung richtig ist, so müssen sich die daraus abgeleiteten Gesetze durch den Versuch bestätigen lassen.

Um die Reibung zu überwinden, muß man, gerade wie wenn man den Körper eine schiefe Ebene hinaufziehen will, eine Kraft anwenden, welche einem aliquoten Theile der Last gleich ist. Die Zahl, welche das Verhältniß dieser Kraft zur Last angiebt, heißt Reibungscoefficient. Er hängt natürlich von der Eigenthümlichkeit der reibenden Flächen ab und kann nur durch den Versuch bestimmt werden. Wollte man z. B. auf einer horizontalen Unterlage von Eisen, etwa auf einer Eisenbahn, eine Last von 1 Centner fortschleifen, so würde, wenn die Unterfläche der Schleife ebenfalls aus Eisen besteht, eine Kraft von 27,7 Pfunden nöthig seyn, d. h. derselbe Kraftaufwand, als ob man 27,7 Pfd. vertikal heben wollte. Wenn sich Eisen auf Eisen reibt, so beträgt also der Reibungswiderstand 27,7 Procent, der Reibungscoefficient ist also für diesen Fall 0,277. Um die Reibungscoefficienten für verschiedene Körper zu ermitteln, kann man eine Vorrichtung, wie Fig. 9, anwenden. Das Brett R S bringt man in die horizontale Lage. Gesezt dieses Brett sey von Eichenholz; man lege einen Klotz von Eichenholz darauf, dessen untere Fläche ebenfalls wohl geglättet seyn muß, welcher 1000 Gramm wiegt; an diesem Klotze ist eine

Schnur befestigt, welche, wie bei den Versuchen über die schiefe Ebene, um eine Rolle geschlungen ist und eine leichte Schale trägt. Das Gewicht der Schale wird nicht im Stande seyn, Bewegung hervorzubringen; man muß Gewichte auflegen, und erst, wenn das Gewicht der Schale und der Gewichte zusammen 418 Gramm beträgt, wird die Bewegung eben beginnen. Es ergiebt sich aus diesem Versuche der Reibungscoëfficient für Eichen auf Eichen 0,418.

Verändert man die Substanz des in Bewegung zu setzenden Körpers sowohl als die Unterlage, so kann man den Reibungscoëfficienten für verschiedene Körper ausmitteln. Die folgende Tabelle enthält einige der in der Praxis wichtigsten Reibungscoëfficienten.

| | |
|-------------------------------|----------------------|
| Eisen auf Eisen | 0,277 |
| Eisen auf Messing | 0,263 |
| Eisen auf Kupfer | 0,170 |
| Eichen auf Eichen | } 0,418 = 0,273 + |
| Eichen auf Kiefern | |
| Kiefern auf Kiefern | 0,667 |
| | 0,562. |

Durch eine zweckmäßige Schmiere kann der Reibungswiderstand noch verringert werden. Für Metalle ist Del, für Holz hingegen Talg das beste Schmiermittel.

Bei Hölzern ist es nicht gleichgültig, wie die Fasern laufen; die Reibung ist nämlich bei gekreuzten Fasern (+) viel geringer als bei parallelen (=).


Aus dem bisher Gesagten ergiebt sich unmittelbar, daß die Reibung stets der Last proportional ist. Hätte man bei dem oben beschriebenen Versuche einen Eichenkloß von 2000 Grammen angewendet, so hätte man 836 Gramm an die Schnur hängen müssen, um die Reibung zu überwinden.

Die Größe der reibenden Flächen kann nach den entwickelten Ansichten keinen Einfluß auf die Größe der Reibung haben. Auch dies läßt sich durch den Versuch bestätigen. Gesezt, der Eichenkloß habe Seitenflächen von verschiedener Größe, so wird man keinen Unterschied im Resultate finden, man mag den Kloß mit der einen oder mit der andern Fläche auflegen.

Die eben besprochene Art der Reibung wird mit dem Namen der gleitenden Reibung bezeichnet, um sie von der wälzenden Reibung zu unterscheiden, die wir gleich näher betrachten werden. Gleitende Reibung findet unter andern auch überall da Statt, wo Zapfen in ihren Pfannen gedreht werden; um in diesem Falle den Effect der Reibung bequemer in Rechnung bringen zu können, braucht man nur zu bedenken, daß sie gerade so wirkt wie ein entsprechendes Gewicht, welches an einer um dieselbe Ase geschlungenen Schnur hängt. Untersuchen wir z. B. den Effect der Reibung an dem schon öfter betrachteten Haspel. Das Gewicht des Wellbaums selbst mit Allem, was daran befestigt ist, betrage 75 Pfd., der zu hebende Stein wiege 100 Pfd., also die am Umfange des Rades wirkende Kraft 25 Pfd., so ist der Gesamtdruck, welchen die Zap-

senlagen auszuhalten haben, $75 + 100 + 25 = 200$ Pfd. Wenn die Zapfenlager von Messing, die Zapfen aber von Eisen sind, so beträgt der Reibungswiderstand, welcher am Umfange der Zapfen wirkt, 26,3 Procent, der Effect der Reibung ist also derselbe, als ob man statt ihrer um den Zapfen eine

Fig. 151.



Schnur in derselben Richtung geschlungen hätte, wie das Seil, welches die Last trägt, und an dieser Schnur ein Gewicht $200 \times 0,263$ oder 52,6 Pfd. angehängt hätte, oder als wenn die am Umfange des Wellbaums wirkende Last um $\frac{52,6}{5}$ oder 10,5 Pfd. größer

gewesen wäre, vorausgesetzt nämlich, daß der Durchmesser der Zapfen $\frac{1}{5}$ vom Durchmesser des Wellbaums ist. Es werden also bei diesem Haspel circa 10 Procent der angewendeten

Kraft für die Ueberwindung der Reibungswiderstände verzehrt.

Es bleibt jetzt noch die wälzende Reibung zu betrachten. Wälzende Reibung findet da Statt, wo ein runder Körper, etwa eine Kugel, ein Cylinder, über die Unterlage hinwegrollt. Es kommt dabei die Unterlage stets mit neuen Punkten des rollenden Körpers in Berührung. Der hierbei entstehende Widerstand ist bei weitem geringer als der Widerstand der gleitenden Reibung.

Bei einem Wagenrade findet wälzende Reibung am Umfange des Rades, gleitende Reibung aber an den Axen Statt. Beide Widerstände werden um so geringer, je größer der Durchmesser der Räder ist.

Bei der gleitenden Reibung sowohl als bei der wälzenden ist übrigens auch noch die Adhäsion von bedeutendem Einflusse.

73 Nutzen und Anwendung der Reibung. Wir haben bisher die Reibung bloß als Bewegungshinderniß betrachtet, welches den Nuhffect der Maschinen vermindert; die Reibung ist uns aber auch in vielen Fällen von großem Nutzen, und man macht im praktischen Leben vielfach Anwendung von derselben.

Ohne Reibung könnten wir weder gehen noch stehen, wir könnten ohne derselben keinen Gegenstand fest in der Hand halten, und ohne Reibung würde kein Nagel, keine Schraube halten.

Daß die Bewegung eines Rades mittelst einer Schnur oder eines Riemens auf ein anderes übertragen werden kann, wie es z. B. bei der Drehbank stattfindet, beruht nur auf der Reibung.

An einer Locomotive werden die mittleren Räder, die sogenannten Triebräder durch die Kraft der Dampfmaschine umgedreht; der ganze Wagen rollt in Folge dessen fort, denn wenn er stehen bliebe, so könnten sich die Räder nicht umdrehen, ohne daß zwischen den Rädern und den Schienen eine bedeutende gleitende Reibung stattfände, während beim Fortrollen nur

Wenn an eine Locomotive eine Reihe von Wagen angehängt wird, so ist bei der Fortbewegung eines jeden ein gewisser Reibungswiderstand zu überwinden, wälzende Reibung am Umfange, gleitende an den Uren der Räder. Alle diese Widerstände müssen überwunden werden, wenn die Wagen fortgezogen werden sollen. Es ist klar, daß man die Menge der Wagen, welche man anhängt, endlich so vermehren könne, daß die Locomotive sie nicht mehr fortziehen kann; in diesem Falle würden sich also die Räder der Locomotive ohne Fortbewegung derselben umdrehen, wobei also durch die Kraft der Maschine der bedeutende Widerstand der gleitenden Reibung am Umfange der Triebräder zu überwinden wäre; der Zug kann also begreiflicher Weise nur dann fortgehen, wenn die Summe aller Reibungswiderstände an allen angehängten Wagen zusammengenommen kleiner ist als der Widerstand der gleitenden Reibung, welche durch Umdrehung der Triebräder der Locomotive an dem Umfange derselben entstehen würde, wenn keine Fortbewegung stattfände.

Aus dieser Betrachtung geht auch hervor, daß die Last, welche eine Locomotive fortzuziehen im Stande ist, nicht allein von der Kraft ihrer Dampfmaschine, sondern auch von ihrem Gewichte abhängt. Nehmen wir an, zwei Locomotiven hätten gleiche starke Maschinen, die eine sey aber schwerer als die andere, so wird man mit der schwereren doch eine größere Last fortziehen können.

Zweites Kapitel.


Bewegungsgesetze der Flüssigkeiten.

Wenn man in die Seitenwand oder in den Boden eines mit einer Flüssigkeit gefüllten, oben offenen Gefäßes eine Oeffnung macht, welche im Vergleich mit den Dimensionen des Gefäßes klein ist, so strömt die Flüssigkeit mit einer Geschwindigkeit aus, welche um so größer ist, je tiefer sich die Oeffnung unter dem Spiegel der Flüssigkeit befindet. Der Zusammenhang zwischen Ausflußgeschwindigkeit und Druckhöhe läßt sich am einfachsten auf folgende Weise ausdrücken: Die Ausflußgeschwindigkeit ist gerade so groß wie die Geschwindigkeit, welche ein freifallender Körper erlangen würde, wenn er von dem Spiegel der Flüssigkeit bis zur Ausflußöffnung herabfiel.

Dieser Satz ist unter dem Namen des Toricelli'schen Theorems bekannt. Er läßt sich auf folgende Weise ableiten.

Wenn die Flüssigkeitsschicht *abcd*, Fig. 152 (s. die folgende Seite), welche sich unmittelbar über der Oeffnung *ab* befindet, frei herabfiel, ohne durch die

Fig. 152.



über ihr lastende Flüssigkeit beschleunigt zu seyn, so würde sie die Oeffnung mit derjenigen Geschwindigkeit verlassen, welche der Höhe ac entspricht, die wir mit h bezeichnen wollen. Diese Geschwindigkeit ist $c = \sqrt{2gh}$ (Seite 104). Nun aber ist die ausströmende Schicht nicht bloß durch ihre eigene Schwere beschleunigt, sondern durch die Schwere der ganzen auf ihr lastenden Flüssigkeit. Die beschleunigende Kraft der Schwere g verhält sich demnach zur beschleunigenden Kraft g' , welche die flüssigen Theilchen wirklich antreibt, wie ac zu af oder wie h zu s , wenn die Druckhöhe mit s bezeichnet wird, d. h.

$$h : s = g : g',$$

und also ist die auf die ausfließende flüssige Schicht wirkende beschleunigende Kraft $g' = \frac{g}{h}s$. Wenn aber die beschleunigende Kraft, welche auf die ausfließende Schicht wirkt, nicht g , sondern g' ist, so ist auch die Ausflußgeschwindigkeit $c' = \sqrt{2g'h}$; und wenn wir in diesen Werth von c' den eben abgeleiteten Werth von g' setzen, so erhalten wir für die Ausflußgeschwindigkeit den Werth

$$c' = \sqrt{2gs}.$$

Dies ist aber dieselbe Geschwindigkeit, welche ein Körper erlangt, wenn er eine Höhe s frei durchfällt.

Aus diesem Satze folgt unmittelbar:

1) Die Ausflußgeschwindigkeit hängt nur von der Tiefe der Oeffnung unter dem Niveau, aber nicht von der Natur der Flüssigkeit ab. Bei gleichen Druckhöhen muß also Wasser und Quecksilber gleich schnell ausfließen. Jede Quecksilberschicht wird zwar durch einen Druck angetrieben, welcher 13,6mal so groß ist als beim Wasser, dagegen ist aber auch die Masse eines Quecksilbertheilchens, welches ausfließt, 13,6mal größer als die eines gleich großen Wassertheilchens.


2) Die Ausflußgeschwindigkeiten verhalten sich wie die Quadratwurzeln der Druckhöhen. Aus einer Oeffnung, welche 100^{cm} unter dem Wasserspiegel liegt, muß also das Wasser mit 10mal größerer Schnelligkeit ausfließen als aus einer andern, welche nur 1 Centimeter unter dem Niveau liegt.

75 Um die Ausflußgeschwindigkeit durch den Versuch zu bestimmen, ist es am einfachsten, einen vertikal aufsteigenden oder einen in horizontaler Richtung aus dem Gefäße hervorspringenden Strahl zu beobachten. Wir wollen zuerst den aufwärts steigenden Strahl betrachten.

Wenn das Wasser aus der Oeffnung o , Fig. 153 (auf der folg. Seite), mit derselben Geschwindigkeit hervorspringt, als ob es vom Wasserspiegel im Gefäße bis zur Höhe der Oeffnung o herabgefallen wäre, so muß der

Wasserstrahl auch wieder bis zur Höhe des Spiegels steigen. Man kann

Fig. 154.




den Versuch sehr leicht mit Hülfe des Apparates Fig. 154 anstellen, wenn man das Wasser aus der Oeffnung *c* fließen läßt; man wird aber dabei finden, daß der aufsteigende Wasserstrahl bei weitem nicht die Höhe erreicht, welche man hätte erwarten sollen.

Daß der Wasserstrahl die theoretische Höhe nicht erreicht, daran sind jedoch nur die Bewegungshindernisse Schuld; den wesentlichsten Einfluß übt das vom Gipfel wieder herabfallende Wasser aus, indem es das freie Aufsteigen des nach-

folgenden Wassers hindert; deshalb steigt auch der Strahl augenblicklich höher, sobald man die Ausflußöffnung so wendet, daß der ausfließende Strahl einen ganz kleinen Winkel mit der Vertikalen macht, daß also das Wasser neben dem aufsteigenden Strahle herabfällt. In diesem Falle kann unter günstigen Umständen, d. h. wenn möglichst wenig Reibung stattfindet, der Strahl eine Höhe erreichen, welche 0,9 der Druckhöhe ist.

Ein in horizontaler Richtung ausfließender Wasserstrahl beschreibt eine Parabel, deren Gestalt von der Ausflußgeschwindigkeit abhängt. Gesezt, die


Fig. 155.



Oeffnung *a*, Fig. 155, befände sich 0,1^m unter dem Wasserspiegel, so ist nach dem Toricelli'schen Gesetze die Ausflußgeschwindigkeit $\sqrt{2 \cdot 9,8 \cdot 0,1} = 1,4^m$. Wenn also ein Wassertheichen in irgend einem Momente die Oeffnung verläßt, so wird es nach einer Sekunde 1,4^m weit von der vertikalen Gefäßwand, in $\frac{1}{10}$ Sekunden also schon 0,28^m weit von derselben entfernt seyn. In 0,2 Se-

cunden fällt das Wasser aber $0,196^m$ herab (man findet dies, wenn man für t den Werth $0,2$ in die Gleichung $s = \frac{g}{2} t^2$ setzt); wenn

Fig. 156.



man demnach von der Oeffnung a vertikal herunter die Länge $ab = 0,196^m$ abmisst, so muß eine von b aus horizontal nach dem Wasserstrahle gezogene Linie bc denselben in einer Entfernung von $0,28^m$ treffen.

Aus einer zweiten Oeffnung d , Fig. 156, welche 40^{cm} unter dem Wasser-

spiegel liegt, muß nach der Theorie der Strahl mit einer Geschwindigkeit ausfließen, welche doppelt so groß ist als die Ausflußgeschwindigkeit bei a ; wenn man also von d aus 196^{mm} herunter mißt und dann eine horizontale Linie nach dem Strahle gezogen denkt, so muß sie denselben in einer Entfernung von $0,56^m$ treffen.

- 76 Die Wassermenge, welche aus einer Oeffnung in einer gegebenen Zeit hervorspringt, hängt offenbar von der Größe der Oeffnung und der Ausflußgeschwindigkeit ab. Wenn alle Wassertheilchen die Oeffnung mit der Geschwindigkeit passirten, welche, nach dem Toricelli'schen Theorem, der Druckhöhe entspricht, so würde die in einer Secunde ausfließende Wassermenge einen Cylinder bilden, dessen Basis gleich der Oeffnung und dessen Höhe gleich dem Wege ist, den ein Wassertheilchen vermöge seiner Geschwindigkeit in einer Secunde zurücklegt. Dieser Weg ist aber die Ausflußgeschwindigkeit selbst, also $\sqrt{2gs}$, und wenn wir also den Flächeninhalt der Oeffnung mit f bezeichnen, so ist die Ausflußmenge in einer Secunde

$$m = f \cdot \sqrt{2gs}.$$

Nehmen wir an, die Oeffnungen, welche bei m und n , Fig. 154, angeschraubt worden sind, seyen kreisförmig; der Durchmesser des Kreises sey 5^{mm} , so ist der Flächeninhalt der Oeffnung $f = 19,625$ Quadrat $^{\text{mm}}$ oder $0,19625$ Quadrat $^{\text{cm}}$; wenn die Druckhöhe 10^{cm} ist, so ist, wie wir schon berechnet haben, die Ausflußgeschwindigkeit $1,4^m = 140^{\text{cm}}$, also

$$m = 0,19625 \times 140 = 27,475 \text{ Kub.}^{\text{Cent.}}$$

In einer Minute müßten also $1648,5$ Kub. Cent. oder $148,5$ Kub. Cent. mehr als $1\frac{1}{2}$ Liter ausfließen.

Eine gleich große Oeffnung, welche 40^{cm} unter dem Wasserspiegel liegt, müßte in einer Minute doppelt so viel, also 3 Liter und 297 Kub. Cent. Wasser geben.

Stellt man den Versuch an, so findet man, daß die obere Oeffnung nur


ungefähr 1 Liter und 55 Kub.-Cent., die untere aber nur 2 Liter und 110 Kub.-Cent. giebt.

Diese Differenz zwischen der sogenannten theoretischen und der beobachteten Ausflußmenge beweist unwiderleglich, daß nicht alle Wassertheilchen die Oeffnung mit der Geschwindigkeit passiren, welche der Druckhöhe entspricht. In der That haben im Querschnitte der Oeffnung nur die in der Mitte sich befindenden Wasserfäden diese Geschwindigkeit, während sie für die mehr nach dem Rande der Oeffnung hin ausfließenden geringer ist, wie dies auch nothwendig nach der folgenden Betrachtung seyn muß.

In einem weiten Gefäße mit enger Oeffnung kann die ganze flüssige Masse, mit Ausnahme der in der Nähe der Oeffnung befindlichen Theile, als ruhend betrachtet werden. Die nach einander ausströmenden Schichten beginnen also ihre Bewegung nicht zu gleicher Zeit, die vordersten haben bereits das Maximum der Geschwindigkeit erreicht; während die hintersten erst ihre Bewegung beginnen. Es würde dies ein Zerreißen der auf einander folgenden Schichten zur Folge haben, wenn sich leere Räume bilden könnten. Weil dies aber nicht möglich ist, so ziehen sich die einzelnen Schichten mehr in die Länge, während ihr Durchmesser abnimmt; in dem Maße aber der Querschnitt dieser Schichten sich vermindert, müssen andere Wassertheilchen von den Seiten zufließen; da diese aber ihre Bewegung erst später beginnen, so ist klar, daß sie mit einer geringern Geschwindigkeit in der Oeffnung selbst ankommen als die centralen Wasserfäden.

Während also der Kern des ausfließenden Strahls in dem Momente, in welchem er die Oeffnung verläßt, die der Druckhöhe entsprechende Geschwindigkeit hat, ist er von Wasserfäden umgeben, deren Geschwindigkeit um so geringer ist, je näher sie dem Rande der Oeffnung sind: und daraus folgt denn, daß die Ausflußmenge geringer sein muß, als wenn alle Theilchen die Oeffnung mit der Geschwindigkeit des Kernstrahls verließen.

Fig. 157.



Eine Folge davon, daß die centralen Wasserfäden beim Durchgange durch die Oeffnung eine größere Geschwindigkeit haben als die Randfäden, und daß letztere zugleich noch mit einer nach der Mitte des Wasserstrahls gerichteten Geschwindigkeit behaftet sind, ist auch, daß der ausfließende Wasserstrahl nicht vollkommen cylindrisch ist, sondern daß er sich vor der Oeffnung zusammenzieht, wie dies Fig. 157 dargestellt ist. Bei *cd* beträgt der Querschnitt des Wasserstrahls ungefähr noch $\frac{2}{3}$ vom Flächeninhalte der Oeffnung. Ebenso beträgt die wirkliche

Ausflußmenge ungefähr $\frac{2}{3}$ der theoretischen.

Einfluß der Ansafröhren auf die Ausflußmenge. Wenn der 77 Ausfluß nicht durch Oeffnungen geschieht, welche in eine dünne Wand gemacht

sind, sondern durch kurze Röhren, so finden merkwürdige Modificationen Statt, die wir jetzt näher betrachten wollen.

Wenn eine Ansazröhre genau die Gestalt des freien Strahles von der Oeffnung bis zu der Stelle, bis zu welcher er sich stark zusammenzieht, und auch gerade die Länge von der Oeffnung bis zu der Stelle hat, so übt sie gar keinen Einfluß auf die Ausflußmenge aus.

Durch cylindrische Ansazröhren fließt der Strahl entweder frei durch, wie durch eine Oeffnung von gleichem Durchmesser, und in diesem Falle übt die Röhre keinen Einfluß aus, oder das Wasser hängt sich an die Wände der Röhre, so daß die Flüssigkeit die ganze Röhre ausfüllt und ein Strahl vom Durchmesser der Röhre ausfließt; in diesem Falle veranlaßt die Ansazröhre eine Vermehrung der Ausflußmenge. Während eine Oeffnung in dünner Wand 0,64 der theoretischen Ausflußmenge giebt, erhält man durch eine solche cylindrische Ansazröhre von gleichem Durchmesser 84 Proc., vorausgesetzt, daß die Länge der Röhre ihrem vierfachen Durchmesser gleich ist. Bei geringer Druckhöhe ist der Strahl stets anhängend, bei großer Druckhöhe hingegen ist er frei. Bei mittlerem Drucke kann man ihn nach Belieben bald frei, bald anhängend machen; ein geringes Hinderniß stellt das Anhängen her, und oft reicht ein ganz schwacher Stoß hin, um den Strahl wieder frei zu machen.

Ein conisches Ansazrohr wirkt, im Falle es voll ausfließt, wie ein cylindrisches, nur bewirkt es eine noch größere Vermehrung der Ausflußmenge.

Die Ausflußgeschwindigkeit wird durch cylindrische oder conische Ansazröhren in demselben Verhältnisse vermindert, in welchem die Ausflußmenge vermehrt wird.

Es ist jetzt noch zu untersuchen, wie es kommt, daß Ansazröhren die Ausflußmenge auf die erwähnte Weise vermehren und die Ausflußgeschwindigkeit dagegen vermindern.

Indem das Wasser in das Ansazrohr einströmt, erleidet es eine Contraction, wie wenn es aus einer Oeffnung in dünner Wand ausflösse; weiterhin aber, sobald einmal die Röhrenwände benetzt sind, bewirkt die Adhäsion an die Röhrenwände, daß sich die Ansazröhre vollständig ausfüllt, und somit der Querschnitt des Strahles durch das Ansazrohr vergrößert, er ist beim Austritte aus dem Rohre größer als an der Stelle der Contraction, wie man dies in Fig. 158 sieht. Daß eine solche Contraction in der Röhre wirklich stattfinden muß, geht daraus hervor, daß, wenn

Fig. 158.



Fig. 159.



man dem Ansazrohre die Gestalt des contrahirten Strahles giebt, wie in Fig. 159, der Ausfluß vollkommen so stattfindet, als ob das Ansazrohr ganz cylindrisch wäre.

Wenn nun die Wassertheilchen, den ganzen Querschnitt der Röhre ausfüllend, dieselbe mit der Geschwindigkeit verließen, mit welcher sie die Stelle der größten Contraction passiren, so müßte noth-

wendig ein Zerreißen der auf einander folgenden Wasserschichten eintreten. Die Trennung der Wassertheilchen, also die Bildung von leeren Räumen, wird aber durch den Druck der Luft verhindert, welche den Einfluß der Wassertheilchen in das Rohr beschleunigt, dagegen aber auch den Ausfluß aus demselben verzögert. Durch den Druck der Luft werden die ausfließenden Wassertheilchen so viel zurückgehalten, daß dadurch ein voller Ausfluß möglich wird.

Daß der Luftdruck hier wirklich diese Rolle spielt, geht ganz vorzüglich daraus hervor, daß, wenn das Wasser in einen luftleeren Raum ausfließt, die Ausflußmenge durch Ansazröhren nicht vermehrt wird.

Macht man in die Seitenwand der Ansazröhre ein Loch, so wird durch diese Oeffnung Luft eingesaugt, und der Strahl hört auf continuirlich zu seyn.

Wenn in diese Seitenöffnung eine gebogene Röhre xy , Fig. 158, eingesetzt wird, deren unteres Ende in ein Gefäß mit Wasser mündet, so wird durch das Bestreben des Wassers, in der Ansazröhre einen luftleeren Raum zu bilden, das Wasser in der Röhre xy in die Höhe gesaugt. Dieses Phänomen des Saugens beweist ebenfalls den Einfluß des Luftdrucks auf die so eben betrachteten Erscheinungen. Da eine conische Ansazröhre eine noch größere Ausflußmenge giebt als eine cylindrische, so muß sie auch ein stärkeres Saugen erzeugen, d. h. es wird in der Röhre xy unter übrigens gleichen Umständen durch ein conisches Ansazrohr die aufgesaugte Wassersäule zu einer größeren Höhe gehoben als durch ein cylindrisches.

Seitendruck bewegter Flüssigkeiten. Wenn aus irgend einem 78 Reservoir das Wasser durch Röhren abfließt, würden die Seitenwände der Röhren gar keinen Druck auszuhalten haben, wenn keine Reibungswiderstände zu überwinden wären, die unter Umständen sehr bedeutend wirken können, so daß der größte Theil des hydrostatischen Druckes zur Ueberwindung dieser Widerstände verloren geht und der Bewegung nicht zu Gute kommt.


Man schraube statt der Platte mit der Oeffnung n , Fig. 154, einen Kork an den Apparat, in welchem eine etwa drei Fuß lange Glasröhre steckt, und gebe dieser Röhre eine horizontale Stellung, so wird das Wasser am Ende der Röhre weit langsamer ausfließen, als wenn der Ausfluß durch die Oeffnung c stattgefunden hätte.

Wendet man mehrere gleich lange Röhren von verschiedenem Durchmesser zu diesem Versuche an, so sieht man, wie die Ausflußgeschwindigkeit abnimmt, wenn die Röhren enger werden.

Gesetzt, man habe gefunden, daß die Ausflußgeschwindigkeit für eine dieser Röhren nur halb so groß sey, als man nach der Größe der Druckhöhe hätte erwarten sollen, so ist die Hälfte des ganzen Druckes zur Ueberwindung der Reibung nöthig, und nur die andere Hälfte kommt der Bewegung zu gut.

Wenn in der Röhre ac , Fig. 160 (a. f. S.), das Wasser sich mit der Geschwindigkeit bewege, welche der Druckhöhe im Reservoir entspricht, so hätten die Röhrenwände, wie schon bemerkt, gar keinen Druck auszuhalten; wenn aber das Wasser im Behälter in der Röhre eine Bewegung hervorbringt, welche

Fig. 160.




nur einem Theile der Druckhöhe entspricht, so muß der Rest als hydrostatischer Druck auf die Röhrenwände wirken. Der Druck, den die Wände auszuhalten haben, ist jedoch nicht an allen Stellen der Röhre gleich, er ist um so geringer, je mehr man sich der Ausflußöffnung *c* nähert.

In manchen Fällen kann der Druck, den die Röhrenwände von innen auszuhalten haben, kleiner seyn als der von außen auf sie wirkende Luftdruck; es ist dies überall da der Fall, wo die Bedingun-

gen erfüllt sind, unter welchen das Phänomen des Saugens stattfinden kann.

- 79 **Reaction, welche durch das Ausströmen der Flüssigkeiten erzeugt wird.** Denken wir uns ein Gefäß, welches mit Wasser gefüllt ist, so bleibt Alles in Ruhe, weil jeder Seitendruck durch einen vollkommen gleichen, aber entgegengesetzten aufgehoben wird. Wenn man aber die Wand an irgend einer Stelle durchbohrt, so daß das Wasser hervorspringt, so ist der Druck an dieser Stelle offenbar weggenommen, während das der Oeffnung diametral gegenüberliegende Wandstück noch gerade so stark gedrückt wird als vorher. Der Druck auf diejenige Gefäßwand, in welcher sich die Oeffnung befindet, ist also geringer als der Druck, welchen die gegenüberstehende Wand aushält, mithin wird das ganze Gefäß sich in einer Richtung bewegen müssen, welche der Richtung des ausfließenden Wasserstrahls entgegengesetzt ist, wenn diese Bewegung nicht durch Reibung oder auf irgend eine andere Weise verhindert wird. Es ist dies dem Rückstöße der Geschütze zu vergleichen. Man kann die beim Ausfließen des Wassers wirkende Reaction durch einen Apparat anschaulich

Fig. 161.



machen, welcher unter dem Namen des Segner'schen Wasserrades bekannt ist. Es besteht aus einem um eine vertikale Achse leicht drehbaren Gefäße *A*, an dessen unterem Ende sich vier horizontale Röhren befinden, die alle auf derselben Seite eine kleine Oeffnung haben. Das Gefäß dreht sich nach derjenigen Richtung um, welche der der ausströmenden Wasserstrahlen entgegengesetzt ist.

Vertikale Wasserräder. Wenn Wasser fortwährend von einem höher gelegenen zu einem tiefer gelegenen Orte

herabfließt, so kann man ein solches Wassergefälle als eine bewegende Kraft anwenden.

Wenn während der Zeiteinheit, also während einer Secunde, eine Wassermasse, deren Gewicht M ist, von einer Höhe h herabfließt oder fällt, so ist Mh die Bewegungsquantität oder das mechanische Moment dieser Wassermasse. Auf welche Weise man nun auch die Bewegung des Wassers auf einen andern Körper übertragen mag, so kann doch der Effect das mechanische Moment des Gefälles niemals übertreffen, d. h. man kann durch die Gefälle höchstens eine der in der Zeiteinheit herabfließenden Wassermasse gleiche Last auf gleiche Höhe heben, oder irgend eine andere dieser gleiche Wirkung hervorbringen.

Wenn z. B. von einer Höhe von 24 Fuß in jeder Secunde eine Wassermasse von 800 Pfd. herabfällt, so ist das absolute Maximum des Effectes dieses Gefälles 19200, d. h. es könnte durch dieses Gefälle, wenn alle Kraft vollständig zur Wirkung käme, wenn nichts durch Reibung und andere Widerstände verloren ginge, eine Wirkung hervorgebracht werden, welche der Hebung einer Last von 19200 Pfd. in einer Secunde 1 Fuß hoch gleichzusetzen ist.

Nimmt man nun an, daß ein Pferd, mit mittlerer Kraft und Geschwindigkeit arbeitend, in einer Secunde eine Last von 100 Pfund 4 Fuß hoch heben kann, so wäre das absolute Maximum des Effectes jenes Gefälles 48 Pferdekraften gleichzusetzen.

Wir wollen im Folgenden das absolute Maximum des Effectes eines Gefälles mit E bezeichnen.

Um das mechanische Moment eines Wassergefälles zu benutzen, wendet man meistens Wasserräder, d. h. Räder an, an deren Umfange das Wasser durch Druck oder Stoß wirkt.

Die gewöhnlichen Wasserräder drehen sich in vertikaler Ebene um eine horizontale Ase. Man unterscheidet drei Hauptarten vertikaler Wasserräder, unterschlächtige, oberflächliche und mittelschlächtige.

Bei den unterschlächtigen Rädern stehen die Schaufeln rechtwinklig auf dem Umfange des Rades. Die untersten Schaufeln sind in das Wasser eingetaucht, welches mit einer Geschwindigkeit fortfließt, welche von der Höhe des Gefälles abhängt.

Das fließende Wasser setzt nun auch das Rad in Bewegung und theilt ihm eine Geschwindigkeit mit, welche nach Umständen bald größer, bald kleiner seyn wird.

Wenn der Stoß des Wassers dem Rade eine Geschwindigkeit mittheilen soll, welche derjenigen gleich ist, mit welcher das Wasser fließen würde, wenn das Rad gar nicht da wäre, so darf das Rad dieser Bewegung gar keinen Widerstand entgegensetzen, es darf also gar nicht belastet seyn, mithin kann es in diesem Falle gar keine mechanische Wirkung hervorbringen, der Effect ist gleich Null.

Anderseits könnte man das Rad so stark durch ein Gegengewicht belasten, daß der Stoß des Wassers es gar nicht in Bewegung setzt, daß das Wasser des

Gefälles nur einen statischen Druck ausübt, welcher jenem das Gleichgewicht hält. In diesem Falle ist der Effect abermals Null. Aus dieser Betrachtung geht hervor, daß, wenn das Rad eine Arbeit vollbringen soll, es mit einer Geschwindigkeit sich bewegen muß, welche geringer ist als die des frei fließenden Wassers; Theorie und Erfahrung zeigen, daß man die vortheilhafteste Wirkung erhält, wenn die Geschwindigkeit des Rades halb so groß ist als die Geschwindigkeit, welche der Höhe des Gefälles entspricht.

Daraus geht hervor, daß bei einem gewöhnlichen unterschlächtigen Rade nur die Hälfte des mechanischen Momentes des Gefälles zur Wirkung kommt, indem das Wasser noch mit der Hälfte der Geschwindigkeit abfließt, mit welcher es vor dem Rade ankam; der Effect eines solchen Rades kann also den Werth $\frac{1}{2} E$ nie übersteigen.

Allein selbst diese Wirkung kann in der Praxis nicht erreicht werden, weil immer ein Theil der Kraft durch Adhäsion des Wassers an den Wänden des Gerinnes, durch Reibungswiderstände u. s. w. verloren geht. Sorgfältig angestellte Versuche ergaben für unterschlächtige Räder, welche sich in einem Gerinne bewegen, so daß kein seitliches Abfließen des Wassers stattfinden kann, den Werth

$$e = 0,3 E.$$

Bei freihängenden Rädern aber, wie man sie an Schiffsmühlen aubringt, wo das Wasser seitlich abfließen kann, ist der Effect noch weit mehr vom absoluten Maximum entfernt.

Die unterschlächtigen Räder werden da angewendet, wo man über ein Gefälle von ziemlich bedeutender Wassermenge, aber geringer Fallhöhe zu disponiren hat.


Weil durch die eben betrachteten unterschlächtigen Räder bei dem rechtwinkligen Stöße des Wassers gegen die Schaufeln das mechanische Moment des Gefälles so sehr schlecht benutzt wird, hat Poncelet ein unterschlächtiges Rad mit krummen Schaufeln construirt, dessen Effect dem absoluten Maximum weit näher kommt.

Wenn das Wasser ganz ohne Stoß auf das Rad kommen soll, so müßten die Schaufeln am Radumfang mit der Richtung der Tangente zusammenfallen; wollte man aber die Schaufeln wirklich so construiren, daß dieser Bedingung Genüge geleistet wird, so wäre der Austritt des Wassers aus dem Rade gehemmt; auch darf das Wasser seine Geschwindigkeit doch nicht vollständig an das Rad abtreten, weil ihm sonst keine Geschwindigkeit zum Abflusse mehr bliebe. Somit ist auch bei dem Poncelet'schen Rade ein gewisser Verlust, die Widerstände ungerechnet, unvermeidlich.

Solche Räder mit krummen Schaufeln sollen einen Effect geben, welcher $\frac{2}{3}$ bis $\frac{3}{4}$ des absoluten Maximums ist. Der größere Effect der Poncelet'schen Räder erklärt sich dadurch, daß das Wasser, indem es auf der krummen Schaufel hinaufsteigt, seine Geschwindigkeit verliert und größtentheils an das Rad abgiebt.

Die überschlächtigen Räder werden bei höheren Gefällen von geringerer Wassermasse, bei kleineren Gebirgsbächen angewendet. Das Wasser füllt, von oben auf das Rad laufend, die Zellen auf der einen Seite des Rades, welches eben durch dieses Uebergewicht umgedreht wird. Nahe am untern Ende des Rades läuft das Wasser aus den Zellen wieder aus. Bei überschlächtigen Rädern geht ebenfalls ein Theil des mechanischen Momentes des Gefälles verloren, weil die Zellen das Wasser nicht bis zum tiefsten Punkte des Rades behalten können, sondern schon früher auszugießen beginnen. Ein gut gebautes

Fig. 162.



überschlächtiges Rad soll einen Effect hervorbringen, welcher 75 Procent des absoluten Maximums beträgt, vorausgesetzt, daß es sich langsam umdreht, denn bei rascher Umdrehung bleibt das Wasser in den Zellen in Folge der Centrifugalkraft nicht horizontal, sondern es steigt nach außen, so daß es noch früher aus den Zellen herausfällt.

Das mittelschlächtige Rad bildet eine Art Mittelgattung zwischen dem unterschlächtigen und überschlächtigen.

Horizontale Wasser- 81
räder. Schon früher hatte man versucht, horizontale Wasserräder zu construiren, allein durch Fourneyron sind sie erst in neuerer Zeit in die Praxis eingeführt worden. Die Fourneyron'schen horizontalen Wasserräder sind unter dem Namen der Turbinen bekannt.

Fig. 162 stellt eine für ein hohes Gefälle construirte Turbine dar.


Die ganze Wassermasse des Gefälles ist in einem weiten gußeisernen Rohre angesammelt, aus welchem es in ein gußeisernes Behälter durch die Oeffnung o eintritt. Durch die Mitte des Reservoirs geht eine hohle Röhre, welche den oberen Deckel mit dem Boden verbindet, der obere Rand die-

ses Reservoirs liegt auf Mauerwerk oder auf Balken fest auf. Der horizontale Boden stößt nicht an die vertikalen Wände des Gefäßes an, sondern es befindet sich zwischen ihm und den Seitenwänden ein ringförmiger Zwischenraum, aus welchem das Wasser in horizontaler Richtung herausströmt.

Dieses hier ausströmende Wasser setzt nun das horizontale Rad, dessen Schaufeln vertikal stehen, in Bewegung; *a a* ist die vertikale Ase, um welche sich das Rad dreht; sie geht durch die Hülse hindurch, welche Boden und Deckel des Reservoirs verbindet. An dieser Ase ist der Zeller *b b* befestigt, welcher, der Oeffnung des Reservoirs gegenüber, den Radfranz mit den Schaufeln trägt.

Die Schaufeln sind gekrümmt, wie man im Grundrisse, Fig 163, sieht;

Fig. 163.



um aber zu bewirken, daß das Wasser in möglichst vortheilhafter Richtung gegen die Schaufeln des Rades stößt, sind auf dem Boden des Reservoirs Leitkurven von Blech aufgesetzt, welche dem ausströmenden Wasser eine bestimmte Richtung geben.

Die vortheilhafteste Krümmung der Schaufeln und Leitkurven näher zu betrachten, würde uns zu weit führen.

Gut construirte Fourneyron'sche Turbinen sol-


ten einen Effect geben, welcher 75 Procent des absoluten Maximums beträgt. Gadiat hat die Turbinen durch Weglassung der Leitkurven vereinfacht und dadurch nur noch 5 Procent des absoluten Maximums verloren, so daß seine Turbinen noch 70 Procent Effect geben sollen.

Die Turbinen erweisen sich bei sehr hohen Gefällen, welche keine vertikalen Räder mehr zurüklaffen, besonders zweckmäßig.

Schon früher hatte man versucht, das Segner'sche Wasserrad auch im Großen auszuführen, um Maschinen durch dasselbe zu treiben, doch ohne Erfolg; man erhielt immer nur einen sehr geringen Effect. Der Grund davon, daß diese Versuche so ungünstig ausfielen, lag keineswegs darin, daß die hier thätige, bewegende Kraft zu gering war, sondern daß der untere der beiden Zapfen, um welche sich der Apparat dreht, das ganze Gewicht einer großen Wassermasse zu tragen hat, in Folge dessen ein unverhältnißmäßig großer Reibungswiderstand zu überwinden ist.

Dieser Uebelstand wird dadurch gehoben, daß man das Wasser nicht von oben sondern von unten in die horizontalen Arme einströmen läßt. Das Wesentliche dieser Anordnung ist aus Fig. 164 zu ersehen. Das Reservoir wird durch eine gußeiserne Röhrenleitung gebildet, welche unten horizontal umgebogen ist und mit einem vertikal in die Höhe gehenden Röhrenstücke *a* endet. Aus der Oeffnung bei *a* strömt das Wasser in die Hülse *b*, welche auf dem Röhrenende *a* so sitzt, daß sie um dasselbe, wie um einen Zapfen, sich drehen kann. Durch die

Fig. 164.




Hülse *b* gelangt das Wasser in die horizontalen Arme *c* und strömt durch die Oeffnungen bei *o* aus. Die Bewegung des Rades wird durch die Are *d* fortgepflanzt.

Jedenfalls ist die Reibung, welche ein solches Rad bei seiner Umdrehung um den Zapfen *a* zu überwinden hat, äußerst gering, denn das Gewicht des Rades mit

Allem, was daran befestigt ist, wird fast vollständig durch den Druck der Wasserfäule getragen, so daß der Zapfen *a* fast gar keinen Druck auszuhalten hat.

Bei der Einrichtung Fig. 164 muß aus ähnlichen Gründen, wie bei dem unterschlächtigen Rade, mit flachen Schaufeln ein großer Theil des mechanischen Momentes des Gefälles verloren gehen, denn wenn das Wasser seine Geschwindigkeit vollständig an das Rad abtreten und aus den Oeffnungen ohne Geschwindigkeit abfallen, wenn also das Rad mit einer der Fallhöhe entsprechenden Geschwindigkeit rotiren soll, so ist der Druck gegen die Rückwand, also auch der mecha-

Fig. 165.




nische Effect, Null; das Wasser muß also noch einen Theil seiner Geschwindigkeit behalten. Auch hier läßt sich durch Krümmung der Arme, deren Gestalt ungefähr die in Fig. 165 verzeichnete ist, viel gewinnen. Das Wasser tritt, durch das Rohr strömend und gegen die gekrümmten Wände drückend, seine Geschwindigkeit

nach und nach an das Rad ab, so daß es an der Oeffnung fast ohne Geschwindigkeit abfällt.

In Schottland sind solche Reactionsturbinen sehr verbreitet, weshalb sie

auch schottische Turbinen genannt werden. Fig. 166 stellt eine practisch
Fig. 166.



ausgeführte schottische Turbine mit drei Ausflußöffnungen dar.

82 **Die Wassersäulenmaschine.** Bei der Wassersäulenmaschine theilt die wirkende Wassersäule, das Aufschlagwasser, gegen einen in einem Cylinder beweglichen Kolben drückend, demselben eine hin- und hergehende Bewegung mit, die dann von dem Kolben aus weiter fortgepflanzt wird.

In der Regel werden die Wassersäulenmaschinen angewendet, um Wasser auf eine bedeutende Höhe zu heben. So wird z. B. die Salzsoole von Reichenhall in Oberbaiern auf Umwegen 30 Stunden weit nach Rosenheim geleitet, um hier, sowie an einigen Zwischenorten, z. B. in Trauenstein, versotten zu werden. Auf diesem Wege befinden sich neun, sämmtlich von Reichenbach construirte Wassersäulenmaschinen, welche die Soole über Berge heben. Obgleich alle Wassersäulenmaschinen auf demselben Principe beruhen, so ist ihre Ausführung doch in mannichfacher Hinsicht verschieden; wir wollen hier eine der einfachsten Einrichtungen, nämlich die der Wassersäulenmaschine am Nesselgraben (eine jener neun Maschinen), etwas näher betrachten.

Die Röhre A führt das Aufschlagwasser der Maschine zu; es tritt abwech-

Fig. 167.





Fig. 168.



selnd unten und dann wieder oben in den Cylinder *B* ein und treibt dadurch den Kolben *C* abwechselnd auf und nieder.

Um diese Abwechselung im Eintreten des Wassers hervorzubringen, ist eine Vorrichtung angebracht, welche der Stenerung bei Dampfmaschinen ganz ähnlich ist; wir können hier auf das Detail dieser Einrichtung nicht weiter eingehen.

Mit dem Kolben *C* ist vermittelt einer durch eine Stopfbüchse gehenden Stange der Kolben *a* in Verbindung, welcher einen weit kleineren Durchmesser hat als *C*; der Auf- und Niedergang des Kolbens *C* bewirkt also einen Auf- und Niedergang des Kolbens *a*; wenn aber *a* in die Höhe geht, so entsteht in der Kammer *b* eine Verdünnung, das untere Ventil öffnet sich, und es wird durch die Saugröhre *N* Wasser in die Kammer *b* gehoben. Durch den Ausgang des Kolbens *a* wird aber das Wasser in die Kammer *c* hineingepreßt, das untere Ventil schließt, das obere öffnet sich, das Wasser wird also durch den Kolben in das Reservoir *R* und aus diesem in die Steigröhre *S* gehoben.

Beim Niedergange des Kolbens schließen sich die Ventile, die jetzt offen waren, und umgekehrt; es wird Wasser in die Kammer *c* gesaugt, aus *b* aber in das Reservoir und die Steigröhre gehoben.

Wenn der Querschnitt des Kolbens *C* 2-, 3-, 4mal größer ist als der des Kolbens *a*, so kann man (die Reibungs- und sonstigen Widerstände unberücksichtigt) eine Wassersäule heben, welche 2-, 3-, 4mal so hoch ist als die Höhe des Aufschlagwassers.

Bei der eben betrachteten Wassersäulenmaschine beträgt die Höhe des Aufschlagwassers 140'; sie hebt die Salzsoole auf eine Höhe von 346'; diese Salzwassersäule aber entspricht einer Süßwassersäule von 397'; der Durchmesser des Kolbens *C* ist $20\frac{1}{2}$, der des Kolbens *a* 10 Zoll, der größere Kolben hat also einen fast 4mal größeren Querschnitt. Daß die gehobene Wassersäule nicht 4mal so hoch ist als die Höhe des Aufschlagwassers, also nicht 560' beträgt, rührt daher, daß eine bedeutende Kraft zur Ueberwindung der Reibungs- und sonstigen Widerstände nöthig ist. Diese Maschine giebt also ungefähr 70 Procent des absoluten Maximums, denn 397 verhält sich zu 560 nahe, wie 70 zu 100.

Drittes Kapitel.


Bewegung der Gase.

Wenn ein Gas in einem Gefäße eingeschlossen ist, in welchem sich irgend 83 eine Oeffnung befindet, so wird es durch diese Oeffnung ausströmen, sobald das Gas im Gefäße stärker comprimirt ist als die Luft in dem Raume, in welchen die Oeffnung führt. Die Gesetze des Ausflusses der Gase durch Oeffnungen in

dünnen Wänden, durch kurze Anfahrrohre, durch Leitungsrohre, sind denjenigen ganz entsprechend, welche wir schon bei tropfbar flüssigen Körpern kennen gelernt haben. Apparate, welche dazu dienen, ein constantes Ausströmen von Gasen zu unterhalten, nennt man Gasometer.

In chemischen Laboratorien werden gewöhnlich Gasometer angewandt, wie sie Fig. 169 zeigt. *A* ist ein Cylinder von lackirtem Blech, welcher ungefähr

Fig. 169.



16 — 18 Zoll hoch ist und 10 — 12 Zoll Durchmesser hat, und dessen oberer Deckel etwas nach oben gewölbt ist. Auf diesem Deckel ruht auf drei Stützen ein zweiter oben offener Cylinder *B*, der aber nur $\frac{1}{3}$ so hoch ist. Der obere Cylinder ist mit dem unteren durch zwei Röhren verbunden, von denen die eine, *b*, gerade in der Mitte des Deckels sich befindet. Sie darf durchaus nicht in den untern Cylinder hineinragen. Eine zweite Verbindungsröhre *a* geht fast auf den Boden des untern Cylinders. In jeder dieser Röhren befindet sich ein Hahn, vermittelt dessen man nach Belieben die Verbindung der beiden Cylinder herstellen und unterbrechen kann. Bei *e* befindet sich eine kurze horizontale Röhre, welche ebenfalls durch einen Hahn verschlossen werden kann und an welcher vorn ein Schraubengewinde eingeschnitten ist, um andere Röhren und Ausströmungsöffnungen anschrauben zu können. Nahe


am Boden des untern Cylinders befindet sich bei *d* eine aufwärts stehende Oeffnung, welche mittelst einer Schraube oder eines Korkes verschlossen werden kann.

Wenn man den untern Cylinder mit einem Gase füllen will, füllt man ihn erst mit Wasser, und zwar auf folgende Weise. Die Oeffnung bei *d* wird verschlossen, die drei Hähne geöffnet und dann in das obere Gefäß Wasser gegossen. Das Wasser fließt in den untern Cylinder, und wenn dieser so weit gefüllt ist, daß Wasser bei *e* auszufließen beginnt, schließt man diesen Hahn. Der Rest von Luft, welcher nun noch im Cylinder sich befindet, entweicht durch das Rohr *b*. Ist der untere Cylinder auf diese Weise mit Wasser gefüllt, so werden die Hähne der Verbindungsrohren geschlossen und die Schraube oder der Kork bei *d* weggenommen. Wasser kann hier nicht ausfließen, weil keine Luftblasen eindringen können. Wenn man aber bei *d* ein Gasleitungsrohr einsteckt, so wird neben diesem Rohre das Wasser ausfließen, während aus demselben fortwährend Gasblasen in den obern Theil des Behälters aufsteigen. Auf diese Weise füllt sich der untere Cylinder mehr und mehr mit Gas. Wie weit der Cylinder mit Gas gefüllt ist, sieht man an dem Glasrohre *f*, welches mit dem Gefäße oben und unten in Verbindung steht, so daß das Wasser in diesem Glasrohre so hoch steht wie im Cylinder.

Nachdem das ganze Reservoir mit Gas gefüllt ist, wird die Oeffnung bei *d* verschlossen und der Hahn der Verbindungsröhre *a* geöffnet. Sobald nun der Hahn *e* geöffnet wird, strömt das Gas hier mit einer dem Drucke der Wassersäule in der Röhre *a* entsprechenden Geschwindigkeit aus.

Die großen Gasometer, welche man zur Gasbeleuchtung anwendet, sind nach einem andern Principe construirt; ein oben verschlossener Cylinder, Fig. 170, taucht in ein großes mit Wasser gefülltes Reservoir. Dieser Cylinder besteht

Fig. 170.




aus Blech und hat z. B. 10 Meter im Durchmesser, enthält 100 Kubikmeter Gas und wiegt, wie wir annehmen wollen, 10,000 Kilogr. Er sinkt nicht in Wasser unter, weil er mit Gas gefüllt ist, sein ganzes Gewicht aber drückt auf dieses Gas und erhält es unter einem Drucke, welcher größer ist als der Druck der Atmosphäre.

Nach unserer Annahme beträgt dieser Ueberschuß des Druckes 10,000^{ks} auf eine Kreisfläche von 10 Meter Durchmesser, was ungefähr dem Drucke einer Wassersäule von 13 Centimetern gleichkommt; außerhalb muß also das Wasser 13^{cm} höher stehen als im Cylinder.

Von unten aufsteigend ragt nun eine Röhre *a* in den Cylinder hinein, so daß ihr oberes offenes Ende über dem Wasserspiegel sich befindet; diese Röhre vertheilt sich in eine Menge engerer Röhren, die zu den einzelnen Gasschnäbeln führen, aus denen dann das Gas mit einer Geschwindigkeit ausströmt, welche dem Drucke im Gasometer entspricht. Diese Geschwindigkeit ist constant, weil das Gasometer, wenn es auch tiefer ins Wasser einsinkt, doch nur wenig von seinem Gewichte verliert, indem hier nur die Wand des Gasometers in Betracht kommt. Der Druck auf das Gas wird durch ein Gegengewicht gemäßiget und regelmäßiger gemacht. Um das Gasometer zu füllen, wird ein im Vertheilungsrohr *a* befindlicher Hahn geschlossen, dagegen aber der Hahn eines andern Rohrs geöffnet, welches das Innere des Gasometers mit dem Apparate verbindet, in welchem das Gas bereitet wird.

Gebläse. Bei Hohöfen und Schmiedefeuern wendet man Gebläse von 84 verschiedener Einrichtung an. Die vollkommenste derselben ist das Cylindergebläse, welches Fig. 171 (s. d. folgende Seite) abgebildet ist. In einem wohl

ausgebohrten gußeisernen Cylinder *A*, in welchem ein Kolben *C*, an den Wänden luftdicht schließend, auf und nieder bewegt werden kann, geht die Kolben-
Fig. 171.



stange *a* luftdicht durch die in der Mitte des obern Deckel befindliche Stopfbüchse. Durch die Oeffnung bei *b* communicirt der obere, durch die Oeffnung bei *d* der untere Theil des Cylinders mit der freien Luft; die Oeffnungen bei *g* und *f* aber verbinden den Cylinder mit einem viereckigen Kasten *E*. Bei *b* und *d* befinden sich Klappen, die sich nach innen, bei *g* und *f* aber solche, die sich nach außen öffnen. Wenn nun der Kolben niedergeht, schließt sich die Klappe bei *d*, die bei *f* aber öffnet sich, und alle Luft aus dem untern Theile des Cylinders wird in den Raum *E* getrieben. Unterdeffen ist die Klappe bei *d* geschlossen, durch die Klappe bei *b* aber dringt Luft von außen her in den obern Theil des Cylinders. Wenn der Kolben wieder in die Höhe geht, schließt sich *b*, und alle Luft, die beim Niedergange des Kolbens hier eingedrungen war, wird durch die Oeffnung bei *g* in den Kasten *E* geschafft, während *f* geschlossen ist und sich der untere Theil des Cylinders wieder durch die geöffnete Klappe *d* mit Luft füllt. Die in *E* comprimirt Luft strömt durch ein am unteren Ende von *E* befestigtes Rohr nach dem Feuerraume.

Die Geschwindigkeit des Kolbens ist am größten, wenn er die Mitte des Cylinders passiert, sie nimmt um so mehr ab, je mehr er sich der obern oder untern Gränze seines Weges nähert. Daraus geht hervor, daß der Wind, welchen ein solcher Cylinder liefert, nicht gleichmäßig ausströmt. Da aber für die meisten Schmelzprocesse ein gleichmäßiger Windstrom nöthig ist, so muß man dafür sorgen ihn zu reguliren. Man erreicht dies entweder dadurch, daß man an demselben Windkasten *E* drei Cylinder anbringt, deren Kolben nicht gleichzeitig die Mitte ihres Weges passieren; oder auch dadurch, daß man die Luft aus *E* erst in einen Behälter treten läßt, dessen Rauminhalt sehr groß ist

im Vergleich zum Volumen des Cylinders. Je größer dieser Luftbehälter ist, welcher den Namen *Regulator* führt, desto weniger Einfluß hat die Unregelmäßigkeit der Kolbenbewegung auf die Gleichmäßigkeit des aus dem *Regulator* austretenden Luftstromes.

Als *Regulator* bei Gebläsen wendet man entweder einen aus Eisenblech luftdicht zusammengeklebten Ballon, dessen Inhalt 40- bis 50mal so groß ist als der des Cylinders, oder den Fig. 172 abgebildeten Wasserregulator an, der seinem Wesen nach ganz mit dem Gasometer übereinkommt, wie er zur Gasbeleuchtung angewendet wird. In den Kasten *B*, welcher aus luftdicht zusammengeschraubten eisernen Platten besteht, und dessen Inhalt den des Cylinders weit übertrifft, strömt durch das Rohr *D* vom Cylinders her die Luft ein, durch das Rohr

Fig. 172.





Fig. 173.




C aber wieder aus. Die Luft im Kasten *B* ist unten durch Wasser gesperrt, dessen Niveau *rr* im Kasten nothwendig tiefer steht als der Spiegel *vv* außerhalb. Von der Differenz der Höhen der Wasserpiegel hängt der Grad der Compression der Luft in *B* und also auch die Geschwindigkeit des Ausflusses durch das Rohr *C* ab.

Um den Druck der Luft in den verschiedenen Theilen des Gebläseapparates zu bestimmen, bedient man sich eines Manometers, welches für diesen besondern Fall den Namen eines Windmessers führt. Ein sehr praktisch construirter Windmesser ist Fig. 173 im Durchschnitte dargestellt. Ein von allen Seiten luftdicht verschlossener Blechkasten ist zum Theil mit Wasser gefüllt. Durch den Boden des Kastens geht eine Röhre *a*, welche unten ein Schraubengewinde hat, damit man sie auf den Gebläseapparat schrauben kann. Durch diese Röhre communicirt der Apparat mit dem obern Theile des Blechkastens, und in diesem obern Theile des Blechkastens wird also die Luft gerade so stark comprimirt seyn, wie in dem Theile des Gebläseapparates, auf welchen der Windmesser aufgeschraubt ist. Mit dem untern Theile des Blechkastens communicirt aber eine getheilte Glasröhre *b*. Das Wasser wird durch eine Oeffnung im Deckel des Blechkastens eingegossen, und zwar gerade so viel, daß das Wasser in der Röhre genau am Nullpunkte der Theilung steht; alsdann wird diese Oeffnung durch einen Korkstopfen luftdicht verschlossen. Sobald nun die Luft im obern Theile des Blechkastens comprimirt wird, steigt das Wasser in der Röhre, ohne

daß im Rasten ein merkliches Sinken des Wasserspiegels stattfindet; die Erhebung der Wassersäule über den Nullpunkt des Glasrohrs giebt demnach den Druck an, welchen die Luft im Innern des Apparates auszuhalten hat. Vermittelt des Hahnes kann man die Verbindung des Blechkastens mit dem Glasrohre nach Belieben unterbrechen.

Der Blasbalg in seiner einfachsten Gestalt ist wohl hinlänglich bekannt. Mit einem einfachen Blasbalge kann man aber keinen continuirlichen Luftstrom erzeugen, wie dies in Schmieden, in chemischen Laboratorien u. s. f. nöthig ist; man wendet in diesem Falle zusammengesetzte Blasbälge an, welche construirt

Fig. 174.



sind, wie Fig. 174 zeigt. Wenn die obere Abtheilung *a* eines solchen Blasbalges mit Luft gefüllt ist, die durch Gewichte, welche auf dem obern Deckel liegen, comprimirt wird, so kann sie nur durch die Oeffnung bei *c* entweichen, denn das Ventil zwischen *a* und *b* schließt sich, sobald die Luft in *a*

stärker comprimirt ist als in *b*. Wenn man die untere Platte des Raumes *b* hebt, so wird die Luft in *b* comprimirt, sie hebt das nach *a* führende Ventil und dringt in den obern Raum. Beim Niedergange der untersten Platte schließt sich das Ventil zwischen *a* und *b* wieder; das Ventil, welches aus *b* in die freie Luft führt, öffnet sich, und *b* füllt sich von Neuem mit Luft, welche abermals in den obern Raum geschafft wird. Man begreift leicht, daß das Ausströmen der Luft aus *a* durch die Oeffnung *c* nicht unterbrochen wird, während *b* von Neuem sich mit Luft füllt.

85 **Gesetze des Ausströmens der Gase.** Für die Ausflußgeschwindigkeit der Gase gelten dieselben Gesetze wie bei Flüssigkeiten, d. h. die Ausflußgeschwindigkeit ist

$$c = \sqrt{2gs},$$

wenn *s* die Druckhöhe bezeichnet. Hier aber ist *s* eine Größe, die nicht direct durch die Beobachtung gegeben ist, wie bei tropfbar-flüssigen Körpern. Für diese bezeichnet *s* die Höhe der Flüssigkeitssäule, deren Druck den Ausfluß bewirkt, und welche von derselben Natur und Dichtigkeit ist wie die ausströmende Flüssigkeit. Gase, welche in einem Gefäße enthalten sind, sind aber nie durch eine Luftsäule von gleichmäßiger Dichtigkeit und wohlbegrenzter Höhe comprimirt, denn selbst wenn das Gas nur durch den Druck der Atmosphäre comprimirt wäre, ist die Luftsäule, welche diesen Druck hervorbringt, weder von gleichförmiger Dichtigkeit, noch von meßbarer Höhe. Also selbst in diesem Falle kann *s* nicht direct aus der Beobachtung entnommen werden. Gewöhnlich aber mißt man den Druck, welcher die Luft aus einem Reservoir austreibt, durch die Höhe einer Wasser- oder Quecksilbersäule, welche man an einem Manometer beobachtet. Der Werth von *s*, welcher in den oben angegebenen Werth der Ausflußgeschwindigkeit gesetzt werden muß, ist also jederzeit aus den beobachteten Umständen zu berechnen.

Der einfachste Fall, der hier in Betrachtung kommen kann, ist der, daß Luft von atmosphärischer Pressung in einen luftleeren Raum einströmt. Der mittlere atmosphärische Druck hält einer Wasserläule von 32 Fuß oder 10,4 Metern das Gleichgewicht. Die Dichtigkeit der Luft aber, welche diesen mittleren Druck auszuhalten hat, ist 770mal weniger dicht als Wasser; eine Luftsäule also, welche durchweg diese Dichtigkeit hat, müßte eine Höhe von $770 \times 10,4 = 8008$ Metern haben, wenn sie dem Drucke der Atmosphäre das Gleichgewicht halten soll; für diesen Fall also wäre $s = 8008^m$, und also

$$c = \sqrt{2 \cdot 9,8 \cdot 8008} = 396^m.$$

Seitendruck der Gase beim Ausströmen. Wenn sich Luft durch 86 Röhrenleitungen bewegt, so ist ein Reibungswiderstand zu überwinden, und dazu wird ein Theil der Spannung des comprimierten Gases verwendet werden, also für die Bewegung verloren gehen. Der Druck, den die Röhrenwände von der Tension der durchströmenden Luft auszuhalten haben, nimmt um so mehr ab, je mehr man sich der Mündung des Rohres nähert, wie man sich durch Manometer überzeugt, welche an verschiedenen Stellen des Rohres angebracht werden. Es ist dies ganz den Erscheinungen analog, welche man bei der Bewegung von Flüssigkeiten durch Röhrenleitungen beobachtet.

Das Phänomen des Saugens findet bei der Bewegung der Gase auf ganz ähnliche Weise Statt wie beim Ausströmen von Flüssigkeiten. Wenn man in den Boden eines Gefäßes, welches comprimirt Luft enthält, eine Oeffnung von

Fig. 175.




1 bis 2 Zoll Durchmesser macht, so entweicht die Luft mit großer Gewalt. Wenn man der Oeffnung eine Scheibe von Holz oder Metall nähert, welche 7 bis 8 Zoll Durchmesser hat, so wird sie, nachdem der erste Widerstand überwunden ist, nicht mehr abgestoßen;

sie oscillirt lebhaft, indem sie in sehr kurzen Zwischenräumen sich der Oeffnung bald nähert, bald von ihr entfernt. Die Luft entweicht dabei mit großem Geräusche zwischen der Scheibe und der Wand. Wenn man versucht, die Scheibe wegzunehmen, so muß man große Kraft anwenden, wie wenn sie auf die Wand festgeleimt wäre.

Man erklärt diese Erscheinung folgendermaßen: Der Luftstrahl, welcher die Oeffnung verläßt, muß sich in eine dünne Schicht zwischen der Scheibe und der Wand ausbreiten (Fig. 175). Bei unveränderter Dicke muß sie sich nun um so mehr ausbreiten, je mehr sie sich dem Rande der Scheibe nähert; sie befindet sich also in demselben Falle wie ein flüssiger Strahl, welcher die immer wachsenden Querschnitte eines conischen Ansaugrohres ausfüllen soll. Zwischen der Scheibe und der Wand bildet sich ein luftverdünnter Raum, in Folge dessen die atmosphärische Luft, von unten gegen die Scheibe drückend, sie an die Wand anpreßt.

Man kann diesen Versuch auch im Kleinen mittelst des Apparates Müller's Grundriß der Physik. 2te Aufl.

Fig. 176 anstellen, wenn man Luft mit dem Munde durch die Röhre *ab* bläst, welche mit einer ebenen Scheibe endigt, die der oberen Scheibe, welche an der Röhre *ab* befestigt ist, gegenüberliegende, nach Oben frei bewegliche Scheibe von Kartenpapier steigt in die Höhe und haftet an der oberen Scheibe, so lange man mit Blasen fortfährt.



Die einfachste Art, diesen Versuch anzustellen, hat Faraday angegeben. Man schließe die Finger der offenen Hand fest an einander, so wird doch noch von Gelenk zu Gelenk ein spaltartiger Zwischenraum bleiben. Während man nun die Hand horizontal hält, so daß die Fläche abwärts gefehrt ist, applicire man die Lippen dem Intervall zwischen dem Zeige- und Mittelfinger, nahe an ihren Wurzeln, und blase möglichst stark. Bringt man nun ein Stück Papier von 3 bis 4 Quadrat Zoll an die Oeffnung, durch welche der Luftstrom hindurchgeht, so wird es weder durch diesen Luftstrom fortgeblasen, noch fällt es durch ein Gewicht herab, was aber sogleich geschieht, sobald man mit Blasen aufhört.

Vierter Abschnitt

A f u n f t .

Erstes Kapitel.

Gesetze der Wellenbewegung im Allgemeinen und der Schallwellen insbesondere.

- 87 **Vibrationsbewegung.** Wenn ein Pendel aus seiner Gleichgewichtslage herausgebracht wird und dann sich selbst überlassen bleibt, so wird es zunächst durch die Schwere seiner Gleichgewichtslage wieder zugeführt, in derselben angelangt, kann es aber nicht in Ruhe bleiben, weil es mit einer Geschwindigkeit ankommt, die es über die Gleichgewichtslage hinaustreibt, und so macht denn das Pendel eine Reihe von Schwingungen, deren Gesetze wir schon oben betrachtet haben.

Bei der Bewegung des Pendels bleibt die gegenseitige Lage der Theilchen desselben unverändert. Wenn aber die gegenseitige Lage der einzelnen Theilchen eines Körpers durch irgend eine äußere Ursache gestört wird, so werden dieselben, wenn irgend Kräfte vorhanden sind, welche die ursprüngliche Gleichgewichtslage wiederherzustellen streben, ebenfalls in eine oscillatorische Bewegung gerathen, welche sich von der Pendelbewegung wesentlich dadurch

unterscheidet, daß sich die gegenseitige Lage der Partikelchen mit jedem Momente ändert; man hat also hier nicht allein die Oscillationsbewegung eines einzelnen Theilchens, sondern auch die Veränderungen in der gegenseitigen Lage der Theilchen zu betrachten.

Fig. 177.





Fig. 178.



Die Oscillationsbewegung der einzelnen Theilchen eines Körpers kann von der Art seyn, daß alle Theilchen gleichzeitig in Bewegung gerathen, gleichzeitig ihre Gleichgewichtslage passiren, gleichzeitig die Gränzen ihrer Schwingungen erreichen und dann gleichzeitig ihren Rückweg wieder beginnen. Von dieser Art sind die Vibrationen eines an einem Ende eingeklemmten Stahlstreifens, Fig. 177, einer zwischen zwei festen Punkten angespannten Saite, Fig. 178. Solche Schwingungen nennt man, nach Weber, »stehende Schwingungen«.

Wenn die Bewegungen der einzelnen Theilchen von der Art sind, daß die Vibrationsbewegung von Theilchen zu Theilchen fortschreitet, daß jedes folgende Theilchen dieselben Oscillationen macht wie das vorhergehende, nur mit dem Unterschiede, daß es seine Be-

wegung später beginnt, so sind dies fortschreitende Schwingungen. Durch die fortschreitenden Schwingungen werden Wellen erzeugt. Die Bewegung, das Fortschreiten der Welle ist hier wesentlich von der Oscillation der einzelnen Theilchen zu unterscheiden.

Beispiele von Wellenbewegung liefert uns eine ruhige Wasseroberfläche, auf welche man einen Stein fallen läßt, ein langes gespanntes Seil, gegen welches man nahe an einem Ende einen kräftigen Schlag führt, die Schallwellen in der Luft u. s. w. Wir werden diese verschiedenen Wellenbewegungen alsbald näher betrachten.

Die Vibrationsbewegungen können nun je nach der Ursache der Störung des Gleichgewichtes, je nach der Natur der Kraft, welche die Theilchen wieder in die Gleichgewichtslage zurückzuführen strebt, bald größer, bald kleiner seyn, so daß dadurch die äußere Gestalt der Körper merkliche oder unmerkliche Formveränderungen erleidet; die Vibrationen können langsamer oder schneller seyn; sie sind oft langsam genug, daß man die einzelnen Schwingungen mit dem Auge verfolgen und zählen, oft sind sie aber auch so schnell, daß man die einzelnen Oscillationen nicht mehr für sich unterscheiden kann.

Wenn die Vibrationsbewegung eines Körpers einen gewissen Grad von Geschwindigkeit überschreitet, so kann ihre Gesamtwirkung noch einen Eindruck hervorbringen, indem sie in den umgebenden Medien Wellenbewegun-

gen erzeugt, durch welche sie bis zu besonders eingerichteten Sinnes-Organen fortgeleitet wird und hier eine eigenthümliche Empfindung veranlaßt.

So veranlassen Vibrationen, deren Geschwindigkeit innerhalb gewisser bald näher zu besprechender Gränzen liegt, in der Luft oder anderen elastischen Medien Wellen, welche in abwechselnden Verdichtungen und Verdünnungen bestehend, bis zum Ohre fortgepflanzt als Ton wahrgenommen werden.

Noch ungleich schnellere Vibrationen der Körpertheilchen bringen durch die Wellenbewegung eines eigenthümlichen elastischen Fluidums, welches wir Aether nennen, bis in unser Auge fortgepflanzt, hier den Eindruck des Lichtes hervor.

Da nun sowohl Schall- als Lichtvibrationen durch Wellenbewegungen fortgepflanzt werden, so wollen wir zunächst die wichtigsten Gesetze der Wellenbewegung überhaupt etwas näher betrachten und diese Betrachtung mit den Wasserwellen beginnen, weil von ihnen doch der Begriff der Welle entnommen ist und weil durch das Verständniß der Wasserwellen das Verständniß anderer Wellenbewegungen, namentlich der Schallwellen, welche uns hier vorzugsweise interessieren, sehr erleichtert wird.

- 88 **Wasserwellen.** Wenn man einen Stein ins Wasser wirft, so bilden sich kreisförmige Wellen, welche von einem Mittelpunkt (der Stelle, wo der Stein ins Wasser fiel) aus nach allen Richtungen sich mit gleichförmiger Geschwindigkeit verbreiten, wenn nicht irgend eine störende Ursache wirkt. Die Wellen bestehen in abwechselnden Bergen und Thälern, welche sich ziemlich rasch einander folgen und welche in der Richtung von dem Mittelpunkte nach außen hin fortschreiten.

Während nun ein Wellenberg nach außen hin fortschreitet, nehmen nicht etwa auch die einzelnen Wassertheilchen an dieser fortschreitenden Bewegung Antheil, denn wenn ein Stückchen Holz auf dem Wasser schwimmt, so sieht man, wie es abwechselnd gehoben wird und sich dann wieder senkt, wenn Wellenberge und Wellenthäler gleichsam unter ihm wegziehen.

Die Kraft, durch welche die Wasserwellen hier fortgepflanzt werden, ist die Schwere; denn wenn durch irgend eine Ursache in der horizontalen Wasserfläche eine Erhöhung oder Vertiefung hervorgebracht wird, so wirkt alsbald die Schwere der einzelnen Wassertheilchen, um die gestörte horizontale Ebene wieder herzustellen, dadurch wird eine Oscillationsbewegung hervorgebracht, welche nach und nach von Theilchen zu Theilchen fortgepflanzt wird.

Sobald sich einmal regelmäßige Wellen gebildet haben, beschreiben die einzelnen Wassertheilchen an der Oberfläche während des Fortschreitens der Welle in sich zurückkehrende Kurven, welche im Falle der größten Regelmäßigkeit

Fig. 179.



Fig. 180.




Kreise sind, nur in solchen Fällen, in welchen der dem Gipfel vorangehende Theil des Wellenberges dem folgenden nicht gleich ist, beschreiben die einzelnen Wassertheilchen Kurven, die nicht in sich geschlossen sind, von der Art, wie sie Fig. 179 und Fig. 180 dargestellt sind.

Betrachten wir nun den Zusammenhang zwischen der Bewegung der einzelnen Wassertheilchen und dem Fortschreiten der Welle etwas genauer.

Nehmen wir an, eine ganz regelmäßige Wellenbewegung habe sich, von der Linken zur Rechten fortschreitend, bis zu dem Wassertheilchen 0, Fig. 181, fortgepflanzt und veranlasse dieses Theilchen, nun eine kreisförmige Bahn zurückzu-

Fig. 181.



legen. Während nun das Theilchen 0 zum ersten Male seine Kreisbahn vollendet, wird die Bewegung eine bestimmte Strecke sich fortpflanzen. Das mit 12 bezeichnete Wassertheilchen sey nun dasjenige, bis zu welchem sich die Distillation von 0 aus fortpflanzt, während 0 eine Umdrehung vollendet, so wird 12 seine erste Umdrehung in demselben Momente beginnen, in welchem 0 seine zweite Umdrehung beginnt.

Denken wir uns nun den Umfang des Kreises, welchen das Theilchen 0 beschreibt, und ebenso den Raum zwischen 0 und 12 in 12 gleiche Theile getheilt, so wird die Wellenbewegung in der Richtung von 0 nach 12 immer um eine Abtheilung weiter schreiten, während das Theilchen 0 $\frac{1}{12}$ seiner kreisförmigen Bahn zurücklegt.

Während das Theilchen 0 das erste Zwölftel seiner Bahn zurücklegt, pflanzt sich die Wellenbewegung bis 1, während 0 das erste Viertel seiner Bahn zurücklegt, pflanzt sie sich bis 3 fort.

Fig. 182 stellt den Moment dar, in welchem das Theilchen 0 den vierten


Fig. 182.



Theil oder $\frac{3}{12}$ des Kreises zurückgelegt hat, den es durchlaufen soll; das Theilchen 1 hat in diesem Augenblicke $\frac{2}{12}$, das Theilchen 2 hat $\frac{1}{12}$ seiner Kreisbahn zurückgelegt, das Theilchen 3 ist noch nicht aus seiner Gleichgewichtslage verrückt.


Die Fig. 183 bezieht sich auf den Augenblick, in welchem das Theilchen 0

Fig. 183.



die Hälfte seiner Bahn zurückgelegt hat; das Theilchen 1 hat $\frac{3}{12}$, das Theil-

chen 2 hat $\frac{1}{12}$, das Theilchen 3 hat $\frac{3}{12}$ seiner Bahn zurückgelegt, die Theilchen 4 und 5 befinden sich in derselben Lage wie die Theilchen 1 und 2 der vorigen Figur. 184.



rigen Figur. Das Theilchen 6 ist noch nicht aus seiner Gleichgewichtslage entfernt, beginnt aber eben seine Bewegung.

Hier hat das Theilchen 3 seine tiefste Stellung erreicht, hier ist die Mitte eines Wellenthals.

Wenn nun abermals $\frac{1}{12}$ der Zeit vergangen ist, welche ein Theilchen braucht, um seinen Kreislauf ganz zu vollenden, so wird das Theilchen 3 in eine solche Lage gegen seine ursprüngliche Stellung gekommen seyn, wie es jetzt für das Theilchen 2 der Fall ist, das Theilchen 4 hat seine tiefste Stellung erreicht, es ist um $\frac{1}{4}$ Kreis von seiner Gleichgewichtslage entfernt; das Wellenthäl ist also in diesem Zeittheilchen von 3 bis 4 fortgerückt.

Fig. 185 stellt den Moment dar, wo das Theilchen 0 $\frac{3}{4}$ seines Weges zurücklegt, wo es den höchsten Punkt seiner Bahn erreicht hat, hier ist also der Gipfel eines Wellenberges. Das Theilchen 1 hat bereits $\frac{5}{12}$, 2 hat $\frac{7}{12}$, 3 hat $\frac{9}{12}$ seiner Bahn zurückgelegt; die Theilchen 4, 5, 6, 7, 8 befinden sich in derselben Lage, wie 1, 2, 3, 4 und 5 der vorigen Figur. Von dem Momente



Fig. 185.

an, auf welchem sich Fig. 184 bezieht, bis zu dem Momente, welchen Fig. 185 darstellt, ist das Wellenthäl von 3 bis 6 fortgerückt.

Während das Theilchen 0 das letzte Viertel seiner Bahn zurücklegt, schreitet der Wellenberg von 0 bis 3, das Wellenthäl von 6 bis 9 fort, und in demselben Momente, wo 0 seine Bahn zum ersten Male zurückgelegt hat und seinen Weg zum zweiten Male beginnt, wird das Theilchen 12 zum ersten Male seine Bewegung antreten.

Dieser Moment ist in Fig. 186 dargestellt, welche wohl keiner Erläuterung mehr bedarf.



Fig. 186.

Die Fig. 187 stellt den Augenblick dar, in welchem 0 zum zweiten Male seine Bahn zurückgelegt hat; in diesem Momente wird 12 seinen Weg zum

Fig. 187.



ersten Male gemacht und die Bewegung überhaupt sich bis 24 fortgepflanzt haben: ein Wellenberg ist in 3, ein zweiter in 15, ein Wellenthal in 9, ein zweites in 21.

Wenn nun die Wellenbewegung ungestört fortbauert, so werden dadurch daß die einzelnen Wassertheilchen fortfahren, ihre Kreisbahnen zu durchlaufen, die Wellenberge sowohl als die Wellenthäler gleichmäßig in der Richtung von der Linken zur Rechten fortschreiten, indem ein Theilchen nach dem andern den höchsten oder tiefsten Punkt seiner Bahn erreicht.

So schreitet denn Wellenberg und Wellenthal dadurch voran, daß allen Wassertheilchen dieselbe Kreisbewegung mitgetheilt wird, daß aber jedes folgende Theilchen dieselbe später beginnt als das vorangehende.

Die Entfernung von einem Theilchen bis zum nächsten, welches sich in gleichen Schwingungszuständen befindet, heißt eine Wellenlänge, also die Entfernung von 0 bis 12, von 12 bis 24, denn diese Theilchen beginnen gleichzeitig ihre Oscillation, sie erreichen gleichzeitig ihren tiefsten und ihren höchsten Stand. Demnach ist auch die Entfernung von dem Gipfel eines Wellenberges bis zum nächsten, also in unserer Figur von 3 bis 15, von der Mitte eines Wellenthales bis zur Mitte des nächsten Wellenthales, also hier von 9 bis 21 eine Wellenlänge.


Solche Theilchen, welche um $\frac{1}{2}$ Wellenlänge von einander entfernt sind, wie 0 und 6, 3 und 9, 9 und 15, befinden sich stets in entgegengesetzten Schwingungszuständen. Das Theilchen 9 z. B. bildet eben den tiefsten Punkt eines Wellenthales, 3 und 15 dagegen den Gipfel eines Wellenberges. Die Theilchen 0 und 6 befinden sich zwar beide in der Höhe ihrer Gleichgewichtslage, allein die Bewegung von 0 ist nach unten, die von 6 ist nach oben gerichtet.

Während ein Theilchen eine Oscillation vollendet, schreitet die Welle um eine Wellenlänge voran.

Seilwellen. Es ist schon bemerkt worden, daß die Bahnen der Wassertheilchen nicht immer, wie wir in unsern Zeichnungen annahmen, genau kreisförmig, ja nicht einmal immer in sich selbst zurückkehrende Kurven sind. Häufig geht die kreisförmige Bahn in eine elliptische über, indem bald der horizontale, bald der vertikale Durchmesser der größere ist. Wäre der horizontale Durch-

messer gleich Null, so würden die einzelnen Theilchen nur rechtwinkelig auf der Rich-

Fig. 188.



tung, nach welcher sich die Wellen fortpflanzen, auf und nieder oscilliren. Eine Bewegung der Art ist es, welche die Wellen am gespannten Seile fortpflanzt. Später werden wir auch eine solche Wellenbewegung bei der Lehre vom Lichte näher kennen lernen.

Die Figuren 1 bis 6 (Fig. 188) sollen dazu dienen,


die Fortpflanzung solcher Wellen, also etwa der Seilwellen, anschaulich zu machen. Diese Figuren entsprechen ganz genau den Figuren 182 bis 187, sie lassen sich aus diesen ableiten, wenn man den horizontalen Theil der Bewegung gleich Null setzt, sie werden deshalb auch ohne weitere Erklärung verständlich seyn.

Wenn eine Seilwelle, gegen den einen Befestigungspunkt fortschreitend, an demselben angekommen ist, so wird sie reflectirt, sie kehrt wieder nach dem andern Ende zurück und läuft so mehrmals hin und her. Wenn aber nun fortwährend neue Wellen erzeugt werden, so wird es kommen, daß die reflectirten Wellen den neu ankommenden begegnen, durch das Zusammenwirken der beiden Wellensysteme aber bilden sich stehende Wellen.

- 90 Die Bildung stehender Seilwellen durch das Zusammenwirken (Interferenz) des directen und des reflectirten Wellensystems wollen wir hier nicht näher untersuchen, weil wir später doch die auf ganz ähnlichen Principien beruhende Bildung stehender Luftwellen durch die Interferenz eines directen und eines reflectirten Wellensystems einer genauen Betrachtung unterwerfen müssen, wir wollen hier nur noch die Art der Bewegung eines Seiles oder einer Saite während solcher stehenden Schwingungen näher betrachten.

Der einfachste Fall ist der, daß das Seil seiner ganzen Länge nach schwingt, wie es in Fig. 189 dargestellt ist. Man kann diese Bewegung dadurch hervorbringen, daß man die Mitte eines

Fig. 189.



nicht gar fest gespannten Seiles von 10 bis 20 Fuß Länge etwas aus ihrer Gleichgewichtslage (am besten etwas nach der Rechten oder nach der Linken) entfernt und dann das Seil sich selbst

überläßt. Alle Theilchen befinden sich gleichzeitig auf der einen und dann wieder auf der andern Seite der Gleichgewichtslage; sie erreichen gleichzeitig das Maximum ihrer Entfernung von der Gleichgewichtslage auf der rechten Seite und kommen gleichzeitig auf den Endpunkten ihrer Bahnen auf der andern Seite an. Die Theilchen also, deren Gleichgewichtslage f , d und g ist, kommen gleichzeitig in f' , d' und g' an, sie passiren gleichzeitig ihre Gleichgewichtslage, nach derselben Richtung sich bewegend, sie kommen gleichzeitig in f'' , d'' , g'' an.

Während also alle Theilchen sich gleichzeitig stets auch in gleichen Schwingungszuständen befinden, ist nur die Amplitude ihrer Oscillationen ungleich, sie ist für das Theilchen d größer als für f und g .

Die Schwingungen einer gespannten Saite, welche man aus ihrer Gleichgewichtslage bringt, oder die man in der Mitte ihrer Länge mit einem Fiedelbogen anstreicht, sind ganz von derselben Art. Die Schwingungen der Saite sind aber so schnell, daß man die einzelnen Oscillationen als solche nicht mehr unterscheiden kann, dahingegen bringen sie nun einen Ton hervor. In Beziehung auf diesen Ton werden wir später die Schwingungen der Saite noch einmal zu betrachten haben.

Die Schwingungen eines nicht gar zu stark gespannten Seiles sind langsam genug, um sie zählen zu können; es hält aber schwer, auf die angegebene Weise eine ganz regelmäßige Oscillationsbewegung hervorzubringen, wenn man die Mitte des Seiles in der Richtung von unten nach oben aus ihrer Gleichgewichtslage bringt, weil alsdann nicht allein die Elasticität des Seiles die Theilchen in ihre Gleichgewichtslage zurückführt, sondern auch die Schwere; wenn man aber die Mitte des Seiles nach der Rechten oder Linken aus der Gleichgewichtslage bringt, so ist die Bewegung theilweise eine förmliche Pendelbewegung, weil, wenn das Seil nicht sehr stark gespannt ist, die Mitte immer etwas herabhängt: spannt man es aber stärker, so werden die Schwingungen zu schnell, um sie einzeln unterscheiden zu können.

Am besten lassen sich die stehenden Schwingungen an einem Seile zeigen, wenn man das eine Ende desselben befestigt, das andere aber in der Hand hält und mit demselben mit gleichförmiger Geschwindigkeit kleine Kreise beschreibt. Wenn man die richtige Geschwindigkeit für die Bewegung der Hand gefunden hat, was während des Versuches ganz leicht ist, so wird das Seil in eine solche Bewegung gerathen, daß die Mitte desselben einen großen Kreis um ihre Gleichgewichtslage beschreibt. Alle andern Punkte des Seiles drehen sich dann gleichfalls in Kreisen um ihre Gleichgewichtslage; nur sind die Kreise um so kleiner, je näher die Punkte den Enden des Seiles liegen.

Wenn man nun die Bewegung der Hand beschleunigt, so wird die Regelmäßigkeit der Bewegung des Seils gestört, es ist aber leicht, die Geschwindigkeit der Hand so zu beschleunigen, daß sich in der Mitte des Seiles ein Ruhepunkt bildet. Jede Hälfte des Seiles schwingt dann ganz in der Weise, wie

in dem vorigen Falle das ganze Seil; die Mitte einer jeden Hälfte beschreibt

Fig. 190.





Fig. 191.



Bei noch größerer Geschwindigkeit der Hand gelangt man leicht dahin, im Seile zwei Knoten und drei Bäuche zu erzeugen, wie dies in Fig. 191 dargestellt ist.

Ebenso ist es möglich, daß sich das Seil in noch mehr Abtheilungen theilt, die immer durch einen Knotenpunkt getrennt sind.

Fig. 192.




Auch an gespannten Saiten lassen sich die Knotenpunkte beobachten. Fig. 192 stelle eine gespannte Saite dar, an welcher durch einen Steg ein Stück abgeschnitten wird, dessen Länge $\frac{1}{2}$ von der Länge der ganzen Saite beträgt, so also, daß durch den Steg die Saite in zwei Theile getheilt wird, von denen der eine halb so groß ist als der andere. Wenn man nun das kleinere Stück mit dem Fiedelbogen anstreicht, so geräth auch das andere Stück in Vibrationen, und zwar so, daß sich ein Knoten in n und zwei Bäuche in v und v' bilden. Der Knoten läßt sich dadurch nachweisen, daß man an verschiedenen Stellen der Saite leichte Papierreiterchen aufsetzt, welche überall sonst abgeworfen werden, während sie auf den Knotenpunkten sitzen bleiben.

Wenn man den Steg so setzt, daß durch ihn die Saite in zwei Theile getheilt wird, von denen der kleinere $\frac{1}{4}$ von der ganzen Länge der Saite ist, so bilden sich, wenn man diesen kleineren Theil mit dem Fiedelbogen anstreicht, zwei Knoten und drei Bäuche u. s. w.

In Platten, Glocken u. s. w. lassen sich ebenfalls stehende Schwingungen hervorbringen. Um Platten vibriren zu machen, kann man die Zange, Fig. 193, anwenden, welche aber selbst sehr gut befestigt seyn muß.

Fig. 193.



Die Platte wird zwischen den Cylinder a und die Schraube b gebracht, welche beide mit einem Stückchen Kork oder Leder endigen. Wenn die Platte gehörig festgeschraubt ist, kann man die Vibrationen durch Anstreichen mit dem Fiedelbogen hervorbringen.

Man kann auf diese Weise Platten von Holz, Glas, Metall u. s. w. in Schwingungen

versehen, sie mögen nun dreieckig, viereckig, rund, elliptisch u. s. w. seyn. Die vibrirenden Platten erzeugen ebenso wie die vibrirenden Saiten Töne, welche bald höher, bald tiefer sind. Man beobachtet ferner, daß sich die Platte für jeden dieser Töne in schwingende Theile und Ruhelinien oder Knotenlinien theilt. Im Allgemeinen wird die Ausdehnung der schwingenden Theile um so kleiner, die Knotenlinien also um so zahlreicher, je höher der Ton wird.



Um die Existenz dieser Knotenlinien nachzuweisen, streut man auf die obere Fläche der Tafel feinen trocknen Sand, welcher während des Tönens in die Höhe hüpfet und niederfällt und sich endlich an den Knotenlinien anhäuft. Auf diese Weise entstehen die sogenannten Klangfiguren, deren Erfinder Chladni ist.

Mit derselben Platte lassen sich, wie schon bemerkt, eine Menge verschiedener Figuren erzeugen, je nachdem man mit dem Bogen stärker oder schwächer, schneller oder langsamer streicht, oder je nachdem man den Unterstützungspunkt der Platte verändert und an verschiedenen Stellen des Randes streicht.

Es sind in den Figuren 194 und 195 eine Reihe von Klangfiguren dargestellt, welche man mit einer quadratischen Platte erhält. Um z. B. das Kreuz zu erhalten, dessen Arme die Mittelpunkte je zweier paralleler Seiten des Quadrats verbinden (die erste Figur), hat man die Mitte einer Seite zu fixiren und an einem Eck zu streichen. Wenn man ein Eck fixirt und

Fig. 194.

Fig. 195.



in der Mitte einer Seite des Quadrats streicht, so erhält man ein Kreuz, dessen Arme die gegenüberliegenden Ecken des Quadrats verbinden, Fig. 195.

Dreieckige und vieleckige Platten geben ähnliche Erscheinungen.

Fortpflanzung des Schalles in der Luft. Die Vibrationsbewe- 91
gung irgend eines Körpers, welcher rings von Luft umgeben ist, bringt in derselben eine Wellenbewegung hervor, welche, bis zu unserm Ohr fortgepflanzt, die Empfindung des Schalles hervorbringt. In der Regel ist es freilich die Luft, in welcher sich die Schallwellen bis zu unserm Gehörorgane fortpflanzen, doch sind auch alle anderen elastischen Körper, feste sowohl wie flüssige, fähig, den

Schall mehr oder weniger gut zu leiten, durch das Vacuum aber pflanzt sich der Schall nicht fort.

In der Mitte des Tellers der Luftpumpe legt man ein kleines Kissen von Wolle oder Kattun, auf welches man ein Uhrwerk setzt, das mit einem Glöckchen versehen ist und ausgelöst werden kann. Alsdann wird eine Glocke aufgesetzt, welche oben mit einer Lederbüchse versehen ist, durch welche ein Stäbchen hindurchgeht; das Stäbchen wird nun gedreht, um dadurch das Uhrwerk auszulösen. Augenblicklich beginnt die Uhr zu gehen, der Hammer schlägt in Zwischenräumen auf die Glocke, man hört aber nichts, wenn vorher die Glocke luftleer gemacht worden war. Läßt man nun die Luft allmählig wieder eintreten, so unterscheidet man alsbald den Ton, welcher stärker und stärker wird, wenn sich die Glocke mehr und mehr mit Luft füllt. Der Schall kann sich also nicht durch den leeren Raum fortpflanzen.

Der größte Lärm auf der Erde kann sich demnach nicht über die Gränzen unserer Atmosphäre verbreiten, dagegen kann aber auch von keinem andern Himmelskörper nur das mindeste Geräusch bis zu unserer Erde dringen; die furchtbarsten Explosionen könnten auf dem Monde stattfinden, ohne daß wir etwas davon hören.

Saussure sagt, daß auf dem Gipfel des Montblanc ein Pistolenschuß weniger Geräusch macht, als wenn man in der Ebene ein kleines Kanöndchen loschießt, und Gay-Lussac fand, mit seinem Ballon in einer Höhe von 700 Metern, also in einer sehr verdünnten Luft schwebend, daß die Intensität seiner Stimme ungemein abgenommen hatte.

Nicht in der Luft allein, sondern in allen Gasen und Dämpfen kann sich der Schall verbreiten. Um sich davon zu überzeugen, hängt man in einem großen Ballon ein Glöckchen an ungedrehten Hanffäden auf (Fig. 196). Macht

Fig. 196.




man den Ballon luftleer, so hört man das Glöckchen nicht mehr, sobald man aber einige Tropfen einer flüchtigen Flüssigkeit, etwa Aether, in den Ballon bringt, bilden sich augenblicklich Dämpfe, und der Ton wird wieder hörbar.

Im Wasser pflanzt sich der Schall sehr gut fort, die Taucher hören, was am Ufer gesprochen wird, und am Ufer hört man deutlich, wenn in großen Tiefen zwei Steine an einander geschlagen werden.

Die festen Körper endlich können den Schall nicht allein erzeugen, sondern auch fortpflanzen. Wenn man dem einen Ende eines 20 bis 25 Meter langen Balkens das Ohr nähert, so hört man deutlich, wenn am andern Ende nur schwach angeklopft wird, weungleich das Geräusch in der Luft so schwach ist, daß es selbst der kaum hört, welcher es hervorgebracht hat.

Um die Art und Weise, wie sich die Schallschwingungen in der Luft fortpflanzen, anschaulich zu machen, wollen wir uns denken, daß die Luft in einer an einem Ende offenen Röhre durch die Oscillationen eines am andern Ende angebrachten Kolbens in Schwingungen versetzt wird.

In Fig. 197 ist eine solche Röhre dargestellt, die gleichweit von einander stehenden Striche stellen einzelne Schichten der überall gleich dichten Luft dar;



p ist der Kolben. Dieser Kolben soll nun aus der Stellung Fig. 197 in die Fig. 198, dann wieder zurück in seine ursprüngliche Lage und so fort rasch hin und her gehen, so wird sich dieselbe Bewegung nach und nach auf alle folgenden Luftschichten fortpflanzen, so daß jede in derselben Weise hin und her oscillirt, nur werden die einzelnen Luftschichten dieser Oscillationen um so später beginnen, je weiter sie vom Kolben entfernt sind.

Wenn der Kolben sich aus seiner ursprünglichen Lage nach der Rechten bewegt, so würde gleichzeitig die ganze Luftmasse aus der Röhre hinausgeschoben werden, wenn die Luft nicht elastisch wäre; weil aber die Luft elastisch ist, so pflanzt sich die Bewegung nicht momentan fort, und so entsteht an dem Kolben eine Verdichtung, wie dies Fig. 198 angedeutet ist, wo der Kolben seine äußerste Stellung rechts oben erreicht hat, während die Luftschicht 6 noch in ihrer ursprünglichen Lage ist, alle zwischen dem Kolben und 6 liegenden Luftschichten aber schon nach der rechten verschoben sind.

Weil die Luft zwischen dem Kolben und 6 comprimirt ist, so wirkt sie fortstößend auf alle folgende Luftschichten, es werden der Reihe nach die Theilchen 6, 7, 8, 9, u. s. w. nach der rechten fortgetrieben und so schreitet die Verdichtung in der Röhre von Schicht zu Schicht nach der rechten Seite hin fort.

In Fig. 198 sehen wir, wie das Maximum der Verdichtung zwischen den Kolben und 6 in der Mitte bei 3 ist, während aber nun die Verdichtung nach der Rechten fortschreitet, geht der Kolben zurück, und diese rückgängige Bewegung pflanzt sich der Reihe nach auf die Schichten 1, 2, 3, 4. u. s. w. fort.

Während also, von der Stellung Fig. 197 ausgehend, das Dichtigkeitsmaximum nach der Rechten fortschreitet, indem der Reihe nach die Schichten 6, 7, 8, 9, u. s. w. nach der Rechten gehen, gehen die Theilchen 1, 2, 3 u. s. w. schon wieder nach der Linken, es muß also durch die rückgängige Bewegung des Kolbens eine Verdünnung entstehen, welche, der Verdichtungswelle folgend, gleichfalls nach der rechten Seite hin fortschreitet.

In Fig. 199 ist der Moment dargestellt, in welche der Kolben zum erstenmale einen Hin- und Hergang vollendet hat; die Bewegung ist bis zur

Luftschicht 12 fortgeschritten, bei 9 ist die größte Verdichtung, bei 3 die größte Verdünnung.

Fig. 200.



Durch jedes folgende Hin- und Hergehen des Kolbens wird abermals eine Verdichtungs- und Verdünnungswelle erzeugt, welche der ersten folgt, u. s. w.

Jede vollständige Welle besteht aus einer Verdichtung und einer Verdünnung; die Verdichtung entspricht dem Wellenberg, die Verdünnung dem Wellenthäl.

In Fig. 200 sind drei auf einander folgende Schallwellen dargestellt, die alle gleichförmig vom Kolben fortschreiten. An den verdichteten Stellen bewegen sich die Luftschichten in der Richtung vom Kolben ab, an der Verdünnungsstelle gegen den Kolben zu, wie dies Fig. 200 durch die Pfeile angedeutet ist.

Die Entfernung zwischen einem Verdichtungsmaximum und dem folgenden, oder zwischen einem Verdünnungsmaximum und dem folgenden ist eine Wellenlänge.

Die Fortpflanzungsgeschwindigkeit der Schallwellen ist von der Zeit unabhängig, während welcher jedes einzelne Theilchen eine Oscillation vollendet; da aber die Wellenlänge die Entfernung ist, um welche die Welle fortschreitet, während eine einzelne Luftschicht eine vollständige Oscillation vollendet, so ist klar, daß die Wellenlänge in demselben Verhältnisse zunimmt, in welchem die Oscillationsdauer der einzelnen Luftschichten wächst. Wenn der Kolben und mithin auch die folgenden Luftschichten zu einer Oscillation, also zu einem Hin- und Hergange, die doppelte, dreifache, vierfache u. s. w. Zeit brauchen, so wird auch die Wellenlänge zweifach, dreifach, vierfach, u. s. w. mal so groß geworden seyn.

Wir haben hier der Einfachheit wegen die Fortpflanzung der Luftwellen in einer Röhre betrachtet; ganz in derselben Weise pflanzen sich aber auch die Wellen in freier Luft von den oscillirenden Körpern nach allen Seiten hin fort; sowie sich um die Stelle des Wassers, in welche der Stein hineingefallen ist, kreisförmige Wellen bilden, so bilden sich um den oscillirenden Körper kugelförmige Luftwellen.

Wir haben nun gesehen, auf welche Weise der Schall (Schall nennen wir alle Wirkungen auf unser Gehörorgan) entsteht und fortgepflanzt wird; die Eindrücke aber, welche unser Gehör empfindet, sind sehr verschiedener Art. Der Schall, welchen man wahrnimmt, wenn durch einen plötzlichen, nicht wiederkehrenden Stoß, etwa durch eine Explosion, eine starke Verdichtung der Luft hervorgebracht wird, welche dann auf die bekannte Weise fortschreitet, ohne daß weitere Wellen nachfolgen, heißt Knall, der Schall dagegen, welcher durch regelmäßige Oscillationen erzeugt und durch regelmäßig auf einander folgende einander gleiche Wellen fortgepflanzt wird, heißt Ton.

Wenn die Wellenbewegung, welche den Schall zum Ohre fortpflanzt, mehr und mehr unregelmäßig wird, so geht der Ton in Geräusch über.

Die Töne selbst zeigen aber unter sich auch sehr große Verschiedenheiten, unter denen vor allen die Verschiedenheit zwischen hohen und tiefen Tönen zu merken ist. Der Ton ist um so höher, je kleiner die Oscillationsdauer des Körpers ist, welcher ihn erzeugt, je kürzer die Luftwellen sind, welche ihn fortpflanzen.

Die Intensität der Töne hängt nicht von der Oscillationsdauer und der Wellenlänge, sondern von der Oscillationsamplitude ab; je größer die Oscillationsamplitude des tönenden Körpers ist, desto bedeutender ist der Grad der Verdichtung und der nachfolgenden Verdünnung der Luftwellen, welche den Ton fortpflanzen.

Der Klang, der Charakter der Töne ist weit schwieriger zu definiren als die Intensität; bei gleicher Tonhöhe ist der Charakter des Tones einer Violine sehr von dem einer Flöte verschieden; die Physiker sind auch selbst über die Ursache dieser Verschiedenheit nicht ganz einig, es ist aber sehr wahrscheinlich, daß der Klang von der Ordnung abhängt, in welcher sich die Geschwindigkeiten und die Veränderungen der Dichtigkeit in den verschiedenen zwischen den beiden Enden der Welle liegenden Luftschichten folgen, und daß in vielen Fällen die verdichteten und verdünnten Theile der Welle unsymmetrisch seyn können.

Geschwindigkeit des Schalles. Alle Töne, welches auch ihre Höhe oder Tiefe, ihre Intensität und ihr Klang seyn mag, verbreiten sich in der Luft mit gleicher Geschwindigkeit, denn wenn verschiedene Beobachter in verschiedenen Entfernungen dasselbe Concert anhören, so hören sie genau denselben Tact, dieselbe Harmonie, was nicht möglich wäre, wenn die höheren Töne gegen die tieferen voraneilten oder zurückblieben.

Während das Licht sich mit einer für irdische Entfernungen unmeßbaren Geschwindigkeit fortpflanzt, braucht der Schall eine namhafte Zeit, um sich nur auf einige Entfernung fortzupflanzen; dadurch erklären sich einige Erscheinungen, welche man oft zu beobachten Gelegenheit hat. Wenn man einen Steinklopfer aus einiger Entfernung beobachtet, so hört man den Schlag nicht in dem Momente, in welchem man den Hammer aufschlagen sieht, sondern erst, wenn er wieder gehoben wird, was den Eindruck macht, als ob der Schall nicht durch das Aufschlagen des Hammers, sondern durch das Abreißen von dem Steine hervorgebracht würde. Wenn man ein Regiment nach dem Tacte der vorausgetragenen Trommeln marschiren sieht, so beobachtet man eine wellenartige Bewegung, welche sich von den Trommlern an durch die ganze Reihe fortpflanzt, was sich dadurch erklärt, daß nicht Alle gleichzeitig auftreten und den neuen Schritt beginnen, weil die Hinteren den Tactschlag immer später vernehmen als die Vorderen.

Die Geschwindigkeit des Schalles läßt sich auf eine ganz einfache Weise ermitteln, man beobachtet nur, wieviel Zeit zwischen der Wahrnehmung des


Blizes und des Knalles einer in einer bekannten Entfernung vom Beobachter losgebrannten Kanone vergeht. Am besten läßt sich natürlich eine solche Beobachtung des Nachts machen. Die genauesten Versuche der Art wurden von mehreren Gelehrten im Jahre 1822 bei Paris ausgeführt. Die Entfernung zwischen der Kanone und den Beobachtern betrug 9549,6 Toisen (1 Toise = 6 parisi. Fuß), zwischen der Beobachtung des Blizes und des Knalles vergingen 54,6 Secunden, woraus folgt, daß sich der Schall in gewöhnlicher Luft in einer Secunde um 114,9 Toisen = 1049,4 (in runder Zahl 1050) Fuß = 340,88 Meter fortpflanzt.

In andern Mitteln ist die Fortpflanzungsgeschwindigkeit des Schalles nicht dieselbe, in Eisen pflanzt er sich $16\frac{2}{3}\%$, in Wasser $4\frac{1}{4}$ mal so schnell fort als in Luft.

- 93 **Von der Reflexion des Schalles und dem Echo.** Wenn die Schallwellen aus einem Mittel in ein anderes übergehen, so erleiden sie immer eine theilweise Reflexion; wenn sie aber auf ein festes Hinderniß stoßen, so werden sie fast vollständig reflectirt.

Mag nun die Reflexion partiell oder vollständig seyn, so ist doch der Reflexionswinkel stets dem Einfallswinkel gleich. Es sey ss' , Fig. 201, die Tren-

Fig. 201.



nungsfläche der beiden Mittel, etwa Luft und Wasser, und eine Schallwelle bewege sich in der Richtung di gegen die Wasserfläche, so wird ein Theil der Bewegung in das Wasser übergehen, ein anderer Theil aber wird sich in der Richtung ir fortpflanzen, welche mit dem Perpendikel ip einen ebenso großen Winkel macht wie di , d. h. der Reflexionswinkel rip ist dem Einfallswinkel dip gleich. Dieselbe Erscheinung würde nach

demselben Gesetze stattfinden, wenn ss' die Trennungsfläche zweier Gaschichten von verschiedener Dichtigkeit wäre, oder wenn ss' die Gränzfläche eines festen Körpers wäre, nur würde in dem letzten Falle der reflectirte Ton weit intensiver seyn. Ein Beobachter also, welcher sich in irgend einem Punkte der Linie ir befindet, würde den Ton gerade so hören, als ob er von i oder einem Punkte der Verlängerung der Linie ri ausginge.

Auf diesem allgemeinen Principe beruht die Erklärung des Echo's.

Wenn das Echo den Ton zu seinem Ausgangspunkte zurückschickt, so treffen die Schallwellen rechtwinklig auf die reflectirende Fläche. In diesem Falle kann ein Echo eine größere oder geringere Anzahl von Sylben unter Bedingungen wiederholen, welche leicht zu ermitteln sind. Wenn man schnell spricht, so kann man in 2 Secunden deutlich 8 Sylben aussprechen, in 2 Secunden durchläuft aber der Schall 2mal 340 Meter; wenn sich also in einer Entfernung von 340 Metern ein Echo befindet, so wird es alle Sylben in gehöriger Ordnung zurückschicken, und die erste wird nach $2''$, d. h. dann zum Beobachter zurückkommen, wenn er eben die letzte ausgesprochen hat. In dieser Entfernung


kann also ein Echo 7 bis 8 Sylben wiederholen; es giebt aber auch solche, welche 14 bis 15 Sylben zu wiederholen im Stande sind.

Es ist nicht durchaus nöthig, daß die reflectirende Fläche hart und platt sey, denn man beobachtet auf dem Meere oft, daß Wolken ein Echo bilden.

Die Erklärung der vielfachen Echo's, d. h. solcher, welche dieselbe Sylbe mehrmals wiederholen, beruht auf denselben Principien, denn da ein reflectirter Ton von Neuem reflectirt werden kann, so ist klar, daß zwei reflectirende Flächen einen Ton gegenseitig auf einander zurückwerfen können, wie zwei gegenüberstehende Spiegel sich das Licht zusenden. So kann ein vielfaches Echo zwischen zwei entfernten parallelen Mauern entstehen. Früher gab es nahe bei Verdun ein solches Echo, welches dasselbe Wort 12- bis 13mal wiederholte; es war durch zwei benachbarte Thürme gebildet.

Endlich giebt es Echo's, welche den Ton nach einer bestimmten Stelle hin tragen. Nehmen wir an, der Querschnitt eines Gewölbes sey eine Ellipse, Fig. 202, deren Brennpunkte in f und f' sind. Ein von f ausgehender Ton

Fig. 202.



wird von allen Stellen des Gewölbes nach f' reflectirt, denn es ist eine Eigenschaft der Ellipse, daß, wenn man von f und f' Strahlen nach demselben Punkte der Kurve zieht, daß diese auch gleiche Winkel mit der Normale dieses Punktes machen. Wenn also eine Person in f , die andere in f'

steht, so können sie sich gegenseitig verstehen, wenn sie auch ganz leise sprechen, wenn auch die Entfernung der beiden Punkte f und f' 50. bis 100 Fuß beträgt, während man in allen zwischenliegenden Punkten kein Wort hören kann.

Durch die Reflexion des Schalles erklären sich auch die Wirkungen des Sprachrohrs und des Hörrohrs.

Zweites Kapitel.

Gefetze der Vibrationen musikalischer Töne.

Bildung stehender Luftwellen in gedeckten Pfeifen. Wenn 94 eine Schallwelle in das offene Ende einer auf der andern Seite geschlossenen Röhre eintritt, so wird sie alsbald an den Boden der Röhre reflectirt, die reflectirten Wellen begegnen aber den neu eintretenden, und durch das Zusammenwirken beider Wellensysteme werden sich stehende Luftwellen bilden, wenn die Länge der Pfeife in einem geeigneten Verhältnisse zur Länge der Schallwellen steht.

Nehmen wir an, die Länge der Röhre RS , Fig. 203, sey $\frac{1}{4}$ von der Fig. 203.



Länge der einfallenden Schallwellen, so ist der Weg von der Oeffnung zum Boden und dann wieder vom Boden bis zur Oeffnung gerade $\frac{1}{2}$ Wellenlänge, die einfallende und die reflectirte Welle, welche sich an der Oeffnung der Röhre begegnen, stehen also in ihrem Gange um $\frac{1}{2}$ Wellenlänge von einander ab, mit einem Dichtigkeitsmaximum der einfallenden Welle trifft also hier das Maximum der Verdünnung der reflectirten Welle zusammen, und umgekehrt, an der Oeffnung der Röhre findet also weder Verdichtung, noch Verdünnung Statt.

Betrachten wir aber nun den Bewegungszustand der einzelnen Luftschichten.

In dem Augenblick, in welchem gerade das Maximum der Verdichtung in die Oeffnung der Röhre eintritt, tritt das Maximum der Verdünnung aus; in diesem Moment findet auch am Boden der Röhre weder Verdünnung noch Verdichtung Statt, alle Theilchen sind in ihrer Gleichgewichtslage. Durch die eintretende Verdichtungs- und die reflectirte Welle aber sind alle Theilchen gegen den Boden hingetrieben; durch die reflectirte Welle werden sie nach derselben Seite bewegt, alle Theilchen bewegen sich also gleichzeitig aus der Gleichgewichtslage gegen den Boden hin, und ebenso, wenn das Maximum der Verdünnung eintritt, die Gleichgewichtslage passirend gleichzeitig vom Boden weg.

Es ist dies durch die Fig. 204, 205 und 206 anschaulich gemacht.


Fig. 204.



Fig. 205.



Fig. 206.



Wenn alle Luftschichten in der Röhre gleichzeitig gegen den Boden hin gehen, so muß hier eine Verdichtung Fig. 205, wenn sie von der Gleichgewichtslage aus von dem Boden sich wegbegeben, so muß an demselben eine Verdünnung stattfinden.

Unsere Zeichnung ist, um den Hergang sichtbar zu machen, was die Oscillationsamplitude angeht, ungeheuer übertrieben, d. h. bei einer Pfeife von der Länge, wie sie in unserer Zeichnung dargestellt ist, würde in dem besprochenen

Falle die Luftschicht, welche in ihrer Gleichgewichtslage an der Oeffnung der Röhre liegt, lange nicht so weit in die Röhre ein- und austreten, sie würde während ihrer Oscillationen nur wenig nach der linken und rechten Seite schwanken. Wäre aber die Oscillationsamplitude nicht so groß genommen worden, so würden in der Zeichnung schwerlich die Unterschiede der Verdichtung und Verdünnung recht deutlich geworden seyn.

Es hat sich also hier durch die Interferenz der directen und reflectirten Wellen eine stehende Luftwelle gebildet, denn alle einzelnen Luftschichten in der Röhre gehen gleichzeitig gegen den Boden hin und gleichzeitig von demselben weg.

Die Fig. 207, 208, 209 sollen dazu dienen, die durch eine solche stehende Luftwelle abwechselnd hervorgebrachten Verdünnungen und Verdichtungen anschaulich zu machen. In Fig. 207 ist die ganze Röhre gleichförmig schattirt, Fig. 207.




Fig. 208.





Fig. 209.



und dies entspricht dem Falle, daß die Luft in der ganzen Röhre eine gleichförmige Dichtigkeit hat, wie dies in den Momenten der Fall ist, wo alle die einzelnen Luftschichten mit dem Maximum ihrer Geschwindigkeit ihre Gleichgewichtslage passiren. Sind die Theilchen in ihrer Oscillation gegen das verschlossene Ende der Röhre hin an den äußersten Punkten ihrer Bahn angekommen, so findet hier eine Verdichtung Statt, Fig. 208.

Nun beginnen sich die einzelnen Luftschichten von dem verschlossenen Ende zu entfernen, und nach $\frac{1}{2}$ Undulation haben wir hier eine Verdünnung, Fig. 209. Um offenen Ende der Röhre findet in keinem Zeitmomente eine merkliche Verdichtung oder Verdünnung Statt; hier aber bewegen sich die Luftschichten zwischen den weitesten Gränzen hin und her.

Die Pfeile in Fig. 208 und Fig. 209 deuten an, in welcher Richtung die Theilchen sich zu bewegen beginnen, wenn am Boden eben das Maximum der Verdichtung oder der Verdünnung stattfindet.

Würde nun in die Röhre, etwa bei r , ein Loch gemacht, so würde dadurch die Bildung der stehenden Welle gestört, wenn nicht ganz verhindert werden, weil, im Momente der Verdichtung, hier Luft entweichen, im Momente der Verdünnung aber Luft einströmen würde. Der störende Einfluß einer solchen Oeffnung würde aber an solchen Stellen, welche dem offenen Ende näher liegen, geringer seyn, weil hier die Verdünnung sowohl als die Verdichtung geringer ist.

Denselben störenden Einfluß, den eine Oeffnung hervorbringt, würde auch ein Abschneiden der Röhre an diesen Stellen zur Folge haben.

Die Bildung einer stehenden Luftwelle in der Röhre ist also an bestimmte Verhältnisse zwischen der Länge der Röhre und der Wellenlänge des einfallenden Tones gebunden; in dem bisher betrachteten Falle war die Länge der Röhre $\frac{1}{4}$ von der Wellenlänge des einfallenden Tones; es können sich aber auch noch bei anderen Verhältnissen zwischen Röhren- und Wellenlänge stehende Luftwellen in der Röhre bilden.

Zur Bildung der stehenden Welle in der Röhre ist erforderlich, daß dicht bei dem Boden die Oscillationsamplituden verschwindend klein werden, daß aber hier abwechselnde Verdünnungen und Verdichtungen stattfinden, während am offenen Ende der Röhre keine merkliche Verdichtung und Verdünnung stattfindet; an der Oeffnung der Röhre muß also stets der verdichtete Theil der reflectirten Welle mit dem verdünnten Theile der einfallenden Welle zusammenfallen, und umgekehrt.

Dieser Bedingung wird dadurch allerdings entsprochen, daß die Oeffnung der Röhre um $\frac{1}{4}$ Wellenlänge von dem Boden entfernt ist, aber auch dadurch, daß die Entfernung der Oeffnung von dem Boden $\frac{3}{4}$, $\frac{5}{4}$, $\frac{7}{4}$ u. s. w. Wellenlängen beträgt.

Die Figuren 210 bis 212 sollen die stehenden Luftwellen anschaulich machen,

Fig. 210.





Fig. 211.



Fig. 212.



welche sich in einer Röhre bilden, deren Länge $\frac{3}{4}$ von der Länge der einfallenden Schallwellen beträgt.

In Fig. 210 sehen wir ein Maximum der Verdichtung in d , ein Maximum der Verdünnung am Boden der Röhre bei b ; alle links d liegenden Luftschichten beginnen gleichzeitig ihre Bewegung nach der durch den Pfeil angegebenen Richtung, während die rechts von d gelegenen Luftschichten nach der Rechten hin sich zu bewegen beginnen.

Nach $\frac{1}{4}$ Undulation haben die einzelnen Schichten eine solche Stellung erreicht, daß in der ganzen Röhre die Luft eine gleichförmige Dichtigkeit hat, was durch Fig. 211 dargestellt seyn soll; in der angegebenen Richtung sich fortbewegend wird abermals nach $\frac{1}{4}$ Undulation der in Fig. 212 dargestellte Zu-

stand eintreten; jetzt ist bei b die größte Verdichtung, bei d die größte Verdünnung.

Von diesem Momente an beginnen die einzelnen Luftschichten wieder sich gegen d hin zu bewegen, und so tritt dann nach $\frac{1}{2}$ Undulation wieder der Zustand Fig. 210 ein.

Die Luftschichten, welche rechts und links von d liegen, bewegen sich entweder gleichzeitig von d weg, oder gleichzeitig nach d hin, während d keine Bewegung hat, die Luftschicht d bildet also einen *Schwingungsknoten*.

Die Stellen bei c und a , wo weder Verdünnung noch Verdichtung stattfindet, während hier die Luftschichten gerade mit der größten Amplitude schwingen, heißen *Bäuche*.

Um nun wirklich die Luft in einer geschlossenen Röhre in solche stehende Schwingungen zu versetzen, braucht man nur irgend einen oscillirenden Körper vor das Ende der Röhre zu bringen, welcher einen solchen Ton giebt, daß die Länge der Röhre $\frac{1}{4}$, $\frac{3}{4}$, $\frac{5}{4}$ u. s. w. von der Wellenlänge dieses Tones ist.

Man kann zu diesem Zwecke eine gewöhnliche Stimmgabel anwenden, die man über ein unten verschlossenes Glasröhrchen von ungefähr 2 Zoll Länge hält, oder eine Glas- oder Metallplatte, die ganz in der Weise, wie zur Hervorbringung der Chladni'schen Figuren eingespannt ist und mit dem Fiedelbogen gestrichen und unter welche eine unten verschlossene Röhre gehalten wird. Wenn die Röhre die richtige Länge hat, so wird die in ihr eingeschlossene Luftmasse, in den Zustand stehender Schwingungen versetzt, selbst tönend, wodurch dann der Ton ungemein verstärkt wird, was namentlich dadurch deutlich wahrgenommen wird, daß man mit dem tönenden Körper über die Oeffnung der Röhre hin- und herfährt, so daß er bald sich über der Oeffnung befindet, bald nicht, wobei dann der Ton abwechselnd stärker und schwächer wird. — Sollte die Röhre für den tönenden Körper, welchen man anwendet, zu lang seyn, so kann man sie durch Eingießen von Wasser stimmen, d. h. man kann sie dadurch so weit verkürzen, daß sie für den tönenden Körper genau die richtige Länge hat.

Um die Luft in einer Röhre in stehende Schwingungen zu versetzen, um sie also zum Selbsttönen zu bringen, ist nicht gerade nöthig, einen tönenden Körper vor die Oeffnung zu bringen, wie dies ja die Orgelpfeifen zeigen. Hier ist es ein am offenen Ende der Röhre vorbeiströmender, an ihren Rändern sich brechender Luftstrom, welcher durch seine Stöße Wellen erzeugt, die, an den Boden reflectirt, mit den neu einfallenden interferiren, so daß sich regelmäßige stehende Schwingungen bilden, durch welche die Luft in der Röhre selbsttönend wird.

Die Töne, welche eine Röhre auf diese Weise geben kann, sind dieselben wie diejenigen, welche ein anderer tönender Körper geben muß, wenn er, vor die Oeffnung der Röhre gebracht, die Luft in derselben zum Selbsttönen bringen soll.

Die einfachste Art, die Luft in einer kleineren Röhre zum Tönen zu brin-

gen, ist die, daß man sie in vertikaler Richtung vor den Mund hält, das geschlossene Ende nach unten gekehrt, während das offene Ende an die untere Lippe gehalten wird, und dann schräg gegen den Rand der Röhre bläst.

Die Töne sind natürlich um so höher, je kürzer die Pfeife ist.


Die Orgelpfeifen haben gewöhnlich die in den folgenden Figuren abgebildete Einrichtung. Man unterscheidet an ihnen den Fuß, welcher den Wind giebt, den Mund und die Röhre, welche die Luftsäule enthält, deren Schwingungen den Ton geben. Der Fuß der Orgelpfeifen (Fig. 213 bis 217) ist hohl, und von dieser Höhlung gelangt der Wind durch eine feine Spalte in die

Fig. 213. Fig. 214.

Fig. 215.

Fig. 216.

Fig. 217.



Röhre. Der Mund b b' ist mehr oder weniger offen, d. h. die obere Lippe b' ist mehr oder weniger von der untern entfernt. Manchmal ist diese obere Lippe verschiebbar, so daß man den Mund mehr schließen oder öffnen kann.

Der Wind wird in die Orgelpfeife durch einen Blasebalg eingeblasen.

Wenn die Luft in den Fuß der Röhre geblasen wird, so bildet sie bei dem Austreten aus dem Windloche eine dünne Schicht, welche sich gegen die obere Lippe bricht und dadurch gegen die Luft in der Röhre diejenigen Stöße ausübt, welche das Tönen veranlassen.

Eine und dieselbe an einem Ende geschlossene Röhre kann mehrere Töne geben. Der tiefste ist derjenige, dessen Wellenlänge 4mal so groß ist, als die Länge der Röhre; die höheren Töne, welche die Pfeife giebt, sind diejenigen, welche einer 3mal, 5mal u. s. w. kürzeren Wellenlänge entsprechen, welche also durch stehende Schwingungen erzeugt werden, welche eine 3mal, 5mal u. s. w. kleinere Oscillationsdauer haben als der tiefste Ton der Pfeife.

Den tiefsten Ton giebt die Pfeife bei schwächerem, die höheren bei stärkerem Winde.

Offene Pfeifen. In der Mitte einer Röhre kann eine stärkere Verdichtung der Luft stattfinden als am Ende derselben, weil hier die Luft nicht nach der Seite hin ausweichen kann. Wenn nun der verdichtete Theil einer Welle am offenen Ende der Röhre ankommt, so werden beim Austritt aus der Röhre die Luftschichten leicht nach allen Seiten hin ausweichen und dadurch eine Verdünnung entstehen, welche nun, gleichsam von dem offenen Ende der Röhre reflectirt, dieselbe in entgegengesetzter Richtung durchläuft, und so bilden sich denn hier die stehenden Wellen.

Die rückkehrende Welle ist natürlich nicht so intensiv wie die ursprüngliche.

Da an dem offenen Ende der Röhre nun stets eine Verdichtung mit einer Verdünnung zusammenfällt, so muß hier nothwendig ein Bauch entstehen, Schwingungsknoten können sich nur im Innern der Röhre bilden.

Wenn dem Tone des Körpers, durch welchen man die Luft in der Röhre zum Selbsttönen bringen will, eine Wellenlänge l zukommt, so ist die Länge der kürzesten offenen Röhre, welche durch diesen Ton angesprochen wird, $\frac{l}{2}$, d. h. die Röhre ist halb so lang als die Wellenlänge ihres Tones.


Wenn also die tiefsten Töne einer offenen und einer gedeckten Pfeife gleich seyn sollen, so muß die offene Pfeife doppelt so lang seyn.

Für den tiefsten Ton einer offenen Röhre befindet sich ein Schwingungsknoten in der Mitte ihrer Länge, ein Bauch aber an jedem Ende, wie dies Fig. 218 und Fig. 219 anschaulich gemacht ist. Fig. 218 stellt den Moment dar,

Fig. 218.



Fig. 219.



wo in der Mitte der Röhre die größte Verdichtung stattfindet; während die Luftschicht in der Mitte der Röhre in Ruhe bleibt, beginnt die Luft auf beiden Seiten sich von der Mitte zu entfernen, wie dies durch die Pfeile angedeutet ist; nach einer halben Undulation findet in der Mitte der Röhre das Maximum der Verdünnung Statt, und nun beginnen die einzelnen Luftschichten von beiden Seiten her sich gegen die Mitte hin zu bewegen.

Der nächst höhere Ton der Röhre ist derjenige, für welchen sich ein Bauch in der Mitte der Röhre, Knoten aber in den Punkten a und b bilden, welche um $\frac{1}{4}$ der Röhrenlänge von den Enden abstehen. Wenn in a ein Maximum der Verdichtung stattfindet, wie Fig. 220, so findet in b eine Verdünnung Statt, und umgekehrt, Fig. 221 (s. d. folg. Seite).

Fig. 220.



Fig. 221.



Für den eben besprochenen Fall ist die Wellenlänge des Tons der Länge der Röhre gleich; die Oscillationsdauer dieses Tons ist halb so groß als die des Grundtons der Röhre.

Der dritte Ton, welchen die Röhre geben kann, ist derjenige, dessen Wellenlänge $1\frac{1}{2}$ mal in der Röhrenlänge enthalten ist, für diesen Ton bilden sich drei Schwingungsknoten, von denen einer in der Mitte liegt, während jeder der andern um $\frac{1}{6}$ der Röhrenlänge oder $\frac{1}{4}$ der Wellenlänge der sich bildenden Schallwelle von einem Ende absteht.

Fig. 222.



Bezeichnen wir die Länge einer offenen Röhre mit l , so sind die Wellenlängen der Töne, welche sie geben kann,

$$2l, \frac{2}{3}l, \frac{2}{5}l \text{ u. s. w.},$$

während

$$4l, \frac{4}{3}l, \frac{4}{5}l \text{ u. s. w.}$$

die Wellenlängen der Töne sind, welche eine gedeckte Pfeife von der Länge l geben kann.

Wenn man an verschiedenen Stellen einer Orgelpfeife Löcher macht, die man nach Belieben durch einen Schieber verschließen oder öffnen kann, wie Fig. 222, so kann man zeigen, daß der Ton durchaus nicht geändert wird, wenn man ein Loch öffnet, welches sich an der Stelle eines Bauches befindet, was jedesmal der Fall ist, wenn ein Loch an einer andern Stelle geöffnet wird.

Die musikalischen Töne. Nachdem wir nun ein Mittel kennen gelernt haben, reine Töne hervorzubringen, nämlich durch Orgelpfeifen, nachdem wir gesehen haben, wie die Höhe und Tiefe dieser Töne von der Länge der Pfeifen abhängt, daß man also durch Verlängerung und Verkürzung der Röhren die Pfeifen beliebig stimmen kann, wollen wir nun die Tonreihe näher betrachten, welche in der Musik zur Anwendung kommt.

Gehen wir von dem Tone aus, den eine 4 Fuß lange gedeckte Pfeife als Grundton giebt; es ist dies ein Ton, welcher in der Musik mit C bezeichnet wird.

Fragen wir nach denjenigen Tönen, die mit C zusammen einen angenehmen Eindruck auf das Ohr hervorbringen, so finden wir, daß es solche sind,

deren Oscillationsgeschwindigkeit in einem einfachen Verhältnisse zu der von *C* steht; es sind dies diejenigen Töne, deren Wellenlänge $\frac{1}{2}$, $\frac{2}{3}$, $\frac{3}{4}$, $\frac{4}{5}$, $\frac{5}{6}$ von der des Tones *C* beträgt, die also durch solche Pfeifen hervorgebracht werden, deren Länge $\frac{1}{2}$, $\frac{2}{3}$, $\frac{3}{4}$, $\frac{5}{6}$ von der der Pfeife *C* sind.

Da sich die Oscillationsdauer umgekehrt wie die Wellenlänge verhält, so macht also der erste der erwähnten Töne 2 Schwingungen, während *C* eine macht; dieser Ton heißt die *O c t a v e* von *C* und er wird mit *c* bezeichnet.

Der Ton, dessen Wellenlänge $\frac{2}{3}$ von der des Tones *C* beträgt, macht 3 Oscillationen, während *C* deren 2 macht; dieser Ton ist die *Q u i n t e* von *C*, er wird mit *G* bezeichnet.

Der Ton, dessen Wellenlänge $\frac{3}{4}$ von der des Tones *C* ist, macht 4 Schwingungen, während *C* deren 3 macht, er wird die *Q u a r t e* von *C* genannt und mit *F* bezeichnet.

Der Ton, dessen Wellenlänge $\frac{4}{5}$ von der des Tones *C* ist, macht 5 Schwingungen, während *C* deren 4 macht, es ist die große *T e r z* von *C* und wird mit *E* bezeichnet.

Der zuletzt erwähnte Ton, dessen Wellenlänge $\frac{5}{6}$ mal so groß ist als die von *C*, macht 6 Schwingungen, während *C* deren 5 vollendet; es ist dies die *k l e i n e T e r z* von *C*, sie wird mit *E s* bezeichnet.

Ebenso wie *C* seine Octav, Quint, Quart, große und kleine Terz hat, so giebt es auch eine Octav, Quint, Quart, große und kleine Terz von *c*.

Der Grundton *C* mit seiner großen Terz *E* und seiner Quint *G* bilden den *Cdur-Accord*.

Nach den eben angegebenen Verhältnissen machen gleichzeitig

| <i>C</i> | <i>E</i> | <i>F</i> | <i>G</i> | <i>c</i> |
|----------|----------|----------|----------|----------|
| 24 | 30 | 32 | 36 | 48 |

Schwingungen.

Um die Reihe der Töne gehörig zu vervollständigen, müssen nun aber *E*, *F* und *G* ebenso ihre Accorde, also ihr Terz und Quint haben wie *C*.

Die Quint von *G* ist ein Ton, welcher 3 Schwingungen macht, während *G* deren 2 vollendet: auf 36 Schwingungen von *G* gehen also 54 Schwingungen seiner Quint, die wir mit *d* bezeichnen wollen; die nächst tiefere Octav von *d* wird mit *D* bezeichnet, sie macht 27 Schwingungen, während *G* 36 und *C* 24 macht.

Die große Terz von *G*, die man mit *H* bezeichnet, muß 5 Schwingungen machen, während *G* 4 vollendet, auf 36 Oscillationen von *G* gehen also 45 Oscillationen von *H*.

Da sich 24 zu 36 (*C* zu *G*) verhält wie 32 zu 48 (*F* zu *c*), so ist *c* die Quint von *F*.

Die große Terz von *F* muß 5 Schwingungen machen, während *F* selbst deren 4 vollendet, auf 32 Oscillationen von *F* gehen also 40 Oscillationen seiner großen Terz, die mit *A* bezeichnet wird.

So haben wir denn eine Reihe von Tönen, welche den Namen der Cour-
Tonleiter führt. Es machen gleichzeitig

| C | D | E | F | G | A | H | c | d | e u. s. w. |
|----|----|----|----|----|----|----|----|----|------------|
| 24 | 27 | 30 | 32 | 36 | 40 | 45 | 48 | 54 | 60 |

Schwingungen.

Die Differenzen zwischen je zwei auf einander folgenden Tönen dieser Reihe sind nicht gleich. In der folgenden Reihe giebt der zwischen zwei Zahlen etwas tiefer gesetzte Bruch an, um den wievielften Theil die Oscillationsgeschwindigkeit des nächstniedrigen Tones, die des folgenden, größer ist:

| C | D | E | F | G | A | H | c; |
|---------------|---------------|----------------|---------------|---------------|---------------|----------------|----|
| $\frac{1}{8}$ | $\frac{1}{9}$ | $\frac{1}{15}$ | $\frac{1}{8}$ | $\frac{1}{9}$ | $\frac{1}{8}$ | $\frac{1}{15}$ | |

in gleichen Zeiten macht also D $1\frac{1}{8}$ mal so viel Schwingungen als C, E $1\frac{1}{9}$ mal so viel als D, F $1\frac{1}{15}$ mal so viel als E u. s. w.

Das Intervall von C zu D, von D zu E, von F zu G, von G zu A, von A zu H heißt ein ganzer Ton. Man unterscheidet aber große ganze Töne, wenn das Intervall $\frac{1}{8}$, und kleine, wenn es $\frac{1}{9}$ beträgt.

Die Intervalle zwischen E und F, zwischen H und c sind nahe halb so groß wie die übrigen, sie werden deshalb halbe Töne genannt.

Wenn man, von irgend einem der anderen Töne ausgehend, in derselben Ordnung von Intervallen fortschreitet, so erhält man auf diese Weise die verschiedenen Durtonleitern; um aber ein Fortschreiten in derselben Ordnung von Intervallen von jedem Töne aus möglich zu machen, müssen noch zwischen C und D, D und E, F und G, G und A, A und H halbe Töne eingeschaltet werden, die mit *cis*, *dis*, *fis*, *gis* und *ais* bezeichnet werden.

Bei den Durtonarten geht man vom Grundtone zur großen Terz und dann, um eine kleine Terz fortschreitend, zur Quint über, bei den Molltonarten hingegen ist der Accord durch den Grundton, die kleine Terz und die Quint gebildet.

Eine nähere Besprechung der Tonarten und Tonleiter gehört mehr in die Theorie der Musik als hierher.

Wenn der Grundton 1 Schwingung in einer bestimmten Zeit macht, so muß die große Terz in derselben Zeit $\frac{3}{4}$, die große Terz dieses Tones $\frac{5}{4} \cdot \frac{3}{4}$ oder $\frac{15}{16}$ und die Terz dieses Tones endlich $\frac{3}{4} \cdot \frac{5}{4} \cdot \frac{3}{4}$ oder $\frac{135}{64}$ Schwingungen machen. Der letztere Ton stimmt nun nicht genau mit der Octav des Grundtons überein, welcher $\frac{128}{64}$ entsprechen; wenn man also in reinen Terzen fortschreitet, so kommt man nicht zur reinen Octav, und will man die Reinheit der Octaven erhalten, so muß man von der vollkommenen Reinheit der Terzen abstrahiren. Ähnliches ergiebt sich beim Fortschreiten nach reinen Quinten. Man ist deshalb, um die Reinheit der Octaven zu erhalten, genöthigt, in der Musik die Töne etwas höher oder tiefer stimmen, als es die reinen Terzen oder Quinten verlangen; man muß, wie es die Musiker sagen, den Ton etwas oberhalb oder unterhalb schweben lassen. Diese Ausgleichung nennt man die *Tem-*

peratur. Die nähere Besprechung der verschiedenen Arten der Temperatur würde uns hier zu weit führen.

Wenn unser Ohr empfindlicher wäre, so würde es durch die erwähnte Unreinheit der Terzen und Quinten unangenehm afficirt werden, es würde kaum ein musikalischer Genuß möglich seyn.

Nach den Bezeichnungen, welche wir in diesen Paragraphen kennen gelernt haben, können wir nun auch die verschiedenen Töne näher bezeichnen, welche eine und dieselbe Röhre giebt. Bei einer offenen Röhre nämlich ist der zweite Ton die Octave des Grundtons, bei einer gedeckten Pfeife ist er die Quinte der nächst höheren Octav.

Der tiefste Ton, welcher in der Musik zur Anwendung kommt, ist derjenige, welchen eine gedeckte Pfeife von 16 Fuß giebt. Nun wissen wir aber, daß, wenn eine gedeckte Pfeife ihren tiefsten Ton giebt, ihre Wellenlänge gerade $\frac{1}{4}$ der Wellenlänge dieses Tons ist, die Wellenlänge für diesen Ton ist demnach in gewöhnlicher Luft 64 Fuß. 97

In einer Secunde pflanzt sich der Schall um 1050' fort; dividirt man diese Zahl durch 64, so findet man, um wieviel Wellenlängen dieser tiefste Ton in einer Secunde fortschreitet oder, was dasselbe ist, wieviel Oscillationen in einer Secunde nöthig sind, um diesen tiefsten Ton der Musik hervorzubringen; man findet die Zahl 16,4.


Ebenso findet man, wieviel Oscillationen in der Sekunde die Luft in einer gedeckten Pfeife macht, wenn sie ihren tiefsten Ton giebt, indem man mit der vierfachen Länge der Pfeife (in pariser Fuß ausgedrückt) in 1050 dividirt.

Im Ganzen umfaßt die Musik 9 Octaven. Der erwähnte tiefste Ton einer 16füßigen gedeckten Pfeife wird mit C bezeichnet.

Da dieser Ton nun 16,5 Schwingungen in der Secunde macht, so ist Folgendes die Schwingungszahl der auf einander folgenden Octaven dieses Tons:

| | | |
|----------|-----------|------|
| <u>C</u> | | 16,5 |
| <u>C</u> | | 33 |
| <u>C</u> | | 66 |
| <u>c</u> | | 132 |
| <u>c</u> | | 264 |
| <u>c</u> | | 528. |

Mit unseren Noten werden die Töne folgendermaßen bezeichnet:



98 **Töne gespannter Saiten.** Die wichtigsten Gesetze der Schwingungen gespannter Saiten sind folgende:


1) Die Schwingungszahl einer Saite verhält sich umgekehrt wie ihre Länge, d. h. wenn eine Saite auf irgend ein Instrument, wie eine Violine, eine Guitarre u. s. w., aufgespannt ist, in einer gegebenen Zeit eine bestimmte Anzahl von Schwingungen macht, so macht sie in derselben Zeit 2mal, 3mal, 4mal u. s. w. so viel Schwingungen, wenn man bei unveränderter Spannung nur $\frac{1}{2}$, $\frac{1}{3}$, $\frac{1}{4}$ u. s. w. der ganzen Länge schwingen läßt; sie würde $\frac{2}{3}$, $\frac{3}{2}$, $\frac{3}{4}$ mal so schnell schwingen, wenn man nur $\frac{2}{3}$, $\frac{3}{4}$, $\frac{1}{2}$ der ganzen Länge schwingen ließe.

2) Die Zahl der Schwingungen einer Saite ist der Quadratwurzel aus den spannenden Gewichten proportional, d. h. wenn das Gewicht, welches die Saite spannt, 4, 9, 16mal so groß gemacht wird, während die Länge unverändert bleibt, so wird die Geschwindigkeit der Schwingungen 2, 3, 4mal so groß.

3) Die Schwingungszahlen verschiedener Saiten derselben Materie verhalten sich umgekehrt wie ihre Dicke. Wenn man z. B. zwei Stahlsaiten von gleicher Länge nimmt, deren Durchmesser sich wie 1 zu 2 verhalten, so wird die dünnere bei gleicher Spannung in derselben Zeit doppelt so viel Schwingungen machen als die dickere. Für Darmsaiten ist dieses Gesetz wohl nicht immer genau wahr, weil sie nicht immer absolut genau aus derselben Materie gemacht sind.

Um die wichtigsten Gesetze der Oscillationen der gespannten Saiten und ihrer Töne durch den Versuch nachzuweisen, bedient man sich eines Instrumentes, welches reine Töne giebt und welches erlaubt, die Länge der Saiten mit Genauigkeit zu messen. Dieses Instrument heißt *Monochord*. Fig. 223 stellt ein solches Monochord dar; man kann eine Darmsaite oder eine Metallsaite

Fig. 223.



saite aufspannen, um zu zeigen, daß beide denselben Gesetzen folgen. Die Saite ist bei *c* eingezwängt und geht bei *f* und *h* über eine Art von Steg, dann über eine Rolle *m* weg und ist endlich mit einem Gewichte *p* belastet. Der bewegliche Steg *h* kann an der Saite hin verschoben werden, ohne sie zu berühren; man stellt ihn an einer beliebigen Stelle fest und kann dann die Saite mit einer Pressschraube einklemmen. Der hohle Kasten *s s'* dient, um den Ton

zu verstärken. Nehmen wir nun an, die Saite sey hinlänglich gespannt, um freischwingend einen vollen und reinen Ton zu geben, den wir als Ausgangspunkt für *c* annehmen, so kann man durch Verschieben des beweglichen Steges es dahin bringen, daß die Saite der Reihe nach die Töne *d, e, f, g, a, h, c* giebt. Bezeichnen wir die Länge der Saite, welche den Grundton *c* giebt, mit 1, so ergeben sich für die anderen Töne folgende Saitenlängen:

| | | | | | | | | |
|------------------------------------|----------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|---------------|
| Namen der Töne | <i>c</i> | <i>d</i> | <i>e</i> | <i>f</i> | <i>g</i> | <i>a</i> | <i>h</i> | <i>c</i> |
| Entsprechende Saitenlängen | 1 | $\frac{3}{2}$ | $\frac{4}{3}$ | $\frac{3}{4}$ | $\frac{2}{3}$ | $\frac{3}{5}$ | $\frac{2}{15}$ | $\frac{1}{2}$ |


Man muß also die Saite halb so lang machen, damit sie unter übrigen gleichem Umständen die Octav giebt. Da die Octav aber doppelt so viel Schwingungen macht als der Grundton, so macht also eine halb so lange Saite doppelt so viel Schwingungen.

Um die Quint zu erhalten, muß man die Saite auf $\frac{2}{3}$ ihrer Länge verkürzen, die Quint macht aber in gleicher Zeit $\frac{3}{2}$ mal so viel Schwingungen als der Grundton.

Die Schwingungszahl der Saiten verhält sich also in der That umgekehrt wie ihre Länge.

Fig. 224.


Um bei gleicher Länge der Saiten die Octav zu erhalten, muß man ein 4faches, um die Quint zu erhalten, ein $\frac{9}{4}$ faches Gewicht anhängen.



Gesetze der Vibrationen von Streifen 99 und Stäben. Wenn ein Streifen oder ein Stab an einem Ende befestigt ist, Fig. 224, und man ihn mit einem Fiedelbogen streicht oder auch nur mit der Hand aus der Gleichgewichtslage bringt, so macht er zwischen *l* und *l'* eine Reihe von Vibrationen, welche, wenn sie schnell genug sind, einen Ton hervorbringen. Wenn man demselben Streifen verschiedene Längen giebt, so verhält sich die Zahl der in gleichen Zeiten gemachten Vibrationen umgekehrt wie die Quadratwurzel der schwingenden Längen.

Von den Zungenpfeifen. Eine Zunge ist im Allgemeinen eine vibrierende 100 Platte, welche durch einen Luftstrom in Bewegung gesetzt wird. Es sey z. B. in Fig. 225 eine Platte von Metall, welche 2 bis 3 Millimeter dick ist; in derselben sey eine

Fig. 225.



rechteckige Deffnung *a b c d*, 3 Centimeter lang und 7 bis 8 Millimeter breit, und über derselben sey eine sehr dünne und sehr elastische Messingplatte *l* befestigt, wie die Figur zeigt. Diese Platte kann vibriren, indem sie an den Rändern *a b, b c* und *c d* hinstreift. Man hat auf diese Weise ein ganz einfaches Zungenwerk, und um es in Bewegung zu setzen, braucht man nur die Platte der Länge nach auf die Lippen zu setzen

und so zu blasen, daß der Wind gegen das freie Ende der Platte l gerichtet ist. Der Luftstrom versetzt sie in Schwingungen, die Oeffnung wird abwechselnd geöffnet und geschlossen, bald strömt die Luft aus, bald ist der Strom gehemmt; auf diese Weise entstehen Schallschwingungen, deren Länge von der Anzahl der Vibrationen abhängt, welche die Platte l nach ihren Dimensionen und ihrer Elasticität in einer gegebenen Zeit machen kann. Der Ton ist derselbe, als ob die Platte durch mechanische Mittel in Schwingungen versetzt würde, nur ist er bei weitem intensiver. Wenn man auf einer und derselben Platte mehrere solcher Streifen befestigt, welche die auf einander folgenden Töne einer Tonleiter geben, so kann man auf diese Weise ein Instrument machen, welches geeignet ist, um darauf Melodien zu spielen.

Die Töne der sogenannten Blasbalgharmonika werden durch solche Zungenpfeifen hervorgebracht: Den Wind giebt hier nicht der Mund, sondern der Blasbalg.

Das Zungenwerk der Orgeln beruht auf demselben Principe, nur ist hier die Zunge anders befestigt. Man unterscheidet daran zwei aneinander stoßende Röhren, t und t' Fig. 226, einen Stopfen b , welcher sie trennt, und Fig. 226.





Fig. 227. das eigentliche Zungenwerk, welches durch den Stopfen hindurchgeht. Das Zungenwerk selbst ist Fig. 227 in größerem Maßstabe dargestellt; es ist aus drei wesentlichen Stücken, der Rinne r , der Zunge l und dem Stimmdraht zusammengesetzt.

Die Rinne ist eine prismatische oder halb cylindrische Röhre, welche unten verschlossen und oben offen ist, auf der Seite aber noch eine Oeffnung hat, durch welche die beiden Röhren

mit einander verbunden sind.

Die Zunge ist die vibrirende Platte; in ihrer natürlichen Lage verschließt sie die Seitenöffnung der Rinne entweder ganz oder doch fast ganz, d. h. sie streift während ihrer Oscillationen mit den drei freien Rändern an den Rändern der Oeffnung; die vierte Seite ist entweder durch eine Schraube oder durch Löthung an der Röhre befestigt.

Der Stimmdraht ist ein starker Metalldraht, welcher unten doppelt gekrümmt ist und seiner ganzen Breite nach die Zunge andrückt. Er läßt sich mit einiger Reibung in dem Stopfen auf- und abschieben, und dadurch ist es möglich, den schwingenden Theil der Zunge zu verlängern oder zu verkürzen, denn der Theil, welcher über dem Stimmdrahte ist, kann nicht schwingen.


Der Wind des Blasbalgs tritt durch den Fuß der Röhre ein und drückt gegen die Zunge, um sich einen Ausweg zu verschaffen, dringt dann durch die Rinne und tritt aus der Röhre t aus. Die auf diese Weise aus der Gleichgewichtslage gebrachte Zunge kehrt alsbald, vormöge ihrer Elasticität, zurück und

macht auf diese Weise Schwingungen, welche so lange dauern als der Luftstrom anhält. Die Fig. 226 stellt eine Zungenpfeife dar, an welcher der der Zunge gegenüberstehende Theil der Röhre von Glas ist, damit man das Spiel dieser Zunge besser beobachten könne.

Bei Orgeln sind die Zupfpfeifen oft etwas anders construiert, nämlich so, daß die Ränder der Zunge auf die Ränder der Rinne aufschlagen, wie man Fig. 228 sieht.



Wenn eine Zungenpfeife für sich in freier Luft schwingt, wenn also keine oder nur eine verhältnißmäßig kurze Röhre über ihr angebracht ist, so hängt ihre Schwingungsgeschwindigkeit, also der Ton, den sie giebt, von ihrer Elasticität und von ihren Dimensionen ab; wenn aber eine lange Röhre aufgesetzt wird, so modificirt diese den Ton wesentlich; die Bewegung der Zunge hängt dann mehr von der Bewegung der in der langen Pfeife hin und her laufenden Luftwellen als von ihrer eigenen Elasticität ab; sie wird also eigentlich mehr geschwungen als sie selbst schwingt.



Mittheilung der Schallschwingungen zwischen festen, 101 flüssigen und luftförmigen Körpern.

Wenn mehrere feste Körper unter einander zu einem Ganzen verbunden sind, so verbreiten sich die von einem Theile dieses Systems ausgehenden Vibrationen mit der größten Leichtigkeit als fortschreitende Wellen über die ganze Masse; an der Gränze angekommen, gehen nun aber die Wellen nur theilweise in das angränzende Mittel, einen luftförmigen oder flüssigen Körper, über, theilweise aber werden sie reflectirt, und durch die Interferenz der reflectirten Wellen mit den neu ankommenden bilden sich in den einzelnen Theilen des festen Systems stehende Schwingungen. Ein solches System bildet ein Ganzes, welches, wenn ein Punkt in Schwingungen versetzt wird, sich wie ein einzelner fester Körper in einzelne schwingende Theile abtheilt, die durch Schwingungsknoten getrennt sind. Jeder einzelne Theil verliert gewissermaßen seine Individualität, seine Verbindung mit den benachbarten Stücken hindert ihn so zu schwingen, wie es geschehen würde, wenn er allein wäre.

Während sich die Schallwellen leicht über ein System von festen Körpern verbreiten, gehen sie nicht so leicht von einem festen Körper auf einen flüssigen, weniger leicht auf einen gasförmigen über; so kommt es denn, daß mancher ziemlich stark vibrirende feste Körper doch nur einen ganz schwachen Ton hören läßt, nur weil sie ihre Schwingungen der Luft nicht gehörig mittheilen können. Dies ist z. B. bei der Stimmgabel der Fall, welche, stark angeschlagen und frei in der Luft gehalten, doch nur einen ganz schwachen Ton hören läßt.

Um den Ton eines solchen Körpers zu verstärken, muß man die Mittheilung seiner Schwingungen an der Luft durch Resonanz, d. h. dadurch befördern, daß man die stehenden Schwingungen des tönenden Körpers noch

auf einen andern zu übertragen sucht. Ein Mittel dazu haben wir schon kennen gelernt, die schwachtönenden, aber doch stark vibrirenden Körper vor eine Röhre von entsprechender Länge zu bringen und so die Luftmasse in derselben zum Mittönen zu bringen.

Ein zweites Mittel, den Ton zu verstärken, besteht darin, den tönenden Körper mit einem andern leicht in Schwingungen zu versetzenden Körper von verhältnismäßig großer Oberfläche in Berührung zu bringen. Es bilden sich dann auf diesem, wie schon erwähnt wurde, ebenfalls stehende Schallschwingungen, und diese theilen sich, der großen Oberfläche des mittönenden (resonirenden) Körpers wegen, der Luft leichter mit. Setzt man z. B. die stark angeschlagene, aber in freier Luft schwach tönende Stimmgabel auf einen Kasten von dünnem elastischen Holze, so hört man den Ton ungleich stärker. Darauf beruht die Anwendung des Resonanzbodens in verschiedenen musikalischen Instrumenten. Bei Flöten, Orgelpfeifen u. s. w. ist kein Resonanzboden nöthig, weil hier die stehenden Schwingungen einer Luftmasse den Ton geben, und diese sich ganz leicht der umgebenden Luft mittheilen.

So wie Vibrationen fester Körper Schallwellen in der Luft erzeugen, so können auch umgekehrt Schallwellen, die, sich in der Luft verbreitend, einen festen Körper treffen, diesen zum Vibriren bringen. So sieht man z. B. die Saite eines Instrumentes in Schwingungen gerathen, wenn sie von den Schallwellen des Tones, welchen sie selbst giebt, oder eines seiner harmonischen Töne getroffen wird; so erzittern die Fensterscheiben heftig unter dem Einflusse gewisser Töne der Stimme, oder des Knalls einer Kanone. Diese Erscheinung, welche man so auffallend an leicht beweglichen Körpern wahrnimmt, findet auch bei größeren Massen und weniger elastischen Körpern Statt; alle Pfeiler und Mauern eines Domes erzittern mehr oder weniger beim Läuten der Glocken.

D r i t t e s K a p i t e l .

Von der Stimme und dem Gehör.

Das Stimmorgan. Es ist bekannt, daß die Luftröhre eine Röhre 102 ist, welche auf der einen Seite mit dem Schlunde, auf der andern in den Lungen endigt. Ihre wesentlichste Function ist, die Luft durchzulassen, sey es nun beim Ein- oder beim Ausathmen; sie ist fast cylindrisch und aus knorpeligen Ringen zusammengesetzt, welche durch biegsame häutige Ringe verbunden sind. Am unteren Ende theilt sie sich in zwei Röhren, die Bronchien, von denen die eine rechts, die andere links geht. Jeder dieser Aeste verzweigt sich weiter nach allen Seiten hin in das Gewebe der Lunge. Oben endigt die Luftröhre mit dem Kehlkopfe, welcher vorzugsweise das Stimmorgan ist.

Der Kehlkopf besteht aus vier Knorpeln, welche erst im späteren Alter verknöchern, nämlich dem Ringknorpel, dem Schildknorpel und den beiden Gießkannenknorpeln. Diese Knorpel sind unter sich und mit dem obern Ringe der Luftröhre verbunden und können durch verschiedene Muskeln auf das Mannichfaltigste bewegt werden. Die innere Wand des Kehlkopfes bildet eine Verlängerung der Luftröhre, die immer enger wird, bis zuletzt nur eine von vorn nach hinten gerichtete Spalte, die Stimmrinne, übrig bleibt. Die Ränder dieser Stimmrinne sind größtentheils durch die Stimmbänder gebildet. Nach vorn hin sind diese Stimmbänder an dem Schildknorpel, am entgegengesetzten Ende aber ist das eine Stimmband an dem einen, das andere Stimmband an dem andern Gießkannenknorpel angewachsen, so daß, je nachdem die Knorpel durch die entsprechenden Muskeln mehr genähert oder entfernt werden, die Stimmbänder mehr oder weniger gespannt sind und die Stimmrinne größer oder kleiner wird. Die Stimmbänder selbst bestehen aus einem sehr elastischen Gewebe.

Ueber den Lippen der Stimmrinne befinden sich zwei sackartige Höhlungen, die eine auf der rechten, die andere auf der linken Seite, welche sich 8 bis 9 Linien weit seitwärts erstrecken und eine Höhe von 5 bis 6 Linien haben; es sind dies die ventriculi Morgagni. Die oberen Ränder dieser Ventrikel bilden gleichsam eine zweite Stimmrinne, welche 5 bis 6 Linien über der andern liegt. Die obere Stimmrinne kann durch den Kehldedeckel, welcher eine fast dreieckige Haut oder vielmehr ein Knorpel ist, verdeckt werden; dieser Kehldedeckel ist mit der einen Seite nach vorn hin angewachsen und verhindert, wenn er die Stimmrinne verdeckt, daß Speisen und Getränke in die Luftröhre gerathen können, indem diese über den Kehldedeckel hinweg in den Schlund gelangen.

Der Bau des Kehlkopfes wird durch beistehende Figuren deutlicher werden. Fig. 229 stellt denselben von vorn, Fig. 230 von der Seite, Fig. 232 von hinten, Fig. 231 von oben, mit Hinweglassung der Muskeln, dar, welche die Knorpel bewegen und dadurch die Stimmbänder spannen. In allen diesen Figuren ist der Ringknorpel mit *a*, der Schildknorpel mit *b*, die Gießkannenknorpel mit *c*, der Kehldeckel mit *d* bezeichnet. Der Kehldeckel ist, um Alles deutlicher sehen zu können, in die Höhe gerichtet dargestellt. In Fig. 231 sieht man die

Fig. 229.




Fig. 230.





Fig. 232.

Fig 231.




Stimmritze, welche durch die zwischen dem Schildknorpel und den Gießkannenknorpeln ausgespannten unteren Stimmbänder gebildet wird; in derselben Figur sieht man auch die oberen Stimmbänder nebst den zwischen ihnen und den unten gelegenen ventriculis Morgagni.

Die Bildung von Tönen im Kehlkopfe ist der in Zungenpfeifen ganz ähnlich. Ein Zungenwerk beruht darauf, daß ein Körper, der für sich durch Ausstoßen entweder gar keine, oder doch nur schwache und klanglose Töne hervorbringt, durch den continuirlichen Stoß der Luft einen Ton erzeugt, welcher seiner Länge und seiner Elasticität entspricht. Bei dem Kehlkopfe sind es die Schwingungen der Stimmbänder, durch welche die Stimmrize in rascher Abwechselung mehr geschlossen und wieder geöffnet wird, welche den Ton veranlassen, wie man sich leicht mittelst der folgenden, den Kehlkopf nachahmenden Vorrichtung überzeugen kann.

Man verfertigt jetzt ganz dünne Platten von Kautschouk (gummi elasticum). Aus einer solchen Platte schneide man ein ungefähr $1\frac{1}{2}$ Zoll lauges Stück aus, welches so breit ist, daß es sich um ein Glasrohr von ungefähr 6 bis 7 Linien Durchmesser gerade herumlegen läßt; man legt dieses Kautschoukstück nun so um den Glaszylinder, daß die eine Hälfte auf dem Glase liegt, die andere Hälfte vorragt; wenn man die frischen Schnittländer der Kautschoukplatte, welche auf

Fig. 233.



diese Weise an einander stoßen, fest an einander drückt, so haften sie fest zusammen, und man erhält so einen Kautschoukzylinder, welcher auf einem Glaszylinder so steckt, daß seine eine Hälfte noch vorragt; man bindet nun den Kautschoukzylinder auf das Glas fest, wie man Fig. 233 sieht. Wenn man nun die Kautschoukröhre an ihrem obern Ende an zwei gegenüberliegenden Punkten faßt und auseinanderzieht, so bildet sich eine Rize, wie man Fig. 233 sieht, deren Ränder von Kautschouk sind, und wenn man dann unten in das Rohr hineinbläst, so erhält man einen Ton, der um so höher wird, je stärker die beiden Lippen angespannt werden.

Man kann dabei ganz deutlich die Vibrationen der Kautschouklippen sehen, welche die Rize bilden.

Die Höhe und Tiefe der Töne des Kehlkopfes hängt ebenfalls von der Spannung der Stimmbänder ab.

Das Gehörorgan besteht aus drei Haupttheilen, dem äußeren Ohre, 103 welches durch die Ohrmuschel und den Gehörgang gebildet wird, der Trommelhöhle, welche von dem Gehörgange durch das Trommelfell getrennt ist, und dem Labyrinth. Das Labyrinth besteht aus knöchernen Höhlungen, welche mit einer Flüssigkeit angefüllt sind, in welcher sich der Gehörnerv verbreitet; um auf diesen Nerven wirken zu können, müssen die Schallvibrationen der ganz von Knochen umgebenen Flüssigkeit im Labyrinth mitgetheilt werden, dies geschieht durch zwei Oeffnungen des Labyrinthes, welche in die Trommelhöhle führen; sie heißen das ovale und das runde Fenster; das runde Fenster ist mit einem zarten Häutchen überspannt, in das ovale Fenster ist durch einen häutigen Saum ein Knöchelchen eingesetzt, welches Steigbügel genannt und von welchem sogleich näher die Rede seyn wird.

Die Fig. 234 stellt das Labyrinth in stark vergrößertem Maßstabe zum Theil geöffnet dar. Es besteht aus drei Haupttheilen, der Schnecke, dem

Fig. 234.




Fig. 235



Vorhofe und den halbkreisförmigen Kanälen. Der akustische Nerv verbreitet sich theils in den Vorhof, wo er sich auf die Ampullen, Röhren, welche in den halbkreisförmigen Kanälen liegen und mit einer besondern Flüssigkeit gefüllt sind, ansetzt, größtentheils aber in ganz feinen Verzweigungen in der Schnecke. Die einzelnen Windungen der Schnecke sind nämlich durch eine diesen Windungen parallele feine knöcherne Scheidewand in zwei Theile getheilt. Diese Scheidewand ist sehr porös und zellig, und in diese Zellen verbreiten sich die letzten Verzweigungen der akustischen Nerven, wie dies in unserer Figur an dem aufgebrochenen Theile der Schnecke zu sehen ist.

Zu dem Labyrinth werden nun die Schallschwingungen durch die in der Trommelhöhle befindlichen kleinen Knöchelchen fortgeleitet; diese Knöchelchen sind der Hammer, welcher mit seinem Griffe an der inneren Seite des Trommelfells angewachsen ist; an den Hammer setzt sich der Amboß an, und mit diesem hängt durch das linsenförmige Knöchelchen des Sylvius der Steigbügel zusammen, dessen Tritt gerade das ovale Fenster verschließt. Aus der Uebersichtsfigur, Fig. 235, welche namentlich das Labyrinth stark vergrößert darstellt, ist ungefähr die gegenseitige Lage aller dieser Theile zu ersehen. *a* ist der Gehörgang, welcher die Schallwellen von der Ohrmuschel zum Trommelfelle führt. Das Trommelfell trennt die Trommelhöhle von dem Gehörgange. Durch die Eustachische Röhre *b* steht die Trommelhöhle mit der Mundhöhle in Verbindung, so daß die Luft in der Trommelhöhle stets mit der äußeren sich ins Gleichgewicht stellen kann. *d* ist der Hammer, welcher einerseits an das Trommelfell angewachsen, mit seinem andern Ende aber an den Amboß *e* angelegt ist. *f* ist der Steigbügel, welcher, wie man sieht, das ovale Fenster verschließt. *o* ist das runde Fenster; *n* ist der akustische Nerv, welcher sich im Labyrinth verbreitet.

Die einzelnen Theile des Gehörorgans sind nicht so freiliegend, wie es aus Fig. 235 etwa scheinen möchte; hier ist die knöcherne Hülle, welche Alles einschließt, der Deutlichkeit wegen ganz weggelassen. Der Gehörgang selbst geht durch den Knochen des Schläfbeins hindurch, die Trommelhöhle ist ringsum von Knochenwänden umgeben, und das Labyrinth ist ebenfalls so vollständig in einen Knochen, welcher seiner Härte wegen den Namen des Felsenbeins trägt, eingewachsen, daß man es nur mit Mühe bloßlegen kann. Um eine richtige Vorstellung davon zu geben, wie die einzelnen Theile des Gehörorgans in die Knochenmasse eingewachsen sind, ist in Fig. 236 (s. d. folg. Seite) ein wirklich anatomischer Durchschnitt desselben in natürlicher Größe dargestellt. *a* ist der Durchschnitt der Schnecke, *b* einer der halbzirkelförmigen Kanäle, *n* der Nerv, *i* das Trommelfell; auch der Hammer, Amboß und der Steigbügel sind in der Fig. 236 deutlich zu erkennen.

Die Ohrmuschel dient dazu, die Schallwellen aufzunehmen und durch den Gehörgang zum Trommelfelle hinzuleiten; dadurch nun wird das Trommelfell in Vibrationen versetzt, die durch die Gehörknöchelchen und durch die Luft in

Fig. 236.



der Trommelhöhle zum Labyrinth geleitet werden. Durch den Muskel *t* kann das Trommelfell mehr oder weniger gespannt und nach innen gezogen, durch den Muskel *s* kann der Steigbügel bewegt, dadurch aber auch natürlich die Intensität der Mittheilung des Schalls modificirt werden.

Das Wesentlichste am Gehörorgane ist der Gehörnerv; daher kann das Trommelfell verletzt und die Reihe der Gehörknöchelchen unterbrochen seyn, ohne daß deshalb das Gehör ganz aufhört; ja bei manchen Thieren, wie bei den Krebsen, besteht das Gehörorgan nur aus einem mit Flüssigkeit gefüllten Bläschen, auf welchem sich der Hörnerv ausbreitet.

Fünfter Abschnitt.

Von dem Lichte.

Einleitung.

- 104 Die allergewöhnlichsten Wahrnehmungen lehren uns, daß ein leuchtender Punkt sein Licht nach allen Seiten hin aussendet; eine brennende Kerze z. B. würde von allen Punkten einer Kugeloberfläche aus sichtbar seyn, in deren Mittelpunkt sie sich befindet; ebenso verhält es sich mit einem phosphorescirenden Körper, einem elektrischen Funken u. s. w. Was sich im Kleinen bei unseren

gewöhnlichen Erfahrungen zeigt, findet auch in der ungeheuren Ausdehnung der Himmelsräume Statt. Die Sonne verbreitet ihren Glanz nach allen Richtungen des Raumes; ihr Licht trifft gleichzeitig die Erde, die übrigen Planeten, die Cometen und alle Körper des Firmamentes, welche Stelle sie auch auf der unendlichen Himmelskugel einnehmen mögen.

Alle leuchtenden Körper bestehen wesentlich aus wägbarer Materie: der leere Raum kann wohl das Licht fortpflanzen, aber nicht erzeugen. Alle leuchtenden Körper nun lassen sich in immer kleiner und kleinere Theilchen zerlegen, und die letzten noch physikalisch wahrnehmbaren Theilchen heißen *leuchtende Punkte*. So wie also jeder Körper eine Vereinigung von Molekülen oder Atomen ist, so ist ein leuchtender Körper eine Vereinigung leuchtender Punkte.

Alle Körper, welche nicht selbstleuchtend sind, theilt man in undurchsichtige Körper, wie Holz, Steine und Metalle; durchsichtige, wie Luft, Wasser und Glas, und durchscheinende, wie dünnes Papier und mattgeschliffenes Glas. 105

Die undurchsichtigen Körper lassen das Licht nicht durch ihre Masse hindurchdringen; die Undurchsichtigkeit hängt aber immer von der Dicke der Körper ab, denn alle Körper, wenn man sie nur dünn genug machen kann, lassen immer etwas Licht durch. Z. B. durch ein dünnes Goldblättchen, welches auf eine Glasplatte aufgeklebt ist, nimmt man ein bläulich grünes Licht wahr, wenn man nach einer Kerzenflamme oder dem Himmel sieht.

Durchsichtige Körper gestatten dem Lichte den Durchgang, und durch sie kann man deutlich die Gestalt der Gegenstände erkennen. Die Gase, die Flüssigkeiten, die meisten kristallisirten Körper scheinen vollkommen durchsichtig zu seyn, wenn man sie in kleinen Massen hat, denn sie erscheinen in diesem Falle ganz ungefärbt und lassen nicht allein die Form der Körper, sondern auch ihre Farben deutlich wahrnehmen; die durchsichtigsten Körper jedoch erscheinen gefärbt, wenn sie eine hinlängliche Dicke haben, ein Beweis, daß sie einen Theil des Lichtes absorbiren. Ein Tropfen Wasser z. B. erscheint vollkommen farblos, während das Wasser in Masse eine entschieden grüne Farbe hat.


Die durchscheinenden Körper lassen allerdings einiges Licht durch, ohne daß man aber durch sie die Gestalt oder die Farbe der Gegenstände zu erkennen im Stande ist.

So lange ein Lichtstrahl in einem und demselben Mittel bleibt, pflanzt er sich in gerader Linie fort, wenn er aber einen andern Körper trifft, so wird er an dessen Oberfläche theilweise zurückgeworfen, reflectirt, theilweise aber dringt er, wenn dieser Körper durchsichtig ist, mit veränderter Richtung in denselben ein, er wird gebrochen. Weiter unten werden wir die Gesetze der Spiegelung und der Brechung näher betrachten.

Die Geschwindigkeit, mit welcher sich das Licht fortpflanzt, ist so groß, daß es alle irdischen Entfernungen in einem unmerkbar kleinen Zeittheilchen


durchläuft. Durch Beobachtung der Verfinsterungen der Jupiterstrabanten haben die Astronomen ermittelt, daß das Licht sich so schnell fortpflanzt, daß es den Weg von der Sonne bis zur Erde in nur 8 Minuten und 13 Secunden, also 42000 Meilen in einer Secunde zurücklegt. Eine Kanonenkugel, welche 1200 Fuß in der Secunde zurücklegt, würde, um von der Sonne zur Erde zu gelangen, ungefähr 14 Jahre brauchen.

106 **Schatten und Halbschatten.** Eine Folge der geradlinigen Fortpflanzung des Lichts ist es, daß ein den Lichtstrahlen ausgelegter dunkler Körper einen Schatten wirft; wenn er nur von einem einzigen leuchtenden Punkte aus erleuchtet wird, so ist der Schatten leicht zu bestimmen. Die Gesamtheit aller Linien, welche, von dem leuchtenden Punkte ausgehend, den dunkeln Körper berühren, bildet eine conische Oberfläche, und derjenige Theil derselben, welcher jenseits des dunkeln Körpers liegt, bildet die Gränze des Schattens.



Wenn der leuchtende eine Körper namhafte Ausdehnung hat, so ist außer dem Schatten auch noch der Halbschatten zu unterscheiden. Der Schatten, der in diesem Falle auch der Kernschatten genannt wird, ist der Raum, welcher gar kein Licht empfängt, der Halbschatten hingegen ist die Gesamtheit aller der Orte, welche von einigen Punkten des leuchtenden Körpers Licht empfangen, von anderen aber nicht. Es sey z. B. A, Fig. 238, eine große


Fig. 238.



leuchtende Kugel, B eine kleinere undurchsichtige. Wie weit sich der Kernschatten, wie weit sich der Halbschatten erstreckt, ist aus der Figur deutlich zu erkennen. Durch einen Schirm in mn aufgefangen, würde der Schatten das Ansehen Fig. 239 haben. Der Durchmesser des Kernschattens nimmt mit der Entfernung vom leuchtenden Körper ab, der Durchmesser des Halbschattens aber nimmt zu.

Ganz nahe beim schattengebenden Körper ist deshalb der Kernschatten nur von einem schmalen Halbschatten umgeben; nahe hinter dem Körper, welcher

Fig. 239.




den Schatten wirft, ist er deshalb ziemlich scharf begränzt; in größerer Entfernung ist die Breite des Halbschattens bedeutender, der Uebergang vom Kernschatten zum vollen Lichte deshalb allmäliger, der Schatten erscheint nicht mehr scharf, sondern verwaschen. Jenseits des Punktes *s* hört der Kernschatten ganz auf, und der an Breite immer zunehmende Halbschatten

wird deshalb auch immer unbestimmter und schwächer.

Auf diese Weise erklärt sich, daß der Schatten eines dem Sonnenlichte ausgesetzten Körpers, dicht hinter demselben aufgefangen, scharf begränzt, in größerer Entfernung hingegen ganz unbestimmt ist. So kann man z. B. nicht mehr mit Bestimmtheit den Punkt angeben, wo der Schatten der Spitze eines Thurmes auf dem Boden aufhört. Ein Haar, welches im Sonnenlichte dicht über ein Blatt Papier gehalten wird, wirft einen scharfen Schatten, hält man es aber nur zwei Zoll hoch über dem Papier, so ist wohl kaum noch ein Schatten wahrzunehmen.


Wenn man das von einem leuchtenden Punkte ausgehende Licht durch einen Schirm auffängt, in welchen eine ganz kleine Oeffnung gemacht ist, so wird das durch die Oeffnung durchgehende Licht einen scharf begränzten Lichtstrahl bilden; laßt man diesen Strahl auf einen zweiten Schirm fallen, so erhält man einen hellen Fleck auf dunklem Grunde. Auf diese Weise erhält man in einem ganz dunklen Zimmer auf einer Wand, welche der feinen Oeffnung im Laden gegenübersteht, ein Bild von jedem außerhalb befindlichen leuchtenden Punkte, welcher Lichtstrahlen durch diese Oeffnung ins Zimmer sendet, und so entstehen auf der Wand verkehrte Bilder aller außerhalb befindlichen Gegenstände, Fig. 240.

Fig. 240.



Wenn man das Licht der Sonne durch eine kleine Oeffnung fallen läßt, so erhält man jederzeit ein rundes Sonnenbild, welches auch die Gestalt der Oeffnung selbst seyn mag. Diese anfangs auffallend erscheinende Thatsache erklärt sich ganz einfach. Wenn die Sonne ein einziger leuchtender Punkt wäre, so würde auf der Wand, welche der Oeffnung gegenüberliegt, ein heller Fleck sich bilden, welcher genau die Gestalt der Oeffnung hat. Nehmen wir an, die Oeffnung *o*, Fig. 241 (s. f. S.) sey viereckig; so wird das vom höchsten Punkte der Sonnenscheibe ausgehende Licht in der Richtung *son* auf den Schirm fallen,

und bei n wird ein kleiner viereckiger heller Fleck entstehen. Der tiefste Punkt der Sonne veranlaßt ein viereckiges Bild bei n'' ; der mittlere Punkt der Sonne Fig. 241.



nen Scheibe aber den eckigen Flecken n' . Das Bildchen l rührt von dem äußersten Punkte am rechten, r aber von dem äußersten Punkte am linken Sonnenrande her. Alle übrigen Punkte des Sonnenrandes geben viereckige Bilder, die auf den Umfang des Kreises $ln''rn$ fallen, während die übrigen Punkte der Sonne das Innere dieses Kreises erleuchten; die Gesamtheit aller der einzelnen viereckigen hellen Bildchen zusammengenommen bildet mithin einen kreisförmigen hellen Fleck.


107 Die Intensität des Lichts nimmt im umgekehrten Verhältnisse des Quadrats der Entfernung ab. Denken wir uns einen leuchtenden Punkt in der Mitte einer Hohlkugel, so wird die Oberfläche derselben alles von dem Punkte ausgehende Licht auffangen. Befände sich derselbe leuchtende Punkt in der Mitte einer Hohlkugel von einem 2mal, 3mal so großen Halbmesser, so würden auch die Oberflächen dieser größeren Kugeln alles von dem leuchtenden Punkte ausgehende Licht auffangen. Nun aber lehrt uns die Geometrie, daß die Oberflächen der Kugeln sich verhalten wie die Quadrate ihrer Halbmesser; wenn sich also die Halbmesser der Kugeln verhalten wie $1 : 2 : 3$, so verhalten sich ihre Oberflächen wie $1 : 4 : 9$. Wenn sich also derselbe leuchtende Punkt in der Mitte einer Kugel von 2mal, 3mal so großem Halbmesser befindet, so muß sich dieselbe Lichtmenge über eine 4mal, 9mal so große Oberfläche verbreiten, die Intensität der Erleuchtung muß also 4mal, 9mal schwächer seyn, wenn sich die erleuchteten Flächen in einer 2mal, 3mal so großen Entfernung vom leuchtenden Punkte befinden, oder allgemein: die Intensität der Erleuchtung nimmt in dem Verhältnisse ab, in welchem das Quadrat der Entfernung wächst.

Dieser Satz läßt sich nicht mehr mit aller Strenge auf einen leuchtenden Körper von bedeutender Oberfläche anwenden, dessen Licht man in bedeutenden Entfernungen auffängt.

Auf diesen Satz gründet sich die Vergleichung der Lichtstärke verschiedener Lichtquellen. In Fig. 242 stelle CD eine weiße Wand dar. Nahe vor derselben ist ein undurchsichtiges Stäbchen, etwas dicker als ein Bleistift, aufgestellt; wenn sich nun ein Licht in l , ein anderes in L befindet, so werden auf der Wand zwei Schatten des Stäbchens entstehen, der eine in A , der andere in B . Derjenige Theil der Wand, auf welchem sich kein Schatten befindet, ist von beiden

Lichtern beschienen, der Schatten *A* ist nur durch das Licht *l*, *B* nur durch *L* beleuchtet. Wenn nun beide Lichtquellen vollkommen gleich sind, so werden die

Fig. 242.



beiden Schatten gleich dunkel erscheinen, wenn sich die beiden Lichter in gleicher Entfernung befinden. Wenn aber bei gleicher Entfernung die Lichtquelle *L* stärker leuchtet, so wird der Schatten *B* heller erscheinen als *A*, und um die beiden Schatten wieder gleich zu machen, müßte man *L* weiter vom Schirme entfernen. Nehmen wir an, man hätte *L* wirklich so weit zurückgerückt, daß beide Schatten wieder gleich sind, so verhält sich die Lichtstärke der beiden Flammen wie das Quadrat ihrer Entfernung vom Schirme; wäre also *L* 2mal, 3mal so weit vom Schirme entfernt als *l*, so wäre die Intensität der Lichtquelle *L* 4mal, 9mal so groß als die von *l*.

Ueber die Gleichheit der Schatten kann man sich leicht täuschen; weit schärfere Resultate giebt dagegen folgende Methode.


In der Mitte eines Papierschirms sey durch Del oder Fett ein kleiner Fleck, ungefähr von der Größe eines Groschenstücks, durchscheinend gemacht. Dies Papier sey nun von vorn und hinten beleuchtet. Ist die Beleuchtung auf der vordern Seite stärker, so wird der geölte Fleck von vorne gesehen dunkler erscheinen als der Grund, ist aber der Papiersschirm von vorne schwächer beleuchtet, so erscheint der Fleck hell auf dunklem Grunde.

Darauf gründet sich folgende sehr bequeme und genaue Methode, die Lichtstärke verschiedener Lichtquellen zu vergleichen.

In einer in Fuß und Zoll getheilten Rinne Fig. 243 (s. d. folg. S.) lassen sich drei Schieber hin und her bewegen, der mittlere trägt ein Rähmchen von Holz, welches auf einer Seite mit Papier überzogen ist. Das Papier hat in der Mitte einen geölten Fleck. Auf die beiden andern Schieber kann man die Lichtquellen, z. B. eine Lampe und eine Kerze setzen, welche man vergleichen will. Bleiben die beiden Lichtquellen unverrückt stehen, so kann man durch Verrücken des Schirmes leicht eine Stellung für denselben ausfindig machen, wo der Fleck gar nicht sichtbar ist. In diesem Fall ist der Schirm gleich stark an beiden Seiten erleuchtet. Die geringste Vorrü-

kung nach der einen oder andern Seite macht, daß er heller oder dunkler erscheint als der Grund.

Fig. 243.



Hat man die Stelle ermittelt, für welche der Fleck unsichtbar wird, so verhalten sich die Lichtstärken der beiden Lichtquellen wie die Quadrate ihrer Entfernung vom Schirme.

Erstes Kapitel.

Reflexion des Lichts.


108 **Reflexion des Lichts auf ebenen Flächen.** Wenn man in ein dunkles Zimmer einen Sonnenstrahl eintreten und auf eine polirte Metallfläche fallen läßt, so beobachtet man im Allgemeinen folgende zwei Erscheinungen: 1) man beobachtet in einer bestimmten Richtung einen Strahl, welcher von dem Spiegel herzukommen scheint und auf den Gegenständen, die er trifft, gerade so ein kleines Sonnenbildchen erzeugt, wie wenn der direct einfallende Sonnenstrahl diese Stelle getroffen hätte; solche Strahlen sind regelmäßig reflectirt, ihre Lichtstärke ist um so bedeutender, je besser der Spiegel polirt ist; 2) von den verschiedenen Orten des dunklen Zimmers aus kann man denjenigen Theil des Spiegels unterscheiden, welcher von dem einfallenden Sonnenstrahl getroffen worden ist; es rührt dies daher, daß von der getroffenen Stelle des Spiegels ein Theil des einfallenden Lichts unregelmäßig reflectirt, d. h. nach allen Seiten hin zerstreut wird. Die Intensität des zerstreuten Lichts ist um so größer, je unvollkommener der Spiegel polirt ist.

Wenn es absolut glatte spiegelnde Oberflächen gäbe, so würden wir sie durch unsere Augen gar nicht wahrnehmen können, denn die Körper sind in der Ferne nur durch die an ihrer Oberfläche zerstreuten Strahlen wahrnehmbar. Die regel-

mäßig reflectirten Strahlen zeigen uns das Bild des leuchtenden Punktes, von dem sie ausgingen, keineswegs aber den reflectirenden Körper. Bei einem sehr guten Spiegel bemerken wir kaum die spiegelnde Ebene, welche sich zwischen uns und den Bildern befindet, die er uns zeigt.

Wir wollen nun die Richtung der regelmäßig reflectirten Strahlen näher bestimmen. In Fig. 244 sey r die Richtung des einfallenden Strahls und

Fig. 244




i p ein auf der Ebene des Spiegels errichtetes Perpendikel, das Einfallslot, so wird der Strahl in einer solchen Richtung id gespiegelt, daß der Reflexionswinkel dip dem Einfallswinkel rip gleich ist, der Strahl macht also vor und nach der Spiegelung denselben Winkel mit dem Einfallslot; ferner aber liegt der einfallende Strahl, das Einfallslot, und der reflectirte Strahl in einer und derselben Ebene.

Mit Hülfe dieser Grundsätze kann man leicht zeigen, daß ein ebener Spiegel von Gegenständen, die sich vor seiner Ebene befinden, Bilder zeigen muß und daß Bild und Gegenstand in Beziehung auf die spiegelnde Ebene symmetrisch sind.

Es sey $m'm$, Fig. 245, ein ebener Spiegel, l ein leuchtender Punkt vor demselben, der einen Strahl li auf den Spiegel sendet. Dieser Strahl wird nun nach den bekannten Gesetzen in der Richtung ic reflectirt, und wenn der gespiegelte Strahl das Auge trifft, so macht er auf dasselbe denselben Eindruck, als ob er von einem Punkte hinter dem Spiegel käme, der auf der Verlängerung von c liegt und dessen Entfernung vom Auge eben so groß ist als der Weg, den der Strahl wirklich durchlaufen mußte, um von l nach i und von da nach dem Auge zu gelangen; man findet also diesen Punkt l' , wenn man auf der Verlängerung von c die Entfernung il' gleich

Fig. 245.




il macht. Verbindet man l und l' durch eine gerade Linie, so kann man leicht beweisen, daß die Dreiecke lik und $l'ik$ einander gleich sind, und daraus ergibt sich dann ferner, daß ll' rechtwinklig auf mm' steht und daß $lk = l'k$ sey. Um also das Bild eines leuchtenden Punktes in einem ebenen Spiegel zu finden, hat man nur von dem leuchtenden Punkte ein Perpendikel auf den Spiegel oder seine Verlängerung zu fällen und dasselbe hinter der Spiegelebene um eben so viel zu verlängern, als der leuchtende Punkt vor dem Spiegel liegt.

Da dies nun für jeden Punkt eines Körpers gilt, welcher Licht aussendet, mag es nun sein eigenes oder zerstreutes Licht seyn, so kann man auch leicht

das Bild eines Gegenstandes construiren. In Fig 246 sey VW ein ebener

Fig. 246.



Spiegel, AB ein Pfeil, welcher sich vor demselben befindet. Man findet das Bild der Spitze, wenn man von A ein Perpendikel Ak auf die Spiegelebene fällt und die Verlängerung ak desselben gleich Ak macht; alle von A ausgehenden Strahlen scheinen nach der Spiegelung so zu divergiren, als ob sie von a kämen, a ist also das Bild von A ; ebenso ergibt sich, daß b das Bild von B ist; der Anblick der Figur zeigt deutlich, daß Bild und Gegenstand in Beziehung auf die Spiegelebene symmetrisch sind.

Die Richtung des reflectirten Lichts läßt sich also mit geometrischer Genauigkeit bestimmen, bei der Intensität der reflectirten Strahlen ist dies aber nicht der Fall. Im Allgemeinen gilt hier Folgendes:

1) Die Intensität des regelmäßig reflectirten Lichts wächst mit dem Einfallswinkel, ohne jedoch bei rechtwinkligem Auffallen Null zu seyn.

2) Sie hängt von dem Mittel ab, in welchem sich das Licht bewegt und auf welches es trifft.


Wir wollen nur einige Beispiele anführen, um dies verständlicher zu machen.

Wenn die von einer Kerzenflamme ausgehenden Strahlen nahe rechtwinklig auf eine mattgeschliffene Glasfläche fallen, so kann man kein Bild der Flamme unterscheiden, man sieht es aber sehr gut, wenn die Strahlen recht schief auf die Platte auffallen; in diesem Falle kann man das Bild auch auf polirtem Holze, glänzendem farbigen Papier u. s. w. wahrnehmen; es geht daraus hervor, daß die Menge des reflectirten Lichts um so größer ist, je schief die Strahlen einfallen.

Winkelspiegel. Wenn zwei Spiegel in irgend einem Winkel zusammengestellt werden, so sieht man von einem zwischen ihnen sich befindlichen Gegenstande mehrere Bilder, deren Zahl von der Neigung der Spiegel abhängt. In Fig. 247 seyen VW und ZW zwei unter einem rechten Winkel zusammenstoßende ebene Spiegel, A ein leuchtender Punkt, der sich innerhalb des von ihnen gebildeten Winkels befindet. Zunächst wird man in jedem Spiegel ein Bild von A sehen, und zwar ist das Bild für den einen Spiegel in a , für den andern in a' ; ein in O befindliches Auge sieht also außer dem Gegenstande A selbst in Folge einer einmaligen Spiegelung auch noch die Bilder a und a' ,

desselben. Nun aber können solche Strahlen, die von dem einen Spiegel reflectirt worden sind, den zweiten treffen und an demselben eine abermalige Reflexion erleiden.


Fig. 247.



Da alle vom ersten Spiegel reflectirten Strahlen so divergiren, als ob sie von a kämen, so ist a gewissermaßen selbst ein Gegenstand, welcher Strahlen auf den Spiegel ZW sendet, und man kann demnach leicht das Bild des Bildes a im Spiegel ZW finden; man fälle nur von a ein Perpendikel auf die Verlängerung von ZW und verlängere es auf die bekannte Weise, so erhält man das Bild a'' , von welchem alle Strahlen auszugehen scheinen, die von dem Spiegel VW auf den Spiegel ZW reflectirt werden und an diesem eine abermalige Spiegelung erleiden; und so sieht das Auge in O nach zweimaliger Spiegelung noch ein Bild in a'' .

Das Bild a' ist aber auch ein Gegenstand für den Spiegel VW , und wenn man den Ort des Bildes von a' bestimmt, so findet man, daß er ebenfalls a'' ist, d. h. alle von ZW auf den Spiegel WV geworfenen Strahlen divergiren nach der zweiten Spiegelung so, als ob sie von a'' kämen.

Die zum zweiten Male reflectirten Strahlen treffen keinen der beiden Spiegel mehr, oder mit andern Worten: Von dem Bilde a'' ist kein weiteres Bild mehr sichtbar, außer dem Gegenstande A sieht man also in unserem Falle noch drei Bilder desselben.



Wären die Spiegel unter einem Winkel von 60° , 45° , 36° u. s. w. geneigt gewesen, d. h. betrüge der Winkel, den sie machen, $\frac{1}{6}$, $\frac{1}{8}$, $\frac{1}{10}$ des ganzen Umfanges, so würde man, den Gegenstand selbst mitgerechnet, 6, 8, 10 u. s. w. Bilder sehen.

Fig. 248 zeigt Winkelspiegel, welche, wie es gewöhnlich der Fall ist, einen Winkel von 60° mit einander machen. Das

Kaleidoscop ist eine Anwendung der Winkelspiegel.


Wie man sieht, vermehrt sich die Anzahl der Bilder, wenn der Winkel kleiner wird; ihre Anzahl wird unendlich groß, wenn der Winkel der Spiegel Null ist, d. h. wenn die Spiegel einander parallel sind.

- 110 **Reflexion auf gekrümmten Spiegeln.** Wenn ein Lichtstrahl eine krumme Oberfläche in irgend einem Punkte trifft, so wird er gerade so reflectirt, als ob er die Berührungsebene dieses Punktes getroffen hätte. Ein leuchtender Punkt also, welcher sich im Mittelpunkte einer innen polirten Kugel befindet, wird nach allen Punkten der Kugeloberfläche Lichtstrahlen ausenden, die aber sämmtlich nach dem Mittelpunkte zurückgeworfen werden.

Man denke sich eine Hohlkugel, deren innere Fläche gut polirt ist, so ist ein von dieser Hohlkugel durch eine Ebene abgeschnittenes Stück ein sphärischer Hohlspiegel. Ein convexer Kugelspiegel hingegen ist ein Stück einer außen polirten Kugel.


Der Durchmesser eines Kugelspiegels ist die Linie $m m'$, Fig. 249, welche zwei entgegengesetzte Punkte des Randes verbindet; die Linie ca , welche den Mittelpunkt der Kugel mit der Mitte des Spiegels verbindet, heist seine Ase; der Winkel endlich, welchen die Linien cm und cm' mit einander machen, seine Oeffnung. Der Mittelpunkt c der Kugel, von welcher der Spiegel ein Stück ist, wird auch Mittelpunkt der Krümmung genannt.

Fig. 249.



- 111 **Von den sphärischen Hohlspiegeln.** Es sey $A B$, Fig. 250, der Durchschnitt eines sphärischen Hohlspiegels, dessen Mittelpunkt m ist. In a sey ein leuchtender Punkt, der seine Strahlen auf den Spiegel sendet. Zieht man vom leuchtenden Punkte a eine gerade Linie amd durch den Mittelpunkt der Kugel bis zum Spiegel, so ist diese Linie die Ase des Strahlenkegels, welcher

Fig. 250.




vom Spiegel reflectirt wird. Wie ein Strahl ab dieses Strahlenkegels vom Spiegel reflectirt wird, ist leicht zu finden, denn die von b nach dem Mittelpunkte m gezogene Gerade ist das Einfallslot. Macht man $Wi = Wi'$, so ist $b c$ der reflectirte Strahl.

Denkt man sich auf dem Spiegel einen Kreis bezeichnet, dessen Punkte sämmtlich von d so weit entfernt sind als b , so ist leicht einzusehen, daß alle Strah-

ten, welche, von a ausgehend, den Spiegel in einem Punkte dieses Ringes treffen, so reflectirt werden, daß sie die Ase $a d$ in demselben Punkte c schneiden.

Wenn der leuchtende Punkt sehr weit vom Spiegel entfernt ist, so kann man alle Strahlen, welche er auf den Spiegel sendet, als unter sich parallel betrachten. Bestimmen wir die Lage des Punktes c für diesen Fall. In Fig. 251 sey $a b$ ein parallel mit der Ase einfallender

Fig. 251.



Lichtstrahl, $b m$ das Einfallslot, so ist offenbar $i = x$. Wenn nun die Winkel i und x sehr klein sind, so ist das Dreieck $b c m$ so flach, daß die Summe der Seiten $b c$ und $c m$ nicht merklich größer ist als der Radius $b m$, und da $b c = c m$, so ist $c m$ sehr nahe gleich $\frac{1}{2} b m$, d. h. sehr nahe gleich dem halben Radius; man kann also ohne merklichen Fehler annehmen, daß alle parallel mit der Ase einfallenden Strahlen, welche den Spiegel in solchen Punkten b treffen, daß der Bogen $b d$ nur einen kleinen Winkel überspannt, in einem Punkte der Ase vereinigt werden, welcher in der Mitte zwischen dem Centrum des Spiegels und dem Spiegel selbst liegt. Solche Strahlen, welche der Ase so nahe liegen, daß der Werth von $m c$ für denselben nicht merklich von $\frac{1}{2} m b$ differirt, heißen centrale Strahlen. Der Vereinigungspunkt der parallel mit der Ase auffallenden centralen Strahlen führt den Namen Hauptbrennpunkt oder Hauptfocus (er soll in den folgenden Figuren mit F bezeichnet werden). Dieser Hauptfocus liegt, wie wir gesehen haben, in der Mitte zwischen dem Centrum des Spiegels und dem Spiegel selbst, auf der Ase der parallelen Strahlen.

Fig. 252.





Fig. 253.




Je mehr i wächst, d. h. je weiter von der Ase die Strahlen auf den Spiegel fallen, je größer die Krümmung des Spiegels vom Einfallspunkte bis zur Mitte des Spiegels, desto mehr rückt der Punkt c , in welchem die reflectirten Strahlen die Ase schneiden, nach dem Spiegel hin. Der Vereinigungspunkt nicht centraler Strahlen liegt also dem Spiegel selbst näher als der Hauptbrennpunkt, wie man auch aus Figur 253 ersehen kann.

Wenn ein Hohlspiegel zu optischen Zwecken brauchbar seyn soll, so muß er die von einem Punkte ausgehenden Strahlen auch möglichst nahe wieder in einem Punkte vereinigen. Dies ist aber nur dann möglich, wenn die Oeffnung des Spiegels nicht bedeutend, wenn sie allerhöchstens 8 bis 10° ist, denn nur in diesem Falle kann man alle den Spiegel treffenden Strahlen als centrale Strahlen betrachten. Wir wollen im Folgenden auch nur solche Spiegel, also auch nur centrale Strahlen, betrachten.

Der erwähnte Fehler, daß nicht alle mit der Ase parallel einfallenden Strahlen genau in einem Punkte vereinigt werden, wird sphärische Aberration genannt.

Wenn der leuchtende Punkt nicht unendlich weit liegt, sondern in solcher Entfernung, daß man die Divergenz der den Spiegel treffenden Strahlen nicht mehr vernachlässigen darf, so ändert auch der Brennpunkt seine Stellung, und zwar rückt er vom Spiegel mehr und mehr weg, je mehr sich der leuchtende Punkt nähert. Daß dem so sey, ist aus Fig. 254 leicht zu sehen. Je näher


Fig. 254.



der leuchtende Punkt, desto kleiner wird i für denselben Punkt b des Spiegels, desto kleiner wird i' , und desto mehr rückt also c nach m hin. Wenn man also einen leuchtenden Punkt, der so weit vom Spiegel entfernt ist, daß seine Strahlen im Hauptbrennpunkte wieder vereinigt werden, dem Spiegel fortwährend nähert, so wird der Brennpunkt vom Hauptbrennpunkte fortwährend dem Mittelpunkt näher rücken, bis endlich, wenn der leuchtende Punkt im Centrum des Spiegels steht, der Brennpunkt mit dem leuchtenden Punkte zusammenfällt. Rückt der leuchtende Punkt dem Spiegel noch näher, so fällt der Brennpunkt weiter und weiter vom Spiegel, und wenn der leuchtende Punkt den Hauptbrennpunkt einnimmt, so werden seine Strahlen vom Spiegel parallel mit der Ase reflectirt.


In Fig. 255 ist noch der einzig übrige Fall betrachtet, nämlich daß der leuchtende Punkt s zwischen dem Spiegel und dem Hauptbrennpunkte liegt. Hier werden die Strahlen so reflectirt, daß sie nach der Reflexion divergiren, als ob sie von einem Punkte v kämen, der hinter dem Spiegel liegt und den man für jeden besondern Fall durch Construction leicht finden kann.

Fig. 255.




Wir haben bisher nur solche leuchtende Punkte betrachtet, welche auf der Axe des Spiegels lagen, solche Punkte also, für welche die Axe der auf den Spiegel gesandten Strahlen mit der Axe des Spiegels zusammenfiel. Alle bisher entwickelten Gesetze gelten aber auch für solche leuchtende Punkte, welche außerhalb der Axe des Spiegels liegen; es sey z. B. in Fig. 256 A ein solcher leuchtender Punkt.

Fig. 256.



Zieht man von A über m eine Linie nach dem Spiegel, so ist dies die Axe des von A auf den Spiegel gesandten Strahlenkegels, und auf dieser Axe müssen sich alle von A ausgehenden Strahlen wieder vereinigen. Wenn ein ganzes Bündel Strahlen mit Amb parallel auf den Spiegel fiele, so würden sie sich nach der Reflexion im Punkte f vereinigen, der in der Mitte zwischen m und b liegt, da aber die von A ausgehenden Strahlen divergiren, so liegt ihr Vereinigungspunkt weiter vom Spiegel ab als f . Man kann nun diesen Vereinigungspunkt leicht durch folgende Construction finden. Man ziehe von A eine Linie An parallel mit der Axe des Spiegels. Ein Strahl, der in dieser Richtung den Spiegel trifft, wird aber bekanntlich nach dem Hauptbrennpunkte F reflectirt; zieht man nun von n über F eine Linie, so wird diese die Linie Amb schneiden, und der Durchschnittspunkt a ist offenbar derjenige, in welchem alle von A ausgehenden Strahlen nach ihrer Reflexion durch den Spiegel wieder vereinigt werden, kurz a ist das Bild von A .


Von den durch Hohlspiegel erzeugten Bildern. In Fig. 257 112 stelle AB einen Gegenstand vor, der sich zwischen dem Krümmungsmittelpunkte C des Spiegels und dem Hauptbrennpunkte F befindet. Nach dem, was oben



C des Spiegels und dem Hauptbrennpunkte F befindet. Nach dem, was oben

gesagt wurde, ist es leicht, das Bild des Punktes A zu finden, denn er liegt auf der durch C und A gezogenen Linie, da ja ein Strahl An in der Richtung nA

Fig. 258.



reflectirt wird. Ein von A parallel mit der Hauptaxe auf den Spiegel fallender Strahl Ae wird aber nach dem Hauptbrennpunkte F reflectirt. Die in den Richtungen nA und eF reflectirten Strahlen schneiden sich aber in a , und hier ist das Bild von A . Ebenso findet man das Bild b des Punktes B , und so ergibt sich, daß man durch einen Hohlspiegel von einem Gegenstande AB , welcher zwischen dem Hauptbrennpunkte und dem Mittelpunkte der Krümmung liegt, ein verkehrtes, vergrößertes Bild jenseits C erhält.


Da die von A ausgehenden Strahlen in a gesammelt werden, so werden auch umgekehrt, wenn a ein leuchtender Punkt ist, die von ihm ausgehenden Strahlen durch den Spiegel A reflectirt werden; kurz A ist in diesem Falle das Bild von a ; ebenso ist B das Bild von b . Wenn sich also ein Gegenstand ab jenseits des Mittelpunktes C befindet, so wird der Hohlspiegel von ihm in ein verkehrtes, verkleinertes Bild zwischen dem Mittelpunkte C und dem Hauptbrennpunkte F entwerfen.

Die Bilder, welche wir so eben betrachtet haben, sind von denen der ebenen Spiegel wesentlich verschieden. Alle Strahlen, welche von einem leuchtenden Punkte ausgehen, werden von einem ebenen Spiegel in einer solchen Richtung reflectirt, als ob sie von einem Punkte hinter dem Spiegel herkämen, sie divergiren also. In den eben betrachteten Fällen wurden aber die von einem Punkte des Gegenstandes ausgehenden Strahlen durch den Spiegel wirklich wieder in einem Punkte gesammelt; wir wollen deshalb auch diese Bilder zum Unterschiede von den anderen Sammelbildern nennen. Diese Sammelbilder kann man auf einem Schirme von weißem Papiere oder mattgeschliffenem Glase auffangen und so ein Bild erhalten, welches sich gerade so verhält wie der Gegenstand selbst; die durch die Concentration der Strahlen stark erleuchteten Punkte des Schirms zerstreuen nämlich das Licht nach allen Seiten hin, und somit wird

das Bild selbst dann noch sichtbar, wenn die vom Spiegel reflectirten Strahlen nicht direct ins Auge gelangen.

Fig. 259 stellt einen Apparat dar, welcher dazu dient, die Geseze der durch

Fig. 259.



Hohlspiegel erzeugten Sammelbilder nachzuweisen. Statt des getheilten Stabes mit den verschiebbaren Hülften, kann man auch eine Rinne mit Schiebern wie Fig. 243 anwenden.

Je weiter der Gegenstand von dem Hohlspiegel sich entfernt, desto mehr muß sich begreiflicher Weise das Bild dem Hauptbrennpunkte nähern, das Bild der gleichsam unendlich weit entfernten Sonne muß also im Hauptbrennpunkte

selbst liegen, wenn die Are des Spiegels nach der Sonne gerichtet ist. Fallen die Sonnenstrahlen schräg, also nicht in der Richtung der Spiegelare, auf, so liegt das Bild natürlich nicht mehr in der Spiegelare, sondern seitwärts, seine Entfernung von dem Spiegel ist aber stets dem halben Krümmungsdurchmesser desselben gleich. Da uns die Sonne unter einem Winkel von ungefähr $30'$ erscheint, so muß auch das Sonnenbildchen, von C aus gesehen, unter demselben Winkel erscheinen, seine absolute Größe hängt also von dem Krümmungshalbmesser des Spiegels ab. Im Brennpunkte des großen Reflectors von Herschel z. B., dessen Krümmungshalbmesser 50 Fuß ist, hat das Sonnenbild ungefähr 3 Zoll Durchmesser; der Durchmesser des Sonnenbildes ist ungefähr 3 Millimeter, wenn der Krümmungshalbmesser des Spiegels 1 Meter ist.


Um den Krümmungshalbmesser eines Hohlspiegels zu finden, braucht man nur zu messen, wie weit das Sonnenbildchen vom Spiegel liegt, denn diese Entfernung doppelt genommen ist ja dem Krümmungshalbmesser des Spiegels gleich.

Die Bilder solcher Gegenstände, welche um mehr als die 100fache Länge des Krümmungshalbmessers vom Spiegel entfernt sind, sind auch noch dem Brennpunkte selbst ganz außerordentlich nahe.

Wir haben jetzt die Lage des Bildes nur noch für den Fall zu ermitteln, daß der Gegenstand zwischen dem Spiegel und dem Brennpunkte liegt. Wir haben gesehen, daß alle Strahlen, welche von einem leuchtenden Punkte ausgehen, der dem Hohlspiegel näher liegt als der Hauptbrennpunkt, so reflectirt werden,

als ob sie von einem Punkte hinter dem Spiegel herkämen; in dem eben zu betrachtenden Falle kann also natürlich kein Sammelbild entstehen.

Fig. 260.




In Fig. 260 sey AB der Gegenstand, dessen Bild wir suchen wollen. Der Strahl An , welcher rechtwinklig auf den Spiegel fällt, wird in der Richtung nAC reflectirt, der Strahl Ae aber, welcher parallel mit der Spiegelaxe auf den Spiegel trifft, wird nach dem Haupt-

brennpunkte F zurückgeworfen; nun aber treffen die Strahlen nAC und eF niemals zusammen, rückwärts verlängert schneiden sich aber ihre Richtungen hinter dem Spiegel in a , dieser Punkt a ist das Bild von A . Ebenso läßt sich das Bild b des Punktes B finden; wenn also der Gegenstand zwischen dem Brennpunkte und dem Spiegel liegt, so fällt sein vergrößertes aufrechtes Bild hinter den Spiegel, es verhält sich also, die Vergrößerung abgerechnet, ganz wie die Bilder der ebenen Spiegel.

113

Die Convergspiegel haben keine wirklichen, sondern nur eingebildete Brennpunkte, d. h. die Strahlen, welche sie treffen, werden nicht in einem Punkte vereinigt, sondern sie divergiren nach der Spiegelung so, als ob sie von einem

Fig. 261.



Punkte hinter dem Spiegel herkämen. Wenn ein Convergspiegel von Strahlen getroffen wird, welche mit der Ase parallel sind, so liegt für diese der eingebildete Hauptbrennpunkt in der Mitte zwischen dem Spiegel und dem Mittelpunkte c . Demnach ist es leicht, die Bilder zu construiren, welche man durch solche Spiegel erhält.

Es sey Fig. 262 VW (s. folg. S.)

der Convergspiegel, AB ein Gegenstand vor demselben. Ein Strahl An , welcher rechtwinklig auf den Spiegel fällt, wird in der Richtung nA reflectirt, der Strahl Ae aber, welcher parallel mit der Hauptaxe ist, wird nach der Richtung eg zurückgeworfen, als ob er von dem eingebildeten Hauptbrennpunkte F käme. Verlängert man eg und nA rückwärts, so schneiden sich diese Verlängerungen hinter dem Spiegel in a , hier ist also das Bild von A , d. h. alle von A ausgehenden Strahlen werden von dem Convergspiegel so reflectirt, als ob sie von a her kämen.


Zweites Kapitel.

Dioptrik oder Brechung des Lichts.

- 115 Unter Brechung versteht man die Ablenkung, die Richtungsveränderung, welche ein Lichtstrahl erleidet, wenn er aus einem Mittel in ein anderes übergeht. Daß überhaupt eine solche Richtungsveränderung stattfindet, davon kann man sich leicht durch folgenden Versuch überzeugen.

Auf den Boden eines Gefäßes vv' , Fig. 264, lege man ein Geldstück oder sonst ein Metallstück m und halte das Auge o so, daß man eben den Rand desselben sieht, während das ganze Stück durch den Rand b des Gefäßes verdeckt erscheint.

Fig. 264.




Wenn nun Wasser in das Gefäß gegossen wird, so scheint das Geldstück sich mehr und mehr zu erheben, wenn das Niveau des Wassers im Gefäße steigt, bis endlich das ganze Geldstück sichtbar ist und bei n zu liegen scheint, obgleich nach wie vor

dieses sowohl als auch das Auge seine Stelle nicht verändert hat. Das Licht gelangt jetzt nicht mehr in gerader Linie von m nach o , sondern es beschreibt die gebrochene Linie mio .

Der Einfallswinkel ist bei der Brechung wie bei der Spiegelung der Winkel, welchen der einfallende Strahl li , Fig. 265, mit der im Einfallspunkte errichteten Normalen, dem Einfallslothe in , macht.

Fig. 265.




Der Brechungswinkel ist derjenige, welchen der gebrochene Strahl ir mit der Verlängerung in' des Einfallslotthes macht.

Die Einfallsebene ist die durch den einfallenden Strahl und das Einfallslotth, die Brechungsebene die durch den gebrochenen Strahl und das Einfallslotth gelegte Ebene.

Die Brechungsebene fällt mit der Einfallsebene zusammen, zwischen dem Einfallswinkel und dem Brechungswinkel besteht aber folgende Beziehung.

In Fig. 266 sey lb ein Lichtstrahl, welcher auf eine Wasserfläche trifft, bf sey der entsprechende gebrochene Strahl.


Fig. 266.



Denkt man sich nun um b einen Kreis gezogen, so schneidet derselbe den einfallenden Strahl bei a , den gebrochenen bei f , fällt man nun von a ein Perpendikel ad , von f ein Perpendikel fd' auf das Einfallslot, so wird $fd' = \frac{3}{4} ad$ seyn.

Dieselbe Beziehung findet nun beim Uebergange eines Lichtstrahls von Luft in Wasser zwischen der Richtung des einfallenden und des gebrochenen Strahls immer Statt. Wenn in Fig. 267 der einfallende Strahl $l'c$ nach cr' , lc nach cr , $l''c$ nach cr'' gebrochen wird, so ist $r''f'' = \frac{3}{4} l''d''$, $rf = \frac{3}{4} ld$, $r'f' = \frac{3}{4} l'd'$.

Fig. 267.




Wenn der Radius des Kreises, Fig. 267, $= 1$ gesetzt wird, so nennt man die erwähnten Perpendikel die Sinus der entsprechenden Winkel; es ist $l'd'$ der Sinus des Winkels $l'cp$, $ld = \sin. lcp$, $l''d'' = \sin. l''cp$; ebenso ist $r'f' = \sin. r'cp'$, $rf = \sin. rcp$, $r''f'' = \sin. r''cp'$. Durch die

Einführung dieser Bezeichnung läßt sich aber nun das Brechungsgesetz für den Uebergang der Lichtstrahlen aus Luft in Wasser ganz einfach so ausdrücken:

Der Sinus des Brechungswinkels ist stets $\frac{3}{4}$ von dem Sinus des entsprechenden Einfallswinkels.

Das Brechungsgesetz, wie es oben auseinandergesetzt wird, läßt sich

Fig. 268.



mit Hülfe des Apparates Fig. 268 nachweisen. Das Gefäß ist zur Hälfte seiner Höhe mit Wasser gefüllt. Ein Lichtstrahl nun, welcher durch eine Spalte in der Mitte der undurchsichtigen Wand ab in das Gefäß eindringt, wird in der oberen Hälfte in gerader Richtung fortgehen, im Wasser aber gebrochen werden. An der Theilung der hinteren halbkreisförmigen Wand kann man die Größe des Einfallswinkels

und des Brechungswinkels ablesen. Es versteht sich von selbst, daß die Spalte in der Mitte von ab durch Glas verschlossen ist. Am besten macht man die Wand ab aus einer Glasplatte, welche bis auf einen schmalen Streifen in der Mitte mit undurchsichtiger Farbe bestrichen ist.

Beim Uebergang aus Luft in Glas erleiden die Lichtstrahlen nun eine stärkere Ablenkung; denn in diesem Falle ist der Sinus des Brechungswinkels ungefähr $\frac{2}{3}$ vom Sinus des Einfallswinkels.

Das Verhältniß, in welchem der Sinus des Brechungswinkels zum Sinus des Einfallswinkels steht, ist für jede Substanz ein anderes; dieses Verhältniß wird mit dem Namen des Brechungsexponenten bezeichnet. Der Werth des Brechungsexponenten ist für

| | |
|--------------|-----------------|
| Wasser . . . | $\frac{4}{3}$ |
| Glas . . . | $\frac{3}{2}$ |
| Diamant . . | $\frac{5}{2}$. |

Beim Uebergange aus Luft in Diamant ist also der Sinus des Einfallswinkels $2\frac{1}{2}$ mal so groß als der Sinus des Brechungswinkels, im Diamant erleiden also die Lichtstrahlen eine sehr starke Ablenkung, der Diamant ist eine sehr stark brechende Substanz.

116 Brechung des Lichts in Prismen. Ein Prisma nennt man in der Optik ein durchsichtiges Mittel, welches durch zwei gegen einander geneigte Flächen begränzt ist.

Die Kante des Prismas ist die Linie, in welcher sich die beiden Gränzflächen schneiden oder doch schneiden würden, wenn sie hinreichend verlängert würden.

Die Basis eines Prismas ist irgend eine der brechenden Kante gegenüberliegende Fläche, mag sie nun in der Wirklichkeit vorhanden, oder mag sie nur gedacht seyn.

Der brechende Winkel ist der Winkel, welchen die beiden Flächen des Prismas mit einander machen.

Hauptschnitt nennt man den Durchschnitt des Prismas mit einer auf seiner Kante rechtwinkligen Ebene.

Gewöhnlich wendet man Prismen an, welche durch drei rechtwinklige Flächen




Fig. 269.

chen $ab\ a'b'$, $bc\ b'c'$ und $ca\ c'a'$ begränzt sind. Wenn das Licht durch die Flächen ab und ac' hindurchgeht, so ist aa' die brechende Kante und die Fläche bc' die Basis; bb' ist brechende Kante, wenn der Lichtstrahl durch die Flächen ba' und bc' geht n. s. w.

Der Hauptschnitt eines solchen Prismas ist ein Dreieck, und je nachdem dieses Dreieck rechtwinklig, gleichschenkelig oder gleichseitig ist, nennt man auch das Prisma selbst rechtwinklig, gleichschenkelig oder gleichseitig.


Fig. 270.



Gewöhnlich befestigt man die Prismen auf einem messingenen Statif, Fig. 270. Indem man das Stäbchen t in der der Röhre, in der es steckt, auf- und niederschiebt, kann man das Prisma höher oder tiefer stellen, und mittelst des Charniers bei g kann man ihm jede beliebige Stellung geben.

Hält man ein Prisma so, daß die brechende Kante nach oben gerichtet ist, so beobachtet man beim Hindurchsehen zwei merkwürdige Erscheinungen: erstens erscheinen alle Gegenstände bedeutend von dem Orte, den sie wirklich einnehmen, verrückt, und zwar scheinen sie gehoben, das Auge o , Fig. 271, erblickt durch das Prisma den Gegenstand a in a' ; zweitens aber scheinen sie mit farbigen Rändern. Wäre die brechende Kante


Fig. 271.



gegenstände, durch das Prisma betrachtet, nach der Seite der brechenden Kante hin verrückt erscheinen.

Wenn ein Sonnenstrahl durch eine feine Oeffnung in der Richtung vd in ein dunkles Zimmer tritt, und man ihn durch ein Prisma auffängt, so beobachtet man ebenfalls eine Ablenkung und eine Färbung. Das Prisma habe eine horizontale Stellung, und seine brechende Kante sey nach oben gerichtet,

Fig. 272.



so erblickt man statt des weißen runden Sonnenbildchens, welches ohne das Prisma bei d erschienen wäre, ein ovales mit den Regenbogenfarben gefärbtes Bild, das Sonnenspectrum, in r . Wäre die brechende Kante nach unten gerichtet, so würde das farbige Sonnenbild über d erschienen seyn. Durch ein vertikales Prisma wird, je nach seiner Stellung, das Sonnenbild rechts oder links abgelenkt.

Die eben angedeuteten Farbenercheinungen werden wir später betrachten, und uns vor der Hand nur mit der Ablenkung beschäftigen.

Die erwähnten Erscheinungen lassen sich leicht erklären. Es sey as , Fig. 273, die erste, $a's$ die zweite Fläche eines Glasprisma; li sey der einfallende, ii' der gebrochene, $i's'$ der aus dem Prisma austretende Strahl. Beim Uebergange aus Luft in Glas wird der einfallende Strahl gebrochen und dem Einfallslothe in genähert; an der zweiten Fläche angekommen, wird er von neuem gebrochen, beim Uebergange in die Luft aber von dem Einfallslothe $i'n'$ entfernt.

Fig. 273.



Ein Prisma lenkt unter übrigens gleichen Umständen die Lichtstrahlen um so stärker ab, je größer der brechende Winkel ist. Beträgt dieser Winkel 60° , so ist die Ablenkung stärker, als wenn er nur 45° betrüge.

Ein Prisma, welches aus einer stärker brechenden Substanz besteht, lenkt die Lichtstrahlen stärker ab, als ein ganz gleich geformtes Prisma einer schwächer brechenden Substanz. In einem Wasserprisma ist die Ablenkung geringer als in einem Glasprisma.

In einem und demselben Prisma hängt die Größe der Ablenkung noch von der Richtung ab, in welcher die Lichtstrahlen auf die erste Fläche treffen. Wenn man durch ein Prisma einen Gegenstand betrachtet, so sieht man, wie das Bild sich bald weiter von der Stelle des Gegenstandes entfernt, bald sich ihm wieder nähert, wenn man das Prisma um seine Achse dreht. Die kleinste Ablenkung findet für den Fall Statt, daß die Strahlen das Prisma symmetrisch durchlaufen, wie dies Fig. 273 der Fall ist. Würde die Richtung des einfallenden Strahls nach der einen oder der andern Seite hin verändert, so würde die Ablenkung zunehmen.


Um Prismen aus Flüssigkeiten zu bilden, wendet man Hohlprismen an, deren Seitenwände durch Glasplatten gebildet sind.

117 **Brechung des Lichts durch Linsen.** Linsen nennt man durchsichtige Körper, welche die Eigenschaft haben, die Convergenz durchgehender Strahlen zu vergrößern oder zu verkleinern.

Wir beschäftigen uns hier nur mit sphärischen Linsen, d. h. mit solchen, deren Gränzflächen Stücke von Kugeloberflächen und Ebenen sind, weil diese allein zu optischen Instrumenten verwendet werden. Man hat außerdem noch elliptische, parabolische, cylindrische u. s. w. Linsen, welche ähnliche Erscheinungen zeigen wie die sphärischen.

Man unterscheidet sechs verschiedene Arten von Linsen, welche Fig. 274 im Durchschnitte dargestellt sind. a stellt eine biconvexe Linse dar, d. h. eine solche, die durch zwei nach außen gewölbte Kugelflächen begränzt ist. Die planconvexe Linse b ist durch eine ebene und eine convexe Fläche begränzt. Die concavconvexen Linsen, welche durch eine convexe und eine hohle Fläche begränzt sind, wie c und f , werden auch Menisken genannt;

Fig. 274.



man unterscheidet zwei Arten derselben, je nachdem die Krümmung der hohlen Fläche geringer ist, wie bei *c*, oder stärker wie bei *f*. *d* stellt eine biconcave, *e* eine planconcave Linse vor.

Die drei ersteren, *a*, *b* und *c*, sind in der Mitte dicker als am Rande und heißen Sammellinsen.

Die drei letzteren, *d*, *e* und *f*, welche in der Mitte dünner sind als am Rande, heißen Zerstreuungslinsen.

Die Axe einer Linse ist die gerade Linie, welche die Mittelpunkte der beiden Kugelflächen verbindet, durch welche die Linse gebildet wird. Bei den planconvexen und planconcaven Linsen ist die Axe das von dem Mittelpunkte der

Krümmung auf die Ebene gefällte Perpendikel.

Um die wichtigsten Sätze über die Brechung des Lichts durch Linsen zu entwickeln, müssen wir noch einmal zu den Prismen zurückkehren und den Fall näher ins Auge fassen, daß der brechende Winkel des Prismas sehr klein ist.


In einem Prisma von kleinem brechenden Winkel, wie Fig. 275, ist nämlich ohne merklichen Fehler die Ablenkung dem brechenden Winkel proportional. Ein Prisma, dessen brechender Winkel doppelt so groß ist als bei dem Prisma Fig. 275, würde eine doppelt so große Ablenkung bewirken, und wenn der brechende Winkel des Prismas halb so groß wäre als in Fig. 275, so würde auch die Ablenkung nur halb so groß seyn.

Fig. 275.



In Fig. 276 ist nun *abcd* ein längliches Rechteck, an welches sich oben das Parallelogramm *abgf*, unten aber ein ganz gleiches anseht; oben setzt sich dann ein Dreieck *fgh* und unten ein gleiches an. Die beiden nicht parallelen Seiten der Parallelogramme bilden verlängert ein gleichschenkeliges Dreieck, dessen spitzer Winkel halb so groß seyn soll als der spitze Winkel des oberen Dreiecks bei *h*.

Fig. 276.



Deutet man sich die ganze Figur um die Axe *MN* umgedreht, so entsteht ein aus mehreren Zonen gebildeter linsenartiger Körper. Die Mitte desselben bildet eine ebene Scheibe.

Wenn nun Lichtstrahlen, von einem Punkte der Axe *MN* ausgehend, dieses Zonensystem treffen, so kann man die Ablenkung, welche die Lichtstrahlen in einer jeden Zone erleiden, nach den Gesetzen der Brechung in Prismen entwickeln.


Der Punkt S liege so, daß ein von hier ausgehender Lichtstrahl, welcher die Fläche ag in i trifft, beim Durchgange durch $abgf$ das Minimum der Ablenkung erfährt, so wird der austretende Strahl mit dem einfallenden ganz symmetrisch seyn, er schneidet die Ase in einem Punkte R , welcher von der Linse ebenso weit absteht als S .

Ein Lichtstrahl, welcher in dem Dreiecke hfg das Minimum der Ablenkung erleidet, wird von seiner ursprünglichen Richtung doppelt so stark abgelenkt als in $fgad$, weil der brechende Winkel des oberen Prismas doppelt so groß ist als der des unteren. Ein solcher Lichtstrahl nun, welcher in dem oberen Dreiecke das Minimum der Ablenkung erleidet, geht durch dieses Dreieck nach einer Richtung lm , welche mit der Ase MN parallel ist, der eintretende Strahl sowohl als der austretende wird aber mit dieser horizontalen Richtung nothwendig einen doppelt so großen Winkel machen als der eintretende und austretende Strahl, welcher dem Minimum der Ablenkung in $abfg$ entspricht; wenn also von S ein Strahl So ausgeht, welcher mit MN einen doppelt so großen Winkel macht als Si , so wird er in fgh das Minimum der Ablenkung erleiden, und, auf der andern Seite symmetrisch austretend, nach R gebrochen werden. Der Strahl $SlmR$ passiert die Linse in einer doppelt so großen Entfernung von der Ase als der Strahl $SikR$, welcher nur eine halb so starke Ablenkung erleidet.

Denken wir uns nun die gebrochenen Linien $dbfh$ und $cagh$ der vorigen Figur durch Kreisbogen ersetzt, deren Mittelpunkte auf der Ase MN liegen, so erhält man statt des eben betrachteten linsenförmigen Körpers eine förmliche Linse, Fig. 277, und ein Lichtstrahl, welcher an irgend einer Stelle, etwa in a , die Linse trifft, wird gerade so gebrochen, als sey er auf ein Prisma gefallen, dessen Durchschnitt man erhält, wenn man in a und den gegenüber liegenden Punkten Tangenten an die Kreisbogen zieht.

Böge man nun an einer zweiten Stelle b , welche doppelt so weit von der Ase entfernt ist als a , auf beiden Seiten solche Tangenten, so würden sich

Fig. 277.



diese unter einem Winkel schneiden, welcher doppelt so groß ist als der Winkel, unter welchem sich die bei a gezogenen Tangenten schneiden.

Wenn nun ein Lichtstrahl die Linse bei a parallel mit der Ase durchläuft, so wird er vor seinem Eintritt und nach seinem Austritte aus der Linse gleiche Winkel mit der Ase machen, er wird sie in den Punkten S und R schneiden, welche zu beiden Seiten gleich weit von der Linse abstehen. Wenn nun von S ein zweiter Lichtstrahl ausgeht, welcher die Linse in b trifft, so wird er eine doppelt so starke Ablenkung erfahren als bei a und deshalb ebenfalls nach R hin gebrochen werden. Ein Lichtstrahl, welcher, von S ausgehend, in c , d. h. in einem Punkte die Linse trifft,

welcher dreimal so weit von der Ure entfernt ist als a , wird eine dreimal stärkere Ablenkung erfahren als die bei a einfallenden und deshalb auch nach demselben Punkte R hin gebrochen werden.

Was für die Punkte a, b und c gesagt wurde, gilt auch für die zwischenliegenden; für eine solche Linse, wie Fig. 277, giebt es also auf der Ure einen Punkt S , welcher die Eigenschaft hat, daß alle von ihm ausgehenden Strahlen, welche die Linse treffen, durch dieselbe nach einem und demselben Punkte R hin concentrirt werden, welcher auf der andern Seite eben so weit von der Linse absteht als S .

Diese Schlüsse sind jedoch nur so lange gültig, als die Krümmung der Linse von der Mitte bis zum Rande nicht bedeutend ist, denn nur so lange ändert sich die Neigung der Tangenten in demselben Verhältnisse, wie die Entfernung ihrer Berührungspunkte von der Ure.

In dem Nächstfolgenden ist nur von solchen Linsen die Rede, bei denen die Krümmung von der Mitte bis zum Rande unbedeutend ist.

So lange der Winkel, unter welchem der einfallende Strahl ein Prisma von kleinem brechenden Winkel trifft, von einem rechten nicht viel abweicht, so lange also die Strahlen nahezu in der Richtung das Prisma treffen, welcher das Minimum der Ablenkung entspricht, wird die durch das Prisma hervorgebrachte Ablenkung von dem Minimum der Ablenkung nicht merklich verschieden seyn.

Dies gilt nun auch von Linsen. Wenn die Linse, Fig. 277, in c von einem Lichtstrahle getroffen wird, dessen Richtung von der Richtung Sc nicht sehr bedeutend abweicht, so wird die Ablenkung, welche er durch die Brechung in der Linse erfährt, dieselbe seyn wie die Ablenkung, welche der Strahl Sc erleidet.

In Fig. 278 sey S derjenige Punkt der Ure MN , welcher so liegt, daß die von ihm ausgehenden Strahlen, welche die Linse treffen, dieselbe symmetrisch durchlaufen und auf der andern Seite in einem Punkte R vereinigt werden, welcher eben so weit von der Linse absteht als S . Der Strahl Sc , welcher die Linse nahe am Rande trifft, wird nach cR gebrochen, der einfallende und der gebrochene Strahl machen den Winkel ScR mit einander. Wenn nun

Fig. 278.



ein Lichtstrahl nicht von S , sondern von T ausgehend die Linse in c träfe, so würde nach dem, was eben auseinander gesetzt wurde, der Strahl Tc eine eben so starke Ablenkung erfahren als Sc , man würde also die Richtung des Strahls nach dem Austritte aus der Linse erhalten, wenn man die Linie cT' so zieht, daß der Winkel TcT' so groß ist wie der Winkel ScR oder, mit anderen

Worten, wenn man über cR einen Winkel RcT' ansetzt, welcher eben so groß ist wie der Winkel, um welchen Tc unter Sc liegt.

Nach dem Punkte T' der Ure wird aber der Strahl Td gebrochen, welcher,

Fig. 279.



von T ausgehend, den untern Rand der Linse trifft, ja es werden alle Strahlen, welche, von T ausgehend, die Linse treffen, in T' concentrirt werden, denn in demselben Maasse, in welchem die einfallenden Strahlen der Ure näher liegen, werden sie auch weniger abgelenkt und deshalb sämmtlich in T' vereinigt; so lange wenigstens der Winkel, welchen die äußersten einfallenden Strahlen mit der Ure machen, nicht über eine gewisse Gränze hinauswächst (nicht so groß wird, daß man ohne merklichen Fehler noch die Winkel ihrer Tangenten proportional sehen kann).

Wenn also der leuchtende Punkt von S aus der Linse genähert wird, so wird sich der Vereinigungspunkt der Strahlen auf die andere Seite der Linse von derselben entfernen, je mehr sich T nähert, desto mehr entfernt sich T' , doch entfernt sich T' in einem weit rascheren Verhältnisse, als sich T nähert.

Untersuchen wir nun, wie die Strahlen durch die Linse gebrochen werden, welche von einem Punkte F , Fig. 280, der Ure ausgehen, welcher so liegt, daß

Fig. 280.



$Fc = FS$. In diesem Falle ist der Winkel $o = y = z$.

Nun aber wird ja der Strahl Fc durch die Linse so gebrochen, daß der Winkel x , welchen der austretende

Strahl mit cR macht, gleich y ist, es ist demnach $x = z$, und daraus folgt, daß der Strahl Fc durch die Linse so gebrochen wird, daß er mit der Ure parallel läuft.

Dasselbe gilt von allen übrigen von F ausgehenden Strahlen, welche die Linse treffen, sie treten als ein der Ure paralleles Strahlenbündel aus.

Wenn man, was wohl in den meisten Fällen erlaubt seyn wird, die Dicke der Linse gegen die Entfernungen der Punkte S und F von derselben vernachlässigt, so kann man sagen, der Punkt F liege in der Mitte zwischen S und der Linse.

Wenn also ein leuchtender Punkt von S aus der Linse genähert wird, so rückt der Vereinigungspunkt auf der andern Seite von der Linse weg, und

wenn der leuchtende Punkt bis F vorrückt, so wird der Vereinigungspunkt bis ins Unendliche fortgerückt, die Strahlen treten der Ase parallel aus.

Wenn aber umgekehrt von einem auf der Ase liegenden unendlich weit entfernten Punkte Strahlen auf die Linse fallen, oder, mit andern Worten, wenn ein Bündel mit der Ase paralleler Strahlen die Linse trifft, so werden sie durch die Linse in F vereinigt werden. Dieser Vereinigungspunkt F der parallel mit der Ase einfallenden Strahlen führt den Namen des Hauptbrennpunktes.

Rückt der leuchtende Punkt aus unendlicher Entfernung näher, so entfernt sich der Vereinigungspunkt auf der andern Seite von der Linse; ist der leuchtende Punkt in T' , Fig. 279, so ist der Vereinigungspunkt in T , rückt der leuchtende Punkt noch näher, bis R , so ist der Vereinigungspunkt in S , nähert er sich der Linse so, daß er in der Mitte zwischen derselben und R steht, nähert er sich also bis auf die Brennweite, so laufen die Strahlen nach ihrem Durchgange durch die Linse mit der Ase parallel.

Die Brennweite, d. h. die Entfernung des Brennpunktes F von der Linse, hängt nicht allein von ihrer Gestalt, sondern auch von dem Brechungsexponenten der Substanz ab, aus welcher sie gefertigt ist.

Für eine biconvexe Glaslinse, deren Flächen beide einen gleichen Halbmesser haben, fallen die Brennpunkte zu beiden Seiten mit den Mittelpunkten der Kugelsegmente zusammen, vorausgesetzt, daß der Brechungsexponent der Glasorte gerade $\frac{3}{2}$ ist.

Ist der Brechungsexponent der Linse größer, so liegt der Brennpunkt der Linse näher, ist er aber kleiner, so liegt er von derselben entfernt.

Was von biconveren Linsen gesagt wurde, gilt auch von converen Menisken und planconveren Gläsern, d. h. sie haben einen Hauptbrennpunkt, in welchem alle von der andern Seite her parallel mit der Ase einfallenden Strahlen concentrirt werden; die Strahlen, welche von einem auf der Ase liegenden Punkte ausgehen, welcher um die doppelte Brennweite von dem Glase absteht, werden auf der andern Seite in einem Punkte vereinigt, welcher ebenfalls um die doppelte Brennweite von dem Glase absteht.

Für eine planconvexe Linse, deren Brechungsexponent $\frac{3}{2}$ ist, steht der Brennpunkt um den doppelten Radius der gekrümmten Fläche von der Linse ab.

Wenn der leuchtende Punkt L , Fig. 281, der Linse so nahe rückt, daß er


Fig. 281.



noch innerhalb der Brennweite liegt, so ist der Strahlenkegel, welcher die Linse trifft, so stark divergirend, daß die Linse nicht mehr im Stande ist, die

Strahlen convergent oder auch nur parallel zu machen, sie divergiren aber nach dem Durchgange durch die Linse weniger als vorher, sie verbreiten sich so, als


Fig. 282.



ob sie von einem Punkte O herkämen, welcher weiter von dem Glase absteht als der leuchtende Punkt.

Ähnliche Betrachtungen lassen sich auch für Hohlgläser anstellen. Wenn die einfallenden Strahlen parallel sind, so divergiren die Strahlen so, als kämen sie vom Hauptzerstreungspunkte F , Fig. 283; rückt aber der leuchtende

Fig. 283.




Punkt näher, sind also schon die auffallenden Strahlen divergirend, so werden sie nach dem Durchgange durch das Glas noch stärker divergiren als es für die parallel eintretenden Strahlen der Fall war, der

Zerstreungspunkt rückt also um so mehr dem Glase näher, als der leuchtende Punkt näher kommt.

Es ist jetzt noch der Fall zu betrachten, daß die auffallenden Strahlen convergent sind. Wenn die einfallenden Strahlen nach dem Hauptzerstreungspunkte F auf der andern Seite des Glases hin convergiren, so werden die gebrochenen Strahlen nothwendig einander parallel austreten, es ist dies die Umkehrung des in Fig. 283 dargestellten Falles. Convergiren die einfallenden Strahlen stärker, so werden sie auch nach der Brechung noch convergiren, wenn aber die einfallenden Strahlen nach einem Punkte t , Fig. 284, convergiren,

Fig. 284.




der weiter vom Glase absteht als der Hauptzerstreungspunkt, so divergiren sie noch, als ob sie von einem Punkte vor dem Glase kämen, wie man dies in der Figur sieht. Die Betrachtung dieses letztern Falles ist für das Verständniß des Galiläischen Fernrohrs, wovon bald die Rede seyn wird, wichtig.

Secundäre Aren. Bisher haben wir nur solche leuchtende Punkte betrachtet, welche auf der Are der Linse selbst liegen, es bleibt jetzt noch zu zeigen, daß das Gesagte auch für solche Punkte gilt, welche nicht auf der Hauptare liegen, vorausgesetzt, daß die Nebenaren (secundäre Aren) nur einen kleinen Winkel mit der Hauptare machen. Mit dem Namen der Nebenare bezeichnet man die Linie, welche man sich von einem nicht auf der Hauptare liegenden Punkte durch die Mitte der Linse gezogen denken kann.

In Fig. 285 sey H ein nicht auf der Hauptare liegender leuchtender Punkt, so werden alle von ihm ausgehenden Lichtstrahlen in einem Punkte H' vereinigt

Fig. 285.



werden, welcher auf der Nebenare $M'N'$ eben so weit von der Linse absteht wie der Vereinigungspunkt T' der Strahlen, welche von einem Punkte T ausgehen, welcher, auf der Hauptare liegend, ebenso weit von der Linse entfernt ist wie H .

Es ist dies leicht zu beweisen. Der mittlere Strahl HM' geht ungebrochen durch die Linse hindurch; ferner ist $Hc = Tc$ und Winkel $cTM = cHM'$ (wenn auch nicht ganz genau, doch nahe); da der Strahl Tc in c ebenso stark abgelenkt wird wie Hc , so ist noch Winkel $HcH' = TcT'$, folglich ist das Dreieck $HcH' =$ Dreieck TcT' , folglich $TT' = HH'$, H' ist also ebenso weit von der Linse entfernt wie T' .

Dasselbe ergibt sich auch aus der Vergleichung der Dreiecke TdT' und HdH' .

Das Feld einer Linse ist der Winkel, welchen zwei der Nebenaren mit einander noch machen können, ohne daß die Voraussetzungen unseres Beweises merklich unrichtig werden.


Von den durch Linsen erzeugten Bildern. In Fig. 286 sey AB 119 ein Gegenstand, der sich auf der einen Seite von der Linse VW befindet, aber weiter von ihr absteht als der Brennpunkt F . Die von A ausgehenden Strahlen werden in einem Punkte a auf der von A durch die Mitte o der Linse gezogenen Nebenare vereinigt; a ist also das Bild von A ; ebenso ist b das Bild von B , mithin ist auch ab das Bild des Gegenstandes von AB ; das Bild ist in diesem Falle verkehrt und ist ein wahres Sammelbild.

Von der Mitte der Linse aus gesehen, erscheinen Bild und Gegenstand unter gleichen Winkel, denn der Winkel boa ist dem Winkel BoA als seinem Scheitelwinkel gleich; ob nun das Bild oder der Gegenstand größer ist, hängt demnach davon ab, ob Bild oder Gegenstand am weitesten vom Glase entfernt sind.

Nehmen wir an, der Gegenstand liege um die doppelte Brennweite von dem

Glas entfernt, so wird das Bild auf der andern Seite in gleicher Entfernung entstehen, in diesem Falle ist also Bild und Gegenstand gleich groß. Rückt

Fig. 286.



der Gegenstand dem Glase näher, so entfernt sich das Bild, es wird also größer. Von solchen Gegenständen also, die um mehr als die Brennweite, aber weniger als die doppelte Brennweite von dem Glase abstehen, erhält man verkehrte vergrößerte Bilder; so ist in unserer Figur das Bild ab größer als der Gegenstand AB .

Wenn der Gegenstand weiter vom Glase entfernt ist als die doppelte Brennweite, so liegt das Bild näher; von entfernten Gegenständen erhält man also verkehrte verkleinerte Bilder. Wäre ab , Fig. 286, ein solcher Gegenstand, der um mehr als die doppelte Brennweite vom Glase absteht, so würde man das verkleinerte Bild AB erhalten.

Nennen wir g die Größe des Gegenstandes, g' die des Bildes, b die Entfernung des Gegenstandes und m die Entfernung des Bildes vom Glase, so ist

$$g : g' = b : m,$$

d. h. Bild und Gegenstand verhalten sich wie ihre Entfernungen von der Linse.


Bei einer Linse von kurzer Brennweite liegen die Bilder entfernter Gegenstände näher am Glase als bei einer solchen von größerer Brennweite, von entfernten Gegenständen geben also die Linsen um so kleinere Bilder, je kürzer ihre Brennweite ist; umgekehrt ist für den Fall, daß die Linse vergrößerte Bilder kleiner Gegenstände giebt, welche sich in der Nähe ihres Brennpunktes befinden, bei gleicher Entfernung des Bildes von der Linse das Bild derjenigen Linsen das größere, welche eine geringere Brennweite haben, weil bei dieser der Gegenstand näher an die Linse heranrückt.

Fig. 287 (s. f. S.) zeigt, wie man die eben besprochenen Gesetze der durch Linsengläser erzeugten Sammelbilder durch den Versuch bestätigen kann.

Wenn der Gegenstand noch innerhalb der Brennweite der Linse sich befindet, so kann kein Sammelbild von ihm entstehen, weil die Strahlen, welche


von einem leuchtenden Punkte ausgehen, der dem Glase näher liegt als der Brennpunkt, nach ihrem Durchgange durch das Glas immer noch divergiren.

Fig. 287.




In Fig. 288 sey AB ein solcher innerhalb der Brennweite sich befindender Gegenstand, so divergiren die von A ausgehenden Strahlen nach ihrem Durchgange durch das Glas, als ob sie von a kämen. Die Entfernung des Punktes a vom Glase kann man nach den oben angegebenen Constructionen leicht finden. Die von B ausgehenden Strahlen divergiren nach dem Durchgange durch die

Fig. 288.



Linse so, als ob sie von b kämen; wenn nun ein Auge sich auf der andern Seite des Glases befindet, so wird es von den Lichtstrahlen, die von dem Gegenstande AB ausgehen, so getroffen, als ob sie von $a b$ kämen; $a b$ ist also das Bild von AB . Da Gegenstand und Bild innerhalb desselben Winkels $a o b$ liegen, der Gegenstand aber dem Glase näher liegt, so ist offenbar das Bild in diesem Falle größer als der Gegenstand. Wenn man eine Linse als Lupe anwendet, um kleinere Gegenstände dadurch zu betrachten, so ist es das auf diese Weise vergrößerte Bild, welches man sieht. Wir werden darauf später noch zurückkommen.

Die Hohlgläser geben keine Sammelbilder, sondern nur Bilder der Art,
Fig 289.




die Hohlgläser verkleinerte Bilder der Gegenstände zeigen, wie man leicht beim Anblicke der Fig. 289 übersehen wird, wo AB der Gegenstand, pq das Bild ist.

wie sie bei Converlinen entstehen, wenn der Gegenstand sich innerhalb der Brennweite befindet. Da nun eine Hohllinse die Strahlen, welche von einem Punkte ausgehen, noch divergent macht, als ob sie von einem näher am Glase liegenden Punkte kämen, so ist klar, daß

Drittes Kapitel.

Berzeugung des weißen Lichts.

- 120 Das weiße Sonnenlicht ist aus verschieden gefärbten Strahlen zusammengesetzt. Um dies zu beweisen, braucht man nur auf die schon oben angegebene Weise ein Sonnenspectrum zu bilden. In Fig. 290 sey m ein Spiegel, welcher, vor dem Laden eines dunkeln Zimmers ange-



bracht, die Sonnenstrahlen durch die Oeffnung o in das Zimmer hineinwirft; p ist das brechende Prisma, t eine Wand, welche die Bilder aufhängt. Ehe man das Prisma an seine Stelle setzt, sieht man ein weißes rundes Sonnenbild in g , durch das Prisma

aber erhält man das in die Länge gezogene gefärbte Bild $r u$. Fig. 291 zeigt die Erscheinung, wie man sie auf der Wand t beobachtet.

Dieses farbige in die Länge gezogene Sonnenbild wird das Spectrum genannt. Die Länge des Spectrum ist unter sonst gleichen Umständen um so größer, je größer der brechende Winkel des Prismas ist. Auch von der Substanz, aus welcher das Prisma besteht, hängt die Länge des Spectrum ab.

Bei dem in Fig. 290 angedeuteten Versuche wird man bald sehen, daß sich in der Mitte des Spectrums ein weißer Streifen bildet, wenn die Länge desselben nicht wenigstens doppelt so groß ist als seine Breite; wenn aber das Spectrum sehr in die Länge gezogen ist, so verschwindet das Weiß vollständig, und man unterscheidet im Spectrum sieben Hauptfarben in folgender Ordnung: Roth, Orange, Gelb, Grün, Blau, Indigo, Violet.

Diese Farben werden die Regenbogenfarben, prismatischen Farben oder auch einfache Farben genannt. Wir werden bald sehen, daß es eigentlich unzählig viele verschiedene Farben im Spectrum giebt, daß aber unter diesen das Auge sieben Hauptnuancen unterscheidet.

Das rothe Ende des Spectrums ist jederzeit der Stelle zugekehrt, an welcher das runde weiße Sonnenbild *g*, Fig. 291, erscheinen würde, wenn das Prisma nicht da gewesen wäre, die rothen Strahlen haben also die geringste Ablenkung erfahren.

Wenn die Oeffnung im Laden eine Spalte von 1 bis 2 Millimeter Breite ist, welche der Axe des Prisma's parallel steht, wenn der brechende Winkel des Prismas 60° ist und man das Spectrum in einer Entfernung von 2 bis 3 Metern auffängt, so erhält man schon eine recht vollständige Trennung der Farben, d. h. das Spectrum wird überall lebhaft gefärbt erscheinen und kein Weiß mehr in der Mitte zeigen.


Um das prismatische Farbenbild zu sehen, ist es nicht nöthig, daß man durch ein Prisma ein Sonnenspectrum auf einer weißen Wand hervorbringt, man braucht nur durch ein Prisma nach einem schmalen hellen Gegenstande hinzusehen. Betrachtet man z. B. eine Kerzenflamme durch ein vertikal gehaltenes Prisma, so erscheint sie bedeutend in die Breite gezogen und auf die erwähnte Weise gefärbt. Wenn man in den Laden eine kleine Oeffnung von ungefähr 1^{cm} Durchmesser einschneidet, so sieht man durch diese Oeffnung den hellen Himmel, also eine helle Scheibe auf dunklem Grunde. Betrachtet man nun diese Scheibe durch das Prisma, so sieht man statt des weißen Kreises ein sehr in die Länge gezogenes farbiges Bild, von welchem Alles gilt, was oben von dem an die Wand geworfenen Spectrum gesagt wurde.

Die verschiedenfarbigen Lichtstrahlen sind ungleich brechbar. 121

Dieser Satz geht schon daraus hervor, daß das weiße Licht durch ein Prisma in verschiedenfarbige Strahlen zerlegt wird; die rothen Strahlen bilden mit den violetten nach dem Durchgange durch das Prisma einen Winkel, sie divergiren, und zwar sind die violetten Strahlen mehr von ihrer unsprünglichen Richtung abgelenkt als die rothen. Die violetten Strahlen sind unter allen die am stärksten brechbaren, die rothen sind es am wenigsten. Die grünen Strahlen sind stärker brechbar als die rothen und weniger als die violetten, weil im Spectrum das Grün zwischen Roth und Violet liegt.

Denken wir uns für einen Augenblick, daß das weiße Licht nur rothe und violette Strahlen enthielte, so ist klar, daß man statt des Spectrums nur zwei runde, von einander getrennte Sonnenbilder erhalten würde, von denen das

blendend weiß, obgleich verschiedenfarbige Strahlen auf die Linse auffielen. Hält man den Schirm nicht in den Punkt f , sondern weiter von der Linse weg, so erhält man wieder ein umgekehrtes Spectrum $r' u'$, ein Beweis, daß sich die verschiedenfarbigen Strahlen in f kreuzten, und wenn man in f einen Spiegel




aubringt, so bilden die reflectirten Strahlen ebenfalls wieder ein Spectrum $u'' r''$.

Man kann sich zu diesen Versuchen auch eines Sammelspiegels anstatt einer Linse bedienen.

Daß die prismatischen Farben zusammen Weiß geben, geht aus dem sehr überraschenden, ebenfalls von Newton angegebenen Versuche hervor, daß das lange prismatische Farbenbild, durch ein zweites Prisma gesehen, unter günstigen Umständen wieder als eine vollkommen weiße und runde Scheibe erscheint. In Fig. 295 sey $r v$ ein Spectrum, welches, durch das Prisma A erzeugt, auf

Fig. 295.



einer weißen Wand aufgefangen ist. Wenn nun ein zweites Prisma B so aufgestellt wird, daß es dasselbe Spectrum $r v$ an derselben Stelle erzeugen würde, wenn ein Sonnenstrahl in der Richtung $o n$ darauf fiele, so ist klar, daß auch die Strahlen, die von dem Spectrum auf dieses Prisma B fallen, in der Richtung $n o$ austre-

ten werden; ein in o befindliches Auge muß also in der Richtung $o n s$ ein rundes weißes Bild des farbigen Spectrums sehen. Die Stellung, die man dem Prisma B geben muß, läßt sich leicht durch den Versuch ausmitteln.

Wenn man eine kreisförmige Scheibe in sieben Sektoren theilt und diese mit Farben bemalt, die den prismatischen möglichst ähnlich sind, so erscheint die Scheibe bei rascher Rotation nicht mehr farbig, sondern weißlich, sie würde vollkommen weiß erscheinen, wenn die Sektoren mit den reinen prismatischen


Farben bemalt werden könnten, und wenn die Breite der einzelnen farbigen Sektoren genau in demselben Verhältnisse zu einander ständen wie die Breiten der entsprechenden Theile des Spectrums. Um nach demselben Principe mit reinen prismatischen Farben operiren zu können, brachte Münchow das Prisma mit einem Uhrwerke in Verbindung, um es in eine rasche oscillirende Bewegung versetzen zu können. Durch diese Bewegung des Prismas geht nun auch das auf einem Schirme aufgefangene Spectrum rasch hin und her, und da zeigt sich dann statt des farbigen Spectrums ein weißer Lichtstreif, der nur an den Enden noch etwas farbig erscheint. Das Auge empfängt nämlich an jedem Punkte des Schirms rasch auf einander die Eindrücke aller einzelnen Farben, die einzelnen Eindrücke verwischen sich und bringen so die Empfindung von Weiß hervor.

124 **Von den complementären Farben und den natürlichen Farben der Körper.** Da alle einfachen Farben, im richtigen Verhältnisse (d. h. in dem Verhältnisse, wie es das Spectrum giebt) vereinigt, weißes Licht bilden, so reicht es hin, eine oder mehrere der einfachen Farben zu unterdrücken oder nur ihr Verhältniß zu ändern, um aus Weiß irgend einen Farbenton zu machen. Unterdrückt man z. B. im weißen Licht das Roth des Spectrums, während alle anderen Farben ungeändert bleiben, so wird man eine bläuliche Färbung erhalten, der man nur wieder Roth hinzufügen darf, um das Weiß wieder herzustellen. Zwei Farbentöne, welche diese Bedingung erfüllen, d. h. welche zusammengenommen Weiß geben, heißen *complementäre Farben*. Jede Farbe hat auch ihre complementäre, denn wenn sie nicht weiß ist, so fehlen ihr gewisse Strahlen, um Weiß zu bilden, und diese fehlenden Strahlen zusammengenommen machen die complementäre Farbe aus. Violett, welches mehr oder weniger ins Rothe übergeht, ist die complementäre Farbe der verschiedenen grünen Farben. Wir haben oben gesehen, daß eine Lösung von schwefelsaurem Indigo, in ein Prisma gebracht, von einem weißen Gegenstande ein rothes und ein blaues Bild giebt. Das rothe Bild ist sehr scharf begränzt, das blaue nicht so, es geht etwas in Violett und auch etwas Weniges ins Grün über; es fehlt also dem von der Indigolösung durchgelassenen Lichte Gelb und Orange vollständig, dann fast alles Grün und etwas Violett. Diese fehlenden Farben zusammen geben aber offenbar eine Mischung, in welcher Gelb bedeutend vorherrscht; Gelb ist also complementär zu dem Blau der Indigolösung, wie denn überhaupt gelbe Farbentöne die complementären zu blauen sind. Je mehr das Blau in Grün übergeht, desto mehr wird das complementäre Gelb ins Roth übergehen.

Wir werden später noch öfters Gelegenheit haben von den complementären Farben zu reden.

Das Prisma, welches uns gedient hat, um das Sonnenlicht zu zerlegen, dient uns auch, um die natürlichen Farben der Körper zu analysiren; man braucht nur von den zu untersuchenden farbigen Körpern schmale Streifen zu schneiden und diese durch das Prisma zu betrachten.

Man klebe auf ein schwarzes Papier eine Reihe farbiger Papierstreifen, die ungefähr 1 Millimeter breit sind, ungefähr wie man in Fig. 296 sieht. 1 sey weiß, 2 gelb, 3 orange, 4 hoch-



roth, 5 grün und 6 blau; man kann zu diesem Zwecke von solchen farbigen Papieren nehmen, wie sie von den Buchbindern zu den Titeln auf den Rücken der Bücher gebraucht werden, weil diese Papiere sehr gefättigte schöne Farben haben. Betrachtet man nun diese farbigen Streifen aus der Entfernung von einigen Fuß

durch ein Prisma, dessen Axe mit der Längenrichtung der Streifen parallel läuft, so erscheinen sie natürlich von ihrer Stelle verrückt, zugleich aber sind alle Farben in ihre Elementfarben zerlegt. Das weiße Papier giebt ein vollkommenes Spectrum mit allen Farben, vom äußersten Roth bis zum äußersten Violett. Das von dem gelben Papiere herrührende Farbenbild kommt dem vollkommenen Spectrum am nächsten. Roth, Orange, Gelb und Grün sind vorhanden, nur das untere blaue und violette Ende des Spectrum's fehlt; der Farbe des gelben Papiers fehlt also nur noch Blau und Violett, um Weiß zu bilden. Das Farbenbild des Papierstücks Nro. 3 (orange) ist schon weit weniger vollständig; hier fehlen außer den violetten und blauen Strahlen auch noch die grünen. Am wenigsten ausgebreitet ist das Farbenbild des rothen Papiers Nro. 4, es zeigt außer Roth nur etwas Weniges Orange, das Roth dieses Papiers ist also fast reines prismatisches Roth. In den Farben der bisher betrachteten Papiere 1 bis 4 war Roth enthalten; die Gränzen dieser 4 Farbenbilder fallen also oben

Fig. 297. in eine gerade Linie zusammen, während sie unten treppenförmig abgestuft sind. Die Farben der Papiere 5 und 6 aber (grün und blau) enthalten nur sehr wenig Roth, deshalb fehlt das rothe Ende ihres Farbenbildes fast ganz, und daher kommt es auch, daß diese beiden Farbenbilder weit mehr abgelenkt erscheinen als das Bild des rothen Papiers Nro. 4.



Wenn man nicht ein schmales weißes Papier, sondern ein breites durch das Prisma betrachtet, so sieht man es in der Mitte weiß und nur an den Rändern farbig. Gesezt, man betrachte den weißen Papierstreifen *a b*, Fig. 297, durch ein Prisma, dessen Axe rechtwinklig auf der Längenrichtung des Papiers steht, so werden die verschiedenfarbigen Bilder des Streifens zum Theil über einander fallen. Das rothe Bild des Streifens erstreckte sich z. B. von *r* bis *r'*, das orange von *o* bis *o'*, das gelbe von *g* bis *g'* u. s. w., das violette endlich von *v* bis *v'*, so ist klar, daß zwischen *v* und *r'* Bilder von allen prismatischen Farben zusammenfallen, die ganze Stelle von *v* bis *r'* muß also weiß erscheinen. Zwischen *r* und *o* ist nur rothes Licht, zwischen *o* und *g* Roth und Orange, zwi-

Fig. 298.



ischen g und gr Roth, Orange und Gelb; das rothe Ende des Bildes wird also in einen gelblichen Ton übergehen. In den drei erwähnten Farben kommt nun an der zunächst nach unten folgenden Stelle noch Grün, dann Blau u. s. w. Das obere Ende des Bildes ist also Roth und geht allmählig durch Gelb in Weiß über.

Das andere Ende des Bildes ist violett und geht durch Blau in Weiß über.

Was hier von dem weißen Papierstreifen gesagt ist, gilt von jedem weißen Gegenstande von bedeutenderer Ausdehnung, den man durch ein Prisma betrachtet, er erscheint nur an den Rändern gefärbt.

Ein breiter schwarzer Streifen auf weißem Grunde bietet, durch ein Prisma betrachtet, gerade die umgekehrten Erscheinungen dar, das prismatische Bild erscheint nämlich an dem Ende, welches am wenigsten abgelenkt ist, mit einem violetten und blauen Saum, am andern Ende aber mit einem rothen und gelben. Um diese Umkehrung zu erklären, braucht man nur zu bedenken, daß die Farben nicht von dem schwarzen Streifen selbst, sondern von den weißen Räumen herrühren, die ihn begrenzen. Wenn der schwarze Streifen selbst sehr schmal ist, so verschwindet im Bilde das Schwarz in der Mitte vollständig.

125 **Von der zerstreuen Kraft verschiedener Substanzen.** Das Auseinanderfahren der verschiedenfarbigen Lichtstrahlen, welches durch ein Prisma bewirkt wird, wird mit den Namen der Farbenzerstreuung oder der Dispersion bezeichnet. Die zerstreue Kraft einer Substanz ist um so größer, je größer die Differenz zwischen den Brechungssexponenten der rothen und violetten Strahlen ist.

Für Wasser ist der Brechungssexponent der rothen Strahlen 1,330, der Brechungssexponent der violetten Strahlen aber ist 1,344, die Differenz dieser beiden Brechungssexponenten ist also 0,014.

Für Flintglas sind die Brechungssexponenten der rothen und violetten Strahlen 1,628 und 1,671, die Differenz ist also 0,043, sie ist dreimal so groß als beim Wasser.


Wenn man also ein Wasserprisma macht, welches, gehörig aufgestellt, die rothen Strahlen eben so weit ablenkt als ein Flintglasprisma, so wird doch das Spectrum des Flintglasprismas dreimal so breit seyn als das Spectrum des Wasserprismas; die zerstreue Kraft des Flintglases ist dreimal so groß als die zerstreue Kraft des Wassers.

Für Crownglas ist die Differenz zwischen den Brechungssexponenten der rothen und violetten Strahlen ungefähr nur halb so groß als für Flintglas, die zerstreue Kraft des Flintglases ist also doppelt so groß als die des Crownglases, obgleich die Brechungssexponenten beider Glasarten sehr nahe gleich sind.

Man nennt Prismen achromatisch, wenn sie die Eigenschaft haben, die 126 Lichtstrahlen abzulenken, ohne sie zugleich in Farben zu zerlegen; achromatische Linsen solche, für welche die Brennpunkte der verschiedenfarbigen Strahlen genau zusammenfallen, welche die Gegenstände frei von allen farbigen Rändern zeigen. Man hielt lange Zeit den Achromatismus für unmöglich, d. h. man glaubte, daß das Licht ohne Zerlegung nicht abgelenkt werden könnte. Newton selbst hatte diese Ansicht, weil er glaubte, daß die Dispersion stets der brechenden Kraft der Körper proportional sey. Die Möglichkeit oder Unmöglichkeit des Achromatismus war lange Zeit ein Gegenstand von Discussionen zwischen den ausgezeichnetsten Gelehrten, wie Euler, Clairaut und d'Alembert. In der That hatte schon Hell im Jahre 1733 wirkliche achromatische Fernröhren construirt, allein er publicirte seine Erfindung nicht: Dollond machte sie ebenfalls im Jahre 1757 und veröffentlichte sie. Dollond's Entdeckung war ohne Zweifel für die Astronomie ein Ereigniß von der höchsten Wichtigkeit; um ihm aber seine volle Bedeutung zu geben, mußte erst noch die mathematische Theorie des Achromatismus entwickelt werden, ohne welche die nöthigen Verbesserungen in der Praxis nicht möglich waren. Gegenwärtig noch, nachdem so viele Fortschritte in der Optik, in der Bearbeitung der Gläser gemacht worden sind, bei allen Hülfsmitteln, welche der Calcul dem Physiker liefert, gehört der Achromatismus doch noch sowohl für die Theorie als auch für die Praxis zu den delicatesten und schwierigsten Aufgaben. Hier können wir natürlich nur die Principien entwickeln, auf welchen die Construction achromatischer Prismen und Linsen beruht.

Wenn man zwei Prismen *A* und *B* so zusammenstellt, daß die brechenden

Fig. 299.



Kanten nach entgegengesetzten Seiten gerichtet sind, so wird das eine die Wirkungen des andern mehr oder weniger vollständig aufheben. Die durch *A* hervorbrachte Farbenzerstreuung wird offenbar durch das Prisma *B* aufgehoben werden, wenn unter sonst gleichen Umständen ein jedes der beiden Prismen für sich allein ein eben so großes Spectrum giebt als das andere, denn in diesem Falle ist die Wirkung des Prismas *B*, in Beziehung auf die Farbenzerstreuung, der des Prismas *A* genau gleich und entgegengesetzt.

Wenn die Dispersion wirklich dem Brechungsvermögen proportional wäre, wie dies Newton meinte, so könnten zwei Prismen von verschiedenen Substanzen nur dann gleiche Spectra geben, wenn auch die durch das eine hervorbrachte Ablenkung der des andern gleich ist, wenn also zwei solcher Prismen in der Art, wie Fig. 299 zeigt, zusammengestellt sind, so würde durch dieses System freilich die Farbenzerstreuung, mit dieser aber auch zugleich die Ablenkung aufgehoben werden.

Nun aber haben, wie bereits erwähnt wurde, spätere genaue Versuche gezeigt, daß Newton's Meinung in diesem Punkte irrig war; so ist z. B. die

Dispersion im Flintglas bedeutend größer als beim Crownglas, während doch die mittleren Brechungscoefficienten beider Glasarten nicht so sehr verschieden sind; bei gleicher Ablenkung ist ja das Spectrum eines Flintglasprismas ungefähr zweimal so groß als das eines Crownglasprismas.

Wenn der brechende Winkel der Prismen nicht gar zu groß ist, so kann man ohne merklichen Fehler annehmen, daß die Breite des Farbenbildes dem brechenden Winkel proportional sey; gesetzt nun, man habe ein Crownglasprisma von 25° , so kann man leicht den Winkel eines Flintglasprismas berechnen, welches dieselbe Farbenzerstreuung giebt. Da die totale Dispersion des Flintglases zweimal so groß ist als die des Crownglases, so muß der brechende Winkel des Flintglasprismas auch zweimal kleiner, also ungefähr $12\frac{1}{2}^\circ$ seyn. Die Farbenzerstreuung eines Flintglasprismas von $12\frac{1}{2}^\circ$ ist eben so groß wie die eines Crownglasprismas von 25° ; zwei solcher Prismen also in der Weise combinirt, wie Fig. 299 andeutet, werden keine Farbenzerstreuung mehr hervorbringen.

Da aber die Brechungscoefficienten der beiden Glasarten im Allgemeinen sehr nahe gleich sind, so werden sich die Ablenkungen der Prismen *A* und *B* nahe wie ihre brechenden Winkel verhalten, die Ablenkung, welche *A* hervorbringt, ist nahe zu doppelt so groß als die durch *B* hervorgebrachte, das Prisma *B* kann also auch die durch *A* hervorgebrachte Ablenkung nur ungefähr zur Hälfte aufheben, die Combination der Prismen *A* und *B* wird also noch eine Ablenkung, aber keine Farbenzerstreuung hervorbringen.


Eine jede einfache Linse, aus welchem Stoffe sie auch gebildet seyn mag, wird für jede andere Strahlenart auch einen anderen Brennpunkt haben, weil die Brechungscoefficienten der verschiedenfarbigen Strahlen nicht gleich sind. Der Brennpunkt der rothen Strahlen liegt der Linse ferner als der Brennpunkt der violetten. Die Brennpunkte der rothen und violetten Strahlen fallen nicht bei allen Linsen gleichweit auseinander; es hängt dies nämlich einerseits von der Krümmung der Linsen, andererseits von dem Zerstreuungsvermögen der Substanz ab. Wenn die Krümmung der Linse von der Mitte bis zum Rande unbedeutend ist, so fallen auch die Brennpunkte für die verschiedenen Farben näher zusammen.

Der eben erwähnte Umstand hat zur Folge, daß die Bilder solcher Linsen mehr oder weniger unrein, daß sie bald mehr oder weniger mit farbigen Säumen eingefast erscheinen. Man kann sich davon leicht überzeugen, wenn man durch eine stark gewölbte Linse etwa die Lettern eines Buches betrachtet, oder durch eine solche Linse das Bild entfernter Gegenstände auf einer matten Glas-tafel erzeugt; man wird Alles mit farbigen Rändern umgeben sehen. Weil nun aber dadurch die Schärfe der Bilder in Mikroskopen sowohl, als auch in Fernröhren sehr leidet, so war die Entdeckung der Construction achromatischer Linsen für die praktische Optik von der größten Wichtigkeit.

Der Achromatismus der Linsen beruht auf denselben Principien wie der Achromatismus der Prismen; achromatische Linsen sind aus einfachen Linsen

verschiedener Glasarten zusammengesetzt. Gewöhnlich ist eine Crownglasslinse mit einer Flintglasslinse combinirt.

Die Wirkung der Linsen auf verschiedenfarbige Strahlen ist von der Art, daß eine Sammellinse die violetten Strahlen stärker convergiren, eine Hohl-
 Fig. 300.



len stärker convergiren, eine Hohl-
 aber sie stärker divergiren macht als die
 rothen Strahlen; man begreift demnach
 wohl, wie eine Combination einer Hohl-
 linse und einer Sammellinse, wie in
 Fig. 300, die Farbenzerstreuung ganz

aufheben kann; wenn nun die beiden Linsen von verschiedenen Glasarten sind, so ist die Aufhebung der Farbenzerstreuung möglich, ohne daß deshalb auch die Brechung aufhört.

Wenn eine Sammellinse von Crownglas und eine Hohl-
 gleich starke Farbenzerstreuung hervorbringen, so werden beide combinirt gar
 keine Farbenzerstreuung bewirken; da aber das Flintglas überhaupt stärker
 farbenzerstreuend wirkt, so wird eine Hohl-
 farbenzerstreuung einer Sammellinse von Crownglas aufhebt, doch nicht im Stande
 seyn, auch die durch die Sammellinse bewirkte Convergenz der Strahlen ganz
 aufzuheben, die beiden Linsen zusammen werden also noch wie eine Sammellinse
 wirken, während die Farbenzerstreuung aufgehoben ist, sie bilden also eine
 achromatische Linse.

Viertes Kapitel.

Vom Auge und den optischen Instrumenten.

Die Empfindung des Lichts und der Farbe rührt von einer Affection be- 127
 sonderer Nerven her, deren feine Enden sich als eine Nervenhaut ausbreiten.
 Die Empfindung des Dunklen rührt von einer vollkommenen Ruhe dieser Ner-
 venhaut her, jeder Reiz derselben bringt aber die Empfindung von Helligkeit,
 von Licht hervor; ganz vorzüglich wird dieser Reiz durch die Lichtstrahlen her-
 vorgebracht, welche die Körper der Außenwelt durch das Auge auf die Nerven-
 haut, die Netzhaut, senden, doch ist auch die Empfindung von Licht und Farbe
 durch andere Ursachen ohne Mitwirkung der von außen kommenden Lichtstrahlen
 möglich, z. B. durch den Druck des Blutes (Flimmern vor den geschlossenen
 Augen) Ein äußerer Druck auf das geschlossene Auge, eine elektrische Entla-
 dung sind ebenfalls im Stande, Lichtempfindungen hervorzubringen.

Zum Unterscheiden äußerer Gegenstände durch das Gesicht reicht es nicht
 hin, daß die von einem Körper ausgehenden Lichtstrahlen auf die Nervenhaut
 fallen, es sind besondere lichtsondernde Apparate nöthig, welche bewirken, daß

die von einem leuchtenden Punkte ausgehenden Strahlen nur eine bestimmte Stelle der Nervenhaut treffen, und daß von dieser Stelle die von anderen Punkten herkommenden Lichtstrahlen abgehalten werden; auf diese Weise sind die verschiedenen Stellen der Netzhaut verschieden afficirt, und dadurch wird eine Unterscheidung möglich. Wo solche lichtsondernde Apparate fehlen, wie dies bei vielen niederen Thierklassen der Fall ist, da kann kein eigentliches Sehen, sondern nur eine Unterscheidung von Licht und Dunkel, von Tag und Nacht stattfinden; doch sind selbst für eine solche Lichtempfindung noch besondere Nervenapparate nöthig.

Nicht bei allen Thierklassen, bei denen ein eigentliches Sehen stattfindet, sind die zur Isolirung der Lichteindrücke bestimmten Apparate auf dieselbe Weise eingerichtet; man unterscheidet zwei wesentlich verschiedene Arten von Augen, nämlich 1) die musivisch zusammengesetzten Augen der Insecten und Crustaceen und 2) die mit Sammellinsen versehenen Augen der Wirbelthiere.

- 128 **Zusammengesetzte Augen.** Erst durch die klassischen Untersuchungen Müller's ist das Wesen der musivisch zusammengesetzten Augen klar gemacht worden (Physiologie des Gesichtsinnes 1826 und Handbuch der Physiologie des Menschen 1837). Auf der convergen Nervenhaut steht eine ungeheure Menge durchsichtiger kleiner Kegelel rechtwinklig auf, und nur diejenigen Strahlen können die Basis eines solchen Kegels auf der Nervenhaut erreichen, die in der Richtung der Ase dieses Kegels einfallen. Alles seitlich einfallende Licht wird absorbirt, weil die Seitenwände der Kegelel mit einem dunkelfarbigem Pigmente bekleidet sind. In Fig. 301 sey




Fig. 301. In Fig. 301 sey $fcbg$ ein Durchschnitt der convergen Nervenhaut mit den darauf sitzenden durchsichtigen Cylindern, so ist klar, daß die von dem leuchtenden Punkte A ausgehenden Strahlen nur in cb , der Basis des abgestumpften Kegels $abcd$, die Nervenhaut treffen können; schon die Basis der beiden neben $abcd$ liegenden Kegelel wird nicht mehr von den von A ausgehenden Strahlen getroffen; ein leuchtender Punkt B sendet seine Strahlen wieder an eine andere Stelle der Netzhaut u. s. w. Auf die Basis eines solchen durchsichtigen Kegels wird natürlich alles Licht wirken, wel-


ches von Punkten herkommt, die in der Verlängerung des Kegels liegen, und die Lichteindrücke von allen Punkten, welche Licht auf die Basis desselben Kegels senden, werden sich auch vermischen, und somit sieht man leicht ein, daß die Deutlichkeit des Bildes auf der Nervenhaut um so größer seyn wird, je größer die Anzahl der Kegelel ist. Sehr treffend charakterisirt Müller das Sehen solcher Augen, indem er sagt: »Die Darstellung des Bildes in mehreren tausenden ge-

sonderten Punkten, wovon jeder Punkt einem Feldchen der Außenwelt entspricht, gleicht einer Mosaik, und man kann sich aus einer kunstreichen Mosaik die beste Vorstellung von dem Bilde machen, welches die Geschöpfe die eines solchen Organs theilhaftig sind, von der Außenwelt erhalten werden.«

Die Größe des Sehfeldes solcher Augen hängt natürlich von dem Winkel, den die Axen der äußersten Regel mit einander machen, also von der Wölbung der Augen ab. Die durchsichtige Haut, welche das ganze Auge nach außen hin bedeckt, die *Hornhaut*, ist gewöhnlich in *Facetten* abgetheilt, und jede einzelne Facette entspricht einem der eben besprochenen durchsichtigen Regel. Die Zahl der Facetten eines solchen Auges ist in der Regel sehr groß; ein einziges Auge enthält oft 12 bis 20 Tausend solcher Facetten.

Nicht alle Insecten haben solche musivisch zusammengesetzte Augen, die Spinnen z. B. haben einfache linsenhaltige Augen, welche ganz so gebaut sind wie die Augen der Wirbelthiere; ja es giebt viele Insecten, welche außer den musivisch zusammengesetzten auch noch einfache linsenhaltige Augen haben, doch läßt der Bau derselben, so wie auch ihre Stellung vermuthen, daß sie nur zum Sehen der allernächsten Gegenstände bestimmt sind.

Einfache Augen mit Sammellinsen. Auf der Netzhaut der mit 129
Collectivlinsen versehenen Augen entsteht das Bild ganz auf dieselbe Weise, wie die Sammelbilder der gewöhnlichen Linsen; die von einem Punkte des Gegenstandes ausgehenden Strahlen, welche die Vorderfläche des Auges treffen, werden nämlich durch die durchsichtigen Medien des Auges nach einem Punkte der Netzhaut hin gebrochen. Fig. 302 soll den Durchschnitt eines menschlichen Auges darstellen.



Der ganze Augapfel ist von einer festen harten Haut umgeben, welche nur auf der Vorderseite durchsichtig ist; dieser durchsichtige Theil wird die *Hornhaut* (*cornea*), der weiße undurchsichtige Theil die *harte Haut* (*tunica sclerotica*)

genannt; die durchsichtige Hornhaut ist stärker gewölbt als der übrige Theil des Augapfels. Hinter der Hornhaut liegt die farbige Regenbogenhaut (*iris*), welche eben ist und die Wölbung der durchsichtigen Hornhaut gleichsam von dem übrigen Theile des Auges abschneidet. In der Mitte der Regenbogenhaut bei *ss'* befindet sich eine kreisförmige Oeffnung, welche von vorn gesehen vollkommen schwarz (das Schwarze im Auge) erscheint; diese Oeffnung führt den Namen *Pupille*. Hinter der Iris und der Pupille befindet sich die *Krystalllinse* *cc'*; sie befindet sich in einer durchsichtigen Kapsel, durch welche sie auch an der äußeren Wand, Hülle des Auges, befestigt ist. Zwischen der Linse und der Hornhaut befindet sich eine klare etwas salzige Flüssigkeit, die wässrige *Feuchtigkeit* (*humor aqueus*), der ganze Raum hinter der Linse ist dagegen mit einer durchsichtigen gallertartigen Substanz, der *Glasfeuchtig-*

keit (humor vitreus), angefüllt. Die Krystalllinse selbst ist vorn flacher als hinten.

Ueber die Sclerotica ist im Innern des Auges die Aderhaut (tunica choroidea) ausgebreitet, und über dieser endlich liegt die Netzhaut (retina), welche nur eine Ausbreitung des Sehnerven ist. Die Aderhaut, welche die ganze innere Höhlung des Auges bekleidet, ist mit einem schwarzen Pigment überzogen: diese Schwärzung ist nöthig, damit nicht durch Reflexionen im Innern des Auges die Reinheit der Bilder gestört wird. Aus demselben Grunde werden ja auch die Fernröhre innen geschwärzt.

Die Lichtstrahlen, welche auf das Auge fallen, treffen entweder auf den vordern Theil der Sclerotica, das Weiße im Auge, und werden unregelmäßig nach allen Seiten zerstreut, oder sie dringen durch die Hornhaut in das Auge ein; die äußeren der durch die Hornhaut eingedrungenen Strahlen fallen auf die Iris und werden nach allen Seiten hin unregelmäßig zerstreut, wodurch die Farbe der Regenbogenhaut sichtbar wird. Die centralen Strahlen endlich fallen durch die Pupille auf die Linse und werden durch dieselbe nach der Retina hin gebrochen, und zwar so, daß die von einem Punkte eines äußeren Gegenstandes ausgehenden Strahlen, welche durch die Pupille gehen, in einem Punkte auf der Netzhaut wieder vereinigt werden. So entsteht denn auf der Netzhaut ein Bild der vor dem Auge befindlichen Gegenstände. In Fig. 302 ist z. B. m das Bild des Punktes l , m' das Bild von l' .

Man kann sich leicht durch den Versuch an einem etwas großen Thierauge, etwa an einem Ochsen- oder Pferdeauge, davon überzeugen, daß auf der Netzhaut wirklich ein kleines verkehrtes Bild der vor dem Auge befindlichen Gegenstände entsteht; man braucht es nur oben vorsichtig zu öffnen, um durch die Glasfeuchtigkeit auf die Netzhaut sehen zu können; ist das Auge auf einen hellen Gegenstand, etwa auf ein Fenster gerichtet, so erkennt man auf der Netzhaut deutlich ein kleines verkehrtes Bildchen desselben. Am leichtesten läßt sich das Bild auf der Netzhaut weißsüchtiger Thiere, z. B. weißer Kaninchen, zeigen, bei welchen der schwarze Ueberzug der Aderhaut fehlt, während zugleich der hintere Theil der Sclerotica durchsichtig ist. An solchen Augen lassen sich die Netzhautbilder ohne weitere Präparation zeigen.

130 Deutliches Sehen in verschiedenen Entfernungen. Wir haben oben schon gesehen, daß das Bild einer Linse seine Lage ändert, wenn der Gegenstand genähert oder entfernt wird; das Bild entfernt sich nämlich um so mehr vom Glase, je näher der Gegenstand herarrückt. Da nun das Auge ganz so wirkt wie eine Linse, da wir die Gegenstände nur dann scharf sehen können, wenn die Vereinigungspunkte der gebrochenen Strahlen genau auf die Netzhaut fallen, wenn also auf der Netzhaut ein scharfes Bild entsteht, so sollte man meinen, daß wir nur in einer bestimmten Entfernung die Gegenstände deutlich sehen könnten; doch zeigt die Erfahrung das Gegentheil, ein gesundes Auge kann alle Gegenstände deutlich sehen, die mehr als 8 Zoll weit entfernt sind,

das Auge muß also offenbar die Fähigkeit haben, sich den verschiedenen Entfernungen zu accommodiren.

Man kann dies auch durch einen ganz einfachen Versuch darthun: man mache auf eine durchsichtige Glastafel einen kleinen schwarzen Fleck und halte die Tafel 10 bis 12 Zoll weit vom Auge, so kann man willkürlich den Fleck, oder durch die Glastafel hindurch die entfernteren Gegenstände deutlich sehen. Sieht man die entfernten Gegenstände deutlich, so erscheint der Fleck neblig und unbestimmt, umgekehrt aber erscheinen die fernen Gegenstände verwaschen, wenn man den Fleck deutlich sieht; wenn also die fernen Gegenstände deutlich erscheinen, so werden die vom dunklen Flecke ausgehenden Strahlen nicht auf der Netzhaut vereinigt, und umgekehrt; das Auge hat also die Fähigkeit, sich selbst für ein Sehen in die Nähe und in die Ferne einzurichten.

Wenn die von einem leuchtenden Punkte ausgehenden Strahlen vor oder hinter der Netzhaut vereinigt werden, so wird auf der Netzhaut statt des hellen Punktes ein kleiner Zerstreuungskreis gebildet, und dies ist die Ursache, warum Gegenstände, die sich in einer Entfernung befinden, für welche das Auge nicht gerade accommodirt ist, undeutlich erscheinen. Das Accommodationsvermögen hat aber seine Gränzen, denn wenn die Gegenstände dem Auge gar zu nahe gebracht werden, so sind die inneren Veränderungen, deren das Auge fähig ist, nicht mehr hinreichend, um zu machen, daß das Bild auf die Netzhaut fällt, in diesem Falle liegen die Vereinigungspunkte hinter der Netzhaut, und auf der Netzhaut selbst bilden sich statt des scharfen Bildes Zerstreuungskreise der einzelnen leuchtenden Punkte, so daß keine scharfe Unterscheidung mehr möglich ist. Einen Stecknadelsknopf z. B., den man nur 1 bis 2 Zoll weit vom Auge hält, kann man nicht deutlich sehen.

Da sich die Vereinigungsweite der Strahlen von der Linse entfernt, wenn die Gegenstände näher rücken, so ließe sich das deutliche Sehen in verschiedenen Entfernungen durch die Annahme erklären, daß man die Länge der Augenaxe willkürlich vergrößern und verkleinern könne; für nahe Gegenstände müßte dann die Augenaxe länger seyn als für entfernte oder, mit andern Worten, für nahe Gegenstände wäre die Netzhaut weiter von der Hornhaut entfernt.

Andere suchen die Accommodationsfähigkeit des Auges aus einer Veränderung der Krümmung der Hornhaut zu erklären.

Weite des deutlichen Sehens, Kurzsichtigkeit und Fernsicht: 131
tigkeit. Es ist schon oben angeführt worden, daß man Gegenstände, die dem Auge gar zu nahe gebracht werden, nicht mehr deutlich sehen kann. Für ein jedes Auge giebt es eine bestimmte Entfernung, über welche hinaus man die Gegenstände dem Auge nicht nähern darf, wenn man sie ohne Anstrengung noch deutlich sehen will; in diese Entfernung, welche die Weite des deutlichen Sehens oder auch nur die Sehweite genannt wird, hält man unwillkürlich beim Lesen ein Buch, welches mit Lettern von gewöhnlicher Größe gedruckt ist. Bringt man die Gegenstände näher, so kann man sie nur mit Anstrengung deutlich sehen, bei noch größerer Nähe endlich

ist gar kein deutliches Sehen mehr möglich. Bei einem ganz gesunden Auge beträgt die Weite des deutlichen Sehens 8 bis 10 Zoll. Ein Auge dessen Sehweite geringer ist, nennt man kurzsichtig, wenn sie aber größer ist, weitsichtig.

Die Undeutlichkeit des Sehens ganz naher Gegenstände rührt, wie schon erwähnt wurde, daher, daß die von einem Punkte des nahen Gegenstandes ausgehenden Strahlen so stark divergiren, daß die brechenden Medien des Auges nicht im Stande sind, sie so stark convergent zu machen, daß ihre Vereinigung auf der Netzhaut stattfände; da die Vereinigungsweite in diesem Falle hinter die Netzhaut fällt, so erscheinen sie mit einem Zerstreuungskreise. Wenn man nun die Bildung dieses Zerstreuungskreises zu verhindern im Stande ist, so kann man selbst ganz nahe vor's Auge gebrachte Gegenstände noch deutlich sehen.

Man mache mit einer Stecknadel ein feines Loch in ein Kartenblatt und halte es dicht vor das Auge, so wird man durch dasselbe die Lettern eines ganz nahe gehaltenen Buches noch ganz deutlich, und zwar bedeutend vergrößert sehen, während man nach Entfernung des Kartenblattes durchaus keinen Buchstaben mehr zu erkennen im Stande ist. Der Grund liegt darin, daß von einem Punkte des ganz nahen Gegenstandes aus nur in einer einzigen Richtung durch die feine Oeffnung Strahlen ins Auge dringen können, und diese werden auch nur in einer einzigen Stelle die Netzhaut treffen, während, wenn das Kartenblatt die übrigen Strahlen nicht abhält, von einem Punkte des Gegenstandes aus ein ganzes Strahlenbündel durch die Pupille ins Auge gelangt, welches auf der Netzhaut einen Zerstreuungskreis bildet.

Hierher gehört auch der interessante und lehrreiche Scheiner'sche Versuch. Wenn man in ein Kartenblatt zwei feine Nadellöcher macht, deren Entfernung von einander kleiner seyn muß als der Durchmesser der Pupille, und die Oeffnungen dicht vor das Auge hält, so sieht man einen kleinen Gegenstand, etwa einen Nadelknopf, den man innerhalb der Sehweite vor die Löcher hält, doppelt. Von dem kleinen Gegenstande gelangen nämlich nur zwei ganz feine Strahlenbündel durch die beiden Löcher ins Auge; diese beiden Strahlen convergiren aber nach einem Punkte, der hinter der Netzhaut liegt, sie treffen also die Netzhaut in zwei verschiedenen Punkten; es sind dies zwei isolirte Punkte des Zerstreuungskreises, welcher auf der Retina entstehen würde, wenn die übrigen Strahlen nicht durch das Kartenblatt aufgefangen würden.

Wenn man den kleinen Gegenstand mehr und mehr entfernt, so nähern sich die Bilder, weil die beiden durch die Löcher ins Auge fallenden Strahlen nun weniger divergiren und also auch nach einem Punkte hin gebrochen werden, welcher der Retina näher liegt. Hat man den Gegenstand bis auf die Weite des deutlichen Sehens vom Auge entfernt, so fallen die beiden Bilder vollkommen zusammen, weil ja alle Strahlen, die von einem Punkte ausgehen,

der gerade um die Weite des deutlichen Sehens vom Auge entfernt ist, in einem Punkte der Netzhaut vereinigt werden.

Durch eine feine Oeffnung in einem Kartenblatte, welche dicht vor's Auge gehalten wird, sieht man begreiflicher Weise nahe und ferne Gegenstände gleich scharf, ohne daß das Auge nöthig hätte, sich den Entfernungen zu accommodiren, da ja ohnehin die von einem Punkte des Gegenstandes ausgehenden Strahlen auch nur in einem Punkte die Netzhaut treffen; durch eine solche Oeffnung kann man deshalb auch zu gleicher Zeit nahe und ferne Gegenstände deutlich sehen. Es fragt sich nun, in welchem Accommodationszustande sich das Auge beim Sehen durch eine feine Oeffnung befindet? offenbar in dem normalen Zustande, zu dessen Erhaltung gar keine Thätigkeit erfordert wird, das Auge befindet sich in dem Zustande, wie es dem Sehen von Gegenständen, die sich in der Weite des deutlichen Sehens befinden, entspricht.

Kehren wir jetzt zum Scheiner'schen Versuche zurück; wenn ein fernerer Gegenstand durch die beiden Oeffnungen betrachtet wird, so müssen offenbar die von ihm ausgehenden durch die beiden Löcher ins Auge gelangenden Strahlen schon in einem Punkte vor der Netzhaut zusammentreffen, da ja der Accommodationszustand des Auges sich nicht ändert; hinter dem Kreuzungspunkte divergiren aber die beiden Strahlen wieder, sie treffen die Netzhaut in zwei verschiedenen Punkten, mithin wird man auch fernere Gegenstände doppelt sehen. Durch die beiden kleinen Oeffnungen also sieht man einen feinen Gegenstand nur dann einfach, wenn er sich in der Weite des deutlichen Sehens befindet.

Auf den Scheiner'schen Versuch hat man Instrumente gegründet, welche zur Ermittlung der Sehweite dienen sollen und den Namen Optometer führen.

Die Kurzsichtigkeit (Myopie) und die Weitsichtigkeit (Presbyopie) sind Fehler, deren Grund wohl am richtigsten in einem mangelhaften Accommodationsvermögen zu suchen ist, was besonders daraus hervorgeht, daß die Gewöhnung einen großen Einfluß auf diese Fehler ausübt; Kurzsichtigkeit entsteht oft dadurch, daß das Sehen in der Ferne vernachlässigt wird, und Kinder, welche beim Lesen und Schreiben das Gesicht zu dicht auf das Papier halten, werden in Folge dessen kurzsichtig. Auch dadurch, daß man längere Zeit durch ein Mikroskop sieht, wird ein sonst gutes Auge vorübergehend kurzsichtig, ja dieser Zustand dauert oft mehrere Stunden lang.

Das einfachste Mittel, die Fernsichtigkeit und Kurzsichtigkeit zu verbessern, besteht, wie schon bemerkt wurde, darin, daß man eine feine, etwa in ein Kartenblatt gemachte Oeffnung dicht vor das Auge hält. Durch dieses Mittel, welches schon in dem bisher Gesagten seine Erklärung gefunden hat, wird die Schärfe des Bildes freilich auf Kosten der Helligkeit hergestellt.

Ein zweites Mittel sind die Brillengläser, und zwar wendet man bei kurzsichtigen Augen Hohlgläser, bei fernsichtigen Convergläser an. Bei einem kurzsichtigen

Augen fallen die Bilder ferner Gegenstände vor die Netzhaut, und das Auge hat nicht das Vermögen, sich so zu accommodiren, daß sie auf die Netzhaut selbst gebracht würden; man verändert deshalb das Refraktionsvermögen des Auges durch vorgelegte Hohlgläser in der Weise, daß die ins Auge gelangenden Strahlen weniger stark convergiren, und macht dadurch ihre Vereinigung auf der Netzhaut möglich.

Bei fernsichtigen Augen fällt das Bild naher Gegenstände hinter die Netzhaut, ohne daß das Auge im Stande ist, sich diesem Refraktionsvermögen zu accommodiren; man wendet deshalb Convergläser an, um die Strahlen convergent zu machen und dadurch ihren Vereinigungspunkt auf die Netzhaut zu bringen.

Je nachdem ein Auge mehr oder weniger kurzsichtig oder weitsichtig ist, muß man stärkere oder schwächere Gläser anwenden; man wählt die Gläser so, daß die Weite des deutlichen Sehens durch Mitwirkung der Gläser 8 bis 10 Zoll, also eben so groß ist wie bei einem guten Auge.

Die Kurzsichtigkeit kommt am häufigsten im mittleren Lebensalter, die Fernsichtigkeit aber im höheren Alter vor.

132 Beziehung zwischen den Empfindungen des Auges und der Außenwelt. Der Act des Sehens beruht lediglich darauf, daß die Affectionen der Nervenhaut auf eine uns freilich unerklärliche Weise zum Bewußtseyn kommen. Eigentlich nehmen wir also nur einen bestimmten Zustand, eine gewisse Affection der Netzhaut wahr: daß wir aber diese Wahrnehmung nach außen verlegen, daß wir die Netzhautbilder gleichsam in Anschauungen der Außenwelt verwandeln, ist Sache eines unmittelbaren Urtheils; in diesem Urtheile haben wir durch fortwährende übereinstimmende Erfahrungen eine solche Sicherheit erlangt, daß wir die Netzhaut gar nicht als wahrnehmendes Organ empfinden, daß wir die unmittelbaren Empfindungen mit dem verwechseln, was nach unserem Urtheile die Ursache derselben ist. Die Substitution des Urtheils für die Empfindung geschieht ganz unwillkürlich, sie ist uns so zu sagen zur andern Natur geworden.

Da wir überhaupt für die Empfindung auf der Netzhaut eine Vorstellung der Außenwelt setzen, so substituiren wir auch für jedes Netzhautbild einen Gegenstand außer uns. Da wir den Gegenstand, welcher einem bestimmten Netzhautbildchen entspricht, nach einer bestimmten Richtung hin suchen, ist aber sicherlich ebenso das Resultat fortgesetzter consequenter Erfahrung, wie das nach außen Wirken des Gesichtsinnes überhaupt. Denken wir uns den Gegenstand und sein Netzhautbildchen durch eine gerade Linie verbunden, so ist dies die Richtung, nach welcher wir die Bilder nach außen hin projiciren.


Es ist oben gezeigt worden, daß von den äußeren Gegenständen auf der Netzhaut verkleinerte und verkehrte Bilder entstehen, und es ist deshalb die Frage aufgeworfen worden, warum wir nicht alle Dinge verkehrt sehen? Diese Frage findet nun in den eben aufgestellten Betrachtungen ihre genügende Antwort; daß überhaupt ein Netzhautbild existirt, daß ein Bildchen auf dem oberen

oder unteren Theile der Netzhaut liegt, daß es sich auf der rechten oder linken Seite derselben befindet, erfahren wir erst durch optische Untersuchungen; die Empfindung der Nervenhaut kommt nicht als solche zum Bewußtseyn, sondern sie wird unwillkürlich nach einer bestimmten Richtung nach außen hin projicirt, und zwar in derjenigen Richtung, in welcher sich die Gegenstände befinden, welche die Netzhautbilder veranlassen. Nach dieser Richtung hin finden wir aber die Gegenstände auch durch andere sinnliche Wahrnehmungen, z. B. durch den Tastsinn, es besteht also zwischen den verschiedenen sinnlichen Wahrnehmungen in Beziehung auf die Ortsbestimmung die vollkommenste Harmonie; wir würden die Gegenstände verkehrt sehen, wenn diese Uebereinstimmung nicht stattfände.

Mit der durch das Gesichtsorgan vermittelten Vorstellung der außer uns befindlichen Dinge verbinden wir auch eine Vorstellung von ihrer Größe und Entfernung. Die Bildchen auf der Netzhaut liegen neben einander, und wenn wir die entsprechenden Gegenstände nicht als unmittelbar neben einander, sondern auch hinter einander befindlich erkennen, kurz wenn wir uns von der flächhaften Wahrnehmung zu einer Vorstellung der Tiefe des Raumes erheben, so ist das nicht Sache der Empfindung, sondern des Verstandes. Das Kind hat noch keine Vorstellung von den Entfernungen, es greift nach dem Monde, wie es nach Dingen in seiner Umgebung greift. Die Vorstellung von der Tiefe des Sehraums erhalten wir erst dadurch, daß wir uns im Raume bewegen, daß sich die Bilder bei dieser Bewegung ändern und daß wir durch unsere eigene Ortsveränderung einen Begriff von der Entfernung der Gegenstände bekommen.

Die scheinbare Größe der Gegenstände hängt von der Größe des Netzhautbildchens ab. Denken wir uns von den beiden Endpunkten eines Netzhautbildchens Linien nach den entsprechenden Endpunkten des Gegenstandes gezogen, so schneiden sich diese Linien unter einem Winkel α , den man den Sehwinkel nennt; die Größe dieses Winkels ist aber der Größe des Netzhautbildes proportional, man kann deshalb auch sagen, daß die scheinbare Größe der Gegenstände von der Größe des Sehwinkels abhängt, unter welchem sie erscheinen. Zwei Gegenstände von verschiedener Größe wie AB und $A'B'$, können gleiche schein-

Fig. 303



bare Größe haben, wenn ihre Größe ihrer Entfernung vom Auge proportional ist; verschiedene Gegenstände also, deren Größe sich verhält wie 1:2:3 u. s. w., werden in einfacher, doppelter, dreifacher Entfernung unter gleich großem Gesichtswinkel erscheinen.

Unser Urtheil über die wahre Größe der Gegenstände und ihrer Entfernung wird erst durch fortgesetzte Erfahrung erlangt und kann durch Übung einen bewundernswürdigen Grad von Sicherheit erreichen.

133 **Sehen mit zwei Augen.** Wenn wir beide Augen auf einen Gegenstand richten, so sehen wir ihn einfach, wenn das Auge für die Entfernung eingerichtet ist, in welcher er sich befindet; wir sehen ihn aber jederzeit doppelt, sobald sich das Auge einer größern oder kleinern Entfernung accommodirt; wir sehen den Gegenstand scharf und deutlich, wenn wir ihn einfach sehen, undeutlich und verwaschen, so bald er doppelt erscheint.



Wir können ganz nach Willkür einen Gegenstand einfach oder doppelt sehen; man halte z. B. zwei Finger gerade hinter einander vor das Gesicht, und zwar so, daß der eine ungefähr 1 Fuß, der andere 2 Fuß weit entfernt ist, so sieht man den hintern doppelt, wenn man die Augenaxen auf den erstern richtet; den vordern aber, wenn man den hintern Finger fixirt.

In Fig. 304 seyen *L* und *R* die beiden Augen, *A* und *B* zwei in verschiedenen Entfernungen vor dem Auge befindliche Gegenstände. Wenn man den Gegenstand *A* fixirt, so sind die Axen beider Augen (die Augenaxe ist die gerade Linie, welche die Mitte der Netzhaut mit dem Mittelpunkt der Linse und der Pupille verbindet) nach *A* gerichtet, sie machen also einen ziemlich bedeutenden Winkel mit einander; das Bild von *A* erscheint aber in jedem Auge auf der Mitte der Netzhaut; fixirt man nun den entfernten Gegenstand *B*, wie dies in Fig. 305 dargestellt ist, so wird der Winkel der Augenaxen kleiner, und nun erscheint das Bild von *B* in jedem Auge auf der Mitte der Netzhaut.

Wenn *A* fixirt ist, wie Fig. 304, so liegt das Bild von *B* im linken Auge rechts, im rechten aber links von der Mitte der Netzhaut; die Bilder *b* und *b'* liegen also in beiden Augen nicht auf entsprechenden Stellen der Netzhaut; und darin ist wohl auch der Grund zu suchen, warum der Gegenstand *B* hier

Fig. 304.

Fig. 305.



doppelt gesehen wird. Da das Bild b im linken Auge rechts von a liegt, so scheint uns B links von A zu liegen, während das rechte Auge den Gegenstand B rechts von A sieht, weil das Bild b' links von a' ist. Hat man den Gegenstand A mit beiden Augen so fixirt, daß man ihn nur einmal sieht, B aber doppelt erscheint, so kann man das linke oder rechte Bild von B verschwinden machen, je nachdem man die von B auf das linke oder rechte Auge fallenden Strahlen auffängt. Hat man hingegen den entfernten Gegenstand B fixirt, so daß A doppelt gesehen wird, wie in Fig 305, so verschwindet das rechts erscheinende Bild von A , wenn man das linke Auge verdeckt.

Gränzen der Sichtbarkeit. Wenn ein Gegenstand noch gesehen werden soll, so darf der Gesichtswinkel, unter welchem er erscheint, nicht unter einer gewissen Gränze liegen, die sehr von der Erleuchtung und der Farbe des Gegenstandes, der Natur des Hintergrundes und der Individualität der Augen abhängt. Für ein gewöhnliches Auge ist bei mäßiger Beleuchtung ein Gegenstand noch unter einem Sehwinkel von 30 Secunden sichtbar, ein sehr heller Gegenstand, wie ein glänzender Silberdraht, wird aber auf dunklem Grunde noch unter einem Gesichtswinkel von 2 Secunden gesehen. Auch dunkle Körper können auf weißem Grunde sehr deutlich gesehen werden, selbst wenn sie auch sehr fein sind; ein mittelmäßiges Auge kann ein Haupthaar vor dem mäßig hellen Himmel noch in einer Entfernung von 4 — 6 Fuß deutlich unterscheiden.

Dauer des Lichteindrucks. Wenn man mit einer glühenden Kohle rasch einen Kreis beschreibt, so kann man die Kohle selbst nicht unterscheiden, sondern man sieht einen feurigen Kreis. Der Grund dieser Erscheinung liegt darin, daß eine durch einen Lichteindruck afficirte Stelle der Retina nicht augenblicklich wieder zur Ruhe kommt, wenn der Lichteindruck selbst aufgehört hat; aus demselben Grunde kann man auch die Speichen eines schnell laufenden Rades nicht unterscheiden, und die obere Fläche eines Kreisel's, welcher mit abwechselnd weißen und schwarzen Sectors bemalt ist, wie Fig. 306, erscheint bei rascher Rotation gleichförmig grau. Wenn aber der Kreisel, im Dunkeln rotirend, momentan erleuchtet wird, etwa durch einen Blitz oder einen elektrischen Funken, so kann man die einzelnen Sectors deutlich unterscheiden.

Fig. 306.



Macht man in eine Pappscheibe von 2 — 3 Zoll Durchmesser diametral gegenüberstehend zwei Löcher, durch welche man Fäden zieht, wie Fig. 307 und 308 zeigen, so kann man mit Hülfe dieser Fäden die

Fig. 307.




Fig. 308.



Scheibe rasch drehen, so daß man abwechselnd die eine und dann wieder die andere Seite sieht. Macht man nun auf die eine Seite einen schwarzen Streifen in der Richtung der beiden kleinen Löcher, auf die andere Seite einen Streifen, welcher auf dieser Richtung rechtwinklig steht, so sieht man bei rascher Umdrehung ein Kreuz, weil der Eindruck des horizontalen Streifens im Auge noch nicht erloschen ist, wenn der vertikale Streifen sichtbar wird. Ist auf die eine Seite ein Käfig, auf die andere ein Vogel gemalt, so erscheint bei rascher Drehung der Vogel im Käfig u. s. w.

Ein recht sinnreicher und artiger Apparat, welcher sich ebenfalls auf die

Fig. 309.



Dauer des Lichteindrucks gründet, ist die sogenannte Wunderscheibe oder das Phenakistiskop. Eine Scheibe von 20 bis 25 Centimeter Durchmesser kann um eine horizontale Achse x in eine rasche Rotationsbewegung versetzt werden: am Rande dieser Scheibe befindet sich eine Reihe von Öffnungen, welche in gleichen Abständen auf einander folgen; in der Fig. 309 dargestellten Wunderscheibe befinden sich 8 solcher Löcher. Innerhalb des durch die 8 Löcher gebildeten Ringes ist nun eine kleinere bemalte Scheibe befestigt, auf welcher ein und derselbe Gegenstand in 8 aufeinander folgenden Stellungen abgebildet ist, so daß jedem

Löche eine andere Stellung entspricht. In unserer Figur ist ein ganz einfacher Gegenstand gewählt, nämlich ein Pendel. Unter der mit 1 bezeichneten Öffnung ist das Pendel dargestellt, wie es eben seine äußerste Stellung links erreicht hat; unter der Öffnung 2 sehen wir das Pendel, wie es sich der Gleichgewichtslage schon wieder genähert hat, bei 3 hat es die Gleichgewichtslage erreicht u. s. w. Dieser Apparat wird nun so vor einen Spiegel gehalten, daß die bemalte Fläche dem Spiegel zugekehrt ist und man durch eine Öffnung, etwa durch die oberste, das Bild der bemalten Scheibe im Spiegel sieht. Wenn nun die Scheibe rotirt, so geht eine Öffnung nach der andern vor dem Auge vorüber; während aber die Zwischenräume vor dem Auge her-

gehen, sieht man nichts. Nehmen wir an, daß in einem bestimmten Momente die Oeffnung 1 vor dem Auge vorübergeht, so erblickt man unter derselben das Bild des Pendels in seiner größten Ausweichung; der in diesem Momente ins Auge gelangende Lichteindruck bleibt nun, bis die zweite Oeffnung vor's Auge kommt, und nun erscheint das Pendel an derselben Stelle, an welcher man es eben erst in seiner größten Ausweichung gesehen hatte, der Gleichgewichtslage etwas genähert; das Bild dieser zweiten Lage bleibt im Auge, bis die dritte Oeffnung vor das Auge gelangt, und nun sieht man das Pendel in seiner Gleichgewichtslage u. s. w.; die auf diese Weise der Reihe nach dem Auge vorgeführten Stellungen des Pendels machen nun täuschend den Eindruck, als ob man ein Pendel wirklich oscilliren sähe. Statt des Pendels kann man auch andere Gegenstände wählen, die man der Reihe nach in eben so viel verschiedenen Stellungen dargestellt hat, als Löcher vorhanden sind, so daß jeder Oeffnung eine andere Stellung entspricht. Sehr täuschend lassen sich auf diese Weise Bewegungen von Menschen und Thiergehalten darstellen, die man in den verschiedenen auf einander folgenden Stellungen aufgezeichnet hat.

Ebenso wie die Gegenstände eine gewisse Größe haben müssen, um durch das Auge wahrnehmbar zu seyn, ebenso muß auch der Lichteindruck eine namhafte Zeit andauern, um eine Wirkung auf die Netzhaut hervorzubringen; aus diesem Grunde wird ein sehr schnell sich bewegendes Körper, z. B. eine Kannonkugel, nicht gesehen; das Bild der fliegenden Kugel bewegt sich auf der Netzhaut mit solcher Geschwindigkeit, daß es an keiner Stelle wahrgenommen werden kann.

Die Nachwirkungen auf der Netzhaut sind um so stärker und dauern um so länger fort, je intensiver und andauernder die primitive Einwirkung war. Die Nachbilder heller Gegenstände sind hell, die Nachbilder dunkler Gegenstände dunkel, wenn das Auge einer ferneren Lichteinwirkung entzogen wird. Sieht man z. B. längere Zeit unverwandt durch ein Fenster nach dem hellen Himmel, wendet man alsdann das Auge weg, indem man es zugleich schließt, so sieht man noch immer die hellen Zwischenräume begränzt durch die dunklen Fensterrahmen; wendet man dagegen das Auge auf eine weiße Wand, so erscheint im Nachbild hell, was im ursprünglichen dunkel war, und umgekehrt; man sieht z. B. die Fensterrahmen hell und die Zwischenräume dunkel. Diese Umkehrung ist leicht zu erklären: wird das geblendete Auge auf die weiße Wand gerichtet, so sind die vorher durch das helle Licht afficirten Stellen der Netzhaut weniger empfindlich gegen das weiße Licht der weißen Wand, als diejenigen Stellen der Netzhaut, auf welche das Bild der dunklen Fensterrahmen gefallen war.

Farbige Nachbilder. Unser Gesichtorgan empfindet oft Farbeneindrücke, die nicht unmittelbar durch äußere Objecte hervorgebracht sind, sondern in einem eigenthümlich gereizten Zustande der Netzhaut ihren Grund haben. Man nennt solche Farben subjective oder auch physiologische. Die


farbigen Nachbilder sowohl als auch die Farben, welche durch Contraste hervorgebracht werden, gehören hierher.

Die Nachbilder, von denen in voriger Nummer die Rede war, sind immer mehr oder weniger gefärbt, und zwar ist diese Färbung um so entschiedener, je intensiver der primitive Lichteindruck war, welcher die Nachbilder veranlasste. Man fixire z. B. einige Zeit lang ein Kerzenlicht recht scharf, schließe dann die Augen und wende sie nach einer dunklen Stelle des Zimmers, so glaubt man noch immer, die Flamme vor den Augen zu haben, aber sie verändert nach und nach ihre Farbe; sie wird alsbald ganz gelb, geht dann durch Orange in Roth, von Roth durch Violett in grünliches Blau über, welches immer dunkler wird, bis das Nachbild endlich ganz verschwindet. Wendet man hingegen das durch das Kerzenlicht geblendete Auge auf eine weiße Wand, so folgen sich die Farben des Nachbildes in fast entgegengesetzter Ordnung, d. h. man sieht anfangs ein ganz dunkles Nachbild auf dem hellen Grunde, welches alsbald blau, grün, gelb wird, und ist endlich vom weißen Grunde nicht mehr zu unterscheiden, wenn das Nachbild ganz verschwunden ist, d. h. wenn die Netzhaut sich ganz wieder erholt hat. Der Uebergang von einer Farbe zur andern beginnt am Rande und verbreitet sich von da aus nach der Mitte. Dieselbe Reihe von Farbenerscheinungen beobachtet man an den Blendungsbildern weißer Papiere, die auf schwarzem Grunde liegend von der Sonne beschienen sind u. s. w.

Wenn man, während noch das farbige Nachbild im geschlossenen Auge ist, das Auge öffnet und auf eine weiße Wand richtet, so erblickt man ein Bild auf dieser Wand, welches demjenigen complementär ist, welches man zu derselben Zeit bei geschlossenem Auge wahrnimmt. Ist das Nachbild im geschlossenen Auge roth geworden, so erblickt man ein grünes Bild, wenn man das Auge öffnet und auf eine weiße Fläche richtet.

Wenn man längere Zeit einen farbigen Fleck auf weißem Grunde scharf fixirt und dann das Auge seitwärts auf die weiße Fläche richtet, so sieht man ein complementär gefärbtes Nachbild; war der Fleck blau, so ist das Nachbild gelb, war er roth, so ist es grün u. s. w. Diese Erscheinung erklärt sich dadurch, daß die Netzhaut für die Farbe des Objectes abgestumpft und also für diejenigen im weißen Licht enthaltenen Farben empfindlicher wird, die nicht in der Nuance des Objectes enthalten sind, welches die Blendung veranlasste.

Daß die Retina durch das längere Betrachten eines stark erleuchteten farbigen Gegenstandes allmählig gegen diese Farbe abgestumpft wird, geht auch daraus hervor, daß sie nach und nach immer matter und unscheinbarer wird. Man kann sich davon am leichtesten auf folgende Weise überzeugen. Man fixire längere Zeit ein farbiges, etwa ein rothes Quadrat, welches sich auf einem weißen Grunde befindet, und wende dann das Auge nur etwas seitwärts, so daß das complementäre Nachbild zum Theil noch auf das farbige Quadrat fällt, wie dies Fig. 310



angedeutet ist. Der freie Theil des Nachbildes erscheint jetzt grün, der frei gewordene Theil des ursprünglichen Bildes, d. h. derjenige Theil, welcher seine Strahlen jetzt auf Stellen der Netzhaut sendet, die vorher noch nicht von dem rothen Lichte getroffen waren, erscheint lebhaft roth; da aber, wo beide Quadrate über einander fallen, sieht man ein weit matteres Roth, denn die von diesem Theile des objectiven rothen Quadrates ausgehenden Strahlen treffen noch immer solche Stellen der Netzhaut, welche gegen den Eindruck des rothen Lichtes schon mehr abgestumpft sind.

Contrastfarben. Ein grauer Fleck erscheint auf einer weißen Fläche 137 dunkler, auf einer schwarzen heller, als wenn die ganze Fläche mit demselben grauen Tone überzogen wäre. Ein Versuch, welcher dies recht deutlich zeigt, ist folgender: Man bringe einen schmalen undurchsichtigen Körper, etwa ein Bleistift, zwischen eine Kerzenflamme und eine weiße Fläche, so wird man einen dunklen Schatten auf hellem Grunde sehen; bringt man nun eine zweite Kerzenflamme neben die erstere, so sieht man zwei dunkle Schatten auf dem hellen Grunde; jeder dieser Schatten ist aber jetzt durch eine Kerze also eben so stark erleuchtet, als vorher die ganze Fläche war, und doch hielt man vorher die Fläche für hell und jetzt den Schatten für dunkel; dieser Versuch beweist den bedeutenden Einfluß des Contrastes.

Noch auffallender sind die Contrasterscheinungen bei Betrachtungen farbiger Gegenstände, wobei man oft complementäre Farben sieht, welche objectiv gar nicht vorhanden sind.

Legt man einen schmalen grauen Papierschnitzel auf ein lichtgrünes Papier, so erscheint der Streifen röthlich; legt man ihn auf ein blaues Papier, so erscheint er gelb; kurz, er erscheint immer complementär zur Farbe des Grundes. Sehr deutlich nimmt man die Erscheinung wahr, wenn man einen ungefähr 1^m breiten Streifen von weißem Papier auf eine Tafel von farbigem Glase klebt, und dann durch dasselbe nach einer weißen Fläche, etwa nach einem Blatte weißen Papiers sieht, oder auch, indem man die eine Seite des Glases ganz mit einem dünnen Papier bedeckt, auf die andere den schmalen Streifen befestigt und dann das Glas vor eine Kerzenflamme hält; der Streifen erscheint dann complementär zur Farbe des Glases, also roth auf einem grünen Glase, blau auf einem gelben u. s. w.

Hierher gehören auch die sogenannten farbigen Schatten, welche erscheinen, wenn in farbigem Lichte ein schmaler Körper einen Schatten wirft und dieser Schatten durch weißes Licht beleuchtet ist. Man erhält solche farbigen Schatten am leichtesten auf folgende Weise: man läßt Lichtstrahlen durch ein farbiges Glas auf eine weiße Fläche, etwa auf weißes Papier, fallen, so daß sie nun farbig erscheint; fängt man nun an irgend einer Stelle die das Papier beleuchtenden farbigen Strahlen durch einen schmalen Körper auf, so erhält man einen schmalen Schatten, welcher nur durch das ringsum verbreitete weiße Tageslicht erhellt ist; dieser Schatten erscheint nun complementär zum Grunde; wendet man ein rothes Glas an, so erscheint der Schatten grün; er erscheint blau, wenn

man ein gelbes Glas anwendet u. s. w. Die Farben dieser Schatten sind rein subjectiv.

Manchmal beobachtet man auch farbige Schatten, welche wirklich objectiv verschiedenfarbig sind; sie entstehen, wenn ein Körper bei doppelter Beleuchtung zwei Schatten wirft und die beiden Lichtquellen verschiedene Farben haben; denn nun ist der eine Schatten nur durch Licht von der einen, der andere Schatten nur durch Licht von der andern Farbe beleuchtet. Solche farbigen Schatten entstehen, wenn in der Dämmerung das bläuliche Himmelslicht in ein Zimmer fällt, in welchem sich eine brennende Kerze befindet; hält man ein Stäbchen so, daß es einen Schatten im Kerzenlichte, einen zweiten im Tageslichte auf eine weiße Fläche wirft, so erscheint der eine Schatten blau, der andere gelb, weil der eine nur durch das bläuliche Tageslicht, der andere nur durch das gelbliche Kerzenlicht beleuchtet ist; doch möchte auch bei diesem Falle der Contrast einen großen Einfluß auf die Intensität der Farbenerscheinung, und somit die Erscheinung einen theils objectiven, theils subjectiven Grund haben.

Was die Erklärung der farbigen Nebelbilder betrifft, so ist sie wohl darin zu suchen, daß, wenn irgend ein Theil der Netzhaut durch farbiges Licht afficirt wird, diese directe Wirkung auch auf die benachbarten Stellen der Netzhaut in der Weise reagirt, daß sie in einen dem primitiven Eindrücke complementären Farben versetzt werden.


Jede Zusammenstellung von Farben, welche complementär zu einander sind, macht einen angenehmen Eindruck auf das Auge, was leicht begreiflich ist, wenn man bedenkt, daß, wenn irgend ein Theil der Netzhaut direct durch irgend eine Farbe afficirt wird, sie ja selbst ein Bestreben zeigt, auf den benachbarten Stellen diesen Gegensatz hervorzurufen. Jede Zusammenstellung nicht complementärer Farben ist dagegen unharmonisch und macht einen um so unangenehmern Eindruck, je intensiver die Farben sind; man nennt solche Zusammenstellungen grell oder schreiend. So wird z. B. eine grüne Uniform mit carmoisinrothen Aufschlägen einen angenehmen Eindruck machen, eine rothe Uniform mit gelben Aufschlägen würde dagegen Jedermann für geschmacklos erklären.

138 **Die camera obscura.** Die von dem Neapolitaner Porta um die Mitte des 17ten Jahrhunderts erfundene camera obscura besteht im Wesentlichen aus einer Sammellinse von etwas großer Brennweite, durch welche ein Bild entfernter Gegenstände, etwa einer Landschaft, entworfen wird; um den Effect dieses Bildes möglichst zu heben, muß von der Fläche, auf welcher es aufgefangen wird, alles seitliche, nicht hierher gehörige Licht sorgfältig ausgeschlossen werden, d. h. es muß in einer dunklen Kammer aufgefangen werden.

Die bisher gebräuchlichsten Formen der camera obscura sind in Fig. 311 und Fig. 312 dargestellt. Fig. 311 stellt einen Kasten dar, an dem sich ein Hals *a b c d* befindet, in welchem eine Sammellinse *b c* angebracht ist; die durch diese Linse in den dunklen Kasten eindringenden Strahlen werden durch einen, in einem Winkel von 45° gegen die Ase der Linse geneigten ebenen Spiegel nach

oben reflectirt, so daß das Bild eines entfernten Gegenstandes bei $i k$ auf einer

Fig. 311.



mattgeschliffenen Glastafel aufgefangen werden kann. Der Deckel gh dient, um das fremde Licht von dem Bilde möglichst abzuhalten. Wenn die mattgeschliffene Seite des Glases nach oben gekehrt ist, so kann man auf demselben mit Bleistift die Umrisse des in $i k$ entstehenden Bildes nachfahren und so eine naturgetreue Zeichnung der Gegenstände erhalten.

Fig. 312.




Fig. 312 stellt einen ziemlich hohen Kasten dar, auf dessen Boden ein Blatt weißes Papier gelegt wird; durch die obere Fläche des Kastens geht eine Röhre, welche die Sammellinse enthält, über welcher sich dann ein in einem Winkel von 45° gegen die Vertikale geneigter ebener Spiegel befindet. Die von dem Gegenstande kommenden Strahlen werden durch den Spiegel nach unten reflectirt, so daß das Bild auf der Fläche des Papiers entsteht. Dieses Bild ist sehr lebhaft, weil durch die Wände des Kastens alles seitliche Licht ausgeschlossen ist, und man kann deshalb die Contouren dieses Bildes leicht mit Bleistift nachfahren.

Die Nettigkeit der in einer camera obscura entstehenden Bilder hat wohl schon oft den Wunsch erregt, diese Bilder gewissermaßen fixiren zu können; und wenn wohl auch die Meisten diesen Wunsch als einen frommen Wunsch betrachteten, so hat es doch auch nicht an solchen gefehlt, welche sich bestreben, ihn zu realisiren. Da das Licht chemische Wirkungen hervorbringt, da es z. B. das Chlorsilber schwärzt, so lag wenigstens die Möglichkeit vor, durch das Bild der camera obscura bleibende Eindrücke hervorzubringen. Von der Erfindung Daguerre's, welcher bekanntlich eine solche Methode erfand, durch welche die Bilder der camera obscura auf eine wahrhaft bewundernswürdige Weise fixirt werden, soll weiter unten die Rede seyn.


Die für die Anfertigung Daguerre'scher Bilder vortheilhafteste Construction der camera obscura ist diejenige, welche Voigtländer in Wien diesem Apparate gegeben hat. Die Linse, die er zu seinem Apparate anwendet, besteht aus einer Combination von Crownflintglaslinsen, welche nach Weynal's An-

gaben geschliffen sind und durch welche das auf einer Ebene aufgefangene Bild ungleich schärfer wird, als es bei einer gewöhnlichen achromatischen Linse der Fall ist.

- 139 **Die Linse oder das einfache Mikroskop.** Wir haben oben gesehen, daß die scheinbare Größe eines Gegenstandes von der Größe des Seh winkels abhängt, unter welchem er erscheint; der Sehwinkel wird aber um so größer, je mehr der Gegenstand dem Auge genähert wird; nun aber können wir ihn nur bis zu einer gewissen Gränze, der Weite des deutlichen Sehens, dem unbewaffneten Auge nähern, wenn noch eine scharfe Unterscheidung der Gränzen und der einzelnen Theile möglich seyn soll, und dadurch ist auch einer weiteren Vergrößerung des Seh winkels eine Gränze gesetzt. Ein jedes Instrument, welches eine weitere Vergrößerung für den Sehwinkel kleiner na her Gegenstände möglich macht, als es bei unbewaffnetem Auge der Fall ist, wird ein Mikroskop genannt. Nach dieser Erklärung ist auch die kleine Oeffnung im Kartenblatte, welche oben besprochen wurde, ein Mikroskop und zwar ein einfaches, doch bezeichnet man mit dem Namen des einfachen Mikroskopes in der Regel nur Collectivlinsen von kurzer Brennweite.

Um zu begreifen, wie eine einfache Sammellinse als Mikroskop dienen kann, braucht man nur einen Blick auf Fig. 313 zu werfen. Es sey VW eine Sam-

Fig. 313.



mellinse, AB ein Gegenstand, der sich innerhalb der Brennweite des Glases befindet, so divergiren alle von einem Punkte des Gegenstandes AB ausgehenden Strahlen nach ihrem Durchgange durch die Linse gerade so, als ob sie von dem entsprechenden Punkte des Bildes ab herkämen, wie dies schon oben gezeigt wurde; ein hinter der Linse befindliches Auge wird aber den Gegenstand durch die Linse deutlich sehen können, wenn sich das Bild ab in der Weite des deutlichen Sehens befindet; in diesem Falle aber liegt der Gegenstand selbst dem Auge weit näher, ohne die Linse würde man ihn also nicht mehr deutlich sehen können. Die vergrößernde Kraft der Linse ist also im Wesentlichen darin zu suchen, daß sie es möglich macht, den Gegenstand dem Auge sehr nahe zu bringen, wodurch denn natürlich auch der Sehwinkel vergrößert wird.

Um die durch die Linse hervorgebrachte Vergrößerung zu bestimmen, müssen wir die Größe des Sehwinkels, unter welchem das Bild ab dem Auge erscheint, wenn es sich in der Entfernung des deutlichen Sehens befindet, mit der Größe des Sehwinkels vergleichen, unter welchem der Gegenstand selbst erscheinen würde, wenn er eben so weit vom Auge entfernt wäre.

Genau läßt sich der Winkel, unter welchem das Bild ab erscheint, nur dann ermitteln, wenn die Entfernung des Glases vom Kreuzungspunkte im Auge bekannt ist; da man aber das Auge dicht hinter das Glas hält und die Dicke der Linse selbst unbedeutend ist, so kann man ohne merklichen Fehler den Kreuzungspunkt mit dem Mittelpunkt o der Linse zusammenfallend annehmen; unter dieser Voraussetzung ist nun die Vergrößerung leicht zu berechnen.

Von O aus gesehen erscheint der Gegenstand AB und das Bild ab unter gleichem Gesichtswinkel, wir finden also die Vergrößerung, wenn man den Gesichtswinkel, unter welchem AB erscheint, mit demjenigen vergleicht, unter welchem derselbe Gegenstand erscheinen würde, wenn er bis in die Weite des deutlichen Sehens von O entfernt, wenn er also an die Stelle des Bildes ab gesetzt wäre. Da die scheinbare Größe eines Gegenstandes seiner Entfernung vom Auge umgekehrt proportional ist, so verhält sich der Gesichtswinkel AOB zu dem Winkel, unter welchem AB von O aus betrachtet erscheinen würde, wenn dieser Gegenstand bis ab fortgerückt wäre, umgekehrt wie die Entfernungen des Gegenstandes AB und des Bildes ab von O . Bezeichnen wir die Entfernung des Bildes von O mit d , die Entfernung des Gegenstandes AB von O mit x , so ist die Vergrößerung $\frac{d}{x}$, wo für d die Weite des deutlichen Sehens zu setzen ist.

Nehmen wir an, was freilich nicht der Fall ist, das Bild befände sich in der Weite des deutlichen Sehens, der Gegenstand aber im Brennpunkte der Linse, so wäre die Vergrößerung $\frac{d}{f}$, wenn f die Brennweite des Glases darstellt. Dieser Ausdruck $\frac{d}{f}$ gibt uns nun freilich nicht den wahren Werth der Vergrößerung an, er macht aber ein annähernd richtiges Urtheil über die Vergrößerung der Linse möglich.

Wenn das Bild ab in der Entfernung d entstehen soll, so muß sich der Gegenstand innerhalb der Brennweite befinden, x ist also jedenfalls kleiner als f , der wahre Werth der Vergrößerung ist also jedenfalls noch etwas größer als $\frac{d}{f}$.


Wenn z. B. die Weite des deutlichen Sehens 10 Zoll, die Brennweite der Linse 2 Zoll ist, so wird die Vergrößerung noch etwas mehr als $\frac{10}{2}$, d. h. noch etwas mehr als 5 betragen.

Je kleiner der Werth von f wird, d. h. je geringer die Brennweite der Linse ist, desto kleiner wird auch der Werth von x , desto größer der Werth von

$\frac{d}{x}$, desto stärker ist also die Vergrößerung. Eine Linse von kurzer Brennweite vergrößert also stärker als eine solche von größerer Brennweite.

- 140 **Das Sonnenmikroskop.** Dieses Instrument, dessen Wirkung zu den interessantesten und instructivsten in der Optik gehört, wird in den Laden eines dunklen Zimmers eingeschraubt, so daß der Spiegel m außerhalb desselben die Sonnenstrahlen durch die Röhre i in den dunklen Raum hineinwirft.

Fig. 314.



Die Linse i macht die Strahlen etwas convergirend, eine zweite Linse f vermehrt aber noch diese Convergenz, so daß die Strahlen in einem Brennpunkte vereinigt werden, welcher sich sehr nahe bei dem, dem Versuche zu unterwerfenden Objecte befindet. Damit dies nun jederzeit möglich sey, muß die Linse beweglich gemacht werden; die Bewegung wird durch ein Getriebe hervorgebracht, dessen Knopf sich außerhalb der Röhre befindet, und welches in eine kleine gezahnte Stange eingreift, welche an der Fassung der Linse f befestigt ist.

Die zwischen Glasplatten oder auf Glasplatten befestigten Objecte werden nun zwischen die Metallplatten p' und q gebracht. Da die Platte q durch Federn gegen p' gedrückt wird, so werden die Objectscheiben durch diesen Druck festgehalten, so daß sie nicht herabfallen.

Ist nun so das Object gehörig ajustirt und beleuchtet, so ist es leicht, ein vergrößertes Bild davon zu erhalten. Dazu dient nämlich die achromatische Linse l , welche in der That die Objectivlinse ist. An der Fassung dieser Linse ist eine gezahnte Stange befestigt, in welche ein Getriebe eingreift, wodurch die Linse l nach Belieben verschoben werden kann. Man nähert oder entfernt nun die Linse von dem Gegenstande, bis man endlich ein scharfes helles Bild auf einer weißen Wand, einem Leinentuche oder einem Papierschirme in einer Entfernung von 10, 15 bis 20 Fuß auffängt. Da hier ein wirkliches Bild entsteht, so versteht sich von selbst, daß das Object jenseits des Brennpunktes der Linse l sich befinden muß. Man kann die Vergrößerung berechnen, wenn man die Entfernung des Gegenstandes von der Linse in die Entfernung des Bildes von derselben dividirt. Will man aber die Vergrößerung direct beobachten, so muß

man als Object ein Glasmikrometer anwenden, dessen Theilung eine bekannte Größe hat, und dann die Größe der Abtheilungen in dem Bilde messen.


Man hat auch ähnliche Mikroskope construiert, in denen das Licht der Sonne durch künstliches Licht, etwa durch das Licht eines im Knallgasgebläse glühend gemachten Kalkstückchens (Drummond'sches Kalklicht), oder auch nur durch das Licht einer intensiv leuchtenden Lampe ersetzt ist. Die Vergrößerung muß um so geringer seyn, je weniger intensiv das beleuchtende Licht ist.

Die Zauberlaterne (laterna magica) beruht auf denselben Principien, nur sind die Gegenstände in größeren Dimensionen auf Glas gemalt und werden durch das Licht einer Lampe erleuchtet, die höchstens eine 15- bis 20fache Vergrößerung erlaubt.

Das zusammengesetzte Mikroskop. Die Principien, auf welchen die 141
Construction aller, wenn auch in ihrer sonstigen Einrichtung noch so sehr abweichenden Mikroskopen beruht, sind folgende:

1) Die Gegenstände, welche man dem Versuche unterwerfen will, befinden sich nahe bei einer Sammellinse *b* von kurzer Brennweite, und zwar etwas jenseits des Brennpunktes. Diese Linse, sie mag nun einfach oder zusammengesetzt, achromatisch oder nicht seyn, wird die Objectivlinse oder das Objectiv des Mikroskops genannt.

Fig. 315.



2) Die wirklichen und vergrößerten Bilder, welche von den Objecten durch das Objectiv entworfen werden, werden durch eine Sammellinse *c* betrachtet, welche hier als Luppe dient; diese zweite Linse, welche ebenfalls einfach oder zusammengesetzt, achromatisch oder nicht achromatisch seyn kann, wird das Ocularglas oder das Ocular des Mikroskops genannt.


So ist denn jedes dioptrische Mikroskop im Wesentlichen aus einem Objectiv und einem Ocular zusammengesetzt, und die Vergrößerung des Mikroskops ist das Product der Vergrößerungen, welche jedes dieser Gläser hervorbringt. Wenn z. B. das Objectiv im Durchmesser 5mal, das Ocular aber 10mal vergrößerte, so würde

ein solches Mikroskop den Durchmesser der Gegenstände 50mal, die Oberfläche also 2500mal vergrößern. Eine 1000fache Vergrößerung des Durchmessers, also eine 1,000,000fache Vergrößerung der Oberfläche würde man erhalten, wenn die Vergrößerungen des Objectivs und des Oculars respective wären 100 und 10, oder 50 und 20, oder 40 und 25 u. s. w.

- 142 **Das Spiegelteleskop.** Teleskope nennt man alle Instrumente, welche dazu dienen, entfernte Gegenstände vergrößert zu zeigen. Sie bestehen aus einem Hohlspiegel oder einer Sammellinse, durch welche ein Bild der entfernten Gegenstände entsteht, welches durch ein einfaches oder zusammengesetztes Ocular betrachtet wird. Wird das Bild durch einen Hohlspiegel erzeugt, so nennt man das Instrument ein Spiegelteleskop. Das wesentlichste Stück desselben ist ein Hohlspiegel von Metall, welcher dem Gegenstande zugeteilt ist, und von welchem also nach den oben besprochenen Gesetzen ein verkehrtes Bild entsteht. Die verschiedenen Spiegelteleskope unterscheiden sich nur in der Art und Weise, wie dieses Bild beobachtet wird.

Die gewöhnlichste Einrichtung des Spiegelteleskops ist Fig. 316 dargestellt.

Fig. 316.



Der Hohlspiegel $m m'$ hat in der Mitte eine kreisförmige Oeffnung $c c'$; die einfallenden Strahlen werden so reflectirt, daß in $i i'$ ein reelles verkehrtes Bild des fernen Gegenstandes entsteht; dieses Bild nun befindet sich

innerhalb der Brennweite des kleinen Hohlspiegels v , durch welchen vor dem Ocular ein aufrechtes Bild des verkehrten Bildes $i i'$ entworfen wird. Das Ocular ist hier, wie bei dem Mikroskope, gewöhnlich aus zwei Linsen zusammengesetzt. Die erste macht die von dem Spiegel v kommenden Strahlen etwas convergenter und rückt also das Bild $n n'$ dem Spiegel v etwas näher, als es ohne diese Linse der Fall seyn würde; das Bild $n n'$ wird nun endlich durch die unmittelbar vor dem Auge stehende Linse betrachtet.


Je nachdem die zu betrachtenden Gegenstände näher oder ferner sind, muß der Spiegel v vom Oculare entfernt oder demselben genähert werden. Dies geschieht mit Hilfe der Schraube $b s$.

- 143 **Fernröhre** nennt man gewöhnlich solche Teleskope, in welchen statt des Hohlspiegels eine Sammellinse angewandt wird. Damit das durch das Objectiv entworfene Bild der fernen Gegenstände rein und scharf sey, muß man dazu eine achromatische Linse wählen; ein solches Objectiv muß also immer aus zwei ungleich zerstreuen Substanzen verfertigt seyn; gewöhnlich ist es aus zwei sich unmittelbar berührenden Linsen zusammengesetzt, wie wir schon oben gesehen haben; bei den diastischen Fernröhren aber ist die achromatisirende Flintglaslinse von der vordern Crown Glaslinse ab und dem Ocular näher gerückt, so daß die Flintglaslinse einen kleineren Durchmesser haben kann. Die verschiedenen Arten der Fernröhre unterscheiden sich durch die verschiedene Einrichtung des Oculars. Bei dem Galiläi'schen Fernrohre besteht das Ocular aus einer einfachen Zerstreuungslinse; das Ocular des astronomischen Fernrohrs hat eine oder zwei Sammellinsen, das Ocular des Erdfernrohrs endlich hat deren vier.

Die Einrichtung des holländischen oder Galiläi'schen Fernrohrs ist

Fig. 317 dargestellt. VW ist das Objectiv, welches in ab ein verkehrtes Bild entwerfen würde, wenn die Strahlen nicht schon vorher durch das Hohlglas XZ aufgefangen würden. Nun aber wird das Ocular so gestellt, daß die Ent-

Fig. 317.



fernung des Bildes ab etwas größer ist als die Zerstreuungsweite des Hohlglases, folglich werden alle nach einem Punkte des Bildes ab convergirenden Strahlen durch das Hohlglas so gebrochen, daß sie nach ihrem Durchgange durch dasselbe so divergiren, als ob sie von einem Punkte vor dem Glase herkämen; die nach b convergirenden Strahlen divergiren also in der Weise, als ob sie von B , die nach a convergirenden, als ob sie von A kämen, man sieht also durch das Fernrohr das aufrechte vergrößerte Bild AB .

Die durch dies Fernrohr hervorgebrachte Vergrößerung ist leicht zu berechnen, wenn man die Brennweite des Objectivs und die Zerstreuungsweite des Oculars kennt. Der Winkel, unter welchem der Gegenstand ohne Fernrohr erscheinen würde, ist gleich dem Winkel, unter welchem das Bild ab von dem Mittelpunkte des Objectivs aus gesehen erscheint, also gleich dem Winkel bpa ; denken wir uns nun das Auge in den Mittelpunkt o des Oculars versetzt, so erscheint, durch das Fernrohr gesehen, der Gegenstand unter dem Winkel AoB , welcher dem Winkel boa gleich ist; um zu bestimmen, wie vielmal das Fernrohr vergrößert, haben wir also nur zu ermitteln, wie vielmal der Winkel boa größer ist als der Winkel bpa .

Die Entfernung des Bildes ab vom Objectiv ist gleich der Brennweite f desselben, wenn der Gegenstand sehr weit entfernt ist; die Entfernung des Bildes ab vom Ocular ist aber nur unmerklich größer als die Zerstreuungsweite f' dieses Glases, und wir können also ohne merklichen Fehler die Entfernung des Bildes ab von o gleich f' setzen. Nun aber verhalten sich die Winkel bpa und boa sehr nahe umgekehrt wie diese Entfernungen, also

$$bpa : boa = f' : f,$$

oder

$$\frac{boa}{bpa} = \frac{f}{f'}.$$

Setzen wir den Winkel bpa , unter welchem der Gegenstand ohne Fernrohr erscheint, $= 1$, so ist der Winkel, unter welchem er in dem Fernrohre gesehen wird,


$$boa = \frac{f}{f'}.$$

d. h. man findet die Vergrößerung, wenn man die Brennweite des Objectivs durch die Zerstreuungswerte des Oculars dividirt; die Vergrößerung ist also um so größer, je größer die Brennweite des Objectivs und je kleiner die Zerstreuungswerte des Oculars ist.

Die Entfernung der beiden Gläser ist offenbar sehr nahe gleich $f - f'$; wenn man also verschiedene Oculare mit demselben Objective verbindet, so wird die Entfernung der beiden Gläser um so größer seyn müssen, je kürzer die Zerstreuungswerte des Oculars, je stärker also die Vergrößerung ist.

Bei dem astronomischen Fernrohre kommt das Bild des Oculars wirklich zu Stande, und es wird durch eine einfache oder zusammengesetzte Linse betrachtet, wie man es Fig. 318 sieht; ab ist das durch das Objectiv VW

Fig. 318.



entworfenen verkehrten Bild eines Gegenstandes, welches, durch die Linse XZ betrachtet, in AB vergrößert erscheint.

Die Vergrößerung eines solchen Fernrohrs ist leicht zu berechnen, wenn man die Brennweite des Objectivs und des Oculars kennt, denn der Sehwinkel, unter welchem der Gegenstand dem bloßen Auge erscheint, ist gleich dem Winkel, unter welchem das Bild ab von der Mitte des Objectivs VW gesehen wird; durch das Fernrohr erscheint er aber unter demselben Winkel, wie das Bild ab von der Mitte des Oculars XZ aus betrachtet; der eine dieser Winkel verhält sich aber zum andern umgekehrt wie die Entfernung des Bildes ab vom Objectiv zu der vom Ocular; nun aber steht das Bild vom Objectiv um die Brennweite f desselben, vom Ocular aber um die Entfernung f' ab, wenn wir mit f' die Brennweite des Oculars bezeichnen; der Gesichtswinkel, unter welchem der ferne Gegenstand durch das Fernrohr erscheint, verhält sich also zu dem Winkel, unter welchem er mit bloßem Auge gesehen wird, wie f zu f' , die durch das Fernrohr hervorgebrachte Vergrößerung ist also $\frac{f}{f'}$.

Die Länge des Fernrohrs ist $f + f'$, d. h. sie ist gleich der Summe der Brennweiten der beiden Gläser.

In der Regel wendet man keine einfache Linse als Ocular an, wie wir dies bis jetzt angenommen haben, sondern eine Combination von zwei Linsen. Die zusammengesetzten Oculare der astronomischen Fernrohre sind entweder ganz so eingerichtet wie die zusammengesetzten Oculare der Mikroskope; in diesem Falle entsteht das Bild zwischen den beiden Gläsern des Oculars, oder die beiden Lin-

sen stehen näher zusammen, so daß das Bild schon vor dem Ocular entsteht und durch die beiden Linsen wie durch eine einzige stärkere betrachtet wird.

Daß man durch ein astronomisches Fernrohr die Gegenstände verkehrt sieht, ist klar, denn durch das Objectiv wird ein verkehrtes Bild des entfernten Gegenstandes entworfen, und dieses Bild wird dadurch, daß man es durch eine Linse betrachtet, nicht umgekehrt.

Die Helligkeit des Bildes hängt von der Größe des Objectivs, die Größe des Gesichtsfeldes von dem Ocular ab.

Um die Gegenstände genau einvisiren zu können, muß in dem astronomischen Fernrohre ein Fadentkreuz angebracht seyn; es befindet sich dies genau an der Stelle, an welcher durch das Objectiv das Bild des zu betrachtenden Gegenstandes entsteht.

Beim Betrachten irdischer Gegenstände ist es unangenehm, Alles verkehrt zu sehen, was bei astronomischen Beobachtungen, so wie auch bei Vermessungen gleichgültig ist. Um nun bei starker Vergrößerung die Gegenstände doch noch aufrecht sehen zu können, hat man nun das Ocular des astronomischen Fernrohrs durch eine Röhre ersetzt, welche in der Regel vier Converlinfen enthält, und so erhält man das Erdfernrohr. Die vier Linsen in der Ocularröhre bilden gewissermaßen ein nicht gar stark vergrößerndes zusammengesetztes Mikroskop, durch welches man das verkehrte Bild wieder verkehrt, also in aufrechter Stellung sieht. Die beiden vorderen Gläser in der Ocularröhre bilden gewissermaßen das Objectiv dieses Mikroskops, die beiden anderen das Ocular.

Die Vergrößerung des Galiläischen und des astronomischen Fernrohrs läßt sich, wie wir gesehen haben, aus der Brennweite der Gläser berechnen; da aber diese Brennweite selbst erst durch einen Versuch ermittelt werden muß, so ist es vorzuziehen, die Vergrößerung der Fernröhre unmittelbar durch den Versuch zu bestimmen. Ganz einfach geschieht dies auf folgende Weise: Man stelle in einiger Entfernung vom Fernrohre einen getheilten Stab, etwa eine Latte, wie man sie zum Feldmessen braucht, auf und betrachte denselben gleichzeitig mit dem einen Auge direct, mit dem andern durch das Fernrohr; man sieht auf diese Weise, wie viel Abtheilungen des mit bloßem Auge gesehenen Maßstabes auf eine durch das Fernrohr vergrößerte Abtheilung fallen, und erhält so unmittelbar den Werth der Vergrößerung. Man kann zu dem eben angegebenen Verfahren auch die Ziegelreihen eines Daches anwenden.

In früheren Zeiten waren die dioptrischen Fernröhre noch sehr unvollkommen, weil man noch keine achromatischen Objective in Anwendung bringen konnte; man ersetzte deshalb die Objectivlinse durch einen Hohlspiegel von einer eigenen Metallmischung, und so entstanden die Spiegelteleskope.

Fünftes Kapitel.

Interferenzerscheinungen.

144 Um die verschiedenen Lichterscheinungen zu erklären, sind zwei verschiedene Hypothesen aufgestellt worden, die Emissions- oder Emanationstheorie und die Vibrations- oder Undulationstheorie.

Die Emissionstheorie nimmt an, daß es eine eigenthümliche Lichtmaterie gebe, und daß ein leuchtender Körper nach allen Seiten hin Theilchen dieser feinen Materie mit so ungeheurer Geschwindigkeit aussende, daß ein solches Lichttheilchen in 8 Minuten und 13 Secunden von der Sonne zur Erde gelangt. Diese Lichtmaterie muß man natürlich als äußerst fein und den Wirkungen der Schwere nicht unterworfen, also als imponderabel annehmen. Die Verschiedenheit der Farben rührt von einer Verschiedenheit in der Geschwindigkeit her; die Reflexion ist nach dieser Ansicht dem Abprallen elastischer Körper analog. Um nach dieser Theorie die Brechung zu erklären, müßte man annehmen: 1) daß sich in den durchsichtigen Körpern hinreichend große Zwischenräume befänden, um den Lichttheilchen den Durchgang zu gestatten, und 2) daß die wägbaren Moleküle auf die Lichttheilchen eine anziehende Kraft ausüben, welche, combinirt mit der einmal erlangten Geschwindigkeit der Lichttheilchen, ihre Ablenkung bewirkt.

Die Vibrationsstheorie nimmt an, daß sich das Licht durch die Schwingungen der Theilchen eines unwägbaren Stoffes fortpflanzt, welcher den Namen Aether führt. Nach dieser Theorie ist das Licht etwas dem Schalle Aehnliches; der Schall wird aber durch die Schwingungen der wägbaren Materie, das Licht durch die Schwingungen eines Aethers fortgepflanzt. Der Aether erfüllt den ganzen Weltraum, da das Licht alle Räume des Himmels durchdringt. Der Aether ist aber nicht bloß in den sonst leeren Räumen verbreitet, welche die Gestirne trennen, er durchdringt alle Körper und füllt die zwischen den wägbaren Atomen befindlichen Räume aus.

Wenn der Aether in dem ganzen Weltraume in Ruhe wäre, so würde überall vollkommene Finsterniß herrschen; an einer Stelle gleichsam erschüttert, pflanzen sich die Lichtwellen nach allen Seiten hin fort, wie sich die Schwingungen einer Saite in einer ruhigen Atmosphäre weithin verbreiten. Das Licht, welches erst durch eine Bewegung entsteht, ist also wohl von dem Aether selbst zu unterscheiden, wie die Vibrationsbewegung, welche den Schall hervorbringt, von den oscillirenden Theilchen der wägbaren Materie unterschieden wird.


Lange Zeit hindurch zählten beide Theorien Anhänger unter den Physikern. Newton hatte die Emanationstheorie aufgestellt, Huyghens ist als Schöpfer der Undulationstheorie zu betrachten. Das gründliche Studium der Lichterscheinungen, welche jetzt noch in Folgendem sollen besprochen werden, hat der Undulationstheorie einen entschiedenen Sieg verschafft, denn diese Erscheinungen lassen sich sehr einfach durch die Annahme von Lichtwellen, nicht aber durch die Emissionstheorie erklären.

Elemente der Vibrationstheorie. Die Theilchen eines leuchtenden 145

Körpers vibriren auf ähnliche Weise, wie dies bei den schallenden Körpern der Fall ist, nur sind die Lichtvibrationen ungleich schneller als die Schallschwingungen, dann aber werden sie auch nicht durch die wägbare Materie selbst, sondern durch den Lichtäther fortgepflanzt.

Wenn sich ein Lichtstrahl in der Richtung von A nach B , Fig. 319, ver-

Fig. 319.



breitet, so vibriren alle Aethertheilchen, welche im Zustande des Gleichgewichts auf der geraden Linie AB liegen würden, in Richtungen, welche rechtwinklig auf AB stehen, ungefähr so, wie die Theile eines gespannten Seiles schwingen, wenn man an dem einen Ende einen kräftigen Schlag gegen dasselbe geführt hat. Die Kurve in Fig. 319 stellt die gegenseitige Stellung der vibrirenden Moleküle in einem bestimmten Momente der Bewegung dar.

Betrachten wir die Schwingungen eines Aethermoleküls etwas genauer. Das Theilchen, dessen Gleichgewichtslage b ist, vibrirt beständig zwischen den Punkten b' und b'' . In b' ist seine Geschwindigkeit Null; je mehr sich aber das Theilchen der Gleichgewichtslage nähert, desto mehr wächst seine Geschwindigkeit, welche ihr Maximum in dem Momente erreicht, in welchem das Molekül die Gleichgewichtslage passirt; von nun an nimmt die Geschwindigkeit wieder ab, bis sie endlich in b'' wieder Null wird, worauf dann die Bewegung nach entgegengesetzter Richtung beginnt.

Obgleich sich das Licht mit außerordentlicher Geschwindigkeit fortpflanzt, so geschieht diese Fortpflanzung doch nicht momentan; die Vibrationen eines Aethermoleküls theilen sich also auch nicht momentan den in der Richtung des Strahls ihm folgenden Molekülen mit. Stellen wir uns vor, die ganze Reihe von Molekülen auf der Linie AB sey in Ruhe. Wenn nun das Molekül in b in einem bestimmten Momente seine Vibrationen beginnt, so werden alle weiter nach B hin liegenden Moleküle später zu vibriren beginnen, und zwar um so später, je weiter sie von b liegen; während das Molekül b eine vollständige Oscillation macht, d. h. während es von b' nach b'' und wieder zurück nach b' sich bewegt, wird sich die Bewegung bis zu irgend einem Molekül c fortpflanzen, so daß dieses Molekül seine erste Vibration in demselben Momente beginnt, in welchem b seine zweite anfängt. Von nun an werden die Moleküle b und c stets in gleichen Schwingungszuständen sich befinden, d. h. sie werden gleichzeitig nach derselben Seite hin sich bewegend die Gleichgewichtslage passiren, gleichzeitig, das Maximum der Ausweichung auf der einen und auf der andern Seite von AB erreichen.

Die Entfernung $b c$ zweier Aethermoleküle, welche sich stets in gleichen Schwingungszuständen befinden, heißt, wie wir schon früher gesehen haben, eine Wellenlänge. Wenn $c d$ auch eine Wellenlänge ist, so wird das Molekül d seine erste Oscillation in demselben Augenblicke beginnen, in welchem c seine zweite und b seine dritte Oscillation beginnt; d wird von nun an mit c und b sich stets in gleichen Schwingungszuständen befinden.

Wenn f in der Mitte zwischen b und c liegt, d. h. wenn es um eine halbe Wellenlänge von b entfernt ist, so befindet sich das Molekül in f stets in Schwingungszuständen, welche denen der Moleküle in b und c entgegengesetzt sind, Wenn b und c das Maximum der Ausweichung oberhalb $A B$ erreichen, so erreicht f das Maximum der entgegengesetzten Seite. Das Molekül f passiert mit b und c gleichzeitig die Gleichgewichtslage, allein in entgegengesetzter Richtung sich bewegend.

Wenn zwei Aethertheilchen auf dem Wege eines Lichtstrahls um $\frac{1}{2}$ Wellenlänge von einander entfernt sind, so sind sie stets von gleichen, aber entgegengesetzten Geschwindigkeiten afficirt. Dasselbe gilt von solchen Theilchen, die um $\frac{3}{2}$, $\frac{5}{2}$, $\frac{7}{2}$ u. s. w. Wellenlängen von einander abstehen.

Die Wellenlänge ist für die verschiedenen Farben nicht gleich; am größten ist die Wellenlänge der rothen, am kleinsten die Wellenlänge der violetten Strahlen. Wie es möglich war, die Wellenlänge der verschiedenfarbigen Strahlen mit außerordentlicher Genauigkeit zu bestimmen, können wir hier nicht weiter anführen.

Mit der ungleichen Wellenlänge hängt auch die ungleiche Schwingungsbauer zusammen; die Vibrationen der violetten Strahlen sind die schnellsten, die der rothen dagegen die langsamsten.

Man sieht also, daß beim Lichte die Verschiedenheit der Farben der ungleichen Höhe und Tiefe der Töne entspricht.

Von der Art und Weise, wie sich von einem leuchtenden Punkte aus die Lichtwellen ringsum verbreiten, kann man sich ein recht deutliches Bild machen, wenn man die Wellen betrachtet, welche auf der Oberfläche eines stillstehenden Wassers entstehen, wenn man einen Stein hineinwirft, und die wir auch schon oben betrachtet haben. Von der Stelle aus, an welcher der Stein in das Wasser einsank, verbreiten sich ringsum kreisförmige Wellen. Die Wassertheilchen an der Stelle, an welcher der Stein ins Wasser fiel, gehen abwechselnd auf und nieder, und diese Bewegung pflanzt sich ringsum mit gleicher Geschwindigkeit fort; alle Wassertheilchen also, welche gleichweit von dem Mittelpunkt entfernt sind, werden sich auch in gleichen Schwingungszuständen befinden, d. h. sie werden gleichzeitig ihre höchste und gleichzeitig ihre tiefste Stellung erreichen, es werden sich also concentrische Wellenberge und Wellenthäler bilden, wie dies durch Fig 320 anschaulich gemacht werden soll. Wenn für einen bestimmten Moment die ausgezogenen Kreise den Wellenbergen, die punktirten aber den Wellenthälern entsprechen, so werden die Wellenberge nach außen hin

in der Weise fortschreiten, daß nach einer kurzen Zeit gerade an den punktirten Stellen sich die Wellenberge befinden, die Thäler aber in den ausgezogenen Kreisen.

Fig. 320.




So wie sich die Wasserwellen in concentrischen Kreisen um den Oscillationsmittelpunkt verbreiten, so verbreiten sich die Lichtvibrationen in concentrischen Kugelschichten um die Lichtquelle; die Oberfläche der Lichtwellen ist kugelförmig, wenigstens so lange die Elasticität des Aethers nach allen Richtungen hin dieselbe bleibt.

Interferenz der Lichtstrahlen. Wir werden sogleich die Erscheinung 146 kennen lernen, daß durch das Zusammenwirken zweier Lichtstrahlen bald verstärktes Licht, bald aber vollkommene Dunkelheit erzeugt wird.

Eine solche durch das Zusammenwirken zweier Lichtstrahlen hervorbrachte Verstärkung oder Aufhebung wird mit dem Namen der Interferenz der Lichtstrahlen bezeichnet. Die Interferenz der Lichtstrahlen läßt sich folgendermaßen erklären.

In Fig. 321 mögen die Linien AB und CD zwei elementare Lichtstrahlen darstellen, welche, von einer Lichtquelle ausgehend, auf verschiedenen Wegen zu dem Punkte a gelangen und sich hier unter einem sehr spitzen Winkel schneiden. Wenn der Weg, welchen der Lichtstrahl CD von der Lichtquelle an bis zu dem Punkte a zurückgelegt hat, gerade eben so groß oder um 1, 2, 3

Fig. 321.



u. s. w. ganze Wellenlängen größer ist als die Länge von der Lichtquelle bis zu dem Punkte a auf dem Wege des andern Strahls, so werden die beiden Strahlen in a in der Weise zusammenwirken, wie es die Fig 322 darstellt.


Die Wellenlinie $abcd$ u. s. w. stellt für irgend einen Moment die gegenseitige Lage der Aethertheilchen dar, welche den Strahl in der Richtung AB fortpflanzen. Das Theilchen b hat eben seine äußerste Stellung unterhalb AB erreicht, das Theilchen a passirt eben die Gleichgewichtslage in der Richtung, welche der kleine Pfeil andeutet.

Die punktirte Wellenlinie zeigt uns den gleichzeitigen Oscillationszustand der Aethertheilchen, welche den Lichtstrahl CD fortpflanzen. Wenn beide Strahlen von der Lichtquelle bis zum Punkte a gleiche Wege durchlaufen ha-

ben, so wird das Theilchen *a* gleichzeitig durch die Vibrationen beider Strahlen auf dieselbe Weise afficirt werden; in dem durch unsere Zeichnung dargestellten Momente wird das Theilchen *a* durch das zweite Wellensystem ebenfalls nach unten getrieben, die Vibrationsintensität ist also doppelt so groß, als wenn seine Bewegung nur durch die Vibrationen des einen Lichtstrahls bedingt wäre.

In derselben Weise müssen sich auch die Vibrationen zweier Lichtstrahlen unterstützen, welche in einem Punkte zusammentreffen und die in ihrem Gange um irgend ein Vielfaches einer ganzen Wellenlänge von einander abweichen.

Die Fig. 322 versinnlicht das Zusammenwirken zweier Strahlen, von



denen der eine dem andern um eine halbe oder irgend ein ungerades Vielfaches einer halben Wellenlänge vorausgeilt ist. Durch die Vibrationen des einen Strahls (die ihm entsprechende Wellenlinie ist ausgezogen, während die dem andern Strahl entsprechende punktirt ist) wird das Theilchen *a* in demselben Augenblicke nach oben getrieben, in welchem die Vibrationen des andern Strahls dasselbe mit gleicher Kraft abwärts zu bewegen streben, die beiden entgegengesetzten Kräfte heben sich also auf, das Theilchen *a* bleibt in Ruhe.

Wir haben bisher nur diejenigen Fälle betrachtet, in welchen der Gangunterschied der interferirenden Strahlen ein Vielfaches einer ganzen Wellenlänge oder ein ungerades Vielfaches einer halben Wellenlänge beträgt. Wenn der Gangunterschied zwischen diese Gränzen fällt, so wird durch die Interferenz der beiden Strahlen auch eine Wirkung hervorgebracht, welche zwischen den Wirkungen der besprochenen Gränzfälle liegt, d. h. es wird keine vollkommene Vernichtung der Vibrationen, aber auch keine Verdoppelung der Vibrationsintensität eintreten können. Die wirklich hervorgebrachte Vibrationsintensität nähert sich mehr dem einen oder dem andern dieser Gränzwerte, je nachdem die Gangunterschiede sich mehr einem ungeraden Vielfachen einer halben Wellenlänge oder einem Vielfachen einer ganzen Wellenlänge nähern.

Wir gehen nun zur Betrachtung derjenigen Erscheinungen über, welche sich auf das Princip der Interferenz zurückführen lassen.

Biegung des Lichts. Wenn man das kleine Sonnenbildchen auf einem Innen geschwärzten Uhrglase, auf einem polirten Metallknopfe oder einer Thermometerkugel durch eine ganz feine kreisförmige Oeffnung betrachtet, wie man sie etwa mit einer feinen Nadel in ein Kartenblatt machen kann, so sieht man

einen hellen runden Fleck umgeben von mehreren farbigen Ringen. Fig. 324 stellt diese Erscheinung dar.

Fig. 323.




Fig. 324.



Macht man statt des Punktes eine ganz feine geradlinige Spalte in das Kartenblatt, betrachtet man durch diese Spalte das Sonnenbildchen auf dem Uhrglase, oder besser die Lichtlinie auf einer innen geschwärzten in die Sonne gelegten Glasröhre, so beobachtet man die Erscheinung Fig. 323. In der Mitte des Bildes sieht man einen hellen Streifen; zu beiden Seiten aber schmalere Farbstreifen, die nach außen hin immer lichtschwächer werden.

Je feiner die kreisförmige Oeffnung und je schmaler die Spalte ist, desto breiter sind im einen Falle die Ringe und im andern die Streifen.

Am einfachsten wird die Erscheinung, wenn man mit dem Kartenblatte ein einfarbiges Glas, etwa ein rothes vor's Auge hält; alsdann sieht man, durch die Spalte blickend, in der Mitte einen hellen rothen Streifen, welcher zu beiden Seiten durch einen schwarzen Streifen begränzt ist; zu beiden Seiten folgen dann mehrere rothe Seitenbilder, welche immer schwächer werden, und deren immer eins vom andern durch einen schwarzen Streifen getrennt ist, ungefähr wie dies in der untersten Reihe Fig. 327 dargestellt ist.

Die hellen Seitenbilder sowohl wie der helle Streifen sind in der Mitte aber durch die schwarzen Streifen nicht scharf abgegränzt, der Uebergang vom hellen Licht bis zu den dunkelsten Stellen ist allmählig.

Fig. 325.




Durch ein grünes Glas beobachtet man dieselbe Erscheinung, nur sind die Streifen schmäler, noch schmäler sind sie, wenn man ein violettes Glas anwendet, wie dies Fig. 325 angedeutet ist.

Die Erklärung dieser Erscheinungen kann hier nur kurz angedeutet werden.

Wenn das Licht von einem hinlänglich weit entfernten Punkte senkrecht auf die Ebene des Schirmes AB fällt, in welchem sich die Oeffnung CD befindet, so kann man alle in dieser Oeffnung befindlichen Aethertheilchen als gleichweit von der Lichtquelle entfernt betrachten, alle diese Aethertheilchen befinden

sich also in gleichen Schwingungszuständen. Jedes dieser Aethertheilchen pflanzt

Fig. 326.



aber seine Vibrationen jenseits des Schirms nach allen Seiten hin fort, als ob es ein selbstleuchtendes Theilchen wäre; die Stärke der Erleuchtung in irgend einem hinter dem Schirme gelegenen Punkte s hängt also nur davon ab, welche Wirkung durch die Interferenz aller in s zusammentreffenden von den verschiedenen Punkten der Oeffnung DC ausgehenden Strahlen hervorgebracht wird.

Die Lichtstrahlen, welche sich von CD aus rechtwinklig zur Oeffnung fortpflanzen, werden sich stets unterstützen, daher ist die Mitte des Bildes hell. Geht man aber zu

Punkten über, die seitwärts liegen, so werden sich nicht mehr alle hier zusammentreffenden Strahlen gegenseitig unterstützen; nach der Seite hin muß also die Lichtstärke abnehmen, bis zu einem Punkte, in welchem alle von CD aus zusammentreffenden Lichtstrahlen sich vollständig aufheben; hier beobachtet man einen dunklen Streifen.

Noch weiter von der Mitte kommen wieder Punkte, in denen keine vollständige Aufhebung der hier von CD aus zusammentreffenden Lichtwellen stattfindet, in welchen also wieder Licht beobachtet wird; darauf folgen wieder dunklere Streifen, in denen sich alle Lichtwellen gegenseitig aufheben u. s. w.

Daß die hellen und dunklen Streifen für verschiedenfarbige Strahlen nicht zusammenfallen, rührt daher, daß sie ungleiche Wellenlängen haben.

Wenn alle verschiedenfarbigen Strahlen zusammenwirken, wenn man also durch die feine Oeffnung das weiße Sonnenbildchen ohne Anwendung eines farbigen Glases betrachtet, so wird man in der Mitte einen weißen Strich sehen, weil hier das Maximum der Lichtstärke für alle Farben zusammentrifft; die Seitenbilder sind alle gefärbt, nirgends ist mehr ein ganz weißer oder ganz schwarzer Streifen zu sehen, denn da, wo für eine Farbe ein schwarzer Streifen ist, ist für andere Farben ein heller Streifen.

Die Erklärung der Beugungserscheinungen ist hier freilich nur angedeutet, eine weitere Ausführung würde uns aber zu weit führen.

Die Form der Beugungserscheinungen hängt von der Form der Oeffnungen ab; auch ändert sie sich mit der Zahl der Oeffnungen.

Wenn zwei feine kreisförmige Oeffnungen im Schirme ganz nahe beisammen stehen, ungefähr so $\bullet \bullet$, so erblickt man, nach einem Lichtpunkte hinsehend, wieder dieselben Ringe, Fig. 324, als ob nur eine Oeffnung da wäre, diese Ringe erscheinen aber durch gerade schwarze Streifen durchschnitten, welche auf der Richtung der Verbindungslinie beider Oeffnungen rechtwinklig stehen. Diese

schwarzen Streifen gehen auch durch den centralen hellen Fleck, Fig. 324, hindurch.

Dieser Versuch beweist klar, daß durch das Zusammenwirken zweier Lichtstrahlen Dunkelheit entstehen kann, oder mit andern Worten, daß die Wirkung eines Lichtstrahls durch die eines andern aufgehoben werden kann. Wenn das Licht nur durch ein Loch einfällt, so erblickt man die Fig. 324, sobald aber die zweite Oeffnung hinzukommt, erscheinen schwarze Streifen in den hellen Theilen dieses Bildes, hier wird also die Lichtwirkung der durch die eine Oeffnung einfallenden Strahlen durch diejenigen Strahlen aufgehoben, welche durch die andere Oeffnung fallen.

Sehr schön sind die Beugungsercheinungen, welche man durch eine Reihe feiner Oeffnungen, etwa durch eine Reihe paralleler feiner Linien, welche auf eine Glasplatte radirt sind, erblickt. In diese Klasse der Erscheinungen gehört auch diejenige, welche man sieht, wenn man durch den Bart der Feder eines kleineren Vogels nach einem Lichtpunkte sieht, ja diese Erscheinung ist schon sehr brillant, wenn man statt des Lichtpunktes nur ein Kerzenlicht anwendet.

Wenn man auf eine Glasplatte sogenanntes Herenmehl (*semen lycopodii*) streut und dadurch nach einer Kerze sieht, so erblickt man eine schöne, aus mehreren farbigen Ringen zusammengesetzte Glorie. Auch dies ist eine Beugungsercheinung.

Länge der Lichtwellen. Es ist bereits oben erwähnt worden, daß die Länge der Lichtwellen für verschiedene Farben nicht gleich ist. Die genaue Messung der Beugungsercheinungen macht es nun möglich, die Länge der Lichtwellen trotz ihrer Kleinheit mit großer Genauigkeit zu ermitteln.

Folgendes ist die Länge der Lichtwellen für die verschiedenen farbigen Strahlen:

| | |
|--------------------------|----------------|
| Mittleres Roth | 0,0000248 Zoll |
| Orange | 0,0000217 „ |
| Gelb | 0,0000201 „ |
| Grün | 0,0000184 „ |
| Blau | 0,0000168 „ |
| Indigo | 0,0000156 „ |
| Violet | 0,0000145 „ |

Kennt man die Wellenlänge so kann man auch die Schwingungsdauer der Lichtwellen berechnen, da man ja weiß, wie viel Zeit das Licht braucht, um von der Sonne zur Erde zu gelangen und bei jeder Schwingung der Lichtstrahl um eine Wellenlänge fortschreitet. Es ergiebt sich die Schwingungsdauer:

| | |
|-------------------------------|---------------------|
| für rothes Licht | 477 000 000 000 000 |
| für violettes Licht | 699 000 000 000 000 |

Farben dünner Blättchen. Jeder durchsichtige Körper erscheint lebhaft gefärbt, wenn er nur hinlänglich dünne Schichten bildet, wie man dies am leichtesten an den Seifenblasen sehen kann. Die Blitterchen einer vor der Glasbläser-

lampe bis zum Zerplagen aufgeblasenen Glaskugel schillern in den glänzendsten Farben; ähnliche Farben beobachtet man, wenn ein Tropfen Del (am besten ein ätherisches Del, z. B. Terpentinöl) sich auf einer Wasseroberfläche ausbreitet; wenn ein glänzendes Metallstück, im Feuer erhitzt, sich allmählig mit einer Drydschicht überzieht (Anlaufen des Stahls). Auch dünne Schichten von Luft bringen solche Farben hervor, wie man oft an Sprüngen in etwas dicken Glasmassen sieht.

In der größten Regelmäßigkeit zeigen sich diese Farben in Form von Rin-

Fig. 327.



gen, wenn man eine Glaslinse von großer Brennweite auf eine ebene Glas-
tafel, oder umgekehrt die ebene Glas-
tafel auf die Linse legt. Newton,
welcher diese Farbenringe, die auch
nach ihm gewöhnlich die Newton's-
chen Ringe genannt werden, beob-
achtete, wandte Linsen an, deren Krüm-
mungshalbmesser 15 bis 20 Meter be-
trug. Da, wo die Glas-
tafel die Linse
berührt, sieht man im reflectirten Lichte
einen schwarzen Flecken, der mit far-
bigen concentrischen Ringen umgeben
ist, die nach außen hin immer schmaler

und matter werden, ungefähr wie Fig 327 zeigt.

Betrachtet man die Ringe durch ein einfarbiges Glas, so sieht man nur abwechselnd helle und dunkle Ringe. Für rothes Licht sind diese Ringe weiter als für grünes, für grünes weiter als für violettes. Wenn man statt des farbigen Lichtes weißes anwendet, so kann man nirgends mehr einen ganz schwarzen und nirgends mehr einen ganz weißen Ring sehen, weil weder die hellen noch die dunklen Ringe der verschiedenen Farben mehr zusammenfallen, überall sieht man Farben, die nicht mehr reine Farben des Spectrums, sondern Mischfarben sind.


Diese Farbenerscheinungen lassen sich folgendermaßen erklären:

Wenn Lichtstrahlen auf eine dünne Schicht eines durchsichtigen Körpers fallen, so werden sie theilweise an der obern, theilweise an der unteren Fläche derselben reflectirt, und die von beiden Flächen reflectirten Lichtstrahlen werden interferiren und sich je nach der Differenz der durchlaufenen Wege bald gegen-
seitig vernichten, bald verstärken.

Betrachten wir diesen Hergang der Sache etwas näher. In Fig. 328 stelle *MNOP* eine dünne Schicht irgend eines durchsichtigen Körpers vor, welche durch ein Bündel paralleler Strahlen *ab* getroffen wird; dieses Strahlenbündel wird nun theilweise in der Richtung *bc* reflectirt, theilweise aber nach *d* gebrochen. Die gebrochenen Strahlen erleiden aber an der Fläche *OP* eine zweite Theilung, der reflectirte Antheil tritt bei *e* in derselben Richtung

aus, wie das schon an der ersten Fläche MN reflectirte Strahlenbündel, mithin werden die beiden Strahlenbündel bc und ef interferiren müssen.

Fig. 328.



Wie kommt es aber, daß nur dünne Schichten solche Farben zeigen, daß Plättchen von einiger Dicke sie schon nicht mehr zeigen? Nehmen wir, der leichtern Uebersicht wegen, an, die Lichtwellen der violetten Strahlen seyen halb so groß wie die der rothen (sie sind in der That etwas größer als halb so groß), so werden auch die Durchmesser der violetten Ringe halb so groß seyn als die der

rothen, an derselben Stelle, wo der erste dunkle Ring für rothes Licht ist, liegt auch der zweite dunkle Ring für violettes Licht und ein heller Ring für eine ungefähr zwischen Roth und Violett in der Mitte liegende Farbe; diese Farbe ist an dieser Stelle entschieden vorherrschend.

An der Stelle, wo der siebente dunkle Ring für rothes Licht liegt, wird der vierzehnte dunkle Ring für violettes Licht liegen, an derselben Stelle befinden sich also noch sechs dunkle Ringe und sieben helle Ringe für zwischensliegende Farben. Wenn also das äußerste Roth die Gränze zwischen Roth und Orange, zwischen Orange und Gelb, Gelb und Grün, Grün und Blau, Blau und Indigo, Indigo und Violett und das äußerste Violett im Minimum sind, so sind dagegen die mittleren rothen, orangen, gelben, grünen, blauen, indigofarbenen und violetten Strahlen im Maximum, keine dieser Farben kann entschieden vorherrschen, sie geben zusammen weiß.


Auch im durchgelassenen Lichte zeigen dünne Plättchen ähnliche, jedoch weit mattere Farben, welche zu denen im reflectirten Lichte complementär sind.

Polarisation des Lichts. Wenn man aus einem durchsichtigen 150
Turmalinkrystall eine Platte schneidet, deren Oberfläche mit der Ase der Säule parallel läuft, in welcher dies Mineral krystallisirt, und durch eine solche Turmalinplatte nach einer polirten Zischplatte hinsieht, welche das Licht des Himmels ungefähr unter einem Winkel von 30° — 40° nach dem Auge reflectirt, so sieht man die polirte Fläche bald hell, bald dunkel, je nachdem man die Turmalinplatte dreht, sie läßt also nicht in jeder Lage die von der Zischplatte reflectirten Strahlen durch. Den Lichtstrahlen muß also durch die Reflexion auf der polirten Tafel eine eigenthümliche Modification mitgetheilt worden seyn, welche man mit dem Namen der Polarisation bezeichnet.

Hätte man die unter ähnlichen Umständen von einer Glasplatte reflectirten Strahlen mit der Turmalinplatte untersucht, so hätte man dieselbe Er-

scheinung beobachtet, also auch durch die Reflexion auf einer Glasfläche werden die Lichtstrahlen polarisirt.

Fig. 329.



Auch die Turmalinplatte läßt sich durch einen Glasspiegel ersetzen.


Fällt ein gewöhnlicher Lichtstrahl a auf eine ebene Glastafel fgh in einem Winkel von $35^{\circ} 25'$ auf, so wird er zum großen Theil nach den gewöhnlichen Gesetzen in der Richtung b reflectirt. Der in der Richtung b gespiegelte Strahl ist nun durch diese Reflexion polarisirt. Am besten kann man die Erscheinungen beobachten, wenn der Spiegel fgh auf der Rückseite geschwärzt ist, denn sonst pflanzen sich in der Richtung b außer den durch Reflexion polarisirten Strah-

len auch solche fort, welche von Gegenständen herrühren, die sich unterhalb des Spiegels befinden und welche durch denselben hindurchgegangen sind.

Fällt der durch Reflexion polarisirte Strahl b auf eine zweite ebenfalls auf der Rückseite geschwärzte Glastafel, welche der unteren parallel ist, so macht der Strahl b auch mit dieser einen Winkel von 35° , und die Reflexionsebene des oberen Spiegels fällt mit der des unteren zusammen. Bei dieser Lage des zweiten Spiegels wird der Strahl b wie jeder gewöhnliche Lichtstrahl reflectirt; dreht man jedoch den oberen Spiegel so, daß die Richtung des Strahls b die Umdrehungsaxe bildet, so bleibt zwar der Winkel, welchen der einfallende Strahl b mit der Spiegelfläche macht, unverändert 35° , allein der Parallelismus der beiden Spiegel hört auf, die Reflexionsebene des oberen Spiegels fällt nicht mehr mit der des unteren zusammen. Dreht man nun auf die angegebene Weise den oberen Spiegel aus der Lage des Parallelismus mit der unteren heraus, so wird die Intensität des zum zweiten Male reflectirten Strahles um so mehr abnehmen, je mehr der Winkel wächst, den die Reflexionsebene des oberen Spiegels mit der des unteren macht, bis dieser Winkel 90° geworden ist, oder, mit andern Worten, bis die Reflexionsebenen beider Spiegel sich unter einem rechten Winkel kreuzen. Bei dieser Stellung wird der Strahl b von dem oberen Spiegel gar nicht mehr reflectirt, was doch der Fall seyn müßte, wenn b ein gewöhnlicher Lichtstrahl wäre. Bei weiter fortgesetzter Drehung des oberen Spiegels nimmt die Intensität des reflectirten Strahles allmählig wieder zu, bis sie wieder ihr Maximum erreicht, wenn die ganze Drehung 180° beträgt. In dieser Stellung fallen die Reflexionsebenen der beiden Spiegel abermals zusammen. Dreht man noch weiter, so wird der zum oberen Spiegel reflectirte Strahl wieder schwächer und verschwindet ganz, wenn die Reflexionsebenen beider Spiegel wieder gekreuzt sind, also bei einer Drehung von 270° u. s. w.

Eine Vorrichtung, an welcher zwei Polarisationspiegel so angebracht sind, daß man damit den eben beschriebenen Versuch anstellen kann, heißt Polarisationsapparat. Die einfachste Einrichtung, welche man dem Polarisationsapparate geben kann, ist die Fig. 330 abgebildete. An dem einen Ende einer metallenen oder hölzernen Röhre ist ein auf der Rückseite geschwärzter


Fig. 330.



Spiegel *DB* so befestigt, daß er einen Winkel von 35° mit der Achse der Röhre macht, daß also Strahlen, welche in einem Winkel von 35° auf den Spiegel fallen, so reflectirt werden, daß sie in der Richtung dieser Achse durch die Röhre hindurchgehen. Auf dem andern Ende der Röhre steckt eine Hülse, an welcher ein zweiter hinten geschwärzter Spiegel *H* befestigt ist, welcher ebenfalls einen Winkel von 35° mit der Achse der Röhre macht; durch Umdrehung der Hülse wird auch der Spiegel mit umgedreht und kann durch diese Drehung in alle die Lagen gebracht werden, von denen eben die Rede war.

Die eben beschriebene Form des Polarisationsapparates ist unbequem,

die zweckmäßigste Form des Polarisationsapparates ist die in Fig. 331 in $\frac{1}{4}$ der natürlichen Größe dargestellte In einem runden Fußgestelle, welches nicht zu leicht seyn darf, damit der Apparat die nöthige Stabilität erhalte, befinden sich am Rande, diametral einander gegenüberstehend, zwei Stäbe, zwischen denen ein Rähmchen AB angebracht ist, welches eine Platte von geschliffenem Spiegelglase einschließt. Dieses Rähmchen und mit ihm der Spiegel ist mittelst zweier Zapfen um eine horizontale Ase drehbar, so daß man dem Spiegel jede beliebige Lage gegen die Richtung des Bleithes geben kann. Der Spiegel wird jedoch gewöhnlich in einer solchen Lage festgesetzt, daß seine Ebene einen Winkel von 35° mit der Vertikalen macht. Fällt bei dieser Stellung des Spiegels ein Lichtstrahl ab in einem Winkel von 35° auf den Spiegel, so geht er zum Theil durch das Glas hindurch, und diesen Theil haben wir weiter nicht zu betrachten, zum Theil aber wird er in der Richtung bc vertikal nach unten reflectirt. Dieser reflectirte Strahl ist nun polarisirt; eine durch die Linien ab und bc gelegte vertikale Ebene ist seine Polarisationssebene.



Auf dem Fußgestelle befindet sich in wagerechter Lage ein gewöhnlicher auf der Rückseite belegter Spiegel, den der polarisirte Strahl bc rechtwinklig trifft; er wird also in derselben Richtung zurückgeworfen, in welcher er gekommen war, geht durch den Polarisationspiegel hindurch und gelangt in vertikaler Richtung zum oberen Theile des Apparates. Die oberen Enden der Stäbe (der mittlere Theil des Apparates mag vor der Hand noch unberücksichtigt bleiben) tragen einen in Grade getheilten Ring. Der Nullpunkt dieser Theilung liegt so, daß, wenn man sich durch die Theilstiche 0 und 180° eine Vertikalebene gelegt denkt, diese Ebene mit der Reflexionsebene des unteren Spiegels, also mit der Polarisationssebene der durch den untern Spiegel polarisirten Strahlen zusammenfällt. In diesem getheilten Ringe ist ein anderer drehbar, auf welchem diametral gegenüberstehend zwei Säulchen angebracht sind, zwischen welchen ein Spiegel von schwarzem Glase oder ein auf der Rückseite geschwärzter Spiegel eben so befestigt ist wie der untere Polarisationspiegel

zwischen den Stäben; wie der untere um eine horizontale Ase drehbar, kann der schwarze Spiegel leicht so gestellt werden, daß er einen Winkel von $35^{\circ} 25'$ mit der Vertikalen macht.

Der drehbare Ring, auf welchem die Säulchen stehen, ist am Rande etwas zugeshärft, und gerade in der Mitte der vordern Hälfte des Ringes ist eine Linie, ein Index, auf die Zuspitzung gezogen. Eine durch diesen Index auf den Mittelpunkt des Ringes gelegte Vertikalebene fällt mit der Reflexionsebene des schwarzen Spiegels zusammen. Dreht man den Ring, welcher den obern Spiegel trägt, so, daß der Index mit dem Nullpunkte der Theilung zusammenfällt, so fallen die Reflexionsebenen des obern und des unteren Spiegels zusammen. Dasselbe ist der Fall, wenn der Index bei 180° steht. Wenn der Index bei 90° (wie in unserer Figur) oder bei 270° steht, so macht die Reflexionsebene des obern Spiegels einen rechten Winkel mit der Reflexionsebene des untern Polarisationsspiegels.

Die Erscheinungen der gewöhnlichen Polarisation, welche man an diesem Apparate beobachten kann, sind folgende. Wenn beide Spiegel parallel stehen, wenn also der Index des den schwarzen Spiegel tragenden Ringes bei 0° steht, so reflectirt der obere Spiegel die von unten her ihn treffenden Strahlen, das Gesichtsfeld ist also hell. Dreht man aber den Zerlegungsspiegel (so wird gewöhnlich der obere Spiegel genannt) aus dieser Lage heraus, so nimmt die Intensität des durch ihn reflectirten Lichts mehr und mehr ab und wird 0, wenn der Index bei 90° steht. In dieser Stellung reflectirt der schwarze Spiegel die von unten her ihn treffenden Strahlen nicht mehr, das Gesichtsfeld erscheint dunkel. Dreht man noch weiter, so wird es allmählig wieder heller, und wenn der Index bei 180° steht, ist die Lichtstärke wieder derjenigen gleich, die bei 0° beobachtet wurde. Das Licht nimmt jedoch wieder ab, wenn man noch über 180° hinausdreht, das Gesichtsfeld wird zum zweiten Male dunkel, wenn der Index bei 270° steht.

Es versteht sich von selbst, daß während dieser ganzen Drehung die Richtung des schwarzen Spiegels gegen die Vertikale unverändert bleiben muß. In allen Lagen macht der obere Spiegel einen Winkel von $35^{\circ} 25'$ mit der Vertikalen.

Giebt man, ohne sonst etwas an dem Apparate zu ändern, dem untern Spiegel eine andere Stellung gegen die einfallenden Strahlen, stellt man ihn z. B. so, daß er einen Winkel von 25° mit der Vertikalen macht, so werden solche Strahlen zum obern Spiegel des Apparates gelangen, die den untern Polarisationspiegel auch unter einem Winkel von 35° getroffen haben. Wiederholt man nun die oben beschriebenen Versuche, so findet man, daß das von dem obern Spiegel zurückgeworfene Licht nie ganz Null wird. Wenn der obere Spiegel so gestellt ist, daß seine Reflexionsebene die des untern kreuzt, wenn also der Index der oberen Theilung bei 90° steht, so wird er in dieser Stellung freilich weniger Licht reflectiren als in jeder andern, doch wird immer noch ein Theil der von unten kommenden Strahlen reflectirt.


Es läßt sich daraus schließen, daß die unter einem Winkel von 25° vom untern Polarisationspiegel reflectirten Strahlen zwar zum Theil, aber doch nicht vollständig polarisirt sind. Je mehr der Winkel, welchen die auf den untern Glasspiegel fallenden Strahlen mit der Ebene dieses Spiegels machen, von $30^\circ 25'$ abweicht, desto unvollständiger ist die Polarisation. Der Winkel, für welchen die vollständige Polarisation stattfindet, für Glas also der Winkel $35^\circ 25'$, wird der Polarisationswinkel genannt.

Metallflächen haben die Eigenschaft nicht, durch Reflexion das Licht zu polarisiren, man kann deshalb auch gewöhnlich auf der Rückseite mit Zinn und Quecksilber belegte Spiegel zu Polarisationsversuchen nicht gebrauchen.

Nach der Vibrationstheorie erklärt man die Polarisation des Lichtes durch die Annahme, daß alle Vibrationen eines polarisirten Lichtstrahls in einer und derselben Ebene stattfinden, während die Vibrationen eines gewöhnlichen Lichtstrahls nach allen möglichen auf seine Richtung rechtwinkligen Linien vor sich gehen.

Die Schwingungen eines durch Reflexion polarisirten Strahles sind mit


Fig. 332.



der Ebene des Spiegels parallel, wie dies Fig. 332 anschaulich machen soll. *RS* sey der Spiegel, *ab* der einfallende, *bc* der reflectirte und durch die Reflexion polarisirte Strahl, so ist die durch *ab* und *bc* gelegte Ebene, welche die Ebene des Spiegels in *gh* schneidet,

diejenige, welche die Polarisationsebene des Strahls *bc* genannt wird; *dflm* aber ist die Schwingungsebene dieses Strahls, d. h. die Vibrationen, welche den Strahl *bc* fortpflanzen, finden in der Ebene *fdlm* Statt, und zwar sind sie mit *fd* parallel.

Fig. 333.



Wenn ein Lichtstrahl durch eine parallel mit der Axe geschnittene Turmalinplatte gegangen ist, so finden seine Schwingungen in der durch die Richtung des Strahls und die Axe gelegten Ebene Statt. In Fig. 333 sey *abcd* eine Turmalinplatte; die Richtung ihrer Axe parallel mit *ab* und *dc*; ferner sey *RS* die Richtung des Strahls, so wird nach dem Durchgang durch die Platte *fg* die Schwingungsebene des Strahls seyn.

Doppelte Brechung. Wenn man ein Kalkspathrhomboeder auf ein Stück Papier legt, auf welches man einen schwarzen Punkt gemacht oder eine schwarze Linie gezogen hat, so sieht man den Punkt oder die Linie doppelt.

Wenn man aus Kalkspath ein Prisma verfertigt, so sieht man durch dieses Prisma von jedem Gegenstande zwei Bilder.

Diese Versuche beweisen, daß jeder Lichtstrahl, welcher ein Kalkspathprisma trifft, in zwei gespalten wird, welche nicht denselben Brechungsgesetzen folgen, daß der Kalkspath die Eigenschaft der doppelten Brechung besitzt.

Untersucht man die beiden Bilder, welche man von irgend einem Gegenstande durch ein Kalkspathprisma sieht, durch eine Turmalinplatte, so findet man, daß beide Strahlen polarisirt sind, denn je nachdem man die Turmalinplatte dreht, verschwindet bald das eine, bald das andere Bild; die Ebene, in welcher die Schwingungen des einen Strahls stattfinden, ist rechtwinklig zur Schwingungsebene des andern Strahls.

Der Kalkspath ist nicht der einzige doppelbrechende Körper; dieselbe Eigenschaft kommt allen krystallisirten Substanzen zu, welche nicht zum regulären Krystallsysteme gehören.

In jedem doppelbrechenden Krystalle giebt es eine oder zwei Richtungen, nach welchen keine doppelte Brechung stattfindet; diese Richtungen führen den Namen der optischen Aren.

Eine Entwicklung der Gesetze der doppelten Brechung würde hier zu weit führen, wir wollen nur noch die Farbenercheinungen kurz betrachten, welche doppelbrechende Krystallblättchen im polarisirten Lichte zeigen.

Nehmen wir an, die Spiegel des Polarisationsapparates seyen gekreuzt, d. h. der obere Spiegel sey so gestellt, wie es Fig. 331 zeigt. Legt man nun ein dünnes Blättchen von krystallisirtem Gyps auf das mittlere Tischlein, so erscheint es im Allgemeinen gefärbt; dreht man das Tischlein in horizontaler Ebene um seine vertikale Drehungsaxe, so wird die Färbung heller oder dunkler, ohne daß sich die Farbe der Art nach änderte. Bei fortgesetztem Drehen wird man es bald dahin bringen, daß die Farbe des Gypsblättchens ganz verschwindet, daß also das ganze Gesichtsfeld gerade so dunkel erscheint, als ob das Gypsblättchen gar nicht da wäre. Hat man das Gypsblättchen in diese Lage gebracht, so riße man auf seiner Oberfläche eine Linie ein, deren Richtung parallel läuft mit der Linie, welche den Nullpunkt der Theilung mit dem Theilstrich 180° verbindet, also eine Linie, welche den Durchschnitt der Ebene des Gypsblättchens mit der Reflexionsebene des unteren Spiegels bezeichnet. Eine zweite Linie riße man auf das Gypsblättchen rechtwinklig zur ersten.

Diese beiden Linien bezeichnen nun die Lage der Schwingungsebenen der beiden Strahlen, in welche ein Lichtstrahl getheilt wird, welcher das Gypsblättchen trifft. Wenn der einfallende Strahl rechtwinklig auf die Ebene des Gypsblättchens auftrifft, so werden die beiden Strahlen zwar nicht der Richtung nach auseinander gehen, allein sie pflanzen sich mit ungleicher Geschwindigkeit durch den Krystall fort, weil die Elasticität des Aethers nach der Richtung der beiden Schwingungsebenen nicht gleich ist.

Dreht man das Gypsblättchen aus der Lage heraus, in welcher es ganz

dunkel erscheint, so wird es heller und heller und seine Farbe erhält den größten Glanz, wenn die beiden Schwingungsebenen des Gypsblättchens einen Winkel von 45° mit der Schwingungsebene des unteren Spiegels machen.

Bleibt das Blättchen nun in dieser Lage, dreht man aber den oberen Spiegel, so wird die Farbe des Blättchens blasser und blasser (nicht dunkler), bis es endlich ganz farblos erscheint, wenn die Reflexionsebene des oberen Spiegels 45° mit der des unteren macht, wenn also die Reflexionsebene des oberen Spiegels mit der einen Schwingungsebene des Gypsblättchens zusammenfällt. Dreht man den oberen Spiegel noch weiter, so geht die Farbe des Gypsblättchens in die complementäre von derjenigen über, die man bis dahin beobachtete, und diese complementäre Farbe wird am lebhaftesten, wenn die Reflexionsebene des oberen Spiegels mit der des unteren zusammenfällt.

Die Erklärung dieser Erscheinung kann hier nur angedeutet, aber nicht ausgeführt werden.

Der von dem untern Polarisationspiegel kommende Strahl wird bei seinem Eintritt in das Gypsblättchen in zwei gespalten, die zwar der Richtung nach nicht auseinander treten, aber doch den Krystall mit ungleicher Geschwindigkeit durchlaufen, so daß der eine dem andern voraneilt. Wenn nun diese beiden Strahlen durch den Zerlegungsspiegel auf eine und dieselbe Schwingungsebene reducirt werden, so können sie interferiren. Die Farben entstehen also hier nach ähnlichen Gesetzen, wie die Farben der Newton'schen Ringe, die Farbe der Plättchen hängt also auch natürlich von seiner Dicke ab.

Dünne Blättchen anderer doppelt brechender Körper bringen ähnliche Farbenerscheinungen hervor.

Auch in dickeren Platten doppelt brechender Krystalle beobachtet man im polarisirten Lichte Farbenerscheinungen, wenn ihre Oberflächen rechtwinklig auf den optischen Axen stehen.

Eine ganz eigenthümliche Erscheinung, welche sich bei keinem anderen Krystalle wiederfindet, bietet der Bergkrystall dar. Legt man auf das Tischlein des Polarisationsapparates eine senkrecht zur Ase geschnittene Quarzplatte, so erscheint ihr Bild in dem oberen Spiegel lebhaft gefärbt, und zwar ändert sich die Farbe, wenn der Zerlegungsspiegel gedreht wird, während eine Drehung der Quarzplatte keine Veränderung in der Farbe hervorbringt; wie man auch den Zerlegungsspiegel drehen mag, so erscheint doch die Platte niemals ganz farblos hell oder ganz dunkel, wie es bei Gypsblättchen beobachtet wird.

Um diese Erscheinung in ihrer möglichsten Einfachheit kennen zu lernen, muß man einfarbiges Licht anwenden, was am einfachsten dadurch bewerkstelligt wird, daß man durch ein rothes Glas sieht.

Erscheint nun die Quarzplatte zwischen den gekreuzten Spiegeln des Polarisationsapparates, durch das rothe Glas gesehen, hell, so wird man es durch Drehen des Zerlegungsspiegels nach der rechten oder nach der linken Seite bald dahin bringen, daß das Gesichtsfeld ganz so dunkel ist, wie es zwischen gekreuz-

ten Spiegeln ohne die Quarzplatte seyn würde, kurz, die Polarisationsebene der von unten kommenden Strahlen erscheint durch die Quarzplatte nach der rechten oder linken Seite gedreht.

Die Größe der Drehung hängt von der Dicke der Platte ab und ist dieser proportional. Eine Quarzplatte von 1^{mm} Dicke dreht die Polarisationsebene der rothen Strahlen um 19°.

Für die brechbareren Strahlen ist die Drehung der Polarisationsebene durch dieselben Quarzplatten größer und zwar: für Gelb 23°, für Grün 28°, für Blau 32°, für Violet 41°. Aus der ungleichen Drehung, welche die Polarisationsebene verschiedener Strahlen in derselben Quarzplatte erleidet, erklärt sich auch, weshalb sie bei Anwendung von weißem Licht für keine Stellung des Zerlegungsspiegels ganz farblos hell oder ganz dunkel erscheint.

Je nachdem eine Quarzplatte die Polarisationsebene nach der rechten oder nach der linken Seite dreht, nennt man sie rechts oder links drehend.

Diese eigenthümliche Erscheinung, welche senkrecht auf die Aue geschliffene Quarzplatten zeigen, wird mit dem Namen der Circularpolarisation bezeichnet.

Außer dem Quarz findet sich die Circularpolarisation bei keinem andern festen Körper mehr, wohl aber bei mehreren flüssigen.

Um die Circularpolarisation in Flüssigkeiten zu beobachten, gießt man sie in eine oben offene, am Boden durch eine ebene Glasplatte geschlossene Röhre von 6 bis 10 Zoll Höhe und stellt diese auf das Tischlein des Apparates.

Rechts drehende Flüssigkeiten sind unter anderen Citronenöl, Zuckersyrup, Auflösung von Kampher in Weingeist u. s. w. Links drehende sind dagegen Terpentinöl, Kirschlorbeerwasser u. s. w.

Die Drehung der Polarisationsebene durch Flüssigkeiten ist ungleich geringer als beim Bergkrystall; um dieselbe Größe der Drehung hervorzubringen wie eine Quarzplatte, muß eine Säule von Citronenöl 34, eine Säule von Terpentinöl 68 mal so hoch seyn wie die Quarzplatte; man muß deshalb schon ziemlich lange Säulen der Flüssigkeiten anwenden, wenn die Erscheinungen der Circularpolarisation recht deutlich hervortreten sollen.

Man hat besondere Apparate zur Untersuchung der Circularpolarisation in Flüssigkeiten construirt, bei welchen die Röhre horizontal liegt; natürlich ist sie in diesem Falle an beiden Enden durch ebene Glasplatten geschlossen. Die Polarisationspiegel sind in diesem Falle durch sogenannte Nicol'sche Prismen ersetzt; es sind dies Kalkspathprismen, welche durch eine besondere Construction die Eigenschaft haben, nur Licht hindurchzulassen, welches in einer bestimmten Schwingungsebene vibriert, welche also gerade so wirken wie der Polarisations- und der Zerlegungsspiegel.

Man hat von der Circularpolarisation praktische Anwendung zu machen gesucht; eine Säule von Zuckersyrup von bestimmter Länge wird nämlich die Polarisationsebene um so stärker drehen, je concentrirter sie ist: die Drehung

der Polarisationsebene ist also ein Mittel, den Concentrationsgrad einer Zuckerlösung zu erkennen.

Sechstes Kapitel.

Chemische Wirkungen des Lichts.

152 **Einfluß des Lichts auf chemische Verbindungen und Zersetzen.** Bei gewöhnlicher Temperatur verbinden sich im Dunklen Chlorgas und Wasserstoffgas nicht mit einander; sobald man aber dem Lichte den Zutritt gestattet, geht die Verbindung vor sich, und zwar langsam im Tageslicht, unter Explosion im Sonnenlicht. — Das in Wasser absorbirte Chlorgas entzieht nur unter Einwirkung des Lichts dem Wasser allmählig den Wasserstoff; Phosphor, welcher in Wasser aufbewahrt wird, verwandelt sich im Sonnenlichte in rothes Phosphororyd. — Concentrirte Salpetersäure zerlegt sich am Lichte schon bei gewöhnlicher Temperatur zum Theil in Sauerstoff und Untersalpetersäure; das weiße Chlorsilber wird durch das Licht erst violett gefärbt und endlich ganz schwarz, indem ein Theil seines Chlors entweicht u. s. w. Es sind hier nur einige der auffallendsten Beispiele angeführt, um den Einfluß des Lichts auf chemische Verbindungen und Zersetzungen nachzuweisen; es finden sich solcher Beispiele noch viele in allen chemischen Werken.

Sehr auffallend ist der Einfluß des Lichts auf die Zersetzung organischer Substanzen; es befördert nämlich die Vereinigung des Sauerstoffs der Atmosphäre mit dem Kohlenstoffe und dem Wasserstoffe der organischen Stoffe; daher kommt denn auch das Bleichen vegetabilischer Farbstoffe im Lichte, namentlich im Sonnenlichte; die gelbe Färbung des Terpentinöls, die grüne Färbung des gelben Guajaks, wenn eine weingeistige Lösung desselben, auf Papier gestrichen, dem Lichte ausgesetzt wird u. s. w.

Zum Gedeihen der lebenden Pflanzen ist das Licht durchaus nöthig, im Dunkeln ist eine kräftige Entwicklung unmöglich; sie erhalten bald ein verkümmertes Ansehen, Blätter und Blüthen bleiben blaß. Pflanzen, die in Zimmern gezogen wurden, wachsen bekanntlich immer nach den Fenstern hin.

Die grünen Theile der Pflanzen absorbiren Kohlensäure aus der Luft; diese Kohlensäure wird zerlegt, der Kohlenstoff bleibt als Bestandtheil der Pflanze zurück, während der Sauerstoff wieder in die Atmosphäre ausgehaucht wird. Diese Zersetzung der Kohlensäure und das Aushauchen von Sauerstoff in die Luft findet aber nur unter dem Einflusse des Lichts Statt. Man kann sich leicht davon überzeugen, wenn man einen frischen grünen Zweig unter eine mit kohlensäurehaltigem Wasser gefüllte Glasglocke bringt; im Lichte entwickeln sich zahl-

reiche Gasblasen an den Blättern, die in den obern Theil der Glasglocke aufsteigen; das hier gesammelte Gas ist Sauerstoffgas. Diese Gasentwicklung findet im Dunkeln nicht Statt, sie hört auf, sobald dem Wasser alle freie Kohlensäure entzogen worden ist.

Im Allgemeinen ist die chemische Wirkung der blauen und violetten Strahlen ungleich stärker als die der rothen.

Photographie. Schon Wedgwood kam auf den Gedanken, die Schwärzung des Chlorsilbers zu benutzen, um die Bilder der camera obscura zu firen, und in der That stellte Davy mittelst eines Sonnenmikroskops die Bilder kleiner Gegenstände auf Chlorsilberpapier dar; sie wurden aber bald durch die fortdauernde Einwirkung des Lichts auf das Chlorsilber wieder vernichtet. Niepce brachte es in der Kunst, solche Lichtbilder zu firen, schon weiter; allein erst Daguerre fand nach vielen mühsamen Versuchen ein Verfahren, welches in dieser Hinsicht fast Unglaubliches leistet. 153

Das Material, auf welchem die Daguerre'schen Lichtbilder dargestellt werden, ist eine plattirte, d. h. eine mit einer dünnen Silberschicht überzogene Kupferplatte. Nachdem sie gehörig gereinigt worden ist, wird sie auf eine viereckige Porcellanschale gelegt, welche eine wässerige Lösung von Chlorjod enthält, und hier so lange den Dämpfen des Jods ausgesetzt, bis sich eine goldgelbe oder violette Schicht von Jodsilber auf der Platte gebildet hat. Nun wird die Platte, vor jeder fremden Einwirkung des Lichts geschützt, genau an der Stelle in die camera obscura eingesetzt, an welcher ein scharfes Bild des abzubildenden Gegenstandes entsteht. Nach einiger Zeit, deren Dauer von mannichfachen Umständen abhängt, wird die Platte aus der camera obscura weggenommen. Man sieht jetzt noch keine Spur eines Bildes; dasselbe tritt aber alsbald hervor, wenn man sie über eine mit Quecksilber überzogene etwas erwärmte Platte bringt. Sobald das Bild hinlänglich ausgeprägt ist, wird die Platte in eine Lösung von unterschwefligsaurem Natron, oder, in Ermangelung dessen, in eine siedend heiße Auflösung von Kochsalz gelegt, wodurch der Ueberzug von Jodsilber aufgelöst und so eine fernere Einwirkung des Lichts unmöglich gemacht wird.

An den Stellen der jodirten Platte, auf welche die hellen Parthien des Bildes der camera obscura gefallen waren, hat das Licht schon eine Einwirkung hervorgebracht, bevor dieselbe dem Auge sichtbar wird; diejenigen Stellen der Platte nämlich, welche dem Lichte am meisten ausgesetzt waren, haben die Eigenschaft erhalten, Quecksilberdämpfe zu condensiren, hier schlägt sich also Quecksilber in unendlich feinen Perlen nieder, während da, wo das Licht nicht eingewirkt hat, kein solcher Niederschlag stattfindet. Nachdem nun an den letzteren Stellen das völlig unveränderte Silberjodid abgewaschen worden ist, hat man an den hellen Parthien des Bildes den feinen Quecksilberstaub, da, wo das Licht nicht eingewirkt hat, den glänzenden Silberspiegel; und wenn man die Platte so hält, daß der Spiegel solche Strahlen in das Auge reflectirt, welche von dunklen Gegenständen kommen, so bildet

dieser Silber Spiegel den dunklen Grund, auf welchem die hellen Parthien durch das von den Quecksilberkugeln nach allen Seiten hin zerstreute Licht hervortreten.

Wenn man die Platte zu lange in der camera obscura läßt, so wird die Wirkung des Lichts auf der jodirten Platte ohne Weiteres sichtbar, indem das Jodsilber da geschwärzt wird, wo das Licht am kräftigsten wirkt; das auf diese Weise entstehende Bild ist ein negatives, d. h. den hellen Stellen des Gegenstands entsprechen die dunklen Stellen des Bildes und umgekehrt.

Wenn man die Platte so lange in der camera obscura gelassen hat, daß die Lichtwirkung auf derselben sichtbar ist, so ist der zur Erzeugung eines Daguerre'schen Bildes geeignete Moment schon vorüber.

Ein Daguerre'sches Bild kann nie ganz die richtigen Verhältnisse zwischen Licht und Schatten wiedergeben, weil die verschiedenen Farben so höchst ungleich auf die jodirte Platte wirken; grüne Strahlen bringen fast gar keine Wirkung hervor, weshalb denn auch in Daguerre'schen Bildern die Bäume immer sehr dunkel erscheinen; auch die rothen Strahlen wirken sehr wenig. Durch diesen Umstand verlieren die Daguerre'schen Portraits oft sehr an Ähnlichkeit.

Talbot befolgt eine ganz andere Methode zur Darstellung seiner photographischen Bilder. Er bedient sich eines gegen das Licht empfindlichen Papiers, dessen Bereitungsweise wir hier nicht näher beschreiben können und welches er *kalotype's* Papier nennt. Auf diesem Papiere wird in der camera obscura ein negatives Bild erzeugt und dasselbe durch Bromkalium fixirt.

Dieses negative Bild wird mit einem eben so präparirten Papiere zwischen zwei Glasplatten gelegt und dem Sonnenlichte ausgesetzt; die dunkeln Stellen des Bildes halten das Licht von dem zweiten Papiere ab, während es durch die hellen Stellen hindurch wirkt, und so entsteht denn auf diesem zweiten Papiere ein positives Bild. Mit einem und demselben negativen Originale kann man mehrere positive Copien machen.

Sechster Abschnitt.

Magnetismus und Electricität.

Erste Abtheilung.

M a g n e t i s m u s.


Erstes Kapitel.

**Gegenseitige Wirkung der Magnete auf einander
und auf magnetische Körper.**

Man findet im Schooße der Erde gewisse Eisenerze, welche die Eigenschaft haben, Eisen anzuziehen; man nennt sie natürliche Magnete. Dem Eisen läßt sich dieselbe Eigenschaft vorübergehend, dem Stahle läßt sie sich aber bleibend mittheilen; solche aus Stahl verfertigte Magnete heißen künstliche Magnete. Um die Gesetze des Magnetismus zu untersuchen, wendet man am besten künstliche Magnete an, weil man ihnen leicht eine zweckmäßige Form geben kann. Gewöhnlich haben die künstlichen Magnete die Gestalt von Stäben, Nadeln, oder von Hufeisen.

Magnetische Pole. Man tauche einen Magnetstab in Eisenfeilspähne 154 und nehme ihn dann wieder heraus, so wird man sehen, daß sie nicht überall gleich gut hängen bleiben; in der Mitte fallen sie gleich ab, hier scheint der Magnetstab gar keine anziehende Wirkung auf die Feilspähne auszuüben, von der Mitte nach den Enden, den Polen, des Magneten hin nimmt die anzie-

Fig. 334.




hende Kraft zu, indem hier mehr und mehr Feilspähne hängen bleiben, wie dies Fig. 334 zeigt

Man sollte auf den ersten Anblick meinen, daß, wenn man einen Magneten nach seiner Mittellinie durchbricht (mit einem magnetisirten Stahldrahte kann man den Versuch leicht anstellen), daß alsdann jedes einzelne Stück kein vollständiger Magnet mehr seyn könnte, daß es nur

an dem einen Ende Eisen anzieht, am andern aber nicht; der Versuch zeigt aber das Gegentheil, jedes Stück ist wieder ein vollständiger Magnet, welches seine Mittellinie und seine Pole hat.

155 Die gleichnamigen Pole stoßen sich ab, die ungleichnamigen ziehen sich an. Die Fig. 335 stellt einen Magneten dar, welcher, in einer Kapsel

Fig. 335.



von Papier oder Metall liegend, horizontal aufgehängt ist. Wenn man nun jedem der beiden Pole a und b denselben Pol eines andern Magneten nähert, so wird der Pol a angezogen, während b abgestoßen wird. Man nennt nun die Pole a und b ungleichnamig, weil sie auf verschiedene Weise auf denselben ihnen genäherten Pol wirken. Wenn man nun den Magnet, den man in der Hand

hielt, umkehrt, um seinen andern Pol dem aufgehängten zu nähern, so wird das Umgekehrte stattfinden, a wird abgestoßen und b angezogen. Die beiden Pole des bei diesem Versuche in der Hand gehaltenen Magneten sind also auch verschiedener Natur, sie sind auch ungleichnamig. Ebenso läßt sich zeigen, daß die beiden Pole eines jeden Magneten ungleichnamig sind.

Nähert man dem aufgehängten Magneten nach einander zwei verschiedene Magnete, so wird es leicht seyn, an jedem derselben denjenigen Theil zu finden, welcher den Pol a des aufgehängten Magneten anzieht, b aber abstößt. Bezeichnen wir diesen Pol des ersten Magneten mit n , den Pol des zweiten Magneten aber, welcher eben so wirkt, mit n' , so sind n und n' die gleichnamigen Pole dieser beiden Magnete. Der zweite Pol des ersten Magneten sey m , der des andern m' , so wird der Pol m ebenso wie der Pol m' den Pol a des aufgehängten Magneten abstoßen, den Pol b aber anziehen. Die beiden Pole m und m' sind ebenfalls gleichnamig.

Hängen wir jetzt den Magneten, dessen Pole wir mit m und n bezeichnet haben, so auf, daß er sich in einer horizontalen Ebene frei drehen kann, nähern wir ihm den andern, so finden wir, die Pole m und m' stoßen sich ab, ebenso die Pole n und n' , die gleichnamigen Pole stoßen sich also ab. Die Pole m und n' , n und m' , also die ungleichnamigen Pole, ziehen sich an.

In den beiden Hälften also, in welche ein Magnet durch die Mittellinie zerlegt wird, liegen zwei Kräfte, welche anfangs ganz gleichartig schienen, weil sie auf gleiche Weise auf das Eisen wirken, die aber in der That zwei ganz entgegengesetzte Kräfte sind. Die Mittellinie ist also die Gränze zweier entgegengesetzten Kräfte, sie bilden den Uebergang von der einen zur andern, und darin liegt auch die Ursache ihrer neutralen Beschaffenheit.

Aus Gründen, die wir weiter unten kennen lernen, nennt man den einen Pol des Magneten den Nordpol, den andern den Südpol.

Unter dem Einflusse eines Magnetes wird das Eisen selbst zum Magnet. Um diese Eigenschaft des Eisens zu beweisen, kann man den

Fig. 336.




Versuch so anstellen, wie Fig. 336 angedeutet ist. Ein Cylinder *f* von Eisen sey durch einen Magneten *a b* getragen; wenn man nun dem untern Ende dieses Cylinders Eisenfeile nähert, so hängt sie sich in Form eines Büschels an und bleibt so lange daran hängen, als der kleine Cylinder an dem Magneten hängt; sobald man ihn aber abreißt, fällt auch die Eisenfeile wieder ab, man beobachtet

keine anziehende Kraft mehr. Man kann diese Erscheinung nicht der in die Ferne wirkenden Kraft des Magneten zuschreiben; denn wenn der kleine Cylinder nicht von Eisen wäre, so würde man diese Erscheinung nicht beobachten; man wird sich aber noch mehr davon überzeugen, wenn man beobachtet: 1) daß die Fäden der Eisenfeile vom Ende des kleinen Cylinders an immer kleiner werden; 2) daß sich gegen sein oberes Ende hin ein Punkt findet, wo die Eisenfeile gar nicht mehr anhängt, daß der kleine Cylinder also eine magnetische Mittellinie hat; 3) daß über diesem Punkte die Eisenfeile wieder anhängt, daß die Fäden aber eine entgegengesetzte Richtung haben. Der kleine Cylinder ist also ein förmlicher Magnet, er zieht Eisenfeile an, er hat zwei Pole und eine Mittellinie, nur fällt diese magnetische Mittellinie nicht mit der geometrischen Mitte zusammen.

Anstatt dem angehängten Cylinder Eisenfeile zu nähern, kann man einen

Fig 337.



ähnlichen Cylinder anhängen, Fig. 337, welcher auch getragen wird; an diesen kann man einen dritten hängen, welcher wieder einen vierten trägt u. s. w. Man kann auf diese Weise eine Kette bilden, deren erstes Glied der Magnet ist. Nimmt man dieses Glied weg, so fällt die ganze Kette auseinander, weil keine Kraft mehr da ist, welche die Glieder zusammenhält.

Magnetische Flüssigkeiten. Um die verschiedenen Erscheinungen des Magnetismus zu erklären, nimmt man an, daß es zwei verschiedene magnetische Flüssigkeiten gebe, welche in einer sogleich näher zu betrachtenden Weise in einem Magneten vertheilt sind; die Theilchen einer jeden Flüssigkeit stoßen einander ab, sie ziehen aber die Theilchen der andern an. Die magnetischen Flüssigkeiten sind in jedem Eisen- und Stahlmoleküle in gleicher Menge vorhanden, sie können aber nicht von einem Magnete auf ein Stück Eisen, oder nur von einem Molekül auf ein anderes übergehen, der magnetische Zustand hängt bloß davon ab, wie die magnetischen Flüssigkeiten in jedem einzelnen Moleküle vertheilt sind.

Einen Magneten oder einen magnetisirten Eisenstab müssen wir uns, wie Fig. 338 anschaulich macht, aus




kleinen Theilchen zusammengesetzt denken, deren jedes die beiden Fluida, aber im getrennten Zustande, enthält; und zwar findet die Vertheilung der magneti-

schen Fluida in jedem Theilchen in der Weise Statt, daß das gleichartige Fluidum in allen Theilchen nach derselben Seite hingekehrt ist. An dem linken Ende des Fig. 338 dargestellten Magneten ist also nur die eine, am rechten Ende nur die andere Flüssigkeit vorhanden; die Polarität des Magneten ist also erklärt. Man begreift nach dieser Vorstellungsweise recht gut, daß man einen Magneten in zwei Theile zerbrechen kann und daß jedes Stück wieder für sich ein vollständiger Magnet ist.

Wenn also ein Stück Eisen durch den Einfluß eines Magneten magnetisirt wird, so geht kein magnetisches Fluidum vom Magneten auf das Eisen über, sondern die Nähe des Magneten veranlaßt bloß eine Vertheilung der magnetischen Flüssigkeiten im Eisen, welche bis dahin in jedem Moleküle nicht getrennt und nach einer bestimmten Seite gerichtet, sondern ganz gleichförmig verbreitet waren.

Das Eisen behält nur so lange seine magnetischen Eigenschaften, als die Nähe eines Magneten die magnetischen Fluida getrennt erhält; sobald der Magnet entfernt wird, verbinden sich die getrennten Fluida wieder, das Eisen kehrt in seinen natürlichen Zustand zurück.

Ein horizontaler Magnet $a\ b$ trage an seinem Ende eine Eisenmasse f , deren Gewicht der Gränze dessen ziemlich nahe liegt, was der Magnet überhaupt zu tragen im Stande ist. Ueber



$a\ b$ nähere man nun einen andern Magneten $a'\ b'$ von gleicher Stärke, aber so, daß die entgegengesetzten Pole a und b' einander zugekehrt sind. Wenn man nun diesen zweiten Magneten auf die erwähnte Art allmählig nähert, so fällt das Eisenstück f herab. Die beiden Magnete zusammenge nommen können also nicht tragen, was jeder für sich zu

tragen vermag. Man sieht den Grund davon leicht ein: der zweite Magnet zerstört die Wirkungen des ersteren, indem er die Flüssigkeiten der Eisenmasse f in entgegengesetztem Sinne zerlegt.

Der Stahl widersteht dem magnetisirenden Einflusse eines Magneten weit stärker als Eisen, d. h. durch Annäherung eines Magneten wird ein Stahlstück, namentlich wenn es etwas groß ist, nicht gleich so stark magnetisch wie ein Eisenstück; um einen Stahlstab vollständig zu magnetisiren, muß er mit dem Magneten längere Zeit in Berührung seyn, oder er muß mit demselben mehrmals in geeigneter Weise gestrichen werden; wenn aber der Stahl einmal magnetisch ist, so verliert er diese Eigenschaft auch so leicht nicht wieder;

man kann also von Stahl bleibende Magnete machen, aber nicht von Eisen.

Am schwersten läßt sich vollkommen gehärteter Stahl magnetisiren; er verliert aber auch, wenn er einmal magnetisch ist, diese Eigenschaft nicht leicht wieder. Wenn man dem gehärteten Stahle durch Anlassen seine Härte mehr und mehr nimmt, so nähert er sich in seinem Verhalten gegen den Magnetismus mehr und mehr dem weichen Eisen.

Glühendes Eisen wird von einem Magneten nicht mehr angezogen, und ein Stahlmagnet verliert durch Glühen seine magnetischen Eigenschaften vollständig.

Außer Eisen können auch Nickel und Kobalt magnetisch werden.


Magnetische Armaturen. Durch verschiedene Umstände kann ein Magnet nach und nach seine Kraft verlieren. Um dies zu verhindern, wendet man die sogenannten Armaturen an; mit diesem Namen bezeichnet man Stücke von weichem Eisen, welche man mit dem Magneten in Berührung bringt, um sie selbst durch die im weichen Eisen hervorgebrachte magnetische Verletzung in Thätigkeit zu erhalten. Um Magnetstäbe zu armiren, verfährt man am besten so, wie man aus Fig 340 sieht. Man legt zwei gleiche Magnetstäbe so parallel neben einander, daß immer der Nordpol des einen nach derselben Seite gerichtet ist wie der Südpol des andern, und fügt dann zwei Stücke von weichem Eisen ns und $n's'$ so an, daß dadurch das Parallelogramm geschlossen wird. Jedes dieser Eisenstücke wird nun natürlich selbst ein Magnet, der auf die Magnetstäbe NS und $N'S'$ in der Weise zurückwirkt, daß dadurch die getrennten Flüssigkeiten an den entsprechenden Enden fixirt werden.

Fig. 340.



Magnetnadeln und Magnetstäbe, welche durch den Erdmagnetismus gerichtet sind, sind gewissermaßen durch die Erde armirt.

Ein magnetisches Magazin ist eine Verbindung von mehreren einzelnen Magnetstäben. Fig. 341 zeigt ein solches nach Coulomb's Methode construirtes.



Es besteht aus 12 einzelnen Magnetstäben, die 3 Schichten, jede von 4 Stäben, bilden. Die Stäbe der mittleren Schicht sind um 2,5 bis 3 Zoll länger als die der obern und untern, so daß sie ungefähr 15 bis 18 Linien auf jeder Seite vorstehen. Alle Stäbe haben übrigens vollkommen gleiche Dimensionen und sind in Eisenstücken f befestigt, die als Armatur dienen. Die Messingbänder c, c' dienen dazu, die Stäbe und Armatur gehörig

fest zusammenzuhalten. Solche große Magnetbündel bleiben fest liegen, wenn man sich ihrer zum Magnetisiren bedient. Die Klei-

neren, die man zum Streichen gebraucht, sind nach demselben

Principe construirt.




Fig. 342 stellt einen Hufeisenmagnet dar. Er besteht aus mehreren hufeisenförmig gebogenen Stahlplatten, welche unmittelbar auf einander gelegt werden. Zwei Schrauben *a* und *a* von Eisen oder Messing halten sie zusammen. Jede Platte wird vor dem Zusammensetzen für sich magnetisirt. Ein Ring *n n'* dient, um den Magneten aufzuhängen, und ein Stück weiches Eisen *pp'*, der Anker, bildet die Armatur. Gute Hufeisenmagnete können das 10- bis 20fache ihres Gewichtes tragen.

Die Armatur der natürlichen Magnete ist Fig. 343 und 344 dargestellt.

Fig. 343.




Fig. 344.



Die Theile *l* und *l'* sind die Flügel der Armatur, *pp'* die Füße. Man macht die Flügel fast so breit wie den Magneten und ungefähr eine Linie dick. Die Dimensionen der Füße hängen von der Stärke des Magneten ab.


Bei natürlichen Magneten sowohl wie bei künstlichen beobachtet man ein merkwürdiges Phänomen, welches man noch nicht genügend zu erklären weiß, nämlich die Schwäche,

welche eine Ueberladung zur Folge hat. Nehmen wir an, ein Magnet könne 20 Kil. tragen. Wenn man nun täglich ein kleines Gewicht zufügt, so kann man seine Tragkraft vermehren, man kann es dahin bringen, daß er 30, daß er 40 Kil. trägt; sobald aber durch ein zu großes Gewicht der Anker abgerissen wird, nimmt die Kraft des Magneten bedeutend ab, er trägt kaum mehr die 20 Kil., von denen man ausgegangen war. Wenn man aber ein geringeres Gewicht anhängt und dasselbe mit Vorsicht nach und nach wieder vermehrt, so kann man es dahin bringen, daß er nach einiger Zeit seine frühere Stärke wieder erhält.

159 **Magnetisirung von Stahlnadeln und Stahlstäben.** Die Methode des sogenannten getrennten Striches besteht darin, daß man zwei starke Magnetbündel von der Art, wie sie Fig. 341 dargestellt sind, so legt, daß die Ase des einen Bündels in die Verlängerung der Ase des andern zu liegen kommt, und daß entgegengesetzte Pole einander zugekehrt sind, wie man

Fig. 345 sieht, wo f den einen Pol des einen Bündels, f' den ungleichnamigen

Fig. 345




des andern darstellt. Die zu magnetisirende Nadel legt man nun so, wie man in der Fig. 345 sieht, und unterstützt sie in der Mitte noch durch ein Holzstück l , auf welchem man sie auch

noch befestigen kann, damit keine Verrückung möglich ist. Nun nimmt man die beiden Streichmagnete g und g' , den einen in die rechte, den andern in die linke Hand, setzt sie 25 bis 30 Grad gegen die Horizontale geneigt in der Mitte des zu magnetisirenden Stabes auf, streicht alsdann mit langsamer regelmäßiger Bewegung von der Mitte aus gegen die Enden, so daß die Magnetbündel g und g' gleichzeitig an den entgegengesetzten Enden der Nadel ankommen, hier hebt man sie ab, setzt wieder in der Mitte auf und wiederholt dann dasselbe Verfahren mehrere Mal. Es versteht sich von selbst, daß die Streichmagnete die Nadel mit demjenigen Pole berühren müssen, nach welchem man sie hinführt. Diese Methode ist besonders geeignet, um Magnetenadeln für Bußsolen oder Stahlstäbe, welche nicht mehr als 4 bis 5 Millimeter dick sind, regelmäßig und vollständig zu magnetisiren.

Die Methode des Doppelstriches ist anzuwenden, wenn die Stahlstäbe mehr als 4 bis 5 Millimeter dick sind, denn für diese ist die eben beschriebene

Fig. 346.



Methode unzureichend. Der Doppelstrich wird folgendermaßen ausgeführt. Man legt den zu magnetisirenden Stab auf dieselbe Weise zwischen zwei Magnetbündel wie bei der vorigen Me-

thode, und setzt auch die beiden Streichmagnete auf dieselbe Weise in der Mitte auf, nur giebt man ihnen eine noch geneigtere Stellung, so daß sie nur einen Winkel von 15 bis 20 Grad mit der Horizontalen machen. Alsdann streicht man mit ihnen nicht nach den entgegengesetzten Polen, sondern man bewegt beide nach demselben Stabende hin, alsdann zurück den ganzen Stab entlang. Nachdem man sie auf diese Weise zusammen hinlänglich oft über den Magneten hin und her geführt hat, hebt man sie von der Mitte des Stabes wieder ab. Um diese Operation bequemer zu bewerkstelligen, kann man die beiden Streichmagnete auf einer Art Dreieck von Holz oder Messing befestigen; auf jeden Fall aber muß zwischen den unteren Enden der Streichmagnete ein Zwischenraum von 5 bis 6 Millimetern seyn, die man am besten durch ein Stückchen Holz, Messing oder Blei sichert, welches in unserer Figur durch l bezeichnet ist.

Der Doppelstrich giebt einen starken Magnetismus; er darf aber zum


Magnetisiren von Nadeln für Bußolen und Stäbe, welche zu genauen Untersuchungen dienen sollen, nicht angewendet werden, weil er fast immer ungleich starke Pole giebt und leicht Folgepunkte veranlaßt.

Zweites Kapitel.

Von den magnetischen Wirkungen der Erde.

- 160 **Richtung der Magnete, Declination, Inclination.** Ein an einem Seidenfaden horizontal aufgehängter Magnetstab oder eine in horizontaler Ebene auf einer Spitze leicht drehbare Magnetnadel (eine solche Magnetnadel hat gewöhnlich die Form einer Naute, wie Fig. 347, in der Mitte ist

Fig. 347.



auf derselben ein Achathütchen angebracht, welches auf die Stahlspitze gesetzt wird, die den Drehpunkt der Nadel bildet) ist nicht in jeder Lage im Gleichgewichte, sie nimmt eine bestimmte Stellung ein, indem sie sich gegen einen bestimmten Punkt des Horizonts richtet. Wenn man sie aus dieser Lage herausbringt, so kehrt sie doch immer nach einer Reihe von Oscillationen in dieselbe zurück. Die Kraft, welche die Nadel immer wieder in diese Lage zurückführt, ist eine magnetische; denn eine nicht magnetisirte Nadel zeigt nichts der Art. Diese merkwürdige Eigenschaft der Magnetnadeln beobachtet man überall; in allen Welttheilen, auf allen Meeren, auf

den höchsten Gipfeln der Berge und in den tiefsten Schächten, überall nimmt die Magnetnadel eine bestimmte Richtung an, in welche sie immer wieder zurückkehrt, wenn man sie auch daraus entfernt. Es giebt also eine magnetische Kraft, welche an allen Punkten der Erdoberfläche thätig ist, denn die Magnetnadeln können sich nicht selbst richten, so wenig wie sich ein Körper selbst in Bewegung setzen kann; in beiden Fällen ist die Einwirkung einer äußern Kraft nöthig.

Wir können durch einen einfachen Versuch darthun, daß diese richtende Kraft ganz in der Art wirkt wie ein Magnet und nicht wie eine Eisenmasse. Wenn man die Pole einer Magnetnadel ganz und gar umkehrt, so ist sie in ihrer neuen Lage nicht im Gleichgewichte, sie wird einen vollständigen Halbkreis beschreiben, um wieder in die Gleichgewichtslage zurückzukehren und ihre

ursprüngliche Richtung wieder anzunehmen. Die richtende Kraft unterscheidet also die Pole, und, gerade wie ein Magnet, zieht sie den einen Pol an und stößt den andern ab, während das Eisen sowohl den einen als auch den andern Pol eines Magneten mit gleicher Stärke anzieht.

Indem man alle die verschiedenen Beobachtungen zusammenfaßt, welche an verschiedenen Orten gemacht worden sind, wird man wirklich dahin geleitet, die Erde als einen großen Magneten anzusehen, dessen Mittellinie in den Aequatorialgegenden liegt. Dies giebt uns ein Mittel, die beiden Pole eines Magneten passend zu bezeichnen.

Die beiden Pole des großen Erdmagneten fallen in die Nähe der Pole der Erdoberfläche, man nennt deshalb den einen Pol den magnetischen Nordpol, den andern den Südpol. Nun aber ziehen sich die ungleichnamigen Pole an, eine Magnetnadel wird also ihren Südpol nach Norden und ihren Nordpol nach Süden kehren.

Diese Bezeichnung der Pole ist jedoch nicht allgemein angenommen; Andere nämlich bezeichnen die Pole einer Magnetnadel gerade auf die entgegengesetzte Weise, indem sie denjenigen Pol, welcher nach Norden gekehrt ist, auch den Nordpol nennen.

Wenn man an einem und demselben Orte zwei Magnetnadeln in solcher Entfernung von einander aufhängt, daß sie keinen Einfluß auf einander ausüben können, so nimmt jede eine Richtung an, welche mit der der andern parallel ist. Für solche Orte der Erde aber, welche um mehrere Längen- oder Breitengrade von einander entfernt sind, findet dieser Parallelismus nicht mehr Statt. Es ist nun von der größten Wichtigkeit, die Richtung der Magnetnadel bestimmen zu können, d. h. sie mit Linien von unveränderlicher Lage zu vergleichen, um auch an einem und demselben Orte die Variationen zu ermitteln, welche die Richtung der Magnetnadel im Laufe der Zeit erleidet, und welche Beziehungen zwischen der Richtung der Magnetnadel an verschiedenen Orten stattfindet.

Der magnetische Meridian ist diejenige vertikale Ebene, welche man sich durch die Richtungslinie eines horizontalen Magneten gelegt denken kann, oder auch nur der Durchschnitt dieser Ebene mit der Erdoberfläche. Der magnetische Meridian eines Ortes macht nun mit dem astronomischen Meridian einen Winkel, welchen man die Declination oder Abweichung nennt. Die Declination ist östlich oder westlich, je nachdem die Magnetnadel nach der einen oder nach der andern Seite des astronomischen Meridians abweicht. In Fig. 348 (a. f. S.) z. B. stellt *sn* den Meridian eines Ortes dar, *ab* aber die Richtung der horizontalen Magnetnadel an demselben Orte. Die westliche Declination betrug zu Göttingen im Januar 1837 $18^{\circ} 37' 30,55''$: wir werden bald sehen, daß die Declination mit der Zeit sich ändert. Es giebt Orte auf der Erde, wo die Richtung der Magnetnadel vollständig mit dem Meridian zusammenfällt; an diesen Orten ist natürlich die Declination gleich Null.

Jeder Apparat, welcher dazu dient, die Declination zu messen, heißt eine Declinationsbusssole.

Fig. 349 stellt eine solche Busssole ziemlich einfacher Art vor. Die Spitze, auf welche die Nadel aufgesetzt ist, ist der Mittelpunkt eines getheilten Horizontalkreises, welcher um eine vertikale Axe in seiner eigenen Ebene umgedreht

Fig. 348.





Fig. 349.



werden kann. An der Seite des Gehäuses ist ein Fernrohr angebracht, dessen Ase mit derjenigen Linie parallel läuft, welche man sich vom Nullpunkte des getheilten Kreises über seinen Mittelpunkt zum Theilstriche 180° gezogen denken kann. Je nachdem man den Horizontalkreis in seiner Ebene umdreht, wird die Spitze der Magnetenadel bei anderen Theilstrichen zu stehen kommen. Wenn man den Apparat so stellt, daß die Nadel gerade auf den Nullpunkt der Theilung zeigt, so ist die Ase des Fernrohrs mit der Nadel parallel, sie fällt mit dem magnetischen Meridiane zusammen; bei jeder andern Stellung aber zeigt die Nadel auf denjenigen Theilstrich des Kreises, welcher anzeigt, wieviel Grade der Winkel beträgt, welchen die Richtung der Nadel mit der Ase des Fernrohrs (oder vielmehr der Horizontalproportion der Fernrohraxe) macht; wenn man also das Fernrohr genau in den astronomischen Meridian bringt, so kann man auf dem Theilkreise ablesen, welchen Winkel der magnetische Meridian mit dem astronomischen macht.

Dieses Instrument kann nun überhaupt als Winkelmessinstrument dienen, weil man mit Hülfe desselben jederzeit den Winkel bestimmen kann, welchen die Visirlinie des Fernrohrs (oder vielmehr ihre Horizontalproportion) mit dem magnetischen Meridiane macht.

Die Declinationsbusssole, deren sich die Seefahrer bedienen, ist unter dem Namen des Compasses bekannt.

Im Ganzen nähert sich die Richtung der Magnetenadel mehr der Richtung von Norden nach Süden als von Osten nach Westen, daher man denn gewöhnlich sagt, die Magnetenadel zeigt nach Norden.

Die Magnetenadeln, welche wir bisher betrachtet haben, sind in einer Weise

aufgehängt, daß sie sich nur in einer horizontalen Ebene, also um eine vertikale Ure drehen können. Sowohl bei der Fig. 335, als auch Fig. 347 dargestellten Aufhängung ist die horizontale Stellung dadurch gesichert, daß der Schwerpunkt der Nadel unter dem Aufhängepunkte liegt. Sobald man aber eine Magnetnadel in ihrem Schwerpunkte selbst aufhängt, so bleibt sie nicht mehr wagrecht stehen, sondern sie macht einen Winkel mit der Horizontalen, welcher den Namen der Inclination führt.

Der Fig. 350 abgebildete Apparat ist sehr geeignet, die Inclination der Magnetnadel zu zeigen. An einem Rahmen von Messing, welcher an einem Faden aufgehängt ist, befindet sich eine sehr leicht bewegliche horizontale Ure *ab*, welche durch den Schwerpunkt einer Magnetnadel geht. Man sieht, daß eine so aufgehängte Magnetnadel um eine vertikale und um eine horizontale Ure sich drehen und also dem richtenden Einflusse der Erde ganz frei folgen kann. Die Nadel stellt sich nun so, daß ihre Richtungslinie in den magnetischen Meridian fällt, das nach Norden gekehrte Ende der Nadel aber senkt sich, die Richtungslinie der Nadel macht also einen Winkel mit der Horizontalen, der in unseren Gegenden ungefähr 70° beträgt.

Fig. 350.





Fig. 351.



Wenn die Inclinationsnadel in einem getheilten Vertikalkreise, dessen Ebene mit der Umdrehungsebene der Nadel zusammenfällt, angebracht ist, wie Fig. 351 so kann man auf diesem Kreise die Größe der Inclination ablesen, wenn man dafür sorgt, daß die Ebene des Vertikalkreises genau in den magnetischen Meridian fällt.

Solche Apparate, welche dazu dienen, die Inclination zu messen, heißen Inclinatorien oder Inclinationsbussolen.

Die Größe der Inclination nimmt im Allgemeinen zu, je mehr man nach Norden kommt; an manchen Orten nimmt die Inclinationsnadel eine fast senkrechte Stellung an; so beobachtete z. B. Kapitän Phillips im Jahre 1773 unter $79^{\circ} 44'$ nördlicher Breite eine Inclination von $82^{\circ} 9'$, und Parry unter $70^{\circ} 47'$ eine Inclination von $88^{\circ} 43'$. Kapitän Ross endlich hat den magnetischen Nordpol der Erde selbst erreicht. Unter $70^{\circ} 5'$ N. B. und $263^{\circ} 14'$ östlich von Greenwich fand er die Declination 90° . Die Neigung der Magnetnadel ist in hohen Breiten so bedeutend, daß der Compaß für die Seefahrer seine Brauchbarkeit verliert, wie durch die letzten Nordpoler Expeditionen bewiesen ist.

Je weiter man hingegen nach Süden geht, desto mehr nimmt die Inclination ab, und in der Aequatorialzone kommt man zu einem Punkte, wo die Inclination Null ist, wo also die Inclinationsnadel vollkommen wagerecht steht; geht man noch weiter nach Süden, so beobachtet man abermals eine Inclination, aber eine entgegengesetzte, es ist nun das nach Süden gekehrte Ende, welches sich tiefer stellt. Diese Inclination nimmt nun ebenfalls mit der südlichen Breite zu. In der Nähe des Südpols der Erde giebt es demnach einen zweiten Punkt, an welchem sich die Inclinationsnadel völlig vertikal stellt, und dies ist der magnetische Südpol der Erde.

In welcher geographischen Länge man auch die Aequatorialzone passiren mag, so wird man doch immer einen Punkt finden, wo die Inclinationsnadel wagerecht steht. Diese Orte ohne Inclination bilden um die ganze Erde eine Kurve, welche man den magnetischen Aequator nennt.

Der magnetische Aequator fällt nicht mit dem Erdäquator zusammen und bildet auch keinen regelmäßigen größten Kreis der Erdoberfläche. Die größte südliche Breite erreicht er im atlantischen Ocean, ungefähr 28° westlich von Paris, wo er sich 14° südlich vom Erdäquator findet. Mehr nach Westen hin nähert sich der magnetische Aequator dem Erdäquator und erreicht ihn 120° westlich von Paris; hier aber tritt er nicht auf die nördliche Halbkugel, sondern wendet sich abermals nach Süden, um 160° westlich von Paris ein zweites südliches Maximum von $3^{\circ} 75'$ zu erreichen. Im 174sten Längengrade schneidet er den Erdäquator und bleibt von da auf der nördlichen Halbkugel, um 18° östlich von Paris den Erdäquator abermals zu schneiden. Der magnetische Aequator hat 62° östlich von Paris eine nördliche Breite von $11^{\circ} 47'$; 150° östlich von Paris ist seine nördliche Breite $7^{\circ} 44'$; 130° östlich von Paris ist sie $8^{\circ} 57'$. Diese Angaben reichen hin, um im Allgemeinen die Lage des magnetischen Aequators zu bestimmen und die Unregelmäßigkeit seines Laufes zu zeigen.

Die Totalwirkung, welche die Erde auf eine Magnetnadel ausübt, ist nur eine richtende, aber keine anziehende, denn wenn Letzteres der Fall wäre, so müßte eine Magnetnadel mehr wiegen als vorher, da sie noch nicht magnetisch gemacht worden war. Wenn man eine Magnetnadel auf einen Kork legt, welcher auf dem Wasser schwimmt, so stellt sie sich in den magnetischen Meridian,

sie zeigt aber kein Bestreben, nach Norden zu schwimmen, wie man vielleicht hätte erwarten können.

Nähert man der schwimmenden Nadel einen Magnet, so findet entweder eine Anziehung oder eine Abstoßung Statt, je nachdem man sich mit dem einen oder dem andern Pole des Magneten nähert; die Nadel schwimmt dem Magneten entweder zu oder von ihm weg. Warum schwimmt nun die Nadel nicht dem magnetischen Nordpol zu, wenn sich doch die Erde nicht anders als ein großer Magnet verhält? Der Grund ist folgender: Die Kraft der magnetischen Anziehung nimmt mit der Entfernung ab, wie wir bald sehen werden. Wenn man nun einen Magneten der schwimmenden Nadel nähert, so sind die beiden Pole der Nadel nicht gleich weit vom genäherten Pole des Magneten entfernt, folglich muß entweder die abstoßende oder die anziehende Kraft überwiegen und mithin auch eine Fortbewegung erfolgen. Der magnetische Nordpol der Erde ist aber nun von der schwimmenden Nadel so außerordentlich weit entfernt, daß die Länge der Nadel gegen diese Entfernung eine völlig verschwindende Größe ist, der eine Pol der Nadel wird also ebenso stark angezogen als der andere abgestoßen wird.

Variationen der Declination und Inclination. Die Declination 161
tion ist eben so wenig wie die Inclination unveränderlich; im Jahre 1580 war die Declination zu Paris $11^{\circ} 30'$ östlich; sie nahm nun ab und war im Jahre 1663 gleich Null; von dieser Zeit an wurde die Declination westlich und wuchs beständig bis zum Jahre 1814, wo sie ihr westliches Maximum von $22^{\circ} 34'$ erreichte, um alsdann wieder kleiner zu werden.

Die Inclination der Magnetnadel hat zu Paris vom Jahre 1671, wo sie ungefähr 75° betrug, fortwährend abgenommen, so daß sie gegenwärtig daselbst ungefähr $67\frac{1}{2}^{\circ}$ beträgt.

Diese ganz allmäligen Veränderungen der Declination und Inclination, welche die Folge einer langsamen Ortsveränderung der magnetischen Pole der Erde sind, nennt man *seculare Variationen*; es sind dies jedoch nicht die einzigen Veränderungen, welchen die Richtung der Declinationsnadel unterworfen ist.

Wenn man die Declinationsnadel aufmerksam beobachtet, so findet man, daß sie fortwährend kleine Oscillationen macht, indem sie sich bald östlich, bald westlich von ihrer Gleichgewichtslage entfernt; diese Schwankungen sind bald mehr regelmäßig und periodisch, bald mehr zufällig und plöglid. Erstere sind die täglichen Variationen, letztere nennt man Störungen.

Im Allgemeinen bewegt sich das Nordende der Nadel von Sonnenaufgange an nach Westen und beginnt dann von 5 Uhr Abends an seinen Rückweg.

Die Amplitude der täglichen Variationen, d. h. der Winkel zwischen dem östlichsten und westlichsten Stande, ist veränderlich; sie ist manchmal nur 5 bis 6 Secunden, manchmal aber beträgt sie auch $\frac{1}{2}$ Minute.

Auch die Inclination ist solchen täglichen Variationen unterworfen.

Sehr starke unregelmäßige Schwankungen, die oft mehr als einen Grad

betragen, macht die Declinationsnadel, wenn sich ein Nordlicht am Himmel zeigt.

Erdbeben und vulkanische Eruptionen scheinen auch auf die Magnetnadel zu wirken, und manchmal haben sie eine bleibende Veränderung ihrer Lage zur Folge.


162 **Intensität des Erdmagnetismus.** Wenn eine Inclinationsnadel aus ihrer Gleichgewichtslage herausgebracht wird, so strebt der Erdmagnetismus sie wieder in dieselbe zurückzuführen; wenn man aber die Nadel ganz und gar sich selbst überläßt, so kommt sie erst nach einer Reihe von Schwingungen zur Ruhe. Die Zeit, welche zu einer jeden dieser Schwingungen nöthig ist, hängt ab von der Masse der Nadel, von der Stärke des in ihr entwickelten Magnetismus und von der Stärke des Erdmagnetismus. Eine und dieselbe Nadel wird also schneller oscilliren, wenn der Erdmagnetismus stärker auf sie einwirkt.

So hat man denn ein Mittel, die Stärke des Erdmagnetismus an verschiedenen Orten der Erde mit einander zu vergleichen; man hat nur zu beobachten, wieviel Oscillationen in einer bestimmten Zeit, etwa in fünf Minuten, eine und dieselbe Inclinationsnadel an verschiedenen Orten macht, so kann man nach dieser Beobachtung leicht berechnen, wie sich die Stärke des Erdmagnetismus an dem einen Orte zu der am andern Orte verhält, denn die Intensitäten des Erdmagnetismus verhalten sich wie die Quadrate der in gleichen Zeiten gemachten Schwingungszahlen.

Die Beobachtung der Oscillationen einer Inclinationsnadel kann nie sehr genaue Resultate geben, und deshalb sind die Schwingungsversuche mit horizontalen Nadeln oder Stäben vorzuziehen. Die Kraft, welche die Declinationsnadel oscilliren macht, ist nur ein Theil und zwar die horizontale Seitenkraft der ganzen in der Richtung der Inclinationsnadel wirkenden magnetischen Erdkraft; wenn aber die horizontale Intensität und die Größe der Inclination bekannt ist, so kann man leicht die ganze Intensität berechnen.

Wenn die horizontale Intensität des Erdmagnetismus und die Inclination

Fig. 352.



bekannt ist, so kann man auch durch Construction die ganze Intensität finden. In Fig. 352 sey a b die horizontale Intensität; macht man nun den Winkel i gleich der an demselben Orte beobachteten Inclination, setzt man ferner in b ein Perpendikel an, so stellt a c die ganze Inclination dar.

Wenn $i = 0$, so fällt die Richtung der erdmagnetischen Kraft in eine horizontale Ebene; es ist dies bekanntlich auf dem magnetischen Aequator der Fall; hier ist die horizontale Intensität der ganzen Intensität gleich. Ueberhaupt wird der horizontale Antheil der magnetischen Erdkraft um so größer, je mehr man sich dem magnetischen Aequator nähert; an den magnetischen Polen der Erde, wo die Inclinationsnadel vertical steht, ist der horizontale Antheil der magnetischen Erdkraft gleich Null.

Wenn man die Resultate der Intensitätsbestimmungen zusammenstellt, welche an verschiedenen Orten der Erdoberfläche gemacht worden sind, so ergiebt sich das allgemeine Resultat, daß die totale Intensität in der Nähe des magnetischen Aequators am kleinsten ist und daß sie um so mehr wächst, je mehr man sich von demselben nach Norden oder Süden entfernt. In der Nähe der magnetischen Pole ist sie ungefähr 1,5mal so groß als am Aequator. An einem und demselben Orte ist aber die Intensität auch veränderlich und wie die Declination und Inclination täglichen Variationen unterworfen.

Einfluß des Erdmagnetismus auf das Eisen. Wenn man eine 163 Stange von weichem Eisen, welche 6 bis 10 Decimeter lang ist, in die Richtung der Inclinationsnadel hält, so wird sie durch den Einfluß des Erdmagnetismus selbst magnetisch, und zwar wird ihr unteres Ende ein Südpol, ihr oberes ein Nordpol, wie man leicht sehen kann, wenn man eine kleine empfindliche Magnetnadel bald dem obern, bald dem untern Ende der Stange nähert. Derselbe Pol der Nadel wird von dem einen Ende des Stabes angezogen, von dem andern abgestoßen; man erkennt auf diese Weise sogleich den polarrisch magnetischen Zustand des Stabes. Kehrt man den Stab um, so sind sogleich auch seine Pole umgekehrt, das untere Ende ist wieder ein Südpol, das obere wieder ein Nordpol.

Dieselbe Wirkung, nur etwas schwächer, bringt auch der Erdmagnetismus auf eine vertikal hängende Eisenstange hervor, überhaupt auf jede Eisenstange, welchen Winkel sie auch mit der Richtung der Inclinationsnadel macht, nur ist die Wirkung um so geringer, je mehr sie sich von der Richtung der Inclinationsnadel entfernt. Denselben Einfluß äußert der Erdmagnetismus auch mehr oder weniger auf alle Eisenmassen, alles weiche Eisen muß also unter dem Einflusse des Erdmagnetismus einen polaren Magnetismus annehmen, der sich je nach dem Umständen deutlicher oder weniger deutlich nachweisen läßt.

Wenn eine Stange von Eisen durch den vertheilenden Einfluß des Erdmagnetismus selbst zum Magneten gemacht ist, so reichen einige Schläge mit dem Hammer hin, um den Magnetismus zu fixiren und die Stange zu einem bleibenden Magneten zu machen; durch das Schlagen wird also dem Eisen eine Coërcitivkraft ertheilt, welche hindert, daß die durch den Einfluß der Erde im Eisen getrennten magnetischen Fluida sich wieder vereinigen. Dadurch erklärt sich auch, daß fast alle Werkzeuge in der Werkstatt eines Schlossers Magnete sind.

Es scheint, daß auch chemische Veränderungen ähnlich wirken wie mechanische Erschütterungen, um den durch die Erde vertheilten Magnetismus des Eisens zu fixiren, denn man findet, daß Eisenstangen, welche längere Zeit vertikal standen und in dieser Stellung rosteten, einen bleibenden Magnetismus erhalten haben. Ein gewisser Julius Cäsar, Chirurg zu Rimini, beobachtete zuerst im Jahre 1590 an einer Eisenstange des Thurmes der Kirche des heil. Augustin, daß sie durch den Einfluß der Erde magnetisch geworden war. Später, um das Jahr 1630 machte Gassendi dieselbe Beobachtung an dem Kreuze des Thurmes der St. Johanneskirche zu Aix, welches vom Blitze herunterge-

schlagen worden war. Es war stark verrostet und hatte alle Eigenschaften eines Magneten. Seitdem haben sich solche Beobachtungen sehr vermehrt, und man hat allgemein gefunden, daß ein etwas gerostetes Eisen stets ein mehr oder weniger starker Magnet ist.

Wenn man einen Hufeisenmagneten in Eisenfeile taucht, so hängt sich zwischen den Polen ein Bündel derselben an; wenn man sie nun mit etwas Wasser befeuchtet und dann zum Glühen erhitzt, während sie noch immer dem vertheilenden Einflusse des Magneten ausgesetzt sind, so geht eine theilweise Oxydation des Eisens vor sich, man erhält eine ziemlich compacte Masse, deren Zusammensetzung der natürlichen Magnete ähnlich ist und welche ebenfalls bleibend magnetisch ist.


164 **Abnahme der magnetischen Kraft in der Entfernung.** Nachdem wir die magnetische Wirkung der Erde kennen gelernt haben, können wir nun auch untersuchen, nach welchem Gesetze die Stärke der magnetischen Anziehungen und Abstoßungen mit wachsender Entfernung abnimmt. Es läßt sich wohl von vorn herein vermuthen, daß die magnetischen Wirkungen wie alle anderen von einem Punkte ausgehenden Wirkungen im umgekehrten Verhältnisse des Quadrats der Entfernung stehen, d. h. daß in 2-, 3-, 4mal größere Entfernung die Wirkung 4mal, 9mal, 16mal kleiner ist.

Wenn man versuchen will, dies Gesetz durch das Experiment zu bestätigen, so stößt man auf die eigenthümliche Schwierigkeit, daß man nie mit einem magnetischen Pole allein experimentiren kann, daß der andere immer etwas auf die Wirkung des andern influirt: man hat deshalb nur dafür zu sorgen, daß die Entfernung des einen Pols so groß ist, daß sein störender Einfluß auf die Wirkungen des andern verschwindet.

Eine kleine Magnetnadel wird an einem Conconfaden so aufgehängt, daß sie in horizontaler Ebene frei oscilliren kann, aber vor störenden Luftströmungen hinlänglich geschützt ist. Diese Nadel läßt man zuerst unter dem alleinigen Einflusse des Erdmagnetismus oscilliren.

Nun läßt man den einen Pol eines möglichst stark magnetisirten Stahlstabes auf die Nadel wirken. Dieser Stahlstab wird in den magnetischen Meridian der Nadel $n s$ gebracht und zwar in vertikaler Stellung, so daß dem Pole s der Nadel derjenige Pol N des Stabes zugekehrt ist, auf welchen er anziehend wirkt.

Fig. 353.



Der Stab NS muß so groß seyn, daß die Entfernung sN möglichst klein ist im Vergleich zur Entfernung sS , daß man also die Wirkung des Pols S auf s ohne merklichen Fehler vernachlässigen kann.

Unter dem Einflusse des Magnetpols N wird nun die Nadel $n s$ rascher oscilliren als unter dem alleinigen Einfluß des Erdmagnetismus, und zwar um so schneller, je näher N bei s steht.

Hat man die Schwingungszahl der Nadel für die einfache, doppelte, dreifache Entfernung zwischen N und s und für den Fall beobachtet, daß der Magnetstab NS ganz entfernt ist, so ergiebt sich aus diesen Zahlen, daß die anziehende Kraft des Poles N auf s in der doppelten und dreifachen Entfernung 4mal 9mal geringer ist.

Weber hat diesen Satz auf indirectem Wege bewiesen, indem er nicht die Wirkung eines einzelnen Pols, sondern die Wirkung des ganzen Magneten in größerer Entfernung untersuchte. Er hat gezeigt, daß, wenn ein Magnetstab klein ist im Vergleiche mit der Entfernung, auf welche er wirkt, daß alsdann die Totalwirkung eines Magneten im umgekehrten Verhältnisse der dritten Potenz der Entfernung abnehmen muß, wenn die Wirkung eines einzelnen Pols wirklich im umgekehrten Verhältnisse des Quadrats der Entfernung steht.

In Fig. 354 sey ab ein Magnetstab von 1 Decimeter Länge, dessen Mitte

Fig. 354.

10 Decimeter weit vom Punkte c entfernt ist, so ist die Entfernung des Pols b von c 9,5, die des andern Pols 10,5^{dm}. Wenn nun c ein magnetischer Pol ist, und wenn man mit 1 die Kraft bezeichnet, mit welcher sich die Pole b und c anziehen würden, wenn sie 1^{dm} weit von einander entfernt wären, so ist die anziehende Kraft jetzt

$\frac{1}{9,5^2} = \frac{1}{90,25}$, wenn die anziehende Wirkung des Pols im umgekehrten Verhältnisse des Quadrats der Entfernung steht. Aus derselben Voraussetzung ergiebt sich für die abstoßende Wirkung zwischen den Polen b und c der Werth $\frac{1}{10,5^2} = \frac{1}{110,25}$, die Totalwirkung, welche der Magnet ab auf c ausübt, ist also $\frac{1}{90,25} - \frac{1}{110,25} = \frac{20}{9950}$.

Bringt man den Magneten in die doppelte Entfernung von c , d. h. legt man ihn so, daß seine Mitte 20^{dm} weit von c entfernt, daß also die Entfernung $bc = 19,5$, die Entfernung ac 20,5^{dm} ist, so muß nun die Totalwirkung des Magneten seyn

$$\frac{1}{19,5^2} - \frac{1}{20,5^2} = \frac{1}{380,25} - \frac{1}{420,25} = \frac{40}{159800}.$$


Wenn man also den Magnetstab aus der Entfernung von 10^{dm} in die Entfernung von 20^{dm} bringt, so muß seine Wirkung im Verhältnisse von $\frac{20}{9950}$ zu $\frac{40}{159800}$ abnehmen, vorausgesetzt, daß die Wirkung jedes einzelnen Pols im umgekehrten Verhältnisse des Quadrats der Entfernung steht. Es ist aber $\frac{20}{9950} : \frac{40}{159800} = \frac{1}{995} : \frac{2}{15980} = \frac{15980}{1990} = 8$, in der doppelten Entfernung ist also die Totalwirkung des Magneten 8mal schwächer, 8 aber ist die dritte Potenz gegen 2.

Was hier an einem speciellen Beispiele gezeigt wurde, läßt sich auch allgemein beweisen, es läßt sich allgemein darthun, daß die Totalwirkung eines Magneten im umgekehrten Verhältnisse der dritten Potenz der Entfernung stehen muß, wenn die Wirkung der einzelnen Pole im umgekehrten Verhältnisse des Quadrats der Entfernung steht.

Daß sich aber die Totalwirkung eines Magnetstabes in der That umgekehrt verhält wie die dritte Potenz der Entfernung, vorausgesetzt, daß der Magnet im Vergleich zu dieser Entfernung ziemlich klein ist, läßt sich durch den Versuch in folgender Weise bestätigen.

Ein Stab, welcher 1^m lang und in halbe Decimeter getheilt ist, werde so gelegt, daß seine Richtung rechtwinklig auf der des magnetischen Meridians steht. Auf seine Mitte werde dann eine kleine Busssole gesetzt, wie man Fig. 355 sieht. Die Nadel dieser Busssole wird auf Null stehen, wenn außer der

Fig. 355.



magnetischen Erdkraft keine anderen magnetischen Kräfte auf sie wirken. Wenn man aber seitwärts auf den Stab einen Magneten legt, so wird die Nadel abgelenkt, und zwar ist die ablenkende Kraft der Tangente des Ablenkungswinkels proportional.

Man lege nun einen Magnetstab von 1^m Länge so wie es die Fig. 355 zeigt, daß also seine Mitte 45^{cm} weit von der Mitte der Busssole entfernt ist. Bei einem solchen Versuche ergab sich eine Ablenkung von $11\frac{1}{2}^{\circ}$.

Nun wurde der Magnetstab *ns* so gelegt, daß seine Mitte 30^{cm} weit von der Mitte der Busssole war, und nun betrug die Ablenkung $35\frac{1}{4}^{\circ}$.

Die Entfernungen verhalten sich hier wie 30 zu 45 oder wie 2 zu 3, die Tangenten der Ablenkungswinkel müssen sich also verhalten wie 2^3 zu 3^3 oder wie 8 zu 27; es ist aber $\frac{27}{8} = 3,375$.

Nun aber ist $\text{tang. } 11\frac{1}{2}^{\circ} = 0,2034$, $\text{tang. } 35\frac{1}{4}^{\circ} = 0,7115$ und es ist $\frac{0,7115}{0,2034} = 3,49$, die Tangenten der Ablenkungswinkel verhalten sich also in der That sehr nahe wie 8 zu 27 oder wie die dritten Potenzen der Entfernungen.

Zweite Abtheilung.

Von der Elektricität.

Erstes Kapitel.

Von den elektrischen Wirkungen.

Es giebt Körper, welche durch Reiben die Eigenschaft erlan- 165
gen, leichte Körper anzuziehen. Man kann sich leicht überzeugen, daß die Körper in ihrem gewöhnlichen Zustande durchaus die Eigenschaft nicht haben, leichte Körper, wie Goldflitter, Sägespäne, Papierschnitzel, Kügelchen von Hollundermark u. s. w. anzuziehen. Wenn man aber mit Wollen- oder Seidenzeug einen Glasstab, eine Stange Schwefel oder Siegellack, ein Stück Bern-

Fig. 356.



stein, Gutta-Percha u. s. w. reibt, so erlangen diese Körper sogleich jene merkwürdige Eigenschaft. Die anziehende Kraft ist so groß, daß schon in einer Entfernung von mehr als einem Fuß leichte Körper zu dem anziehenden aufgezogen werden (Fig. 356). Die Ursache dieses Phänomens nennt man Elektricität.

Um zu untersuchen, ob ein Körper durch Reiben elektrisch wird oder nicht,

Fig. 357.



kann man das elektrische Pendel anwenden (Fig. 357). Es besteht aus einer kleinen Kugel von Hollundermark, welche an einem feinen Seidenfaden aufgehängt ist. Wenn man einen Körper prüfen will, so nähert man ihn dem Kügelchen; wird es angezogen, so ist der Körper elektrisch, wird es aber nicht angezogen, so ist er entweder nicht elektrisch, oder seine Elektricität ist doch zu schwach, um hier eine Wirkung hervorzubringen.

Mit Hülfe des elektrischen Pendels läßt sich zeigen, daß alle Harze, Bernstein, Schwefel, Glas durch Reiben stark elektrisch werden; Edelsteine, Holz, Kohle

geben selten Spuren von Anziehung; Metalle endlich scheinen auf den ersten Anblick durch Reiben gar nicht elektrisch gemacht werden zu können, denn man mag einen Metallstab, den man in den Händen hält, noch so stark reiben, man erhält an diesem Apparate auch nicht die mindesten Spuren von Anziehung. Man zerfällte danach alle Körper in zwei große Klassen, in solche, welche durch

Reiben elektrisch werden, und solche, welche diese Eigenschaft nicht haben. Erstere nannte man *idielektrische*, letztere *anelektrische* Körper.

Diese Eintheilung beruht jedoch auf einer irrigen Meinung, denn man hat gefunden, daß alle Körper, selbst Metalle, durch Reiben elektrisch gemacht werden können, und wenn man bei vielen durch Reiben keine Spur von Elektricität erhalten kann, so liegt die Ursache davon in anderen Umständen, die wir bald näher werden kennen lernen.

166

Weiter und Nichtleiter. Man war früher der Meinung, daß die Körper, welche man mit dem Namen der anelektrischen bezeichnet hatte, auf keinerlei Weise in den elektrischen Zustand versetzt werden könnten. Ein englischer Physiker, Gray, machte im Jahre 1727 Versuche mit einer an beiden Enden offenen Glasröhre. Er wollte sehen, ob sie auch elektrisch würde, wenn sie an beiden Enden mit Korkstopfen verschlossen war; in jener Epoche war nämlich die Wissenschaft noch so wenig vorgeschritten, daß man eben in den Tag hinein experimentirte, weil man noch keine Ansicht, noch keine Theorie hatte, welche den Gang der Versuche hätte leiten können. Zu seinem größten Erstaunen fand nun Gray, daß die Stopfen selbst elektrisch geworden waren, obgleich der Kork in die Klasse der anelektrischen Körper gehört. Ein in den Kork gesteckter Metalldraht wurde auch elektrisch, so lang er ihn auch wählen mochte; ja er begab sich mit seiner elektrischen Röhre in das erste, zweite, dritte Stockwerk seines Hauses und ließ den Metalldraht bis auf den Boden herabhängen. Er rieß die Glasröhre, einer seiner Freunde näherte dem untern Ende des Drahtes leichte Körperchen, und siehe, sie wurden angezogen. Es folgte daraus, daß die Metalle die Eigenschaft haben, den elektrischen Zustand anzunehmen und fortzupflanzen. Dieselbe Eigenschaft haben aber alle anelektrischen Körper, man nannte sie deshalb *Weiter* der Elektricität. Die *idielektrischen* Körper dagegen sind keine Weiter; denn wenn man z. B. einen Glasstab durch Reiben an einem Ende elektrisch macht, so zeigt das andere Ende keine Spur von Anziehung.

Man kann diese Fundamentalt Wahrheit sehr gut mit Hülfe der Elektrisirmaschine nachweisen, welche wir, ohne noch ihre Einrichtung zu kennen, doch vor der Hand schon als Mittel anwenden können, um Elektricität zu entwickeln. Der Conductor der Maschine ist ein metallischer Körper, welcher elektrisch gemacht wird. Wenn man mit dem in den elektrischen Zustand versetzten Conductor einen langen an Seidenschnüren aufgehängten Metalldraht, oder bequemer einen cylindrischen Metallkörper, der auf einem Glasfuße steht, in Verbindung bringt, so wird das Metall seiner ganzen Ausdehnung nach elektrisch; sobald man es aber durch irgend einen guten Weiter mit dem Boden in Verbindung setzt, verschwindet alle Elektricität augenblicklich.

Es geht daraus auch hervor, daß die Seidenfäden, der Glasstab, Nichtleiter der Elektricität, daß sie *Isolatoren* sind. Ein Weiter der Elektricität kann also nur so lange elektrisch bleiben, als er isolirt, d. h. von lauter Nichtleitern umgeben ist. Auch die Luft ist ein Isolator, denn sonst würde

die Elektrizität von dem Metalle augenblicklich durch die Luft abgeführt werden.

Wasser und Wasserdampf sind gute Leiter, deshalb verliert sich die Elektrizität, welche auf einem isolirten Leiter bei trockner Luft lange haftet, sehr schnell, wenn die Luft feucht ist.

Auch der menschliche Körper ist ein guter Leiter. Wenn man, auf dem Boden stehend, den Conductor der Elektrisirungsmaschine anfaßt, so wird alle Elektrizität, welche durch das Drehen derselben erzeugt wird, sogleich abgeführt, wenn man aber auf einem schlechten Leiter, etwa auf einem Harzkuchen, steht, so wird der ganze Körper elektrisch. Man sieht jetzt auch ein, warum eine Metallstange, die man in der Hand hält, durch Reiben nicht elektrisch wird; alle Elektrizität nämlich, welche man durch das Reiben erhält, wird sogleich durch den menschlichen Körper wieder abgeführt.


Die besten Isolatoren werden Leiter, wenn sich Wasserdampf auf ihnen niederschlägt. Es ist deshalb für den Erfolg elektrischer Versuche von der größten Wichtigkeit, Glasfüße, Harzstangen u. s. w., welche einen Leiter isoliren sollen, durch Erwärmen und Reiben gehörig trocken zu machen.

Statt die Körper in Leiter und Nichtleiter einzutheilen, müßte man sie, um genauer zu reden, gute oder schlechte Leiter nennen, denn absolute Nichtleiter giebt es nicht. Schellack, überhaupt Harze, Seide und Glas sind die schlechtesten Leiter, die es giebt; die Metalle hingegen sind die besten Leiter.

Von den beiden Arten der Elektrizität. Nehmen wir ein einfaches elektrisches Pendel (Fig. 358 zur Hand, dessen Kügelchen an einem Se-


167

Fig. 358.



densfaden aufgehängt ist. Wenn man eine geriebene Glas- oder Schellackstange nähert, so wird das Holundermarkkugelnchen stark angezogen, es berührt die Stange, bleibt aber nur einige Augenblicke daran haften, um alsbald abgestoßen zu werden. Diese Repulsion rührt von der Elektrizität her, welche dem Kügelchen durch die Berührung mit der Stange mitgetheilt worden ist, denn wenn man es mit der Hand berührt und es dadurch wieder auf seinen natürlichen Zustand zurückführt, wird es von Neuem angezogen und nach der Berührung abermals abgestoßen. Daß das abge-

Fig. 359.



stoßene Kügelchen wirklich elektrisch ist, geht auch daraus hervor, daß es selbst von Körpern, die sich im natürlichen Zustande befinden (man muß jedoch zu diesem Versuche Leiter wählen), angezogen wird.

Wenn man zwei isolirte Pendel nimmt, von denen das eine durch Berührung mit einer Glasstange, die mit Seide gerieben worden war, das an-

dere durch eine mit Pelz geriebene Schellackstange elektrisch gemacht worden ist, so beobachtet man folgende merkwürdige Erscheinung. Das eine Kügelchen, welches durch die Glasstange abgestoßen wird, wird durch die Schellackstange angezogen, das vom Schellack abgestoßene aber wird durch das Glas angezogen. Die Elektricität des geriebenen Glases ist also nicht identisch mit der des Harzes, weil jede das anzieht, was die andere abstößt.

Die beiden Elektricitäten hat man mit dem Namen der Glaselektricität und der Harzelektricität bezeichnet. Die Glaselektricität wird auch die positive, die Harzelektricität die negative genannt. Die Entdeckung der beiden verschiedenen Elektricitäten wurde von Dufay im Jahre 1773 gemacht.

168 **Von den elektrischen Flüssigkeiten und dem natürlichen Zustande der Körper.** Was eigentlich das Ugens sey, welches die elektrischen Erscheinungen hervorbringt, ist bis jezt noch ganz und gar unbekannt; da es jedoch sehr schwer hält, eine klare Uebersicht der elektrischen Erscheinungen zu geben, ohne eine theoretische Ansicht über das Wesen der Elektricität zu Grunde zu legen, so behält man die Vorstellung von elektrischen Flüssigkeiten noch bei, obgleich die Existenz solcher Flüssigkeiten höchst unwahrscheinlich ist. — Man nimmt zwei elektrische Flüssigkeiten an. Wenn diese beiden Flüssigkeiten in einem Körper verbunden sind, wenn sie sich in demselben gegenseitig neutralisiren, so ist er in seinem natürlichen Zustande. Wenn in einem Körper aber die beiden E zersezt werden, so wird er elektrisch, und zwar positiv, wenn die Glaselektricität, negativ, wenn die Harzelektricität vorherrscht. Zwischen den elektrischen und magnetischen Flüssigkeiten findet jedoch ein wesentlicher Unterschied Statt; diese ist in den magnetischen Partikeln gleichsam eingeschlossen, sie kann aus denselben nicht heraustreten, während die elektrischen Fluida frei von einem Körper zum andern übergehen können.

Wenn durch Reiben in einem Körper $+E$ frei gemacht wird, so muß in gleichem Maaße auch $-E$ entwickelt werden. Man kann dies durch einen einfachen Versuch nachweisen. Wenn man irgend zwei Scheiben von

Fig. 360.



verschiedenen Substanzen, deren jede durch einen Glasstab isolirt ist, an einander reibt, so zeigen sie, so lange sie auf einander liegen, keine Spur von Elektricität; sobald man sie aber trennt, ist die eine positiv, die andere eben so stark negativ elektrisch. Besonders geeignet für diesen Versuch ist es, wenn die eine Scheibe von Glas, die andere aber etwa von Holz und mit einer Lederscheibe überzogen ist, die man mit etwas Amalgam bestrichen hat. Man kann aber auch Scheiben von jeder andern Substanz, Harz, Metall u. s. w. nehmen, und um die Versuche mehr abzuändern, dieselben mit verschiedenen Stoffen, Tuch, Seide, Papier u. s. w. überziehen.

Da ein Körper in seinem natürlichen Zustande die beiden E in gleichem Maße enthält, so giebt es keinen Grund, anzunehmen, daß er besonders ge-

eignet sey, vorzugsweise die eine aufzunehmen und zurückzuhalten, er kann also auch durch Reiben bald +, bald — elektrisch werden, je nachdem man ein anderes Reibzeug wählt. Glas z. B. wird, mit Wolle oder Seide gerieben, positiv, mit einem Katzenpelze gerieben, negativ elektrisch. Um die Flüssigkeiten genau zu bezeichnen, muß man also sagen: die + *E* ist diejenige, welche das Glas durch Reiben mit Wolle oder Seide annimmt, die — *E* hingegen diejenige, welche das Harz annimmt, wenn man es mit einem Katzenfelle, mit Wolle oder Seide reibt.

Nehmen wir an, man habe eine Liste verschiedener Körper in der Weise aufgestellt, daß jeder vorangehende, mit allen folgenden gerieben, + elektrisch wird, so wird man bald bemerken, daß die geringste Veränderung der Umstände diese Reihenfolge ändert. Eine Veränderung der Temperatur z. B. kann machen, daß ein Körper in dieser Reihe mehr hinauf oder herunter zu rücken ist. Dieselbe Wirkung hat es oft, wenn man einen Körper mehr polirt oder seine Oberfläche rauher macht. Die Farbe, die Anordnung der Moleküle, selbst ein mehr oder weniger starker Druck kann ähnliche Erscheinungen hervorbringen. Ein schwarzes seidenes Band z. B. wird, mit einem weißen seidenen Bande gerieben, immer negativ elektrisch.

Mittheilung der Elektricität. Die freie Elektricität kann sowohl bei 169 unmittelbarer Berührung, als auch auf größere Entfernungen hin von einem Körper zum andern übergehen, immer hängt aber die Mittheilung von der Leitfähigkeit der Körper und der Größe ihrer Oberfläche ab.


Bei der Berührung mit einem elektrisirten Körper nehmen schlechte Leiter die Elektricität nur unmittelbar an der berührenden Stelle auf, sie verbreitet sich nicht über ihre ganze Ausdehnung. Wenn man umgekehrt einen elektrisirten Isolator an einer Stelle berührt, so verliert er nur unmittelbar hier etwas Elektricität, die ganze nicht berührte Oberfläche bleibt nach wie vor elektrisch. Es läßt sich dies sehr leicht mit einer geriebenen Glas- oder Siegellackstange zeigen. Bei guten Leitern verhält sich die Sache ganz anders. An einem Punkte, mit einem elektrischen Körper berührt, verbreitet sich die übergegangene Elektricität über den ganzen Leiter, und wenn man einen isolirten elektrisirten Leiter mit dem Boden in leitende Verbindung bringt, so verliert er augenblicklich alle seine Elektricität.

Auch ohne unmittelbare Berührung kann die Elektricität von einem Körper zum andern übergehen, und man beobachtet dabei das merkwürdige Phänomen des elektrischen Funkens. Wenn man einem geriebenen Glas- oder Schellackstabe einen Metallstab oder den Knöchel eines Fingers nähert, so sieht man einen lebhaft glänzenden Funken überspringen und hört dabei ein knisterndes Geräusch. Wenn der elektrisirte Körper ein isolirtes Metall von bedeutender Oberfläche ist, wie der Conductor der Elektrisirmaschine, so werden die Funken stärker, sie springen unter Umständen schon in einer Entfernung von 12 Zoll über; ihr Licht ist dann blendend hell, und das Geräusch, welches sie begleitet, sehr stark.

Otto von Guericke, der Erfinder der Luftpumpe, hat zuerst den elektrischen Funken beobachtet. Später zeigte Dufay zur allgemeinen Verwunderung, daß man selbst aus dem menschlichen Körper, wie aus dem Conductor der Maschine Funken entlocken könne.

Um den Versuch zu machen, stellt man sich auf einen Harzkuchen, oder

Fig. 361.



auf einen mit Glasfüßen versehenen Schemel (Isolirschmel) (Fig. 361) und bringt den Körper mit dem Conductor der Maschine in leitende Verbindung. Wenn die Maschine gedreht wird, gewahrt man auf der Haut, namentlich im Gesichte, ein eigenthümliches Gefühl, ungefähr wie wenn man in Spinnengewebe gerathen wäre. Die Haare auf dem Kopfe sträuben sich. Wenn sich dem so elek-


trisirten menschlichen Körper ein nichtisolirter Leiter, etwa eine andere Person, mit dem Knöchel der Hand nähert, so springt ein Funken über, der für das Gefühl um so empfindlicher ist, auf je größere Entfernung er überspringt.

Wenn die Elektricität von einem isolirten Leiter auf einen andern übergeht, so vertheilt sie sich stets nach dem Verhältnisse der Oberflächen; damit also ein isolirter Leiter alle seine Elektricität verliere, muß man ihn mit einem andern in Berührung bringen, dessen Oberfläche unverhältnißmäßig größer ist, also z. B. mit dem Fußboden, denn dadurch ist er mit der ganzen Erdoberfläche in Verbindung, auf welcher sich seine Elektricität spurlos verliert, eben weil sie sich über eine so ungeheure Fläche gleichmäßig vertheilt. Wenn man eine isolirte elektrisirte Metallkugel mit einer andern gleich großen, gleichfalls isolirten, aber nicht elektrischen in Berührung bringt, so wird erstere gerade die Hälfte ihrer E verlieren. Wenn man dem Conductor der Elektrisirmaschine eine isolirte Metallkugel nähert, so schlagen nur schwache Funken über, während man mit einem nicht isolirten Leiter dem Conductor sehr kräftige Funken entlocken kann.

Eine eben ausgelöschte Kerze kann durch den elektrischen Funken wieder angezündet werden. Ebenso kann man Aether und Alkohol durch den elektrischen Funken anzünden; und um dies zu bewirken, gießt man die Flüssigkeit in ein Metallgefäß und nähert ihrer Oberfläche den elektrisirten Körper, von welchem der Funken überspringen soll.

Fig. 362.

170



Die elektrische Pistole ist Fig. 362 dargestellt. Es ist ein kleines Metallgefäß, welches durch einen Korkstopfen verschlossen ist. Ein Metalldraht, welcher mit zwei kleinen Kugeln b und b' endigt, reicht in das Gefäß hinein, ohne mit der Wand in leitender Berührung zu stehen. Um dies zu bewirken, ist der Draht durch Siegellack in eine Glasröhre t' und diese in eine Oeffnung der Seitenwand eingekittet. Der elektrische Funke, welcher durch diesen Draht geleitet wird, schlägt von der Kugel b' auf die gegenüberstehende


Wand über. Wenn nun das Gefäß mit einem explosirenden Gase, etwa einer Mischung von Wasserstoff und atmosphärischer Luft, gefüllt ist, so bewirkt der Funke die Entzündung, der Stopfen wird unter lautem Knalle fortgeschleudert.

Zweites Kapitel.

Elektricität durch Vertheilung.

Wir haben gesehen, daß jede der elektrischen Flüssigkeiten die gleichnamige 171 abstößt und die ungleichnamige anzieht. Diese Anziehung und Abstoßung äußert sich aber nicht allein auf die schon zersetzten Flüssigkeiten, sondern auch auf die noch verbundenen, und daher kommt es, daß die verbundenen Elektricitäten eines Körpers, der sich im natürlichen Zustande befindet, durch die Annäherung eines elektrischen Körpers vertheilt werden.

Fig. 363.



An einem isolirenden Haken sey ein Ring von Metall angehängt, in welchem zwei ganz feine Metallfäden befestigt sind, die runde Kugelchen von Hollundermark tragen. Bei Annäherung eines elektrischen Körpers r fahren die Kugelchen alsbald auseinander, selbst wenn r noch ziemlich weit entfernt ist, ohne daß ein Funken überspringt. Die Divergenz wächst, jemehr man r nähert. Daß dies nicht die Wirkung von übergegangener Elektricität ist, geht daraus hervor, daß die Pendel augenblicklich zusammenfallen, sobald man r entfernt. Die Elektricitäten, welche in dem Metallringe und den Pendeln vor der Annäherung von r verbunden waren, sind getrennt worden, diejenige E , welche mit der in r gleichnamig ist, wird nach den Kugeln abgestoßen, die ungleichnamige nach dem Ringe hinaufgezogen.

Fig. 364.




Der genäherte elektrische Körper r sey eine geriebene Harzstange, also $-$ elektrisch, so wird der Ring $+$ elektrisch, die Kugelchen $-$ elektrisch seyn.

Daß die Elektricitäten wirklich auf diese Weise vertheilt sind, läßt sich durch ein Probefleischchen nachweisen. Ein Probefleischchen ist ein Scheibchen von Rauschgold oder Goldpapier von 1 bis 2 Centimeter Durchmesser, welches an einem langen Stäbchen von Schellack oder einem überfirnißten ganz dünnen Glasstäbchen befestigt ist. Berührt man mit diesem Scheibchen den Ring, während der negativ elektrische Körper r sich in solcher Nähe befindet, daß die Pendel divergiren, so wird sich das Probefleischchen mit der Elektricität des Ringes laden, und welche Elektricität dies sey, erfährt man, wenn man es einem einfachen elektrischen Pendel nähert, welchem man schon zuvor Elektricität mitgetheilt hat. Ge-

setzt, man habe das einfache elektrische Pendel durch Berührung mit einer Glasstange $+$ elektrisch gemacht, so wird es in unserm Falle von dem Probekörper abgestoßen, weil dieses, wie der Ring, ebenfalls $+$ elektrisch ist.

Der Versuch läßt sich auch noch in folgender Weise anstellen. An jedem der hakenförmig gebogenen Enden eines auf einem isolirenden Glasfuße befestigten Metallstabes sey ein Pendelpaar aufgehängt, dessen Fäden leitend seyn müssen, wozu man ganz dünne Metallfäden oder Leinenfäden nehmen kann. Sobald man einen elektrischen Körper r nähert, divergiren beide Pendelpaare, die Kugeln


Fig. 365.



des einen aber sind mit positiver, die des andern aber mit negativer Elektricität geladen. Sobald man r entfernt, fallen die Pendel wieder zusammen, weil sich die getrennten Elektricitäten sogleich wieder verbinden.

Ein durch Vertheilung elektrisirter Körper wirkt seinerseits auch wieder vertheilend auf andere, die ihm hinlänglich genähert werden, die sich also in seiner Wirkungssphäre befinden, und diese Wirkungen können sich auf ziemliche Entfernungen fortpflanzen. Man braucht nur einen Blick auf die Fig. 366 zu werfen, um zu sehen, welche Anordnung man etwa treffen kann, um dies durch den Ver-

Fig. 366.



sich nachzuweisen; m ist der Conductor einer Elektrisirmaschine, c ein isolirter Metallcylinder, c' ein zweiter, b eine Metallkugel und b' ein Hollundermarkfögelchen.

Wenn man einen isolirten Leiter, welcher durch Vertheilung elektrisch gemacht ist, mit dem Boden in leitende Verbindung bringt, während der elektrische Körper durch seine Nähe noch vertheilend wirkt, so wird alle abgestoßene Elektricität in den Boden abgeführt, und der isolirte Leiter ist nur noch mit der Elektricität geladen, welche vom vertheilenden Körper r angezogen wird. Wenn man alsdann die leitende Verbindung mit dem Boden wieder aufhebt und dann r entfernt, so ist nun der isolirte Leiter geladen, und zwar seiner ganzen Ausdehnung nach mit derselben Elektricität.

Der Apparat Fig. 363, in eine zweckmäßigere Form gebracht, giebt ein treffliches Elektroskop ab. Man hat vor Allem dafür zu sorgen, daß die Pendel sich in einem Glasgefäße befinden, damit äußere Einflüsse, wie Luftströmungen u. s. w., nicht störend einwirken, und dann muß das leitende System sorgfältig isolirt seyn. Die Pendel können aus Strohhalmen, Hollundermarkfögelchen, die an feinen Metallfäden hängen, oder Metallblättchen bestehen.


Fig. 367 stellt ein Goldblattelektroskop dar. Durch den obern Verschuß des Glasgefäßes geht eine Glasröhre hindurch, durch welche ein mit Schelllak überzogenes Metallstäbchen in das Gefäß hinabreicht; am untern Ende dieses Stäbchens sind Pendel von Blattgold befestigt, oben ist eine Metallplatte aufgeschraubt.

Um die Divergenz der Pendel messen zu können, wird entweder ein ge-

Fig. 367.



Fig. 368.




theilte Gradbogen im Innern des Glasgefäßes angebracht; oder man wendet statt des Glasgefäßes einen Glaskasten an, wie Fig. 368, auf dessen eine Wand die Theilung aufgeklebt ist.

Der durch Fig. 363 dargestellte Versuch kann auch mit den eben beschriebenen Elektroskopen angestellt werden. Wenn man von oben einen elektrischen Körper, etwa eine geriebene Glasstange, nähert, so divergiren die Pendel; die Natur der Elektricität, welche in der obern Platte angesammelt ist, kann man durch Probefcheibchen ermitteln, sie ist die entgegengesetzte von derjenigen des genäherten Körpers r .

Wenn man untersuchen will, von welcher Natur die Elektricität irgend eines Körpers sey, so muß das Elektroskop schon im Voraus mit einer bekannten Elektricität geladen werden; dies geschieht, indem man einen Körper r von bekannter Elektricität nähert und die Platte mit dem Finger berührt. Dadurch

Fig. 369.



wird alle abgestoßene Elektricität abgeleitet, und im Apparate bleibt nur die angezogene, welche auf der Platte angehäuft ist. Sie ist hier gewissermaßen gebunden, d. h. sie kann sich nicht entfernen, weil sie durch r angezogen wird, deshalb divergiren die Blättchen nicht; sobald man aber erst den Finger und dann den Körper r entfernt, divergiren die Pendel, weil nun die Elektricität, welche durch den Körper r in die Platte gebunden worden war, sich frei über das ganze isolirte System, also auch über die Blättchen verbreitet. Die Elektricität, mit welcher auf diese Weise das Elektroskop geladen wird, ist natürlich die entgegengesetzte des Körpers r ; wenn man also eine negative Ladung bezweckt, so kann man eine mit Seide geriebene Glasstange anwenden, indem diese positiv elektrisch ist.

Nähert man dem so geladenen Elektroskop einen elektrischen Körper, so wird dadurch die Divergenz der Pendel entweder vergrößert oder verkleinert werden. Sie wird vergrößert, wenn die E des zu untersuchenden Körpers mit derjenigen gleichnamig ist, welche man dem Apparate mitgetheilt hatte, denn durch seine Annäherung werden die Elektricitäten des Elektroskops noch vollständiger zersezt, als es schon vorher der Fall war, es wird noch mehr von der Elektricität, welche schon in den Pendeln war, in dieselben hinuntergetrieben, ihre Divergenz muß also zunehmen.

Wenn der genäherte Körper mit derjenigen E ungleichnamig ist, welche man dem Elektroskope mitgetheilt hatte, so nimmt die Divergenz ab, weil die Elektricität jezt aus dem Pendel weg und in die Platte gezogen wird. Bei einer bestimmten Entfernung des genäherten Körpers werden die Pendel vollständig zusammenfallen. Wenn man den zu prüfenden Körper noch mehr nähert, so divergiren die Pendel von Neuem, aber nun mit der entgegengesetzten von der E , welche sie vorher divergiren machte.

Wenn man einem geladenen Elektroskope einen nicht elektrischen Leiter


nähert, so nimmt die Divergenz der Pendel ebenfalls ab. Es ergibt sich dies leicht als nothwendige Folge der Geseze der elektrischen Vertheilung.

Die oben beschriebenen Anziehungsercheinungen finden durch die Geseze der elektrischen Vertheilung nun auch ihre Erklärung. Wenn einem Körper, der sich im natürlichen Zustande befindet, ein elektrischer genähert wird, so werden seine Elektricitäten zerlegt. Dies ist nun auch bei dem Korkkugeln des einfachen elektrischen Pendels der Fall. Ist es an einem Seidenfaden aufgehängt, so kann die abgestoßene E nicht aus dem Kugeln entweichen, sie wird auf die hintere Seite des Kugelchens getrieben, während sich die angezogene auf der Vorderseite anhäuft. Weil aber die angezogene E dem Körper, von welchem die Wirkung ausgeht, näher ist, so ist die Anziehung stärker als die Abstoßung; die Kraft, welche das Kugeln gegen den elektrischen Körper hintreibt, ist der Differenz dieser beiden entgegengesetzten Kräfte gleich; darum wird auch hier erst bei sehr geringer Entfernung des elektrischen Körpers eine Anziehung erfolgen. Weit energischer ist die Wirkung, wenn das Kugeln an einem leitenden Faden aufgehängt ist, weil alsdann die abgestoßene E entweichen kann und durch sie die Anziehung nicht geschwächt wird.

Ein Kugeln von Schellack wird bei Annäherung eines elektrischen Körpers nicht angezogen, weil der genäherte Körper nur sehr schwere Vertheilung in demselben hervorbringen kann. Es ist dies eine Erscheinung, welche der ähnlich ist, daß ein Magnet in einem Stücke weichen Eisen eine magnetische Vertheilung hervorbringt, in einem Stück Stahl aber ungleich schwieriger.

Das Elektrophor ist eines der wichtigsten elektrischen Apparate und 172 kann in vielen Fällen selbst die Elektrisirmaschine ersetzen. Es besteht aus

Fig. 370.



einem Harzkuchen, welcher, wie Fig. 370 zeigt, in eine metallne Form, gleichsam einen Zeller von Metall, gegossen ist, oder auch aus einem Harzkuchen, den man nur auf eine etwas größere Platte von Metall auflegt. Es ist sehr wesentlich, daß die Oberfläche des Harzkuchens möglichst eben sey. Auf diesen Harzkuchen, dessen Oberfläche durch Schlagen mit einem Fuchschwanz oder einem Katzenpelze negativ elektrisch gemacht wird, setzt man einen mit einer isolirenden Handhabung versehenen Deckel von Metall platt auf. Die — E des Harzkuchens wirkt vertheilend auf die bis dahin noch verbundenen Elektricitäten im Deckel, die + E wird angezogen, die — E aber

abgestoßen, die + E wird sich deshalb im untern, die — E im obern Theile des Deckels anhäufen. Nähert man dem Deckel den Knöchel eines Fingers, so springt ein Funken über, und wenn man den Deckel mit dem Finger berührt, so wird alle — E sich entfernen und der Deckel sich nur mit + E laden,

die aber durch die — *E* des Harzkuchens gebunden ist, so lange der Deckel auf demselben liegen bleibt. Hebt man aber den Deckel von dem Kuchen ab, indem man ihn an der isolirenden Handhabe anfaßt, so wird diese + *E* frei, und man kann nun aus dem Deckel einen Funken positiver Elektricität ziehen.

Auch von Guttapercha lassen sich gute Elektrophore machen.

Für die Metallplatte, auf welche man den Harzkuchen legt, kann man eine Zinkplatte nehmen. Der Deckel ist in der Regel von Messing und mit einem abgerundeten Rande versehen. Man kann jedoch auch Deckel von Glas, Holz oder Pappe anwenden, die mit Stanniol überzogen sind; nur muß dafür gesorgt seyn, daß die untere Fläche, welche auf dem Harzkuchen zu liegen kommt, wie dieser selbst, möglichst eben sey. Statt der isolirenden Handhabe von Glas kann man an dem Deckel auch drei Schnüre von Seide befestigen.

173 Die Elektrisirmaschine besteht aus einem reibenden Körper, einem Reibzeuge und einem isolirten Leiter.


Der reibende Körper ist gewöhnlich ein mit Pferdehaaren ausgestopftes Kissen. Die reibende Fläche ist ein Leder, welches mit *Almagam* überzogen ist.

Der geriebene Körper ist eine Glasscheibe oder ein Glascylinder.

Der isolirte Conductor ist in der Regel ein System von hohlen Cylindern aus Messingblech, an den Enden kugelförmig abgerundet und von gläsernen Säulen getragen, welche mit Schellackfirniß überzogen sind.

Man hat der Elektrisirmaschine mancherlei verschiedene Einrichtungen gegeben; eine der gewöhnlichsten ist die in Fig. 371 abgebildete. Der Durchmesser

Fig. 371.





der Glasscheibe *a* variirt von 20 bis 60 Zoll. Sie ist in der Mitte durchbohrt, und durch die Oeffnung geht eine Are mit der Kurbel *b*. Die Pfeiler *d* tragen zugleich die Scheibe und die beiden Paare von Kissen *e* und *e'*, welche die Scheibe vom Rande bis ungefähr auf $\frac{1}{3}$ oder $\frac{1}{2}$ ihres Halbmessers reiben. Der Conductor *fgf* ist durch die Säulen *h* isolirt und endigt mit zwei Backen *i*, welche am Ende des horizontalen Durchmessers der Scheibe um dieselbe herumgreifen.

In Fig. 372 und 373 sieht man die Einrichtung und Befestigungsweise der Kissen deutlicher.

Wenn man mittelst der Kurbel die Glasscheibe umdreht, so wird sie durch das Reiben an den mit Amalgam überzogenen Lederkissen + elektrisch.

Fig. 372.

Fig. 373.



Nach einer Viertelumdrehung gelangt aber immer eine eben zwischen den Kissen hervortretende Stelle der Scheibe zu den Backen *i*. Die + *E* des Glases wirkt hier zersetzend auf den Conductor, die - *E* wird angezogen und strömt auf das Glas über, um es wieder in den gewöhnlichen Zustand zu versetzen, d. h. seine + *E* mehr oder weniger vollständig zu neutralisiren. Auf dem Conductor bleibt + *E* zurück.

Damit sich auf dem Wege von dem Reibzeuge bis zu den Backen *i*


die Elektricität des Glases nicht so leicht in die Luft verliere, ist hier die Scheibe auf beiden Seiten mit Stücken von Wachstaffett behängt. Wenn die Maschine kräftig wirken soll, so muß man unmittelbar vor dem Gebrauche die Glasfüße und die Scheibe mit warmen wollenen Lappen oder mit gewärmtem, recht trockenem Löschpapier reiben.

Die - *E* des Reibzeuges strömt in den Boden über, und es ist in der That nöthig, daß sie frei abfließt, denn wenn sie auf dem Kissen bliebe, so würde sie bald eine solche Spannung erreicht haben, daß sie theilweise auf die Glasplatte überströmen und die positive Elektricität neutralisiren würde. Die durch Reiben frei gewordenen Elektricitäten müssen von der Stelle, wo sie frei wurden, weggeführt werden, wenn an derselben Stelle durch ferneres Reiben von Neuem Elektricität erregt werden soll.

Statt der Glasscheiben wendet man auch Glaszylinder zur Construction von Elektrisirmaschinen an. Fig. 374 (s. f. S.) stellt eine Cylindermaschine dar, welche wie gewöhnlich so eingerichtet ist, daß man an ihr nach Belieben positive und negative Elektricität erhalten kann; *a* ist der Glaszylinder, welcher um eine horizontale Are *b* drehbar ist und in seiner ganzen Länge durch ein

Kissen *e* gerieben wird. Dieses Kissen ist mit dem einen Conductor *r* in Verbindung. Der Conductor *v* steht dem Kissen *e* diametral gegenüber und ist an der dem Cylinder zugekehrten Seite mit Spizen besetzt. Damit das am Reibzeug *e* geriebene Glas auf dem Wege bis zum Conductor *v* seine Elektricität

Fig. 374.



nicht verliert, ist die obere Hälfte des Cylinders mit einem Stücke Wachstafel belegt, welches am Reibzeuge *e* befestigt ist. Der Conductor *v* ist natürlich mit $+E$ geladen. Wenn man auf *v* eine starke Ladung von $+E$ haben will, so muß man den Conductor *r* mit dem Boden in leitende Verbindung setzen. Umgekehrt muß man dafür sorgen, daß die $+E$ vom Conductor *v* frei abströmen kann, wenn man auf dem Conductor *r* eine starke negative Ladung beabsichtigt.

Mit Hülfe der Elektrisirmaschine lassen sich die elektrischen Anziehungs- und Abstößungserscheinungen in mannichfachen Abänderungen zeigen. Steckt man z. B. das Metallstäbchen, Fig. 375 (s. f. S.), welches oben ein Scheibchen trägt, von dem schmale Papierstreifen herabhängen, auf den Conductor, so werden sich dieselben schirmartig ausbreiten, wenn die Maschine gedreht wird. — Fig. 376 (s. f. S.) stellt einen Glaszylinder von 3 bis 4 Zoll Durchmesser dar, welcher oben und unten mit einer Metallplatte endigt; auf der unteren, welche gut abgeleitet ist, liegen einige Hollundermarkkügelchen, die obere ist durch eine Metallkette mit dem Conductor der Elektrisirmaschine verbunden. Sobald die Maschine gedreht wird, tanzen die Kügelchen zwischen dem oberen und unteren Deckel hin und her. Fig. 377 (s. f. S.) stellt das elektrische Glockenspiel dar. An den Conductor der Maschine wird der Drahtfaden *b* angehängt, welcher den Draht

a c (Fig. 377) trägt; bei *a* ist ein Metallglöckchen mittelst eines Seidenfadens, bei *c* ein solches mittelst eines Metallkettchens angehängt; das Glöckchen links

Fig. 375.



Fig. 376.



Fig. 377.



ist durch ein Kettchen mit dem Boden in Verbindung. Zwischen beiden Glöckchen hängt an einem Seidenfaden ein kleines Metallkugelschen, welches zwischen denselben hin und her spielt, sobald man die Maschine dreht. — Die Erklärung dieses Spiels ergiebt sich von selbst.

Fig. 378.




Fig. 378 erläutert die zweckmäßigste Art, mit Hülfe des elektrischen Funkens Weingeist oder Aether anzuzünden. Man läßt an die in einem Metalllöffel befindliche Flüssigkeit von oben her den Funken überschlagen.

Die Dampfelektri- 174
firmaschine. Vor mehreren Jahren machte man

Fig. 379.




Fig. 380.



Messingrohr befestigt ist; auf dieses kurze Rohr können dann die Ausströmungsöffnungen aufgeschraubt werden, die alsbald näher beschrieben werden sollen.

Vor dem Hute sieht man ein Sicherheitsventil, dessen Gewicht verschiebbar ist und welches so weit herausgerückt werden kann, daß der Dampf einen Druck von 90 Pfund auf den Quadrat Zoll ausüben muß, um das Ventil zu heben.

In Fig. 381 (s. f. S.) ist der Apparat mit den Ausströmungsöffnungen abgebildet, welcher auf den Dampfkessel aufgeschraubt wird, und zwar von oben gesehen. Bei *a* Fig. 379 wird das gußeiserne Rohr *bc* von ungefähr 24^{cm} Länge und 5^{cm} Durchmesser aufgeschraubt. Aus diesem Rohre tritt dann der

in England zufällig die Entdeckung, daß ein Dampfkessel, aus welchem durch eine kleine Oeffnung Dampf mit Gewalt hervordrang, stark elektrisch war; durch weiteres Verfolgen dieser Entdeckung gelangte man dahin, aus einem Dampfkessel eine Elektrisirmaschine zu machen, deren Wirkung alle bis jetzt bekannten Elektrisirmaschinen weit hinter sich läßt. Fig. 379 stellt eine Maschine der Art von mittlerer Größe dar. Der Dampfkessel, welcher 44 Centimeter im Durchmesser hat und 96 Centimeter lang ist, ruht auf vier Glasfüßen. Die Heizung ist inwendig in der Weise wie bei den Dampfkesseln auf Dampfschiffen angebracht, wie man dies aus dem Durchschnitte des Kessels Fig. 380 ersehen kann.

Oben auf dem Dampfkessel befindet sich ein Hut, auf welchem ein kurzes, durch einen Hahn verschließbares

Fig. 381.





Fig. 382.



Dampf durch 6 horizontale Röhren dd' aus, welche durch einen Kasten von Messingblech hindurchgehen, der mit kaltem Wasser gefüllt wird, so daß ein Theil des durch die Röhren strömenden Dampfes condensirt wird, was die Wirkung sehr verstärkt.

Auf eine Oeffnung o im obern Deckel des Kastens F wird ein Messingrohr aufgesetzt, welches bei n , Fig. 379, in den Schornstein führt und durch welches die im Kasten F gebildeten Dämpfe entweichen.

Fig. 382 stellt die in Fig. 381 mit d' bezeichneten Ausströmungsöffnungen im Durchschnitt und zwar in $\frac{1}{2}$ der natürlichen Größe dar. An das Ende des Rohres wird ein Messingstück MN eingeschraubt, in welchem ein Holzpflock $abcd$ steckt, welcher das Ende der Ausströmungsrohre bildet. Dieser der Länge nach durchbohrte Holzcylinder wird durch einen in das Messingstück MN eingeschraubten kurzen Messingcylinder r an seiner Stelle festgehalten. An diesem gleichfalls durchbohrten Cy-

linder r ist vorn vor seiner Oeffnung eine Messingplatte so angebracht, daß der Dampf den durch den Pfeil bezeichneten Umweg machen muß, um in die Ausströmungsöffnung zu gelangen.

Wenn der Apparat Fig. 381 auf den Dampfkessel aufgeschraubt ist und der Dampf die nöthige Spannkraft hat, wird durch eine Viertelumdrehung des Handgriffs t , Fig. 379, der Absperrhahn geöffnet, der Dampf strömt mit Gewalt aus den sechs Oeffnungen hervor, und alsbald wird auch der Kessel elektrisch. Der entweichende Dampf hat die entgegengesetzte Elektricität wie der Kessel; um aber eine möglichst starke Wirkung zu erhalten, muß die Elektricität des Dampfes möglichst abgeleitet werden; dies geschieht dadurch, daß man in den Dampfstrom eine Reihe von Metallspizen stellt, welche an einem messingenen Stabe befestigt mit dem Boden in leitender Verbindung stehen. Dieser Stab steht auf einem Glasfuße, so daß man ihn isoliren kann, um zu zeigen, daß der Dampf in der That die entgegengesetzte Elektricität des Kessels hat.

Mit dieser Hydroelektrifirmaschine läßt sich eine Batterie von 36 Quadratfuß Oberfläche in Zeit von 30 Secunden vollständig laden.

Die Quelle dieser starken Elektricitätsentwicklung ist nicht etwa, wie man anfangs glaubte, die Dampfbildung selbst, sondern lediglich die Reibung des mit Wassertheilchen vermischten heftig ausströmenden Dampfes an den Wänden der Ausströmungsrohren. Daß dies wirklich der Fall ist, geht daraus hervor, daß augenblicklich alle Elektricität verschwindet, wenn man das Sicherheitsventil öffnet, obgleich die Dampfbildung ununterbrochen fortdauert.

Zur Erzeugung der Elektricität ist es wesentlich, daß schon condensirte

Wasserrheischen durch den ausströmenden Dampf mit durch die Ausströmungsröhren durchgetrieben werden, deshalb der Condensationsapparat *P* Fig. 381. Wenn die Ausströmungsröhren lang genug sind, ist kein besonderer Abkühlungsapparat nöthig.

Wenn die Dampfmündung durch eine Holzhöhre gebildet wird, wie es oben angegeben wurde, so ist der Kessel negativ, der Dampf positiv elektrisch; dasselbe ist der Fall bei Anwendung einer metallenen oder gläsernen Dampfmündung. Wendet man statt der hölzernen eine eisenbeinerne Röhre an, so zeigt der Kessel kaum Spuren einer Ladung.

Wenn man vor der Dampfmündung etwas Terpentinöl in die Ausströmungsröhre bringt, so wird der Kessel positiv und der Dampf negativ elektrisch.

Drittes Kapitel.

Von den elektrischen Kräften.

175 Abnahme der elektrischen Kräfte mit zunehmender Entfernung.

Das Gesetz, nach welchem die elektrischen Anziehungen und Abstosungen mit wachsender Entfernung abnehmen, läßt sich durch die Oscillationen eines elektrischen Pendels nachweisen. Man läßt eine kleine Nadel von Schellack, die an einem Seidenfaden horizontal aufgehängt ist und an ihrem einen Ende ein Scheibchen von Blattgold trägt, welches elektrisirt ist, unter dem Einflusse einer elektrisirten isolirten Kugel oscilliren. Ist die Kugel und das Scheibchen mit derselben Elektricität geladen, so bildet das Scheibchen das der Kugel abgewendete Ende des elektrischen Pendels; sind aber die Elektricitäten des Scheibchens und der Kugel entgegengesetzt, so ist das Scheibchen der Kugel zugewendet. Aus den Oscillationen des elektrischen Pendels kann man auf die dasselbe beschleunigenden Kräfte in ähnlicher Weise schließen. Aus solchen Versuchen ergibt sich, daß die elektrischen Anziehungen und Abstosungen im umgekehrten Verhältniß des Quadrats der Entfernung stehen.

176 Vertheilung der Elektricität auf der Oberfläche leitender Körper.

So lange ein Körper im natürlichen Zustande sich befindet, d. h. so lange die beiden elektrischen Fluida noch verbunden sind, sind sie wahrscheinlich ganz gleichförmig in der ganzen Masse der Körper vertheilt. Sobald aber die eine Flüssigkeit von der andern getrennt ist, sobald ein Leiter mit freier Elektricität geladen ist, wirken die einzelnen Elemente dieser freien Elektricität abstoßend auf einander und entfernen sich deshalb so weit von einander als nur irgend möglich ist, bis sie durch irgend ein Hinderniß aufgehalten werden. Ein vollkommen leitender Körper kann in seinem Innern dieser Dispersion kein

Hinderniß entgegensehen; die Elektrizität verbreitet sich deshalb auf ihre Oberfläche und würde sich noch weiter zerstreuen, wenn sich der Körper in einem für die Elektrizität leicht durchdringlichen Raume befände. Die Elektrizität verbreitet sich also stets auf der Oberfläche der Leiter und wird auf derselben durch die Luft zurückgehalten, welche sie gleichsam wie eine nicht leitende Schicht umgiebt.

Daß sich die freie Elektrizität nur auf die Oberfläche der Körper und nicht im Innern derselben verbreitet, läßt sich am einfachsten durch folgenden Versuch darthun:

Eine Kugel von 7 bis 8 Zoll Durchmesser, mit einer 8 bis 10 Linien breiten, 1 Zoll tiefen tiefen Höhlung werde isolirt und mit Elektrizität geladen. Wenn man nun die Oberfläche dieser Kugel an irgend einer Stelle mit einem Probefcheibchen berührt, so ladet es sich mit Elektrizität, wenn man aber den Boden der Höhlung mit dem Probefcheibchen berührt, so bleibt es in seinem natürlichen Zustande.

Es fragt sich nun, in welcher Weise sich die Elektrizität auf der Oberfläche der Körper vertheilt.

Elektrisirte man eine isolirte Kugel, so erfordert schon das Gesetz der Symmetrie, daß sich die Elektrizität auf der ganzen Oberfläche gleichförmig verbreitet, daß sie eine Schicht bildet, welche überall gleiche Dichtigkeit hat. Aber auch durch den Versuch kann man sich davon überzeugen, daß es wirklich so ist. Berührt man nämlich die elektrisirte Kugel an irgend einer Stelle mit einem Probefcheibchen, so bildet dasselbe hier gleichsam ein Element der Kugeloberfläche, und es verbreitet sich auf dem Probefcheibchen gerade so viel Elektrizität, als sich auf dem bedeckten Kugelstücke befand; hebt man nun das Scheibchen ab, so kann man die Stärke seiner elektrischen Ladung dadurch bestimmen, daß man die Platte eines Elektroskops mit diesem Probefcheibchen berührt. Die Divergenz der Goldblättchen ist immer dieselbe, an welche Stelle der Kugeloberfläche man auch das Probefcheibchen aufsetzen mag.

Wenn der isolirte Leiter, den man elektrisirt, nicht kugelförmig ist, so findet auch keine gleichmäßige Vertheilung der Elektrizität Statt, d. h. die elek-

Fig. 383.



trische Schicht, welche sich über den Körper verbreitet, hat nicht überall gleiche Dichtigkeit. Untersucht man mit Hülfe eines Probefcheibchens die Dichtigkeit der Elektrizität an verschiedenen Stellen eines Cylinders (Fig. 383) mit abgerundeten Enden, so findet man, daß die Dichtigkeit der Elektrizität an den Enden weit größer ist als in der Mitte. Noch

weit stärker wird das Probefcheibchen geladen, wenn man es so an das Ende des Cylinders hält, daß seine Fläche nicht auf dem Cylinder aufliegt, sondern daß seine Ebene in die Verlängerung der Cylinderaxe fällt. Ganz ähnliche Resultate erhält man, wenn man den elektrischen Zustand einer Scheibe, etwa eines Elektrophordeckels, untersucht.

Daß eine solche Vertheilung der Elektricität auf der Oberfläche von Körpern stattfinden müsse, welche nach verschiedenen Richtungen hin ungleiche Ausdehnung haben, läßt sich leicht einsehen, denn in Folge der gegenseitigen Abstößung der einzelnen Theilchen des elektrischen Fluidums werden sie sich möglichst weit von der Mitte des Körpers entfernen, also in den entferntesten Hervorragungen anhäufen.

Je mehr sich die Gestalt eines Körpers von der Kugelgestalt entfernt, desto ungleichförmiger vertheilt sich die Elektricität auf seine Oberfläche, sie häuft sich an den von seiner Mitte entfernteren Enden am meisten an, und zwar um so mehr, je dünner sie sind. Es geht daraus hervor, daß, wenn man an einem isolirten Leiter eine Spitze anbringt, die Elektricität an dieser Spitze eine außerordentliche Dichtigkeit haben muß. Je dichter aber die Elektricität in einem Punkte ist, desto eher wird sie den Widerstand der Luft, welche sie auf dem Körper zurückzuhalten strebt, überwinden können. Daher kommt es, daß aus Spitzen die Elektricität so leicht ausströmt. Man kann eine Menge von Versuchen anstellen, durch welche dieses Vermögen der Spitzen bewiesen wird, wir wollen jedoch nur einige hervorheben.

1) Wenn man den Conductor einer Elektrisirmaschine mit einer Spitze versehen, so ist es unmöglich, den Conductor so zu laden, daß man aus ihm Funken ziehen könnte. Alle durch die Umdrehung der Maschinen erzeugte Elektricität entweicht alsbald durch die Spitze.

2) Wenn man eine Spitze, die mit dem Boden in leitender Verbindung steht, dem Conductor der Maschine bis auf einige Decimeter nähert, so ist es gleichfalls unmöglich, ihn zu laden. Die Elektricität des Conductors zerlegt die verbundenen Elektricitäten der Spitze, sie stößt die gleichnamige ab und zieht die ungleichnamige an, diese ungleichnamige Elektricität häuft sich in der Spitze so stark an, daß sie nach dem Conductor überströmt, um seine Elektricität zu neutralisiren.


Auf die erwähnte Eigenschaft der Spitze gründet sich auch die Construction der Blitzableiter.

Winkel und scharfe Kanten, die sich an leitenden Körpern befinden, wirken ganz auf dieselbe Weise wie die Spitzen. Man muß deshalb sorgfältig alle eckigen Formen vermeiden, wenn man Apparate construiren will, welche bestimmt sind, die Elektricität zu erhalten.

Wenn einem isolirten elektrischen Leiter ein anderer Leiter genähert wird, so erleidet die Vertheilung der Elektricität auf den Oberflächen bedeutende Modificationen. Einer elektrisirten isolirten Kugel werde eine andere gleichfalls isolirte und mit derselben Elektricität geladene genähert, so findet nicht mehr eine gleichförmige Vertheilung der Elektricität auf den Kugeloberflächen Statt. Weil nämlich die E der einen Kugel die der andern abstößt, so wird an denjenigen Punkten der Kugeln, welche einander zugewendet sind, die Dichtigkeit der E am kleinsten, an den entgegengesetzten Punkten aber am größten seyn.

Fig. 384 stellt zwei solcher Kugeln dar. In *a* und *b* ist die Dichtigkeit der *E*

Fig. 384.



ein Minimum, in *c* und *d* ein Maximum. Je mehr man nun die Kugeln nähert, desto mehr wird die Dichtigkeit in *a* und *b* vermindert, in *c* und *d* aber vermehrt. Bringt man die beiden Kugeln in Berührung, so ist die Dichtigkeit der *E* an der Berührungsstelle gleich Null. Wären die beiden Kugeln mit entgegengesetzten Elektricitäten

geladen gewesen, so hätte man in *a* und *b* die größte, in *c* und *d* die geringste Dichtigkeit gefunden. Die Anhäufung der *E* in *a* und *b* nimmt zu, wenn man die Kugeln nähert, bis endlich ein Funken überspringt.

Ein nicht elektrisirter Leiter, in die Nähe eines elektrisirten isolirten gebracht, wirkt ganz in der Weise, wie ein mit der entgegengesetzten Elektricität geladener Körper, weil er ja bei der Annäherung durch Induction elektrisch wird.

Viertes Kapitel.


Von der gebundenen Elektricität.

Wir haben schon gesehen, daß, wenn zwei isolirte Leiter, mit entgegengesetzten Elektricitäten geladen, durch eine Luftschicht getrennt sind, die Elektricität des einen die des andern in der Weise anzieht, daß man abwechselnd den einen oder den andern der beiden Körper mit dem Boden in leitende Verbindung setzen kann, ohne daß seine Elektricität vollständig abgeleitet werden kann. In Fig. 384 sey z. B. die Kugel links mit positiver, die rechts mit negativer Elektricität geladen, so kann man die eine oder die andere Kugel mit dem Finger berühren, ohne daß sie ihre Ladung verlieren. Die Elektricität auf der einen Kugel wird durch die entgegengesetzte *E* auf der andern angezogen, sie kann sich nicht entfernen, sie ist gebunden. Je näher die beiden Elektricitäten einander gebracht werden, desto stärker ziehen sie sich an, desto vollständiger ist also auch ihre gegenseitige Bindung; wenn aber die beiden Leiter nur durch eine Luftschicht getrennt sind, so kann die Bindung nicht sehr vollständig seyn, weil man sie nicht sehr nähern kann, ohne daß die Luftschicht durchbrochen wird und ein Funken überspringt. Wenn also die Bindung mög-

177

lichst vollkommen seyn soll, so müssen die beiden mit entgegengesetzten Elektricitäten geladenen Leiter nicht durch Luft, sondern durch einen andern Isolator getrennt seyn, welcher dem Uebergange der Elektricität einen größeren Wider-

Fig. 385.



stand entgegensetzt; man wählt dazu am besten Glas oder Harz.

Um die Eigenschaften der gebundenen Elektricität näher zu untersuchen, ist die Franklin'sche Tafel ganz besonders geeignet. Fig. 385 stellt eine Glastafel vor, deren Seiten ungefähr 1 Fuß lang sind. In der Mitte ist die Glastafel auf jeder Seite mit Stanniol belegt, so daß das Glas an dem Rande ungefähr handbreit frei bleibt. Um die unbelegten Stellen des Glases besser isolirend zu machen, kann man sie mit Firniß überstreichen. Wenn man nun die vordere Belegung mit positiver die hintere mit negativer Elektricität ladet, so sind die beiden entgegengesetzten Elektricitäten einander sehr nahe, sie sind nur durch die Dicke der Glasscheibe getrennt, die sie jedoch nicht zu durchbrechen

im Stande sind; die Bindung wird also hier ziemlich vollständig stattfinden.

Um die beiden Belegungen der Franklin'schen Tafel mit den entgegengesetzten Elektricitäten zu laden, hat man nicht nöthig, jede mit einer Elektricitätsquelle in Verbindung zu bringen. Man bringe die eine Belegung, etwa die vordere, mit dem Conductor der Elektrisirmaschine in leitende Verbindung, so wird ein Theil der $+E$ vom Conductor auf die Belegung übergehen. Die Elektricität auf der vordern Belegung wirkt vertheilend auf die verbundenen Elektricitäten der hintern; und sobald man diese mit dem Boden in leitende Verbindung setzt, strömt die $+E$ in den Boden über und die $-E$ verbreitet sich auf der hintern Belegung. Die $-E$ auf der hintern Belegung wirkt aber bindend auf die $+E$ der vordern, und dadurch wird es möglich, daß von neuem Elektricität vom Conductor aus auf die vordere Belegung übergeht, die auch durch ihre vertheilende Kraft wieder die $-E$ auf der hintern Belegung vermehrt. Man kann auf diese Weise leicht die eine Belegung mit $+E$, die andere mit $-E$ laden.

So klein auch die Entfernung der beiden Belegungen seyn mag, so ist doch die gegenseitige Bindung nicht vollständig. Damit auf der einen Seite die E vollständig gebunden sey, muß auf der andern Seite ein Ueberschuß von Elektricität, also freie E vorhanden seyn. Man berühre die eine Belegung der geladenen Franklin'schen Tafel, etwa die hintere, mit dem Finger, während die vordere nicht mehr mit dem Conductor verbunden ist, so kann man nur etwas E ableiten, auf der hintern Belegung bleibt immer noch eine starke Ladung $-E$ zurück, welche vollständig gebunden ist. Damit aber diese $-E$ vollständig gebunden sey, ist durchaus erforderlich, daß auf der andern Seite ein Ueber-

schuß von $+E$ sich befinde. Daß es auch wirklich so sey, davon kann man sich leicht überzeugen. Nachdem man alle nicht gebundene $-E$ der hintern Belegung abgeleitet hat, berühre man die vordere Belegung, so wird bei Annäherung des Fingers ein schwacher Funken überspringen, ein Beweis, daß hier freie Elektricität vorhanden war. Hat man nun von der vordern Belegung alle

Fig. 386.



freie $+E$ weggenommen, so ist nun wieder auf der andern Seite freie $-E$ und man kann nun von der hintern Belegung einen schwachen Funken entlocken u. s. w.


Es läßt sich dieser Ueberschuß an Elektricität, welcher auf der einen Belegung vorhanden seyn muß, um die entgegengesetzte E auf der andern Seite vollständig zu binden, auch dem Auge sichtbar machen. Man befestige mit etwas Wachs auf jeder Seite der Tafel ein leichtes elektrisches Pendel in der Weise, wie man in Fig. 386 sieht, welche die Scheibe im Durchschnitt zeigt. Auf der Seite, auf welcher freie Elektricität sich befindet, wird das Pendel abgestoßen, während es auf der andern Seite gerade herunterhängt und mit der Belegung in Berührung bleibt.

Berührt man die Seite, auf welcher sich freie Elektricität befindet, so fällt das Pendel nieder, während das auf der andern Seite steigt. Man kann also durch abwechselndes Berühren auf der einen und auf der andern Seite abwechselnd das eine und das andere Pendel steigen machen.

Diese Erscheinung mit den Pendeln läßt sich leicht erklären. Wenn auf der einen Seite ein Ueberschuß von $+E$ ist, so wirkt sie anziehend sowohl auf die E der andern Belegung, als auch auf die wenige Elektricität, die sich etwa im Kugelchen des Pendels befindet. Freilich wirkt die $-E$ der hintern Belegung abstoßend auf die $-E$ im Kugelchen, aber die Kraft, mit welcher der Ueberschuß der $+E$ das negative Kugelchen anzieht, ist größer als die Kraft der Abstoßung. Leitet man aber die überschüssige $+E$ ab, so verbreitet sich die freigewordene $-E$ zum Theil über das Kugelchen, welches nun abgestoßen wird, weil jetzt kein Ueberschuß von $+E$ auf der andern Seite mehr vorhanden ist, welcher es zurückhalten könnte.

Dadurch, daß man abwechselnd die eine und dann die andere Belegung mit dem Finger berührt und so immer die freie Elektricität auf der einen Seite wegnimmt, wird allmählig der Apparat ganz entladen. Wenn man aber die beiden Belegungen zugleich berührt, oder sie auf irgend eine andere Weise in

Fig. 387.



leitende Verbindung setzt, so findet die Entladung auf einmal Statt, indem die angehäuften entgegengesetzten Elektricitäten der beiden Belegungen auf diesem Wege zu einander übergehen. Man wendet zu diesem Zwecke gewöhnlich den Fig. 387. dargestellten Entlader an. Er besteht aus zwei gebogenen Messingstäben, $b c$ und $b' c$, welche bei c

durch ein Charnier verbunden sind. Jeder der Arme des Ausladers endet mit einer kleinen Messingkugel (b und b') und ist außerdem noch mit einem isolirten Handgriff (m und m') versehen. Man berührt die eine Belegung mit der einen Kugel und nähert die andere Kugel der gegenüberstehenden Belegung. Schon in einiger Entfernung springt ein Funken mit lebhaftem Lichte und lautem Knacken über.

178

Die Leidner Flasche ist nur eine veränderte Form der Franklin'schen Tafel, sie besteht aus einem Glasge-

Fig. 388.

Fig. 389.




fäße, welches außen mit Stanniol überklebt ist, welche Belegung bis auf einige Zoll vom Rande hinaufreicht; innen ist das Gefäß auf ähnliche Weise mit einer Belegung versehen oder mit einer leitenden Substanz, etwa Eisenfeile oder Schrotkörnern, gefüllt. Die innere Belegung ist mit einem Messingstabe verbunden, welcher durch den Stopfen oder den Deckel des Gefäßes hindurchgeht und mit einem Knopfe endigt. Fig. 388 und Fig. 389

stellen zwei Formen der Leidner Flasche dar. Der nicht belegte Theil des Glases muß gefirnißt werden. Um die Flasche zu laden, bringt man die äußere Belegung mit dem Boden, den Knopf mit dem Conductor der Maschine in leitende Verbindung.

Die Leidner Flaschen entladen sich manchmal von selbst, indem entweder ein Funken von der äußeren Belegung zu dem Metallstabe überspringt, oder indem das Glas durchbrochen wird. Im letztern Falle ist die Flasche natürlich für die Folge unbrauchbar.

Wenn man zur Entladung der Flasche mehrere Leiter zugleich anwendet, so theilt sich der Entladungsschlag im Verhältniß ihrer Leitungsfähigkeit. Drückt man z. B. mit der einen Hand einen Metalldraht an die äußere Belegung, so kann man ungestraft mit der andern Hand das andere Ende des Drahtes an den Knopf halten; der Entladungsschlag geht durch das Metall

Fig. 390.



und nicht durch den Körper, weil das Metall ungleich besser leitet; der Draht darf jedoch nicht zu dünn seyn.

Um recht starke Ladungen zu erhalten, muß man möglichst große Flaschen nehmen, oder man muß mehrere Flaschen zu einer elektrischen Batterie verbinden. Eine solche Batterie ist Fig. 390 dargestellt. Alle äußeren Belegun-


den der Flaschen sind unter sich in leitender Verbindung, ebenso alle inneren Belegungen

Wenn der Entladungsschlag einer Leidner Flasche durch den menschlichen Körper hindurchgeht, so bringt er auf das Gefühl eine eigenthümliche, schwer zu beschreibende Empfindung, ein unwillkürliches Zucken der Nerven hervor. Am besten macht man den Versuch, wenn man mit einer Hand die äußere Belegung, mit der andern den Knopf anfaßt. Bei schwächeren Ladungen ist der Schlag nur in den Vorderarmen fühlbar, stärker fühlt man ihn auch im Oberarme, und, wenn die Ladung noch stärker gemacht wird, so bringt der Schlag einen heftigen Schmerz in der Brust hervor. Sehr starke Schläge können in der That gefährlich werden. Um kleinere Thiere, wie Vögel, Hasen u. s. w., durch den elektrischen Schlag zu tödten, hat man noch nicht einmal große Batterien nöthig, mit welchen man selbst noch größere Thiere tödten kann. An den durch einen elektrischen Schlag getödteten Thieren hat man bei der anatomischen Untersuchung derselben bis jetzt noch keine Verletzung der Organe entdecken können, nach den Zuckungen aber, welche sie machen, wenn der Schlag nicht ganz hinreichend war, um sie zu tödten, kann man beurtheilen, wie heftig das Nervensystem angegriffen worden ist.

Wenn mehrere Personen eine Kette bilden, indem sie einander die Hände geben, und die erste die äußere Belegung der Flasche, die letzte den Knopf anfaßt, so fühlen alle den Schlag auf einmal.


Brennbare Flüssigkeiten kann man mit Hülfe der Leidner Flasche weit sicherer entzünden als mit dem directen Funken vom Conductor der Maschine. Selbst gepulvertes Colophonium, welches man auf Baumwolle streut, und Schießpulver kann man mit dem Entladungsfunken der Leidner Flasche entzünden.

Zu sehr vielen Versuchen, die man mit dem Entladungsschlage der Leidner Flasche und der elektrischen Batterie anstellen kann, ist der Henley'sche allgemeine Auslader, welcher Fig. 391 dargestellt ist, ganz besonders
Fig. 391.



bequem. Der eine Arm ist durch die Kette *c* mit der äußeren Belegung in leitender Verbindung, an dem andern Arme ist eine Kette *c'* befestigt, welche mit der isolirten Kugel *b* endigt. Wenn man den Funken durchschlägt

Fig. 392.



lassen will, so faßt man die isolirende Handhabe der Kugel *b* und nähert sie rasch dem Knopfe der Flasche. Der Funke schlägt bei *b* und zwischen den beiden Kugeln *d* und *f* über, welche auf einem isolirenden Tischchen auf-
liegen.

Wenn man die Kugeln *d* und *f* durch einen sehr dünnen Eisendraht verbindet, so wird dieser erwärmt, wenn ein schwacher Schlag hindurchgeht, eine stärkere Ladung macht ihn rothglühend, und eine noch stärkere macht, daß er in einzelnen geschmolzenen Kügelchen auseinanderfährt, die weithin fortgeschleudert werden.


Schlechte Leiter, welche den Weg des Entladungsschlages unterbrechen, werden, wenn die Anhäufung der Elektricität bedeutend genug ist, zertrümmert oder durchlöchert. Eine Holzscheibe z. B., welche 3 bis 4 Zoll Durchmesser hat und 3 bis 5 Linien dick ist, wird von dem Entladungsschlage durchbohrt. Ebenso ein oder mehrere Kartenblätter, Pappendeckel u. s. w. Um den Versuch zu machen, bringt man den zu durchlöchernden Körper zwischen die beiden Kugeln des Henley'schen Entladers und zwar so, daß diese Kugeln den eingeschobenen Körper berühren.

179

Der Condensator. Eigentlich ist jeder Apparat ein Condensator, in welchem gebundene Elektricität angehäuft wird, also auch die Franklin'sche Tafel und die Leydner Flasche. Man wendet jedoch diese Benennung nur für solche Apparate an, welche dazu dienen, Elektricität von sehr geringer Spannung durch Verdichtung merklich zu machen. Im Wesentlichen bestehen alle Condensatoren aus zwei leitenden Platten, welche durch eine nichtleitende Schicht getrennt sind. Indem wir die unvollkommeneren Instrumente der Art übergehen, soll hier nur von dem Condensator die Rede seyn, wie man ihn in Verbindung mit dem Goldblattelektrometer anwendet. Auf das Goldblatt-

elektrometer wird eine Metallplatte aufgeschraubt, wie man sie Fig. 393 sieht.

Fig. 393.



Diese Platte ist möglichst eben abgeschliffen und auf ihrer obern Fläche mit einer ganz dünnen Schicht von Firniß versehen; dieser Firniß, durch Auflösen von Schellack in Weingeist erhalten, wird, noch sehr leichtflüssig, mit einem Pinsel aufgetragen und trocknet dann sehr rasch. Eine zweite auf dieselbe Weise präparirte Platte, welche mit einem isolirenden Stiele versehen ist, wird nun mit ihrer gefirnißten Fläche auf die andere gesetzt, so daß die beiden Metallplatten nur durch die dünne Firnißschicht getrennt sind, sonst aber so vollkommen als nur immer möglich auf einander passen. Die Anordnung entspricht der Franklin'schen Tafel vollkommen, die Glasplatte ist durch die dünne Schellackschicht ersetzt, die Platten dienen statt der Belegungen, nur kann man hier die obere Platte nach Belieben abheben, während die beiden Belegungen der Franklin'schen Tafel fest sind. Weil

die isolirende Schicht so außerordentlich dünn ist, die Platten also einander sehr nahe sind, so ist hier eine vollständige Bindung möglich. Bringt man die untere Condensatorplatte mit einer schwachen Elektrizitätsquelle in Berührung, während man die obere ableitend mit dem Finger berührt, so wird der Condensator ganz auf dieselbe Weise geladen, wie die Leidner Flasche, deren äußere Belegung nicht isolirt ist, während die innere mit dem Conductor der Maschine in Verbindung steht. Der ganze Unterschied liegt nur darin, daß man ein Mal eine Elektrizitätsquelle von großer, das andere Mal eine solche von geringer elektrischer Spannung hat; in beiden Fällen aber findet auf gleiche Weise eine Verdichtung der *E* Statt.

Ist der Condensator geladen, so wird die obere Platte abgehoben (und zwar möglichst vertikal, damit die Berührung beider Platten in allen Punkten in demselben Momente aufgehoben wird); dadurch wird die bis dahin gebundene *E* der untern Platte frei, sie geht in die Goldblättchen hinab und bewirkt ihre Divergenz. Weiter unten, bei der Lehre vom Galvanismus, werden wir zahlreiche Anwendungen dieses Condensators kennen lernen.

Fünftes Kapitel.

Vom elektrischen Lichte, dem elektrischen Geruch und den Bewegungen elektrisirter Körper.

180 Das elektrische Licht in der Luft und in andern Gasen unter dem Druck der Atmosphäre. Die Schlagweite, auf welche hin man aus einem elektrisirten Körper einen Funken ziehen kann, hängt von der Leitfähigkeit der Substanz, von der Größe ihrer Oberfläche und von der Stärke der elektrischen Ladung ab. Aus eckigen Körpern und aus Spitzen strömt die Elektrizität von selbst, schon bei ganz schwacher Spannung, aus, und man beobachtet dabei im Dunkeln glänzende Lichtbüschel, die oft mehrere Zoll lang sind. Bei runden Körpern sind schon sehr starke Ladungen nöthig, wenn Büschel hervorsprühen sollen; wenn man ihnen aber einen mit dem Boden in Verbindung stehenden Leiter nähert, so springen Funken, nach Umständen selbst auf große Entfernungen über, die dann einen dem Blitz ähnlichen Zickzack bilden.

Um die Funken zu vervielfältigen, muß man den Leiter, durch welchen die Elektrizität in den Boden überströmt, oft unterbrechen; darauf beruhen mehrere Spielereien.


Mit Metallperlen, die auf einen Seidenfaden aufgereiht sind, jedoch so, daß jede Perle von der folgenden durch Knoten mehrere Millimeter weit entfernt gehalten wird, kann man Namenszüge und allerlei Figuren bilden, welche so lange leuchten, als man die Maschine dreht, von deren Conductor die Elektrizität durch diese Kette in den Boden strömt.

Blitzröhren sind Glasröhren, auf welchen man rautenförmige Stanniolblättchen so aufgeklebt hat, daß ihre einander zugekehrten Spitzen etwa so nahe

Fig. 394.



Fig. 395.



stehen, wie man Fig. 394 sieht. Gewöhnlich klebt man sie so auf, daß sie eine um die Röhre laufende Schraubenlinie bilden. Wenn man das eine Ende einer solchen Röhre in der Hand haltend, das andere an den Conductor der Maschine bringt, während sie gedreht wird, so sieht man im Dunkeln fortwährend zwischen je zwei Rauten Funken überspringen, so daß eine fast zusammenhängende Lichtlinie auf der Röhre erscheint.

Eine Blitztafel ist Fig. 395 dargestellt. Auf einer Glasafel ist eine Reihe von Stanniolstreifen aufgeklebt, wie man es in der Figur sieht, so daß von *a* bis *z* eine metallische Leitung ginge, wenn sie nicht an den mit \times bezeichneten Stellen unterbrochen wäre. Wenn man nun *z* mit der äußeren Belegung einer Leidener Flasche in Verbindung bringt und dann eine leitende Verbindung zwischen *a* und dem Knopfe der

Glasche herstellt, so springen gleichzeitig an den Unterbrechungsstellen Funken über. Man kann auf diese Weise Namenszüge und allerlei Figuren darstellen.

Man hat diese Spielereien noch auf mannichfache Weise abgeändert, diese Beispiele mögen jedoch genügen.

Der Lichtbüschel, welchen man im Dunkeln beobachtet, wenn man auf dem Conductor der Elektrisirmaschine eine Spitze aufsetzt, von welcher die Elektricität ausströmt, ist in Fig. 396 dargestellt. Die negative (Harz-) Elektricität

Fig. 396.



gibt niemals so divergente und große Lichtbüschel wie die positive. Dieses merkwürdige Phänomen ist sehr beachtungswerth, weil es einen unterscheidenden Charakter der beiden elektrischen Flüssigkeiten darzubieten scheint.

Wenn man eine Metallspitze in die Hand nimmt und sie dem Conductor der Maschine nähert, so beobachtet man auch den Lichtbüschel.


In verdichteter atmosphärischer Luft ist der Funken einer Elektrisirmaschine sehr lebhaft, in Kohlendioxidgas weiß und intensiv, in Wasserstoffgas roth und schwach, in Wasserdampf gelb, in Alkohol und Aetherdampf apfelgrün.

Die Lichterscheinungen der Maschinenelektricität sind eine treue, wenn auch schwache Nachbildung der elektrischen Luferscheinungen, welche man bei Gewittern beobachtet.

Elektrisches Licht im verdünnten Raume. Wenn eine an beiden Enden mit Metallfassungen versehene mehrere Fuß lange Glasröhre luftleer gemacht ist und man das eine Ende mit dem Conductor der Maschine, das andere mit dem Boden in Verbindung setzt, so sieht man im Innern derselben ein lebhaftes Leuchten. Da die Elektricität in der verdünnten Luft nur einen schwachen Widerstand findet, so breitet sie sich in der ganzen Röhre aus und bezeichnet den Weg, den sie zurücklegt, durch Feuerstreifen. Wenn die Verbindung gehörig unterhalten wird, so erscheint das Licht fest und gleichförmig; wenn man aber von außen her einen leitenden Körper nähert, so wird das Licht nach dieser Seite hingezogen und wird zugleich heller.

Man nimmt zu diesem Versuche gewöhnlich gerade, mehrere Zoll weite Glasröhren. Eine etwas andere Form dieses Apparates ist Fig. 397 dargestellt,


Fig. 397.



sehen, durch welche der mit dem Knopfe *b'* endigende Messingdraht hindurchgeht,

so daß man den Knopf b' nach Belieben dem Knopfe b nähern kann. Wenn man den Apparat möglichst luftleer gemacht hat, so strömt die Elektrizität leicht über und erfüllt das ganze Gefäß mit Licht. Wenn man durch den Hahn etwas

Fig. 398.



Luft einströmen läßt, so wird das Licht weniger diffus und bildet purpurfarbene Lichtbogen zwischen b und b' . Je mehr Luft man einläßt, desto mehr nimmt die Ausdehnung der Lichterscheinung ab, sie nähert sich mehr und mehr der Form des gewöhnlichen elektrischen Funkens.

Auch die Toricelli'sche Leere durchströmt die Elektrizität mit Lichterscheinung.

Picard bemerkte zuerst, daß ein Barometer im Dunkeln leuchtet, wenn das Quecksilber auf und nieder schwankt, und bald überzeugte man sich, daß diese Erscheinung von der durch die Reibung des Quecksilbers an den Wänden der Röhre entwickelten Elektrizität herrühre. Um das elektrische Licht in der Toricelli'schen Leere zu beobachten, construirte Cavendish das Fig. 398 dargestellte Doppelbarometer, dessen Anwendung wohl ohne weitere Erklärung verständlich ist.

- 182 **Der elektrische Geruch.** Wenn aus irgend einer Hervorragung am Conductor der Elektrisirmaschine die Elektrizität ausströmt, so bemerkt man einen eigenthümlichen Geruch, den man den elektrischen Geruch nennt. Dieser Geruch rührt von einem eigenthümlichen Gase, dem Ozon her, welches sich unter dem Einfluß der Elektrizität bildet, und welches in seinem Verhalten viele Aehnlichkeit mit Chlor hat; es zersetzt z. B. wie das Chlor das Jodkalium; hält man gegen eine am Conductor der Maschine befindliche Spitze, welche einen Büschel und mit ihm den elektrischen Geruch giebt, ein Stück Papier, welches mit Jodkaliumkleister (Stärkekleister mit etwas Jodkalium) bestrichen ist, so wird der Kleister blau gefärbt, indem unter dem Einfluß des Ozons das Jodkalium zersetzt wird und das frei werdende Jod die Stärke blau färbt.

Auch ohne alle Elektrizität auf rein chemischem Wege läßt sich das Ozon erzeugen. Bringt man ein Stückchen Phosphor in ein Arzneiglas, in welchem sich so viel Wasser befindet, daß das Phosphorstück zur Hälfte herausragt, so zeigt die in der Flasche befindliche Luft nach einiger Zeit einen höchst intensiven Ozongeruch; hängt man einen Papierstreifen mit Jodkaliumkleister in die Flasche, so wird der Kleister blau.

Wahrscheinlich ist das Ozon ein höher oxydirtter Wasserdampf, also ein Wasserstoffsuperoxyd.

- 183 **Bewegungen, welche durch das Ausströmen von Elektrizität hervorgebracht werden.** Die Anziehungs- und Abstößungserscheinungen sind bereits besprochen worden, es bleiben hier nur noch einige andere durch die Elektrizität bewirkte Bewegungen zu betrachten. Auf eine leitende Spitze cp , Fig. 399, welche mit dem Conductor der Maschine in Verbindung steht, ist ein

an beiden Enden nach entgegengesetzten Richtungen umgebogenes und zugespitztes

Fig. 399.



Metallstäbchen tt' so aufgesetzt, daß es sich im Gleichgewicht befindet, aber sich leicht auf der Spitze in horizontaler Ebene umdrehen läßt. Ein solcher Apparat führt den Namen eines elektrischen Flugrades. Sobald die Maschine gedreht wird, beginnt das Flugrad zu rotiren, und wenn man es im Dunkeln beobachtet, sieht man an den Spitzen die Elektricität in Gestalt von Lichtbüscheln ausströmen.

Diese Bewegung wird durch das Ausströmen des elektrischen Fluidums aus den Spitzen hervorgebracht und ist eine der Umdrehung der Segner'schen Wasserräder ganz entsprechende Erscheinung.

Bewegungen durch den elektrischen Rückschlag. Froschschenkel, 184
die, wie Fig. 400 zeigt, in der Nähe des Conductors einer Elektrisirmaschine

Fig. 400.



aufgehängt sind, scheinen gar keine Veränderung zu erleiden, wenn durch Drehen der Maschine der Conductor c mit $+E$ geladen wird; jedoch wird er durch Vertheilung elektrisch, die angezogene $-E$ sammelt sich bei r , die abgestoßene $+E$ entweicht durch den Draht s in den Boden. Sobald man nun aus dem Conductor c einen Funken zieht, bringt die plötzliche Wiedervereinigung der Elektricitäten in dem Froschschenkel Zuckungen hervor, ein Beweis, daß bei der Rückkehr in den natürlichen Zustand die Moleküle durch den Druck der elektrischen Flüssigkeiten afficirt wer-

den, welche sich wieder zu vereinigen streben. Diese Wirkungen werden mit dem Namen des Rückschlags bezeichnet. Mit einem Frosche, welcher schon 5 bis 6 Stunden getödtet ist, würde man den Versuch vergebens anstellen, er gelingt aber sehr gut mit einem eben getödteten oder noch besser mit einem noch lebenden.

In der Nähe einer kräftigen Maschine empfindet auch ein Mensch, der mit dem Boden in leitender Verbindung steht, ähnliche Schläge. Ebenso wirken auch die Entladungen der Gewitterwolken, sie können nämlich durch einen directen Schlag und durch den Rückschlag wirken.

Dritte Abtheilung.

Vom Galvanismus.

Erstes Kapitel.


Von der Berührungselektricität und der galvanischen Kette.

185 Im Jahre 1789 machte Galvani zu Bologna eine Entdeckung, durch welche ein ganz neues Feld für die Physik eröffnet wurde. Diese Entdeckung war die Beobachtung der scheinbar unbedeutenden Thatsache, daß frisch präparirte Froschschenkel, mittelst kupferner Haken an einem eisernen Balkongeländer aufgehangen, in Zuckungen geriethen, so oft die Schenkelmuskeln durch den Bind mit dem eisernen Geländer in Berührung gebracht wurden. Das kupferne Haken war mit den Schenkelnerven in Berührung.

Man glaubte anfangs, diese Erscheinung durch eine Art Nerven-Flüssigkeit erklären zu können, welche dem elektrischen Fluidum ähnlich seyn sollte; man dachte sich den organischen Körper in Beziehung auf diese Flüssigkeit ungefähr wie eine Leidner Flasche, deren Belegungen einerseits die Nerven, andererseits die Muskeln sind. Eine Entladung sollte stattfinden, sobald Nerven und Muskeln in leitende Verbindung gebracht werden, was bei dem Versuche Galvani's durch die Kupferhaken und das eiserne Geländer der Fall war.

Alexander Volta wiederholte Galvani's Versuche mit unermüdlicher Aufmerksamkeit und fand bald, daß ein zum Gelingen des Versuches sehr wichtiger Umstand bis dahin ganz übersehen worden war. Um nämlich eine starke Wirkung zu haben, ist es durchaus nöthig, daß der Leitungsbogen, welcher die Nerven und Muskeln verbindet, aus zwei verschiedenen Metallen besteht, welche

Fig. 401.




mit einander in Berührung sind. Er stellte den Versuch an, wie man Fig. 401 sieht. Ein Theil, z, des Leitungsbogens ist Zink, der andere Theil, k, Kupfer. Beide Metalle müssen an der Stelle, wo sie sich einander berühren, und auch da, wo sie den Froschschenkel berühren, eine vollkommen metallische Oberfläche haben. Volta schloß aus seinen Versuchen, daß der Froschschenkel nicht wie eine Leidner Flasche zu be-

trachten sey; daß die hier wirkende Flüssigkeit weder in den Nerven, noch in den Muskeln, sondern durch den Contact der beiden Metalle entwickelt werde und daß sie mit dem gewöhnlichen elektrischem Fluidum vollkommen identisch sey. Volta's Ansichten wurden von Galvani und seinen Anhängern bekämpft, jede Partei suchte die Richtigkeit ihrer Theorie durch neue Versuche zu bekräftigen, endlich wurde aber doch Volta's Meinung allgemein als die richtige angenommen

Directe Beweise für die Elektricitätsentwicklung durch Contact. Die Idee, daß durch die bloße Berührung heterogener Körper Elektricität entwickelt werde, fand nur nach und nach Glauben; die Strenge der Wissenschaft verlangte directe und entscheidende Beweise, welche Volta auch bald gab. Diesen directen Beweis führte er mit Hülfe eines Apparates, den er selbst erst einige Jahre früher erfunden hatte, nämlich mit Hülfe des Condensators, den wir schon oben kennen gelernt haben.

Der Versuch wird auf folgende Weise angestellt. Nachdem man sich überzeugt hat, daß der auf das Goldblattelektrometer, Fig. 402, geschraubte Condensator seine Ladung gut hält und nach-

Fig. 402.



dem man ihn wieder in seinen natürlichen Zustand versetzt hat, setzt man die obere Platte durch Berührung mit dem Finger mit dem Boden in leitende Verbindung, während man die untere Platte mit einem Stücke Zink berührt, welches dadurch, daß man es in der andern Hand hält, auch mit dem Boden in leitender Verbindung steht. Es versteht sich von selbst, daß die Oberflächen der Condensatorplatten da, wo sie nicht mit einander in Berührung stehen, nicht gefirnist seyn dürfen, denn sonst wäre ja kein metallischer Contact zwischen Zink und dem Messing (welches sich fast ganz so wie reines Kupfer verhält)

der einen Condensatorplatte möglich. Zieht man nun, nachdem die Berührung nur einen Augenblick gedauert hat, den Finger von der oberen, das Zink von der untern Platte zurück, hebt man darauf die obere Condensatorplatte ab, so erhält man eine merkliche Divergenz der Goldblättchen. Woher kommt diese Elektricität? Sie kann offenbar nur von dem Contacte des Zinks und des Kupfers der untern Condensatorplatte herrühren; hier ist es, wo eine besondere Kraft wirkt, um die elektrischen Fluida zu trennen und in Bewegung zu setzen; die positive Elektricität geht auf das Zink und von da in den Boden über, die negative hingegen wird auf die untere messingene oder kupferne Condensatorplatte getrieben und auf derselben gebunden, indem sie zersehend auf die obere Platte wirkt. Wird nun die obere Platte abgehoben, so kann sich die in der unteren

Platte gebundene — E frei verbreiten und die Divergenz der Goldblättchen bewirken.

Wenn man den Versuch in der Weise wiederholt, daß man die obere Condensatorplatte mit dem Zink, die untere mit dem Finger berührt, so divergiren die Goldblättchen mit positiver Elektricität.

Noch besser läßt sich die Elektricitätsentwicklung durch Berührung verschiedenartiger Metalle mit Hülfe des Bohnenberger'schen Elektroskops nachweisen. Folgendes ist, nach Fechner's Angabe, die zweckmäßigste Form dieses Instrumentes.

In einer horizontalen Glasröhre (Fig. 403) befindet sich eine sogenannte

Fig. 403.





Fig. 404.



trockene oder Zamboni'sche Säule, deren Eigenschaften wir bald näher werden kennen lernen; an den Enden ist die Glasröhre mit metallenen Kappen verschlossen, von denen die Metalldrähte e und f ausgehen, die mit den Platten x und y endigen. Nun haben die Zamboni'schen Säulen die Eigenschaft, daß ihr eines Ende stets positiv, ihr anderes stets negativ elektrisch ist, dadurch wird aber auch die eine der beiden Platten, etwa x , stets mit negativer, die andere stets mit positiver Elektricität geladen erhalten.

Eine so gefasste Zamboni'sche Säule ist nun in einem hölzernen Kasten, Fig. 404, befestigt, in dessen oberer Seite sich eine Oeffnung befindet, um die Polplatten x und y durchzulassen.

Denken wir uns nun gerade in der Mitte zwischen den beiden Polplatten

ein Goldblättchen aufgehängt, so wird es, von beiden Polplatten gleich stark angezogen, ruhig in der Mitte hängen bleiben; wenn ihm aber nur eine ganz schwache positive Ladung mitgetheilt wird, so geht es nach der negativen Polplatte; das Goldblättchen geht nach der positiven Polplatte, wenn es mit negativer Elektricität geladen wird.

Ein solches Goldblättchen hängt nun wirklich zwischen den beiden Polplatten; es ist an einem Metallstäbchen befestigt, welches, in einer Glasröhre steckend, ganz so isolirt ist, wie der Stab, an welchem die Pendel des Elektroskops, Fig. 402, hängen; auch hier befindet sich das Goldblättchen innerhalb eines Glasgefäßes, damit die Luftströmungen nicht störend einwirken.

Am oberen Ende des Metallstabes, welcher das Goldblättchen trägt, kann

man nun Metallplatten anschrauben. Nehmen wir an, man habe eine vollkommen eben geschliffene Kupferplatte von vollkommen metallischer Oberfläche aufgeschraubt; setzt man nun auf diese Kupferplatte eine ganz gleiche Zinkplatte mit vollkommen metallischer Oberfläche, so wird ein Ausschlag erfolgen, sobald man die Zinkplatte wieder von der Kupferplatte abhebt, und zwar zeigt dieser Ausschlag, daß die Kupferplatte negativ elektrisch ist.

Hätte man die Zinkplatte auf das Instrument aufgeschraubt, so würde nach dem Aufheben der Kupferplatte ein Ausschlag nach der negativen Polplatte hin erfolgt seyn, weil das Zink durch die Berührung mit dem Kupfer positiv elektrisch wird.

Dieser Versuch zeigt also nicht allein, daß durch Berührung von Kupfer und Zink Elektricität entwickelt, und zwar, daß das Kupfer negativ, das Zink positiv elektrisch wird, sondern auch, daß die größte Menge der entwickelten Elektricität an den Berührungsflächen beider Metalle gebunden bleibt, daß sich nur ein verhältnißmäßig kleiner Theil frei über den Metallplatten verbreitet, denn der Ausschlag erfolgt ja erst beim Abheben der anderen Platte.

Eine solche Elektricitätserscheinung tritt nun fast überall da ein, wo sich heterogene Stoffe berühren, nur läßt sie sich bei Metallen am entschiedensten nachweisen. Die unbekannte Ursache dieser Elektricitätsentwicklung durch Berührung verschiedenartiger Körper führt den Namen der *elektromotorischen Kraft*.

Die Spannungsreihe. Die elektrischen Spannungen, welche durch die 187 elektromotorische Kraft entwickelt und auf die sich berührenden Körper verbreitet werden, sind nicht für alle Stoffe gleich. Die Metalle sind gute *Elektromotoren*, man beobachtet jedoch in dieser Hinsicht einen großen Unterschied unter denselben. So wird z. B. Zink, in Berührung mit Platin, stärker positiv elektrisch als in Berührung mit Kupfer; das Kupfer wird, in Berührung mit Zink, negativ, in Berührung mit Platin positiv elektrisch. Die folgende Tabelle enthält eine Reihe von Körpern, so geordnet, daß jeder der vorangehenden, in Berührung mit allen folgenden, positiv elektrisch wird.

+
Zink
Blei
Zinn
Eisen
Kupfer
Silber
Gold
Platin
Kohle
—

Die elektrische Differenz zwischen Zink und Kupfer und die elektrische Differenz zwischen Kupfer und Platin sind zusammen der elektrischen Differenz zwischen Zink und Platin gleich, d. h. wenn man auf eine Zinkplatte eine Kupferplatte und auf diese eine Platinplatte legt, so sind die elektrischen Spannungen der Endplatten gerade so groß, als ob man die Platinplatte und die Zinkplatte direct auf einander gelegt hätte.

Alle Körper der obigen Reihe zeigen dasselbe Verhalten, denn wenn man drei Metalle auf einander schichtet, so ist die elektrische Spannung der Endplatten stets dieselbe, als ob sie sich unmittelbar berührten und die Zwischenplatten fehlten.

Dasselbe gilt auch von vier, fünf, von beliebig vielen Metallplatten, die man auf einander schichtet; die Spannung der Endplatten ist dieselbe, als ob alle Zwischenplatten fehlten.

Alle Metalle nehmen eine bestimmte Stellung in der Spannungsreihe ein; die Kohle verhält sich in dieser Hinsicht ganz wie ein Metall, sie ist noch mehr elektronegativer als Platin. Auch viele zusammengesetzte Körper nehmen eine bestimmte Stellung in der Spannungsreihe ein, z. B. Braunstein, Eisenoryd, Schwefeleisen, Schwefelblei u. s. w.; andere zusammengesetzte Körper aber, namentlich Flüssigkeiten, gehorchen den Gesetzen der Spannungsreihe durchaus nicht.

So wird z. B. Zink, in Berührung mit reinem Wasser, negativ elektrisch. Wenn nun das Wasser in die Spannungsreihe eingeschaltet werden sollte, so müßte man es nach seinem Verhalten gegen Zink noch über dieses Metall setzen. Nähme das Wasser wirklich diese Stelle in der Spannungsreihe ein, so müßte Platin in Berührung mit Wasser bei weitem stärker negativ erregt werden als Zink. Die Erfahrung zeigt aber das Gegentheil, das Platin wird, in Berührung mit Wasser, weit weniger negativ als Zink; man sieht also, daß das Wasser ein Körper ist, welcher den Gesetzen der Spannungsreihe nicht gehorcht. Ein ähnliches Verhalten zeigt die verdünnte Schwefelsäure, sie erregt Zink und Kupfer negativ, allein diese negative Erregung ist beim Zink stärker als beim Kupfer; Platin und Gold werden durch verdünnte Schwefelsäure positiv erregt.

Dieses eigenthümliche Verhalten vieler Flüssigkeiten, daß sie nämlich nicht in die Spannungsreihe passen, macht es möglich, daß man durch Schichtung von Metallplatten in feuchten Leitern eine stärkere elektrische Spannung hervorbringen kann, als die ist, welche durch zwei sich berührende Metallplatten erzeugt wird, wie dies z. B. bei der Volta'schen Säule der Fall ist, welche wir jetzt näher betrachten wollen.

188 **Construction der Volta'schen Säule.** Zum Aufbau der Volta'schen Säulen werden drei verschiedene Körper angewendet; zwei Metalle und ein dritter Körper, welcher keine Stelle in der Spannungsreihe einnimmt.


Die Metalle, welche man in der Regel anwendet, sind Kupfer und Zink, zwei Körper, welche in der Spannungsreihe sehr weit von einander abstehen.

Zink bildet das positive, Kupfer das negative Element. Gewöhnlich ist eine Kupferplatte und eine Zinkplatte zusammengelöthet.

Das dritte Element der Volta'schen Säule ist eine feuchte Scheibe d. h. eine Scheibe von Tuch oder Pappe, welche mit reinem Wasser oder mit einer sehr verdünnten Säure oder einer Kochsalzlösung getränkt ist

Eine Kupferplatte, also ein negatives Element, sey durch einen Kupferdraht *f*, Fig. 405, mit dem Boden in leitende Verbindung gebracht und auf ihre obere Fläche eine gleich große Zinkplatte gelegt.

Fig. 405.



Durch die elektromotorische Kraft wird das Zink positiv, das Kupfer negativ erregt, die freie Elektricität der Kupferplatte strömt aber in den Boden über, während auf der Zinkplatte freie Elektricität von einer Dichtigkeit bleibt, welche von der elektrischen Differenz zwischen Kupfer und Zink abhängt.

Nehmen wir diese Dichtigkeit als Einheit an, so können wir sagen, daß unter diesen Umständen die Dichtigkeit der freien Elektricität auf dem Kupfer 0 sey, während sich über das Zink freie $+E$ von der Dichtigkeit 1 verbreitet. Wenn man durch irgend ein Mittel dem Zink einen Theil seiner freien E entzöge, so daß ihre Dichtigkeit geringer als 1 würde, so würde dieser Verlust, welchen die Zinkplatte an $+E$ erleidet, durch die elektromotorische Kraft sogleich wieder ersetzt werden, während eine der neu entwickelten und auf die Zinkplatte übergehenden $+E$ vollkommen gleiche Menge $-E$ auf die Kupferplatte und von dieser auf den Boden übergeht.

Man lege nun eine feuchte Scheibe auf das Zink. Nehmen wir der Einfachheit wegen an, sie äußere, in Verührung mit Zink, gar keine elektromotorische Kraft, und verhalte sich nur als Leiter, so geht ein Theil der freien $+E$ vom Zink auf die feuchte Scheibe über, der Verlust wird aber alsbald wieder ersetzt, so daß die Dichtigkeit der freien $+E$ auf dem Zink 1 bleibt, und auch auf der feuchten Scheibe sich freie $+E$ von der Dichtigkeit 1 verbreitet. Wird nun auf die feuchte Scheibe wieder eine Kupferplatte gelegt, so wird sich auch auf dieser die $+E$ verbreiten, und zwar wird sie auch hier sogleich die Dichtigkeit 1 erreichen. Auf der untersten Kupferplatte hat man also nun die Dichtigkeit Null auf der Zinkplatte, der feuchten Scheibe und der obern Kupferplatte $+E$ von der Dichtigkeit 1.

Legt man auch auf die obere Kupferplatte eine Zinkplatte, so würde auch diese mit freier $+E$ von der Dichtigkeit 1 geladen werden, selbst wenn keine elektromotorische Kraft hier thätig wäre; nun aber bleibt die elektrische Differenz zwischen Kupfer und Zink stets dieselbe, sie ist nach unserer bisherigen Bezeichnung stets gleich 1; wenn also schon die obere Kupferplatte $+E$ von der Dichtigkeit 1 hat, so muß die $+E$ der darauf gelegten Zinkplatte die Dichtigkeit 2 haben.

Auf dieselbe Art kann man weiter schließen. Legt man auf das zweite Zinkkupferpaar abermals eine feuchte Scheibe und darauf wieder eine Kupfer-

und eine Zinkplatte in derselben Ordnung, so daß das Kupfer unten, das Zink oben hin kommt, so wird auf dieser dritten Zinkplatte die Dichtigkeit der freien $+E = 3$ seyn. Baut man in derselben Ordnung fort, d. h. läßt man von unten nach oben fortbauend die Elemente stets in der Ordnung: Kupfer, Zink, feuchte Scheibe folgen, so wird auf der vierten, fünften . . . hundertsten Zinkscheibe sich freie $+E$ von der Dichtigkeit 4, 5 . . . 100 finden.

Die eben beschriebene Anordnung führt nach seinem Erfinder den Namen der Volta'schen Säule. Fig. 406 (s. f. S.) stellt eine Volta'sche Säule von 20 Plattenpaaren dar. Das Fußgestell ist von trockenem Holze, die Stäbe auf der Seite, welche die Säule halten, sind von Glas.

Das eine Ende der Säule, welches mit einer Zinkplatte endigt, heißt das Zinkende oder der positive Pol, das andere Ende hingegen das Kupferende oder der negative Pol. In dem eben beschriebenen Arrangement war der negative Pol mit dem Boden in leitender Verbindung, der positive Pol war isolirt, und auf der ganzen Säule war $+E$ verbreitet, deren Dichtigkeit nach unserer Betrachtung von unten nach oben zunehmen muß. Wenn der negative Pol isolirt und der positive Pol mit dem Boden in leitende Verbindung gesetzt wird, so ist die Dichtigkeit der freien Elektrizität an dem Zinkende Null, während sich über die ganze Säule freie $-E$ verbreitet, deren Dichtigkeit nach dem Kupferende hin zunimmt.

189

Die isolirte Säule. Nehmen wir an, man habe eine Säule von 100 Paaren aufgebaut und den negativen Pol mit dem Boden in leitende Verbindung gesetzt, daneben eine zweite, der ersten ganz gleiche, deren positiver Pol ableitend berührt ist. Nun setze man die beiden Säulen zu einer einzigen zusammen, so aber, daß mit Einschaltung einer feuchten Scheibe die beiden ableitend berührten Pole (also der $+$ Pol der einen und der $-$ Pol der andern) an einander stoßen, so hat man eine einzige Säule von 200 Paaren, deren Hälften sich noch ganz in dem Zustande befinden wie vorher: die Mitte befindet sich also im natürlichen Zustande, selbst wenn man die leitende Verbindung mit dem Boden aufgehoben hat. Die eine Hälfte ist positiv, die andere negativ geladen, und zwar wächst die Stärke der Ladung von der Mitte nach den Polen hin. Die elektrische Spannung an jedem Pole ist gerade so groß wie am isolirten Pole einer Säule von 100 Paaren, deren anderer Pol ableitend berührt ist. Stört man dieses Gleichgewicht, indem man von dem einen Pole etwas Elektrizität wegnimmt, so wird hier die Spannung vermindert, am andern Pole vermehrt, und der Punkt der Säule, welcher sich im natürlichen Zustande befindet, wird von der Mitte mehr nach dem Pole hin gerückt, welchem man Elektrizität entzogen hatte. Wenn aber die ganze Säule isolirt bleibt, so stellt sich nach und nach der frühere Zustand wieder her, d. h. der Gleichgewichtszustand rückt allmählig wieder in die Mitte, weil an dem stärker geladenen Pole fortwährend auch ein größerer elektrischer Verlust stattfindet. In jeder ganz isolirten Säule stellt sich also von selbst das elektrische Gleichgewicht in der Weise her, daß die Mitte im natürlichen Zustande ist und die beiden Hälften

mit den entgegengesetzten Elektricitäten geladen sind, deren Dichtigkeit nach den Polen hin von einem Plattenpaare zum andern wächst.

Die geschlossene Säule. Da die beiden Pole einer isolirten Säule 190 immer Quellen entgegengesetzter Elektricität sind, so ist klar, daß, wenn man jeden mit einem Drahte versieht, der Draht sich mit der Elektricität seines Pols laden wird. Man hat also auf diese Weise einen positiv und einen negativ geladenen Conductor; wenn beide Conductoren mit einander in Berührung gebracht werden, muß also eine beständige Wiedervereinigung der in der Säule

Fig. 406.



fortwährend entwickelten Elektricitäten stattfinden. Dies soll nun durch Fig. 406 versinnlicht werden. Wenn die beiden Drähte (die man selbst manchmal die beiden Pole nennt) einander bis auf eine sehr kleine Entfernung genähert werden, so sieht man einen ununterbrochenen Funkenstrom von einem Drahte zum andern übergehen.

Wenn man die beiden Leitungsdrähte in unmittelbare Berührung bringt, d. h. wenn man die Kette schließt, so hört der Uebergang der Funken auf, damit sind aber nicht alle elektrischen Wirkungen zerstört. In der Säule wird fortwährend Elektricität entwickelt, und in allen Punkten des Schließungsdrahtes findet fortwährend die Wiedervereinigung der in der Säule getrennten Elektricitäten Statt. Außen scheint also Alles ruhig, im Innern aber herrscht fortwährende Thätigkeit und Bewegung.

Dieser elektrische Strom ist im Stande, kräftige Wirkungen auf die Nerven hervorzubringen, Metalldrähte glühend zu machen, die Magnetnadel abzusinken und chemische Zersetzungen zu bewirken; wir werden diese Wirkungen alsbald näher betrachten.

Die trockene Säule. Bei den trockenen Säulen 191 sind die Elektromotoren ebenfalls metallische Substanzen, aber der Leiter, welcher je zwei Paare trennt, ist keine Flüssigkeit, sondern irgend ein fester Körper, welcher entweder vollkommen trocken oder nur etwas feucht ist. Unter den verschiedenen Vorrichtungen dieser Art, welche nach einander vorgeschlagen wurden, scheint die von *Samboni* die wirksamste zu seyn. Auf ein gewöhnliches Blatt Papier, welches gerade so feucht ist als es bei feuchter Witterung von selbst wird, klebt man mit Gummi oder Stärke auf die eine Seite unächten Silberschaum (Zink), während auf der andern Seite feingepulverter Braunstein (Manganhyperoxyd) mitelst eines Korkstopfens eingerieben wird; mehrere so zubereitete Papierblätter werden nun auf einander gelegt und mit einem runden Schlageisen von 10 bis 15 Linien Durchmesser runde Scheibchen ausgeschlagen. Durch Aufeinander-schichten solcher Scheibchen werden nun Säulen von 1000 bis 2000 Paaren auf-

gebaut, dabei muß man aber wohl darauf Rücksicht nehmen, daß die Scheibchen alle in derselben Ordnung aufgebaut werden, daß also die Zinkseite entweder immer nach unten, oder immer nach oben gekehrt ist. Gewöhnlich sind die trockenen Säulen in wohlgefirniste Glasröhren gefaßt, die an beiden Enden mit Metallkappen versehen sind. Um die vollständige Berührung der Plattenpaare zu sichern, muß die ganze Säule etwas zusammengepreßt seyn.

Man kann auch die trockenen Säulen aus unächtem Gold- und Silberpapier construiren. Zu diesem Zwecke klebt man immer einen Bogen unächtes Silberpapier (Zinn) und einen Bogen unächtes Goldpapier (Kupfer) mit der Papierseite zusammen, so daß man also ein Papierblatt hat, welches auf der einen Seite mit Kupfer, auf der andern mit Zinn überzogen ist. Aus den so zusammengeklebten Bogen werden dann die Scheibchen ausgeschnitten.

192

Eigenschaften der trockenen Säule. Eine *Zamboni'sche* Säule von 2000 Paaren ist noch nicht im Stande, den mindesten Schlag zu geben oder die mindeste chemische Zersetzung hervorzubringen, allein ihre Pole zeigen eine sehr merkliche Spannung. Schon eine Säule von 100 bis 200 Paaren bringt an einem Goldblattelektrometer ohne Condensator eine Divergenz hervor; man braucht zu diesem Zwecke nur den einen Pol in der Hand zu halten und mit dem andern die Platte oder die Kugel des Elektrometers zu berühren. Mit Säulen von 800 bis 1000 Paaren erhält man schon eine sehr bedeutende Divergenz. Berührt man mit dem einen Pole solcher Säule die eine Belegung einer *Franklin'schen* Tafel, während der andere Pol ableitend berührt ist, so gelingt es manchmal, der Tafel eine so starke Ladung zu ertheilen, daß bei ihrer Entladung ein Funken erscheint.

Wenn beide Pole der Säule isolirt sind, so häufen sich die entgegengesetzten Elektricitäten bald in gleichem Maße an den Polen an; die Spannung wächst hier, bis die Elektricitätsmenge, welche jeder Pol durch die Luft in einem gegebenen Zeittheilchen verliert, gleich derjenigen Menge ist, welche in derselben Zeit dem Pole durch die Säule wieder zugeführt wird. Von diesem Augenblicke an bleibt die Spannung an den Polen constant. Wird nun die Luft feuchter, so beträgt der elektrische Verlust an den Polen einen größern Bruchtheil der gesammten daselbst angehäuften Elektricität, während doch die Menge der dem Pol zugeführten Elektricität dieselbe bleibt; daraus ergiebt sich dann, daß in feuchter Luft die Spannung an den Polen geringer seyn muß als in trockener Luft.

Wenn man zwei *Zamboni'sche* Säulen neben einander aufbaut, so daß der positive Pol der einen und der negative Pol der andern nach oben gerichtet ist, so wird ein leichtes Pendel zwischen beiden Polen beständig hin und her oscilliren müssen. Darauf gründet sich das sogenannte elektrische perpetuum mobile.

Ein zwischen zwei solchen *Zamboni'schen* Säulen hängendes Goldblättchen wird nach dem einen oder dem andern Pole hin ausgeschlagen, wenn es nur eine ganz schwache positive oder negative Ladung erhält. Statt der beiden ver-

tikalten *Samboni'schen* Säulen kann man eine horizontale anwenden, mit deren beiden Polen durch Leitungsdrähte zwei einander gegenüberstehende Metallplatten in Verbindung stehen, und so erhält man den schon oben beschriebenen Apparat.

Verschiedene Formen der galvanischen Kette. Mit dem Namen 193 der galvanischen Ketten bezeichnet man alle Apparate, welche zur Hervorbringung eines continuirlichen elektrischen Stromes dienen. In der Regel sind sie aus zwei Metallen und einer Flüssigkeit construirt. Die bisher besprochene *Volta'sche* Säule war der erste Apparat der Art; allein diese Form bietet mannichfache Mißstände. Die unteren Scheiben nämlich sind durch das Gewicht der oberen stärker zusammengedrückt; die feuchten Scheiben werden dadurch ausgepreßt, sie werden trocken, während die Flüssigkeit an der Seite der Säule herunterrinnt; dadurch wird aber eine leitende Verbindung zwischen den einzelnen Plattenpaaren hervorgebracht, welche den Totaleffect schwächt.

Der *Trogapparat*, welcher längere Zeit im Gebrauche war, ist Fig. 407 und Fig. 408 dargestellt. Die einzelnen Elemente bestehen aus rechtwinkligen

Fig. 407.






Fig. 408.



Platten von Kupfer und Zink, welche auf einander gelöthet sind. Diese Plattenpaare sind nun einander parallel in einem Kasten von Holz, *bb'*, dessen Wände inwendig mit einer nichtleitenden Harzschrift überzogen sind, so befestigt, daß der Zwischenraum zwischen je zwei Plattenpaaren eine Zelle, einen Trog bildet, der mit gesäuertem Wasser gefüllt wird. Diese Wasserschicht, welche ungefähr 3 Linien dick ist, vertritt hier die Stelle der feuchten Scheibe.

Bei anderen galvanischen Apparaten befindet sich die Flüssigkeit in getrennten Gefäßen oder Gläsern, die kreisförmig oder in gerader Linie zusammengestellt sind. Jedes Glas enthält eine Zink- und eine Kupferplatte, die sich aber nicht berühren, jede Zinkplatte ist durch einen Kupferdraht oder Kupferstreifen mit der Kupferplatte des vorhergehenden Glases verbunden. In diese Klasse gehört vorzüglich die *Wollaston'sche* Batterie. Um die Construction besser verstehen zu können, wollen wir vorerst zwei Plattenpaare betrachten,


welche Fig. 409 von der Seite und Fig. 410 von vorn gesehen dargestellt sind.



Der Kupferstreifen cs ist an der Zinkplatte sz bei s angelöthet; $c's'$ ist ein zweiter Kupferstreifen, welcher bei s' an eine zweite Zinkplatte angelöthet ist. Der Kupferstreifen $c's'$ hängt aber mit einer Kupferplatte zusammen, welche ganz um die erste Zinkplatte herumgebogen ist, ohne dieselbe zu berühren.

Um die zweite Zinkplatte geht ebenso eine Kupferplatte herum, die mit dem negativen Poldrahte verbunden ist. Jedes Plattenpaar ist in ein mit gesäuertem Wasser gefülltes Gefäß eingetaucht. Die erste Zinkplatte wird, in Berührung mit dem Kupferstreifen cs , $+$ elektrisch; diese positive Ladung geht durch die Flüssigkeit zu der Kupferplatte über, welche das Zink ohne Berührung umgiebt, von dieser Kupferplatte durch den Kupferstreifen zu der zweiten Zinkplatte u. s. w. Diese Anordnung bietet große Vortheile dar. 1) Den beiden Oberflächen jeder Zinkplatte steht eine Kupferfläche gegenüber; 2) ist die flüssige Schicht, durch welche die Elektricität hindurchgehen muß, um von einer Zinkplatte auf die nächste Kupferplatte überzugehen, äußerst dünn, und 3) wird wegen der bedeutenden Masse der Flüssigkeit in jedem Gefäße ihre Natur nicht so schnell verändert als dies beim Trogapparate der Fall ist, bei welchem deshalb die Wirksamkeit außerordentlich abnimmt.

Fig. 411 zeigt die ganze Wollaston'sche Batterie von der Seite, Fig. 413 im Grundrisse, Fig. 412 von vorn. Sämmtliche Plattenpaare sind an



einer Holzleiste befestigt, so daß man sie gleichzeitig in die Flüssigkeit eintauchen

Fig. 413.




und wieder herausnehmen kann. Zur Füllung der Gefäße wendet man gewöhnlich Wasser an, dem $\frac{1}{16}$ Schwefelsäure und $\frac{1}{20}$ Salpetersäure zuge-
setzt ist.

Ie nachdem die Volta'schen Apparate zu verschiedenen Versuchen angewendet werden sollen, kommt es bald auf die Anzahl, bald auf die Größe der Plattenpaare an. Manche Erscheinungen kann man nur mit einer Säule von vielen Plattenpaaren hervorbringen, wenn sie auch nicht groß sind, andere hingegen erfordern nur ein einziges, aber sehr großes Plattenpaar mit sehr vollkommener metallischer Schließung. Wir werden später sehen, daß durch die Größe der Plattenpaare die Quantität der circulirenden Elektricität, durch ihre Anzahl aber die elektrische Spannung vermehrt wird, welchen den Strom in Bewegung setzt.

Zu solchen Versuchen, welche eine große Quantität circulirender E, aber eine geringe Spannung erfordern, wendet man die sogenannten einfachen Ketten an. Eine solche ist in Fig. 414 dargestellt. C ist ein Gefäß, welches durch

Fig. 414.



zwei Cylinder von Kupferblech gebildet ist, die ungleichen Durchmesser haben, von denen der eine in dem andern steckt und die am Boden mit einander verbunden sind, so daß ein Raum zwischen beiden bleibt, der den Zinkcylinder Z und das gesäuerte Wasser aufnimmt. An dem Zinkcylinder ist ein Kupferdraht angelöthet, der mit einem Näpfchen endigt, in welches Quecksilber gegossen wird.

Ein ähnliches Quecksilbernäpfchen ist an dem Kupfergefäße angelöthet. Wenn man den Zinkcylinder in das Kupfergefäß hineinstellt, so muß man dafür sorgen, daß das Zink mit dem Kupfer nicht in leitende Berührung kommt. Man hindert diese Berührung am besten durch einige Stückchen Kork. Wenn man die Kette schließen will, so verbindet man die Quecksilbernäpfchen durch einen Metalldraht. Dieser Apparat hat den großen Vorzug, daß man das Zink sehr bequem reinigen kann.

Wenn es auf eine sehr große Oberfläche der Metallplatten ankommt, wendet man Hare's Calorimotor an, welcher Fig. 415 und Fig. 416 (s. f. S.) dargestellt ist. Auf einem Holzcyylinder b, welcher etwa 3 Zoll im Durchmesser hat und 1 bis 1,5 Fuß hoch ist, sind zwei Platten, die eine von Zink, die

Fig. 415.





Fig. 416.




andere von Kupfer gleichsam aufgewickelt, welche durch Zuchstreifen *l* von einander getrennt sind. Man erhält auf diese Weise ein Plattenpaar von 50 bis 60 Quadratfuß Oberfläche. Der Name Calorimotor rührt daher, weil dieser Apparat ganz besonders geeignet ist, Metalldrähte glühend zu machen und zu schmelzen.

Bei allen den bis jetzt besprochenen einfachen und zusammengefügten Ketten ist die Wirkung gleich nach dem Eintauchen in die saure Flüssigkeit sehr energisch, sie nimmt aber sehr rasch ab. Diese Veränderlichkeit des Stromes ist nun für immer, namentlich dann stö-

rend, wenn es sich darum handelt, vergleichende Versuche über die Stromkraft anzustellen. Von diesem Uebelstande sind nun die sogenannten constanten Batterien frei, die erst in neuerer Zeit in Aufnahme gekommen sind. Hier wird vor der Hand nur eine Beschreibung der wichtigsten constanten Ketten folgen, die Theorie derselben aber, sowie die Auseinanderlegung der Gründe, warum in gewöhnlichen Ketten die Stromkraft so rasch abnimmt, muß einem späteren Kapitel vorbehalten bleiben.

Als Erfinder der constanten Ketten muß Becquerel genannt werden. Die Fig. 417 stellt ein Element einer constanten Becquerel'schen Kette dar; es besteht aus einem hohlen Cylinder *a* von ganz dünnem Kupferblech, welcher

Fig. 417.



durch etwas Sand *b* beschwert und von allen Seiten verschlossen ist. Der untere Boden *c* ist eben, der obere Boden *d* ist conisch, über demselben erhebt sich ein Rand *e*, in dem mehrere Löcher angebracht sind. Der ganze Cylinder ist nun mit einer Thierblase *g* umgeben, welche an dem Rande *e*, über den Löchern *f*, befestigt ist. Auf den Rand *d* gießt man nun eine Auflösung von Kupfervitriol, welcher durch die Löcher *f* ausläuft, um den Raum zwischen der Blase und dem Cylinder *a* auszufüllen; auf den Rand *d* werden einige Stücke Kupfervitriol gelegt, welche nach und nach in der Flüssigkeit aufgelöst werden, von welcher sie immer umspült seyn müssen. Die


Blase ist von einem hohlen Zinkcylinder *h* umgeben, welcher der Länge nach aufgeschlitzt ist, so daß man ihn nach Belieben

etwas enger oder weiter machen kann. Dieser Zinkcylinder sowohl, wie die Blase, welche den Kupfercylinder und die Kupfervitriollösung enthält, sind in ein Gefäß *i* von Glas oder Porcellan getaucht, welches verdünnte Schwefelsäure oder eine Lösung von Zinkvitriol oder Kochsalz enthält. Zwei starke Kupferdrähte *p* und *n*, von denen der eine an den Zinkcylinder, der andere an das Kupfer angelöthet ist, bilden die beiden Pole des Elements.

Daniell's constante Batterie ist nur eine Modification der Becquerel'schen, die Thierblase ist durch eine poröse Thonzelle ersetzt. Man kann ein Daniell'sches Element ganz einfach herstellen, wenn man in ein Glasgefäß, welches verdünnte Schwefelsäure enthält, eine poröse Thonzelle setzt, die mit einer gesättigten Lösung von Kupfervitriol gefüllt ist. In die verdünnte Schwefelsäure wird denn ein Cylinder von Zinkblech, in die Thonzelle ein solcher von Kupferblech gesetzt.

In der Bunsen'schen Batterie ist das Kupfer durch die noch mehr electronegative Kohle ersetzt, und zwar wird die Kohle in Form von hohlen Cylindern angewendet. Ein solcher hohler, unten offener Cylinder ist, wie man in Fig. 418 sieht, in ein Glasgefäß gestellt, welches oben etwas enger ist, so daß hier kein merklicher Zwischenraum zwischen der Kohle und dem Glase bleibt, der Cylinder also ganz fest im Glase steht. In die Höhlung des Kohlencylinders wird nun ein hohler unten verschlossener Cylinder von porösem Thon gestellt, welcher einen solchen Durchmesser hat, daß er eben in die Höhlung des Kohlencylinders paßt und zwischen dem Thone und der Kohle nur noch ein ganz geringer Zwischenraum bleibt. Die Thonzelle wird mit verdünnter Schwefelsäure gefüllt, das Glas aber enthält so viel concentrirte Salpetersäure, daß, wenn der Thoncylinder eingesetzt ist, fast der ganze noch freie Raum des Glases bis zum engeren Halse mit dieser Flüssigkeit angefüllt ist.


Fig. 418.



Das obere Ende des Kohlencylinders ragt aus dem Glase hervor und ist schwach conisch abgedreht, so daß ein ebenfalls etwas wenig conischer Ring *a* von Zink fest aufgesetzt werden kann. Der Ring trägt mittelst des Zinkbügels *b* einen hohlen Zinkcylinder *c*. Dieser Cylinder *c* hängt in die mit verdünnter Schwefelsäure gefüllte Thonzelle des folgenden Glases.

Wie ein Zinkkohlenpaar mit dem nächsten verbunden ist, sieht man deutlich aus Fig. 419 (s. f. Seite), welche eine Combination von vier Paaren im Grundrisse darstellt. Die Kohlencylinder sind durch horizontale Schraffirung unterschieden. Innerhalb eines jeden Kohlencylinders sieht man in der Figur zwei weiße Ringe; der äußere derselben stellt den von oben gesehenen Thon-

Fig. 419



cylinder, der innere den Zinkcylinder dar. Der Zinkcylinder des ersten Glases ist durch einen Bügel mit dem Zinkringe verbunden, welcher den Kohlencylinder des zweiten Glases umfaßt. Ebenso verbindet ein Zinkbügel den Zinkcylinder des zweiten mit dem Zinkringe des dritten Glases, u. s. w. Der Ring, welcher auf dem ersten Kohlencylinder aufsteht, endigt mit einem Zinkstreifen *p*, welcher als positiver Pol dient; der Zinkstreifen *n*, mit welchem der Zinkcylinder im vier-

ten Glase endigt, ist der negative Pol der Kette.

Auf dieselbe Weise werden Ketten von beliebig vielen Paaren zusammengesetzt.

In jedem einzelnen Paare geht der positive Strom von dem Zinkcylinder durch die Flüssigkeit zur Kohle.

Die Kohle zu diesen Cylindern wird auf eine eigene Weise aus Steinkohlen und Coaks bereitet, die wir hier nicht näher betrachten können.

Eine zweckmäßige Abänderung der Construction der Zinkkohlenkette besteht darin, daß der Ring *a*, Fig. 418, und der Zinkcylinder *c* nicht ein Ganzes bilden, sondern daß der Bügel *b* in der Mitte aufgeschnitten und die Einrichtung getroffen ist, daß man die beiden Stücke zusammenschrauben kann.

Die Grove'sche Batterie ist in ihren Constructionen der Bunsen'schen sehr ähnlich, nur wird Platin statt der Kohlen angewandt.

Zweites Kapitel.

Wirkungen des galvanischen Stromes.

- 194 **Physiologische Wirkungen der Säule.** Die Nervenzuckungen, welche die Elektricität der Volta'schen Säule hervorbringt, sind nicht weniger heftig als die der gewöhnlichen elektrischen Batterien; ihre Stärke hängt besonders von der Anzahl der Plattenpaare, also von der Größe der Spannung ab. Um den Entladungsschlag der Säule durch den menschlichen Körper zu leiten, muß man die Hände etwas anfeuchten, am besten mit Salzwasser, denn die Epidermis ist ein sehr schlechter Leiter. Berührt man mit trockenen Fingern die beiden Pole einer Säule von 20 bis 30 Paaren, so fühlt man nicht den mindesten Schlag, er wird aber sogleich merklich, wenn man die Hände

befeuchtet hat. Der Schlag einer Säule von 80 bis 100 Paaren ist sehr empfindlich.

Man empfindet einen Schlag in dem Momente, in welchem man die Kette durch die Finger schließt; so lange die Kette geschlossen bleibt, circulirt der elektrische Strom durch den Körper, ohne eine sehr merkliche Wirkung auf das Gefühl hervorzubringen, nur bei kräftigen Säulen von vielen Plattenpaaren empfindet man während des Geschlossenseyns ein brennendes singelndes Gefühl an den Stellen, wo der Strom in den Körper eingeführt wird. Einen zweiten Schlag empfindet man aber in dem Augenblicke, in welchem man die Kette wieder öffnet; dieser letztere Schlag, der Trennungsschlag, ist aber bei weitem schwächer als der Schließungsschlag.

Schon durch eine einfache Kette läßt sich eine blizähnliche Erscheinung in den Augen hervorbringen. Man kann den Versuch auf mannichfache Weise anstellen; man bringt z. B. eine Silberplatte an den Augapfel selbst oder an das zuvor gut angefeuchtete Augenlid und berührt sie darauf mit einem Zinkstücke, welches man in der wohl angefeuchteten Hand hält oder im Munde stecken hat. Leitet man den Strom einer Säule durch die Augen, so wird die Lichterscheinung stärker.

Legt man ein Zinkstück auf, ein Silberstück unter die Zunge, bringt man alsdann die vorderen Enden beider Metalle in Berührung, so empfindet man einen eigenthümlichen bitteren Geschmack.

Licht- und Wärmeerzeugung durch galvanische Ströme. Die 195 galvanischen Ströme bringen, wie die der Reibungselektricität, Wärme und Licht hervor.

Wenn man einen galvanischen Strom durch einen Metalldraht leitet, so erwärmt er sich; damit aber eine kräftige Wirkung erhalten wird, muß der Schließungsdraht kurz und dünn seyn. Je größer die wirkende Oberfläche des galvanischen Apparates ist, desto dickere Drähte kann man damit glühend machen und schmelzen. Je länger der Draht ist, desto mehr Elemente muß man zur Säule vereinigen, um die erwähnten Wirkungen hervorzubringen.

Eisen- und Stahldraht wird weißglühend, schmilzt und verbrennt unter lebhaftem Funkensprühen.

Platindraht wird lebhaft glühend und schmilzt ab, wenn er für die angewandte Kette kurz und dünn genug ist.

Dünne Goldblättchen werden verflüchtigt, und da man die Pole mit ihnen nicht berühren kann, ohne daß sie sich an der Berührungsstelle in Dampf verwandeln, so wird die Kette fortwährend unterbrochen und wieder geschlossen, und dabei sieht man eine Menge kleiner blizender Funken von grünlicher Farbe überspringen. Silberblättchen zeigen ähnliche Erscheinungen.


Befestigt man an die beiden Pole einer galvanischen Kette zugespitzte Kohlenstücke, am besten von derselben Masse, aus welcher die Kohlenzylinder der Bunsen'schen Batterie gemacht sind, so wird man, sobald man diese Spitzen in Berührung bringt, zwischen ihnen ein ungemein glänzendes Licht wahrnehmen.

Dies helle Licht läßt sich schon mit einem Bunsen'schen Apparate von vier Elementen zeigen; da, wo sich die Kohlenspitzen berühren, erscheint ein kleiner, sehr hell leuchtender Stern. Wenn man die Zahl der Elemente vermehrt, so nimmt der Glanz der Erscheinung außerordentlich zu; mit einer Kette von 30 bis 50 Elementen erhält man ein Licht, welches das Drumond'sche Kalklicht weit übertrifft. Bei Anwendung so vieler Paare kann man auch die Kohlenspitzen, wenn einmal der Strom übergeht, ziemlich weit von einander entfernen, und so erhält man durch die glühenden Kohlenpartikeln, welche von einem Pole zum andern übergehen, das herrliche Phänomen eines Lichtbogens. Man hat dieses Licht zur Beleuchtung im Großen vorgeschlagen, bis jezt aber noch keine praktischen Resultate erhalten, dagegen hat man mit Erfolg das Kalklicht der sogenannten Knallgasmikroskope durch das Kohlenlicht ersetzt.

196

Chemische Wirkungen der Volta'schen Säule. Die erste und wichtigste chemische Wirkung der Säule wurde zu Anfange dieses Jahrhunderts (30 April 1800) von Carlisle und Nicholson entdeckt. Diese beiden Physiker hatten, um die Volta'schen Versuche zu wiederholen, in der Eile eine Säule von Geldstücken, Zinkplatten und feuchten Pappscheiben aufgebaut. Nach einigen Versuchen wurde der eigenthümliche Geruch von Wasserstoffgas merklich, und Nicholson kam, dadurch veranlaßt, auf den glücklichen Gedanken, den Strom durch Wasser gehen zu lassen, indem er die beiden Poldrähte in dasselbe eintauchte und in einer kleinen Entfernung von einander hielt. Bald stieg das Wasserstoffgas in kleinen Bläschen am negativen Pole auf, während der positive, aus Zink bestehende Poldraht sich oxydirte. Wird für den positiven Poldraht Platin oder Silber genommen, so oxydirt er sich nicht, sondern das Sauerstoffgas steigt ebenfalls in Bläschen in die Höhe. — So war denn endlich das Wasser direct in seine Elemente zerlegt. Cavendish hatte zwar schon gezeigt, daß Sauerstoff und Wasserstoff sich zu Wasser verbinden, aller Anstrengung ungeachtet war aber die directe Zersetzung des Wassers noch nicht gelungen. Ein passender Apparat zur Wasserzersezung ist Fig. 420 dargestellt. Er besteht aus einem Glase, in dessen Boden zwei Platindrähte f und f' eingeschmolzen sind, welche sich jedoch nicht berühren dürfen.

Fig. 420.



Zwei Glasglöckchen o und h sind mit Wasser gefüllt und umgestürzt in das Glas eingesetzt, so daß sich über jedem der beiden Drähte ein solches Glöckchen befindet. Sobald man nun die Drähte f und f' mit den Polen der Kette in Verbindung bringt, entwickeln sich Gasblasen in reichlichem Maße. Reines Sauerstoffgas steigt immer in dem einen Glöckchen über dem positiven Pol auf, das Wasserstoffgas im andern. Es versteht sich von selbst, daß das Wasser in den Glöckchen von dem Gefäße nicht abgesperrt werden darf, damit der Strom von einem Drahte durch die Flüssigkeit zum andern gelangen könne.


Die Gasentwicklung ist um so lebhafter, je näher die Poldrähte f und f' einander sind und je größer die Oberfläche des Metalls ist, welche mit dem

Wasser in Berührung steht. Man hat deshalb bei vielen Apparaten, welche zur Wasserzersehung dienen sollen, die Drähte durch Platinplatten ersetzt.

Das destillirte und vollkommen reine Wasser wird auf diese Weise doch nur langsam zersetzt, sobald man aber nur einige Tropfen irgend einer Säure zugeßt oder einige Körnchen Salz im Wasser auflöst, wodurch sein Leitungsvermögen bedeutend erhöht wird, beginnt eine sehr lebhafte Gasbildung, so daß man in kurzer Zeit eine ziemlich bedeutende Menge der Gase auffangen kann. Wie die Quantität der gebildeten Gase von der Stromstärke abhängt, werden wir später sehen.

Wenn es nicht darauf ankommt, die beiden Gasarten getrennt anzufangen, kann man sich des Apparates, Fig. 421 bedienen, in welchem mehr Wasser

Fig. 421.



zerseht wird, weil zwei größere Volplatten von Platin sich viel näher stehen. Das Knallgas entweicht durch eine gebogene Röhre, und wenn man die Oeffnung derselben unter Wasser taucht, so kann man das Gas auffangen oder die einzelnen entweichenden Blasen sofort verpuffen.


Die Sauerstoffmenge, welche am positiven Pole frei und in der Röhre o, Fig. 420, gesammelt wird, ist dem Volumen nach immer nur halb so groß als die des Wasserstoffs, welcher am anderen Pole frei wird und in der Röhre h aufsteigt.

Die Gase werden also gerade in dem Verhält-

nisse ausgeschieden, in welchem sie sich zu Wasser verbinden. Das Wasser besteht bekanntlich aus 1 Aequivalente Sauerstoffgas + 1 Aeq. Wasserstoff. Ein Aeq. Wasserstoffgas aber nimmt unter sonst gleichen Umständen einen doppelt so großen Raum ein als 1 Aeq. Sauerstoff. Die durch die Säule ausgeschiedenen Gase würden also, mit einander verbunden, wieder Wasser geben. Ein Wasserzersehungssapparat der letzteren Art, verbunden mit einer graduirten Glasröhre, in welchen man das gebildete Knallgas auffangen und messen kann, führt den Namen Voltameter, weil die Menge des in einer bestimmten Zeit durch den Strom zersehten Wassers ein Maß für die Stromstärke ist.

Grotthuß hat von dieser merkwürdigen Erscheinung folgende Erklärung gegeben, welche jetzt von fast allen Physikern als die richtige angenommen wird. Wenn Wasserstoffgas mit Sauerstoffgas zu Wasser verbunden ist, so werden bei dieser innigen Berührung der kleinsten Theilchen die Sauerstoffatome negativ, die Wasserstoffatome positiv elektrisch; wegen der gleichförmigen Vertheilung der Theilchen beider Substanzen aber zeigt natürlich die Verbindung keine freie Elektricität. Wenn sich nun Wasser zwischen den beiden Polen einer galvanischen Kette befindet, so wird der positive Pol auf die zunächst liegenden Wassertheilchen in der Weise wirken, daß der negative Bestandtheil angezogen und dem positiven Pole zugekehrt wird, während das abgestoßene Wasserstoffatom des ersten Wassermoleküls von dem positiven Pole abgewendet ist. Das Was-

sertheilchen 1, Fig. 422, wirkt aber auf das Wassertheilchen 2 in derselben Fig. 422.



Weise, daß es seine Elemente nach derselben Seite hinhert; in derselben Weise wirkt 2 auf 3 u. s. w. So kommt es denn, daß alle Wassermoleküle zwischen den beiden Polen ihr Sauerstoffatom dem positiven Pole, ihr Wasserstoffatom dem negativen Pole zukehren, ungefähr so, wie es Fig. 422 versinnlicht, wo die Kreischen Wassertheilchen darstellen, und zwar die schwarzen Hälften das Wasserstoffatom, die weißen das Sauerstoffatom. Wenn nun die Anziehung, welche der positive Pol auf das Sauerstoffatom des Wassertheilchens 1 ausübt, groß genug ist, so wird es gleichsam seinem Wasserstoffatome entrisen; dieses Wasserstoffatom verbindet sich wieder mit dem Sauerstoffe des Wassertheilchens 2; der Wasserstoff von 2 verbindet sich mit dem Sauerstoffe von 3 u. s. w. Auf diese Weise geht auf der ganzen Strecke zwischen beiden Polen eine beständige Zersetzung und Neubildung von Wasser vor sich, nur an den Polen selbst können die Bestandtheile desselben frei werden.

Gerade so wie zwischen den Polen findet auch in allen Zellen der galvanischen Kette eine Wasserzersehung Statt.

Die Dryde werden ebenso durch die galvanische Kette zerlegt wie das Wasser. Sauerstoff erscheint am + Pole, das Radikal am — Pole. Für leicht reducirbare Metalloryde kann man den Versuch auf folgende Weise machen: Auf ein Platinblech, welches mit dem + Pole der Säule in Verbindung ist, streut man etwas von dem trockenen pulverförmigen Dryde und berührt dann dieses Pulver mit dem negativen Drahte, so sieht man bald an dem Ende des Drahtes kleine Metallkugeln erscheinen. Schwerer reducirbare Dryde müssen, besonders wenn sie pulverförmig sind, etwas mit Wasser angefeuchtet werden. Freilich wird auch das Wasser zum Theil zerlegt, es dient aber auch, um die Leitungsfähigkeit zu vergrößern; nach einiger Zeit sieht man, wenn die Säule kräftig genug ist, kleine Metallkugeln am negativen Pole erscheinen.

Eine neue Epoche der Wissenschaft begann mit der im Jahre 1807 von Davy mit Hülfe der Säule gemachten Entdeckung der Zerlegbarkeit der Alkalien, welche man bis dahin für einfache Körper gehalten hatte. Die Alkalien und Erden wurden dadurch in die Klasse der Dryde zurückgeführt und die Chemie mit zwei neuen metallischen Körpern, Kalium und Natrium, bereichert. Um Kali zu zerlegen, muß man eine sehr kräftige Säule anwenden. Macht man den Versuch in der oben angegebenen Weise, so sieht man zahlreiche Metallkugeln am negativen Pole erscheinen und unter Funkenprühen wieder verschwinden. Es ist dies das Kalium, welches bei der Zerlegung des Kalis frei wird. Seine Verwandtschaft zum Sauerstoffe ist aber so groß, daß es sich, mit der Luft in Berührung, sogleich wieder oxydirt; wenn es aber mit Wasser in Berührung kommt, so entzieht es diesem den Sauerstoff und entzündet das Wasserstoffgas, daher denn die Feuererscheinung. Man muß deshalb das

Kalium in einer nicht sauerstoffhaltigen Flüssigkeit aufbewahren. Man gebraucht zu diesem Zwecke gewöhnlich Steinöl, welches aus Kohlenstoff und Wasserstoff zusammengesetzt ist.

Seebeck hat ein Mittel angegeben, um das durch die Säule ausgeschiedene Kalium sicherer zu sammeln. In ein Stück kaustischen Kalis, welches zerlegt werden soll, wird eine Höhlung gemacht und Quecksilber in dieselbe gegossen. Das Kali wird dann auf ein mit dem positiven Pole der Säule in Verbindung stehendes Platinstück gelegt, das negative Drahtende aber in das Quecksilber getaucht. Als bald geht die Zersetzung vor sich, Sauerstoff wird am Platin frei, das Kalium aber verbindet sich mit dem Quecksilber zu einem ziemlich beständigen Amalgam. Durch Destillation in einer Atmosphäre von Steinöldampf kann man alsdann das Quecksilber abscheiden und das Kalium in reinem Zustande erhalten.

Auch die Salze werden durch den galvanischen Strom zerlegt, und zwar erscheint die Säure am positiven, die Basis am negativen Pole. Die Zerlegung der Salze läßt sich dem Auge auf folgende Weise sehr gut sichtbar machen. Man fülle eine V-förmig gebogene Röhre, Fig. 423, mit einer Salzlösung,

Fig. 423.



die durch Lackmustrinktur violett gefärbt ist. Taucht man nun auf der einen Seite den positiven, auf der andern den negativen Poldraht in die Flüssigkeit, so wird sie sich am positiven Pole roth, am negativen blau färben. Vertauscht man nun die Pole, so stellt sich erst allmählig die ursprüngliche violette Färbung wieder her, dann aber erscheint Roth da, wo vor der Vertauschung der Farben Blau war, und umgekehrt.

Gießt man eine Salzlösung in zwei neben einander stehende Gefäße, die durch ein feuchtes Asbestgewebe oder durch einen A-förmigen mit der Flüssigkeit gefüllten Heber verbunden sind, taucht man dann in das eine Gefäß den positiven, in das andere den negativen Poldraht, so geht die Zersetzung ebenfalls vor sich, und nach einiger Zeit findet sich die Säure in dem Gefäße, in welchem der positive Draht eingetaucht ist, die Basis im andern. Selbst wenn man das Gefäß A, welches den positiven Poldraht enthält, die basische Lösung, in das andere, B, aber die Säure gießt, so findet sich nach einiger Zeit die Säure in A, die Basis in B. Man hat diese Versuche auf mannichfache Weise abgeändert.


Nicht immer wird eine Salzlösung durch den galvanischen Strom in Säure und Basis, häufig nämlich wird nur die Säure oder die Basis zerlegt. Eine Auflösung von Kupfervitriol z. B. wird in der Weise zerlegt, daß sich das Kupfer an dem negativen Pole ausscheidet, während der Sauerstoff des Kupferoxyds auf der andern Seite aus seiner bisherigen Verbindung antritt. Sehr schön geht diese Zersetzung des Kupfervitriols in der oben beschriebenen constanten Kette von Becquerel und in der Daniell'schen vor sich. Wenn die Kette geschlossen ist, so geht der positive Strom vom Zink durch die verdünnte Schwefelsäure,

dann durch die Kupfervitriollösung zum Kupfer. Wird das Zink, in Verührung mit dem Kupfer, + elektrisch, das Kupfer — elektrisch, so ist Zink also der positive, Kupfer der negative Pol, der positive Strom tritt also beim Zink, der negative am Kupfer in die Flüssigkeit ein. Auf der einen Seite der Scheidewand wird nun Wasser zerlegt, der Sauerstoff geht an das Zink, um Zinkoxyd zu bilden, welches sich in der Säure auflöst, wodurch dann Zinkvitriol entsteht. Das Wasserstoffgas geht bis an die Scheidewand und bildet dort gleichsam den positiven Pol für den Strom, der nun in die andere Flüssigkeit übergeht. Das Kupferoxyd wird durch diesen Strom zerlegt, der Sauerstoff des Oxyds wandert zum positiven Pole, also zur Scheidewand, wo er sich mit dem auf der andern Seite ausgeschiedenen Wasserstoffe zu Wasser verbindet, während das Kupfer am negativen Pole, also an der Kupferplatte, metallisch ausgeschieden wird.

Von diesem metallischen Niederschlage des Kupfers hat man eine höchst interessante Anwendung gemacht, welche unter dem Namen der *Galvanoplastik* bekannt ist; man braucht nämlich nur dem negativen Elemente einer solchen Combination eine bestimmte Form zu geben, um Abdrücke dieser Form von metallischem Kupfer zu erhalten.

Um die Becquerel'sche Kette zu diesem Zwecke anzuwenden, muß man ihr eine etwas andere Gestalt geben. Zur Vervielfältigung von Münzen, Medaillen u. s. w. eignet sich ganz besonders der in Fig. 424 dargestellte Apparat.

Fig. 424.



a b ist ein oben offenes, etwa 6 — 8 Zoll im Durchmesser haltendes Glasgefäß. In dieses hängt ein zweites engeres Glasgefäß *c d* von oben hinein, welches unten mit einer Thierblase zugebunden ist. Etwas über der Mitte ist um dieses engere Glasgefäß ein Draht fest herumgewunden, der in drei Armen ausläuft, welche, auf dem Rande des äußeren Glasgefäßes aufliegend, das innere tragen, so daß die Blase noch 1,5 bis 2 Zoll hoch über dem

Boden des größern Gefäßes sich befindet. Das innere Gefäß wird nun mit sehr verdünnter Schwefelsäure, der Zwischenraum zwischen dem inneren und dem äußeren Cylinder mit einer Lösung von Kupfervitriol gefüllt. In der verdünnten Schwefelsäure ruht auf einem Kreuze von Holzstäbchen ein Zinkblock, an welchem ein Kupferdraht gelöthet ist, welcher den Zinkblock mit dem Quecksilbernäpfcchen *g* verbindet. Aus dem Quecksilber dieses Näpfcchens geht ein zweiter Kupferdraht zu der in der Kupfervitriollösung liegenden Form, welche nothwendig aus einem Stoffe bestehen muß, welcher mehr elektronegativer ist als Zink.

Eine solche Form kann man sich verschaffen, wenn man von der zu vervielfältigenden Münze einen Abguß von der leichtflüssigen Rose'schen Metalllegirung macht. Noch leichter sind Formen von Wachs und Stearin zu machen.

Man schmelzt Wachs oder Stearin und gießt die Flüssigkeit auf die mit einem Papierrande versehene Münze, so erhält man eine sehr schöne Form. Diese Form ist aber nicht leitend, sie wird es erst dadurch, daß man die Fläche der Form, auf welcher sich das Kupfer absetzen soll, mit einer sehr dünnen zarten Schicht von feiner Kupferbronce überzieht. Dieser Ueberzug, welcher mit Hilfe eines zarten Pinsels gemacht wird, benimmt der Form durchaus nichts an Reinheit und Schärfe. Die Form wird in die Kupfervitriollösung so gelegt, daß die leitend gemachte Oberfläche nach oben gekehrt ist. Der Kupferdraht braucht mit der feinen Graphitschicht der Form nur eben in Berührung zu seyn.

Derjenige Theil des Kupferdrahtes, welcher in die Lösung von Kupfervitriol eingetaucht ist, muß mit Schellack oder Siegellack überzogen seyn, weil sich sonst auch auf diesem Drahte metallisches Kupfer absetzt; nur da, wo er auf die Form aufgesetzt ist, muß er metallisch seyn.

Der Strom, welcher durch den Apparat circulirt, ist nur schwach; das Kupfer setzt sich langsam auf die Kupferfläche ab, und zwar setzt es sich zunächst um den Kupferdraht an; man muß deshalb von Zeit zu Zeit den Draht an einer andern Stelle der Form aufsetzen. Je nachdem der Strom stärker oder schwächer ist, ist in einem oder in mehreren Tagen die Kupferschicht dick genug zum Abnehmen. Bei schwächeren Strömen wird der KupfERNIEDERSCHLAG am gleichförmigsten; deshalb darf die Flüssigkeit, in welcher sich der Zinkblock befindet, nur schwach sauer seyn.

Je mehr Kupfer sich abgesetzt hat, desto heller wird die Vitriollösung. Wenn es nöthig ist, muß man die verbrauchte Lösung durch neue ersetzen.

Manchmal ist es vortheilhafter, die Lösung des Kupfervitriols mit der Form in das innere Gefäß, die Säure mit dem Zinkblocke aber in das äußere zu bringen.

Man hat in neuerer Zeit sehr wichtige Anwendungen von der Galvanoplastik gemacht; es ist gelungen, auf diese Weise Holzschnitte mit aller Schärfe des Originals zu vervielfältigen, wodurch es möglich wird, von einer und derselben Figur beliebig viele Abdrücke zu erhalten, ohne daß die späteren den früheren nachstehen. Die Holzschnitte dieses Werkes sind mit solchen Kupfertypen gedruckt.

Eine gestochene Kupferplatte hält bekanntlich nicht sehr viele Abdrücke aus, ohne bedeutend zu verlieren; die späteren Abdrücke sind immer schlechter als die ersten; daher der Werth der sogenannten *avant la lettre*. Dadurch ist der Stahlschich so sehr in Aufnahme gekommen, weil eine Stahlplatte ungleich mehr Abdrücke aushalten kann. Für die Kunst ist dies von entschiedenem Nachtheile, weil die Härte dieses Materials dem Künstler sehr große technische Schwierigkeiten entgegensetzt, welche es ihm unmöglich machen, auf Stahl ein so vollendetes Kunstwerk zu liefern wie auf Kupfer. Nun hat man aber gelernt, Kupferplatten, selbst große Kupferplatten auf galvanoplastischem Wege zu vervielfältigen, und zwar so, daß die Abdrücke der Copien, deren man beliebig viele machen kann, denen der Originalplatte ganz gleich sind.

Endlich hat Kobell in München ein Verfahren angegeben, um in Tuschanier gemalte Bilder durch Galvanoplastik zu vervielfältigen. Auf eine über-silberte Kupferplatte malt man mit einer Farbe, welche dadurch bereitet wird, daß man Oker oder Coaks mit einer Auflösung von Wachs und Terpentinöl anreibt und etwas Dammar-Firniß zusetzt. Mit dieser Farbe malt man auf die Platte so, daß die hellsten Lichter frei bleiben und die Farbe um so dicker aufgetragen wird, je dunkler der Schatten seyn soll. Sobald das Bild fertig gemalt ist, wird es mit Hülfe eines zarten Pinsels mit feingepulvertem Graphit überzogen und dann in den galvanoplastischen Apparat eingesetzt. Allmählig schlägt sich das Kupfer auf die gemalte Platte nieder und bildet eine zweite Kupferplatte, auf welcher alle Lichtparthien der ersteren eben, die Schattenparthien aber vertieft sind; diese Platte liefert nun, wie eine gestochene Kupferplatte behandelt, Abdrücke, welche einer getuschten Zeichnung ähnlich sehen. Thayer in Wien hat es in dieser Manier schon zu großer Vollkommenheit gebracht, und es läßt sich erwarten, daß sie für die Kunst noch von großer Wichtigkeit werden wird.

Ebenso wie sich aus einer Auflösung von Kupfervitriol auf galvanischem Wege Kupfer am negativen Pole der Kette absetzt, ebenso setzen sich auch andere Metalle, wie Gold, Silber, Platin, aus einer geeigneten Auflösung am negativen Pole ab, und man kann auf diese Weise andere Metalle vergolden, versilbern u. s. w. Näheres darüber würde uns hier zu weit führen.

Ein interessantes Beispiel von Metallfällungen bieten die Nobili'schen Farbenringe dar. Wenn man auf ein Silberplättchen einige Tropfen eisig-saures Bleioryd bringt und alsdann mit der Spitze eines Zinkstückchens in der Mitte der Flüssigkeit das Silber berührt, so bilden sich um die Berührungsstelle mehrere concentrische farbige Ringe. Noch schöner bilden sich diese Ringe, wenn man die Flüssigkeit zwischen die beiden Pole einer mehrplattigen Säule bringt und dem einen Pole die Form einer Platte, dem andern aber die einer Spitze giebt und die Spitze der Platte zugehrt, so daß der elektrische Strom durch die Flüssigkeit von der Spitze zur Platte, oder umgekehrt, übergeht. Auch mit andern Flüssigkeiten hat Nobili ähnliche Farbenringe erhalten.

Chlor-, Iod- und Brommetalle werden ebenfalls durch den elektrischen Strom zerlegt, und zwar scheidet sich das Metall am negativen, Chlor, Iod und Brom am positiven Pole aus. Schon durch die allerschwächsten Ströme kann das Jodkalium zerlegt werden.

Wenn man wässrige Lösungen der Einwirkung des elektrischen Stroms unterwirft, so werden die Resultate der Zersetzung sehr häufig durch die Gegenwart des Wassers modificirt. Um die Mitwirkung des Wassers zu vermeiden, hat Faraday viele Körper durch Schmelzen in flüssigen Zustand versetzt und so der Einwirkung des Stroms unterworfen. So zerlegte er z. B. Chlorblei, Chlorsilber u. s. w., indem er sie auf eine Glasplatte legte, durch eine Weingeistlampe schmolz und alsdann die beiden Poldrähte in die flüssige Masse eintauchte. Wenn in das geschmolzene Chlorsilber Poldrähte von Silber eingetaucht werden,

so wird am negativen Pole Silber ausgeschieden, welches sich am Drahte ansetzt, während der andere Silberdraht durch das frei gewordene Chlor aufgelöst wird.

Wir haben bisher immer von Zersetzungungen gesprochen, welche durch den galvanischen Strom hervorgebracht werden, er ist aber auch sehr geeignet, chemische Verbindungen zu begünstigen. Nimmt man ein leicht oxydirbares Metall, etwa Zink, zum positiven Voldrahte, so verbindet sich das Metall sehr leicht mit dem aus dem Wasser ausgeschiedenen Sauerstoff. Zink löst sich in verdünnter Schwefelsäure nur langsam auf, wenn es vollkommen chemisch rein ist; berührt man es aber mit einem Stück Silber, so beginnt augenblicklich eine lebhafte Gasentwicklung am Silber, während das Zink sich mit dem Sauerstoff zu Dryd verbindet, welches durch die Säure aufgelöst wird.

Wenn man die beiden Voldrähte einer galvanischen Kette von Zink machte, so würde, wenn man beide in gesäuertes Wasser eintaucht, die Zersetzung des Wassers gerade so vor sich gehen, als ob man Platin oder Kupferdrähte angewandt hätte. Am negativen Voldrahte scheidet sich das Wasserstoffgas aus, und dieser Voldraht wird nun nicht von der Säure angegriffen, wie es der Fall wäre, wenn er nicht durch seine Verbindung mit der Säule elektronegativ und dadurch vor dem Anfressen geschützt wäre, der positive Voldraht dagegen wird um so rascher verzehrt.

Ein Metall, welches an und für sich von einer Säure oder irgend einer andern Flüssigkeit angegriffen wird, kann dadurch, daß man es mit einem noch mehr elektropositiven Metalle so in Berührung bringt, daß es also den negativen Pol einer einfachen Kette bildet, vor dem Anfressen geschützt werden.

Während der Strom, welcher bei der Berührung zweier in derselben Flüssigkeit eingetauchten Metalle entsteht, die Wirkungen der Verwandtschaft eines derselben zu dem einen Elemente der Flüssigkeit vergrößert, wird das Vermögen des andern Metalls, dieselben Veränderungen zu erleiden, verhältnismäßig verkleinert. So wird, wenn eine Zink- und Kupferplatte sich in einer verdünnten Säure berühren, das Zink schneller, das Kupfer weniger schnell oxydirt, als es außerdem der Fall seyn würde. Für dieses Princip geben die Versuche Davy's über die Erhaltung des Kupferbeschlags der Schiffe ein schönes Beispiel. Eine Kupferplatte in Seewasser eingetaucht, ist einem schnellen Anfressen unterworfen; wenn aber das Kupfer in Berührung mit Zink oder Eisen ist, so werden diese Metalle aufgelöst, das Kupfer aber dadurch geschützt. Davy hat gefunden, daß ein Stück Zink, so groß wie der Kopf eines kleinen Nagels, hinreicht, um 40 bis 50 Quadrat Zoll Kupfer zu schützen.

Leider hat sich gezeigt, daß diese schöne Methode, das Kupfer rein zu erhalten, praktisch nicht angewendet werden kann, weil das Kupfer bis zu einem gewissen Grade angefressen sein muß, wenn es nicht durch Anhängen von Seegras und Schalthieren verunreinigt werden soll.

Dasselbe Princip hat v. Althaus angewandt, um das Anfressen an eisernen Pfannen, in welchen die Salzsole versotten wird, zu verhindern. Hier

durfte aber das schützende Zink nicht in den Pfannen selbst angebracht werden, weil sonst das gebildete Zinkvitriol sich in der Salzlösung verbreitet hätte. Er schnitt deshalb die Ecken der Pfannen durch ein Brett ab, goß die so gebildeten Kammern, deren Boden durch die Eisenplatte gebildet wurden, mit Zink aus. So war das Zink mit dem Eisen in metallischer Berührung, und die Flüssigkeit sickerte in hinlänglicher Menge durch das Holz zum Zink durch, um die Kette zu schließen, der gebildete Zinkvitriol konnte aber die Salzlösung nicht verunreinigen.

Auf diese Weise wurde es möglich, die Verdampfung bei geringerer Temperatur vorzunehmen, wodurch eine bedeutende Ersparung an Brennmaterial erzielt wurde.

197

Elektrochemische Theorie. Die bisher besprochenen Erscheinungen zeigen uns merkwürdige Beziehungen zwischen den chemischen und elektrischen Kräften. Schon früher hatte man unbestimmt vermuthet, daß bei den chemischen Erscheinungen elektrische Kräfte thätig seyn möchten; man ging jedoch erst näher auf diese Vorstellung ein, als die Wasserzersehung durch die Volta'sche Säule bekannt geworden war; namentlich waren es Davy und Berzelius, welche dieselbe ausbildeten; sie stellten die elektrochemische Theorie auf, nach welcher die Grundursache der chemischen Verbindungen in einer elektrischen Anziehung zu suchen ist. Wenn es auch noch nicht vollständig bewiesen ist, daß chemische Affinität und elektrische Anziehung völlig identisch sind, so muß doch zugegeben werden, daß diese Theorie als ein gemeinsames Band viele Thatfachen auf eine Weise verknüpft, welche der Erfahrung keineswegs widerspricht.

So wie Zink und Kupfer, in Berührung gebracht, entgegengesetzt elektrisch werden, so werden, nach der elektrochemischen Theorie, die Atome je zweier Elemente entgegengesetzt elektrisch, wenn sie mit einander in Berührung kommen; kurz alle Elemente sind nach der oben angegebenen Bedeutung Glieder der Spannungsreihe. Die äußersten Glieder dieser vollständigen Spannungsreihe sind Sauerstoff und Kalium, und zwar bildet Sauerstoff das negative, Kalium das positive Ende. Folgendes ist die vollständige Spannungsreihe:

| | |
|-------------|----------|
| Sauerstoff | Chrom |
| Schwefel | Molybdän |
| Selen | Bor |
| Tellur | Vanadin |
| Stickstoff | Wolfram |
| Ehlor | Antimon |
| Brom | Tantal |
| Jod | Titan |
| Fluor | Silicium |
| Phosphor | Nämium |
| Arfenit | Gold |
| Kohlenstoff | Iridium |

| | |
|-------------|-------------|
| Rhodium | Cadmium |
| Platin | Zink |
| Palladinm | Wasserstoff |
| Quecksilber | Mangan |
| Silber | Zirconium |
| Kupfer | Aluminium |
| Uran | Thorium |
| Wismuth | Beryllium |
| Blei | Magnesium |
| Cerium | Calcium |
| Santhan | Strontium |
| Yttrium | Barium |
| Kobalt | Lithium |
| Nickel | Natrium |
| Eisen | Kalium |

+

In dieser Reihe sind alle einfachen Stoffe enthalten, und jedem ist seine Stelle angewiesen, obgleich in dieser Beziehung noch manche Zweifel herrschen und die Stellung der meisten Körper in der Spannungsreihe nur ungefähr, aber nicht genau bestimmt ist. Bei den wenigsten Körpern ist diese Stellung durch directe Versuche ermittelt; für die meisten hat man sie aus ihrem chemischen Verhalten zu erschließen gesucht.

Nach der elektrochemischen Theorie sind die Atome der Elemente nicht an und für sich elektrisch, sie werden es erst in Berührung mit andern, und so kommt es denn, daß ein und derselbe Körper bald positiv, bald negativ elektrisch werden kann. So bildet z. B. Schwefel in Verbindung mit Sauerstoff das elektropositive, mit Wasserstoff das elektronegative Element.

Wir haben gesehen, daß zwei verschiedenartige Metallplatten, in Berührung gebracht, entgegengesetzt elektrisch werden, daß aber der größte Theil der entwickelten Elektricitäten an der Berührungsfläche gebunden bleibt; so auch bei chemischen Verbindungen. Wenn z. B. ein Sauerstofftheilchen und ein Wasserstofftheilchen in Berührung kommen, wird das erstere —, das letztere + elektrisch, die beiden Elektricitäten ziehen sich nun an und binden sich wegen der großen Nähe fast vollständig. Wenn aber auch noch etwas freie + E auf dem einen und — E auf dem andern Theilchen ist, so kann die chemische Verbindung doch durchaus keine Zeichen freier Elektricität geben, weil die positiven und negativen Theilchen gleichförmig vertheilt sind und, wo man auch den Körper berühren mag, eben so viel positive als negative Theilchen berührt.

Zunächst verbinden sich die einfachen Stoffe, immer je zwei, zu binären Verbindungen. Die zusammengesetzten Körper, wie die Sauerstoff-, Schwefel- und Chlorverbindungen zeigen unter sich ein ähnliches Verhalten wie die einfachen Stoffe; diejenigen binären Verbindungen der einfachen Elemente, Dryde, Sulfüre, Chlorüre u. s. w., welche sich durch negativ elektrische Eigenschaften

charakterisiren und zugleich fähig sind, Verbindungen einer höheren Ordnung einzugehen, werden Säuren genannt; diejenigen, welche in ihren weiteren Verbindungen die Rolle des elektröpositiven Bestandtheils übernehmen, nennt man Salzbasen.

Der Charakter einer Säure wird sich im Allgemeinen um so stärker ausdrücken, je näher ihre Elemente dem negativen Ende der Spannungsreihe liegen; daher ist die Schwefelsäure die stärkste aller Säuren. Der Sauerstoff bildet Säuren mit den in der oben mitgetheilten Spannungsreihe zu oberst stehenden Elementen, und in der That ist Kali die stärkste aller Basen.

Wenn ein und derselbe Körper sich in mehreren Verhältnissen mit Sauerstoff verbindet, so wird die Verbindung um so mehr elektronegativ werden, sie wird um so weniger basische und um so mehr saure Eigenschaften annehmen, je mehr das elektronegative Element, der Sauerstoff, vorherrscht. So bildet 1 Aeq. Mangan, verbunden mit 1 Aeq. Sauerstoff, das Manganoxyd, welches basische Eigenschaften hat, während 1 Aeq. Mangan + 3 Aeq. Sauerstoff die Mangansäure bilden.

Die elektrochemische Theorie reicht in ihrem jetzigen Umfange freilich noch nicht aus, um alle chemischen Erscheinungen vollständig zu erklären, aber die auf sie gegründete Classification der Körper stimmt mit dem Verhalten derselben recht gut überein und ist sehr geeignet, von den chemischen Gesetzen eine klare Ansicht zu geben.

198 Das elektrolytische Gesetz. Es kann wahrscheinlich gar kein, wenigstens kein einigermaßen starker elektrischer Strom durch eine Flüssigkeit hindurchgehen, ohne daß dieser Durchgang von einer chemischen Zersetzung begleitet ist. In jeder Zelle eines jeden galvanischen Apparates findet eine solche Zersetzung Statt, so lange er geschlossen bleibt, und Faraday hat gezeigt, daß die Quantität des elektrischen Stromes der Zersetzung in jeder einzelnen Zelle proportional ist.

Daß zwischen der Leitung des elektrischen Stromes durch Flüssigkeiten und ihrer Zersetzung eine innige Beziehung stattfindet, ist wohl nicht zu verkennen, ja man kann geradezu behaupten, daß der Uebergang der Elektricität durch die chemische Zersetzung vermittelt wird. In jeder Zelle geht der positive Strom vom Zink aus durch die Flüssigkeit zum Kupfer, in derselben Richtung wandern auch die Wasserstoffpartikelchen fort; sie sind die Träger der positiven Elektricität, welche durch sie zu der Kupferplatte übergeführt wird. In der That haben wir gesehen, daß den Grundsätzen der elektrochemischen Theorie zufolge in jedem Wasserstoffatome die Elemente gerade deshalb so fest zusammengehalten werden, weil Sauerstoff und Wasserstoff, in Berührung gebracht, entgegengesetzt elektrisch werden, und weil diese entgegengesetzten Elektricitäten der Wasserelemente sich gegenseitig binden. Indem ein Wasserstoffatom von seinem Sauerstoffe getrennt wird, so wird auch alle seine gebundene Elektricität frei, sie wird aber, wenn der Wasserstoff sich dagegen auf der andern Seite wieder mit einem andern

Sauerstofftheilchen verbindet, sogleich wieder gebunden, und so führt jedes Wasserstoffatom seine gebundene positive Elektricität fort, und an dem negativen Pole wird mit dem Wasserstoffe zugleich auch seine positive Elektricität frei.

Während gewöhnliches käufliches Zink, in verdünnte Schwefelsäure getaucht, rasch aufgelöst wird, bleibt chemisch reines Zink oder amalgamirtes Zink in derselben Flüssigkeit unangegriffen. Construiert man nun eine galvanische Kette mit chemisch reinen oder mit amalgamirten Zinkplatten, so kann begreiflicher Weise in einer solchen Kette keine Wasserzersehung stattfinden, so lange sie nicht geschlossen ist. Wird aber die Kette geschlossen, so beginnt augenblicklich die Wasserzersehung in jeder Zelle; es wird jedoch nur gerade so viel Wasser zerlegt und Zink aufgelöst, als zur Leitung des circulirenden Stroms nöthig ist; die Menge des aufgelösten Zinks muß also in einem ganz bestimmten Verhältnisse zu diesem Strome stehen. Faraday wandte den Strom einer solchen Kette zur Wasserzersehung an und bestimmte genau die in einer gegebenen Zeit entwickelte Menge von Knallgas. Es fand sich nun, daß für jedes Gewichtstheil Wasserstoffgas, welches zwischen den Poldrähten oder vielmehr den Polplatten frei wurde, in jeder Zelle 32,3 Gewichtstheile Zink aufgelöst worden waren. Nun aber verhalten sich die Gewichte der chemischen Aequivalente von Wasserstoff und Zink zu einander wie 12,48 zu 403,32 oder wie 1 zu 32,3. Für jedes Aequivalent Wasserstoff also, welches in der Zerlegungszelle entwickelt wird, muß in jeder Zelle der Kette 1 Aeq. Zink aufgelöst werden.


Wenn derselbe Strom durch vier Zerlegungszellen geleitet wird, von denen die erste Wasser, die zweite Chlor Silber, die dritte Chlorblei, die vierte Chlorzinn, alle aber im flüssigen Zustande, enthält, so verhalten sich die Quantitäten Wasserstoffgas, Silber, Blei und Zinn, welche an den vier negativen Polen ausgeschieden werden, wie 1 : 108 : 103,6 : 57,9, während an den positiven Polen Sauerstoffgas und Chlor, und zwar im Verhältnisse von 8 : 35,4, ausgeschieden werden. Aehnliche Thatsachen sind für viele andere zusammengesetzte Körper dargethan worden.

Es ergibt sich aus diesen Thatsachen, daß die chemischen Aequivalente diejenigen relativen Gewichte der Stoffe bezeichnen, welche, in Berührung mit einem und demselben Elemente, eine gleich starke elektrische Polarität annehmen.

Theorie der constanten Ketten. Die gewöhnlichen Volta'schen Ketten, in welchen nur eine Flüssigkeit angewandt wird, geben, wie schon bemerkt wurde, im ersten Augenblicke einen ungemein kräftigen Strom, der aber sehr rasch abnimmt, während in den Becquerel'schen Ketten, dem Daniell'schen, dem Grove'schen und Bunsen'schen Apparate der Strom mit unveränderter Stärke fortdauert. Jetzt, wo wir die chemischen Erscheinungen in der Kette kennen gelernt haben, können wir uns davon Rechenschaft geben, warum in diesen Apparaten der Strom constant bleibt, in jenen aber so rasch abnimmt.

In ein Gefäß, Fig. 425 (s. f. S.), welches mit einer Lösung von Zinkvitriol

Fig. 425.



gefüllt ist, werde eine Zink- und eine Kupferplatte eingetaucht, welche oben durch einen Kupferdraht verbunden sind. Auch hier wird anfangs ein ziemlich kräftiger Strom entstehen, der bald abnimmt und endlich ganz aufhört. Der Grund dieses Aufhörens ergibt sich bald, wenn man den Vorgang der Zersetzung betrachtet; das Zinkoxyd der Lösung wird nämlich zersetzt, der Sauerstoff geht an die Zinkplatte, um neues Oxyd zu bilden, während auf der andern Seite sich metallisches Zink auf der Kupferplatte absetzt; nach einiger Zeit hat sich die Kupferplatte ganz mit Zink überzogen, und nun hört der Strom begreiflicher Weise ganz auf. Das Kupfer ist jetzt gar nicht mehr mit der Flüssigkeit in Berührung, Zink aber befindet sich auf beiden Seiten des Kupfers und auf beiden Seiten der Flüssigkeit; das Kupfer wird da, wo es an die Zinkplatte angelöthet ist, negativ erregt, diese Erregung aber kann keinen Strom veranlassen, weil der neu entstandene Zinküberzug einen ganz gleichen entgegengesetzten Strom erregt.

Nehmen wir nun verdünnte Schwefelsäure, statt der Lösung des Zinkoxyds, so wird das Wasser der sich zwischen der Zink- und Kupferplatte befindlichen Flüssigkeit zersetzt; statt daß sich im vorigen Falle Zink an der Kupferplatte absetzte, wird nun hier Wasserstoffgas frei, die Kupferplatte überzieht sich mit einer Schicht von Wasserstoff, welcher aber mit dem Kupfer nicht in so innige Berührung kommt wie im vorigen Falle und also auch die Flüssigkeit nicht so vollständig von der Berührung mit der Kupferplatte abhalten kann, wie es dort der Fall war. Ein gänzlich Aufhören des Stromes ist also hier nicht möglich, dennoch aber veranlaßt diese Abscheidung des Wasserstoffs, welcher, nach Buff's Versuchen, in der Spannungsreihe noch unter dem Zinke steht, in ganz ähnlicher Weise eine Schwächung des Stromes, wie es dort die Ablagerung des Zinks gethan hatte.

Ist somit die Ursache richtig erkannt, welche die Schwächung des Stromes in gewöhnlichen Ketten veranlaßt, so ergibt sich leicht, wie eine solche Schwächung vermieden werden kann; man hat nämlich nur eine Vorrichtung zu treffen, durch welche die Abscheidung des Wasserstoffs an den Kupfer- oder Platinplatten verhindert wird, so daß diese Platten stets in derselben Weise mit der Flüssigkeit in Berührung bleiben.

In der Becquerel'schen und Daniell'schen Kette setzt sich nicht Wasserstoff, sondern metallisches Kupfer an die Kupferplatte an, und somit bleibt stets eine reine Kupferoberfläche mit der Flüssigkeit in Berührung. In der Grove'schen Batterie aber ist das Platin, in der Bunsen'schen die Kohle von einer Schicht von Salpetersäure umgeben; diese Salpetersäure aber verhindert die Abscheidung des Wasserstoffs am Platin oder der Kohle, denn die ausgeschie-

denen Wasserstofftheilchen werden im Momente ihres Entstehens auch sogleich wieder oxydirt, indem sich salpetrige Säure bildet.

Es ist wohl hier der passendste Ort, Einiges über die verschiedenen Theorien zu sagen, welche man zur Erklärung der elektrischen Erscheinungen der Säule aufgestellt hat, da diese Theorien gerade jetzt den Gegenstand lebhafter Erörterungen zwischen den verschiedenen Gelehrten bilden. 200

Die älteste Theorie ist die von Volta aufgestellte Contacttheorie, nach welcher die Berührung verschiedenartiger Metalle die einzige Quelle der Elektricität der Säule ist. Volta hatte vorzugsweise die Spannungswirkungen der Säule studirt, und diese finden auch durch seine Theorie die befriedigendste Erklärung. Die chemischen Erscheinungen ließ er unberücksichtigt, ohne Zweifel, weil er sie entweder gar nicht, oder doch nur höchst unvollständig kannte; daher kam es auch, daß er die Rolle, welche die Flüssigkeiten in der Kette spielen, nicht gehörig würdigte, daß er sie einfach nur als Leiter und nicht zugleich auch als Elektromotoren betrachtete.

Nachdem nun die chemischen Wirkungen der Säule bekannt und genauer untersucht worden waren, konnte die Volta'sche Contacttheorie nicht mehr genügen, sie mußte also entweder berichtigt und erweitert werden, um auch die neu entdeckten Thatsachen zu umfassen, oder man mußte sie ganz verlassen und eine ganz neue Hypothese aufstellen. Beide Wege sind verfolgt worden, und zwar beide von ausgezeichneten Physikern.

Die Gegner der Contacttheorie, unter denen wohl Faraday vor allen andern zu nennen ist, betrachten die chemische Wirkung, welche die Flüssigkeiten auf die Metalle ausüben, als die Quelle des elektrischen Stromes der Kette.

Durch seine theoretischen Ansichten wurde Faraday auch veranlaßt, eine neue Nomenclatur einzuführen; so nannte er die Pole »Elektroden«, Wege, auf welchen der elektrische Strom in die zu zerlegende Flüssigkeit eintritt, und zwar nannte er den positiven Pol Unode, den negativen Kathode. Die Bestandtheile des Elektrolyts (des zersetzten Körpers) heißen, nach Faraday, »Ionen«, und zwar ist das Kation dasjenige Element, welches an der Kathode, der Anion dagegen dasjenige, welches an der Unode ausgeschieden wird.

Es kann nicht überraschend erscheinen, daß eine solche Meinungsverschiedenheit über die Quelle der Elektricität der Kette herrscht, wenn man bedenkt, wie wenig uns von dem eigentlichen Wesen der Elektricität bekannt ist. Wissen wir doch auch über die Entstehung der Elektricität durch Reibung kaum etwas mehr als die einfache Thatsache! Daß in Beziehung auf den Galvanismus eine Meinungsverschiedenheit entstand, liegt offenbar darin, daß Volta den Einfluß des Chemismus übersehen hatte. Dieser Mangel oder vielmehr diese Einseitigkeit konnte nicht lange unbemerkt bleiben; indem aber viele Gelehrte sich bemühten, die Wichtigkeit dieses Einflusses nachzuweisen, versielen sie zum Theil in das entgegengesetzte Extrem, sie schrieben dem Chemismus Alles zu, sie berücksichtigten die wohlerrwiesenen Thatsachen, welche die Basis der Contacttheorie ausmachen, gar nicht mehr, ja einige ließen sich sogar verleiten, die

Volta'schen Fundamentalversuche in Zweifel zu ziehen oder, um sie zu erklären, die Drydirbarkeit der edlen Metalle zu Hülfe zu nehmen.

Die Anhänger der beiden Ansichten waren eifrigst bemüht, Beweise für die Richtigkeit ihrer Meinung beizubringen, und diesen Bemühungen verdanken wir großentheils die vielfachen Erweiterungen, welche die Lehre vom Galvanismus erfahren hat. Vor Allen gebührt Fedner das Verdienst, daß er die Richtigkeit der Volta'schen Fundamentalversuche über jeden Zweifel erhoben und die Ansichten über die Elektricitäts-erregung verschiedener Metalle berichtigt hat. Faraday dagegen hat nachgewiesen, daß galvanische Ströme auch ohne Berührung heterogener Metalle entstehen können, daß die chemische Zersetzung der Flüssigkeit der Säule der Quantität des elektrischen Stromes proportional ist, daß also diese Zersetzung im innigsten Zusammenhange mit der Bildung des Stromes in der hydro-elektrischen Kette stehe.

Da nun aber eine Theorie des Galvanismus wo möglich alle Erscheinungen der Kette umfassen muß, so möchte die Wahrheit wohl schwerlich bei den Extremen der beiden Parteien zu suchen seyn. Am besten möchte wohl für den jetzigen Standpunkt der Wissenschaft eine modificirte Contacttheorie passen, wie sie oben vorgetragen wurde; denn auf diese Weise lassen sich die verschiedenen Erscheinungen der Kette am besten unter einem gemeinsamen Gesichtspunkte zusammenfassen.

201

Magnetische Wirkungen des galvanischen Stromes. Schon lange wußte man, daß unter Umständen kräftige elektrische Ladungen die Magnetnadel afficiren können; man hatte z. B. beobachtet, daß die Compagnadeln auf Schiffen, welche vom Blitze getroffen worden waren, ihre Eigenschaft verloren, den Weg des Fahrzeugs zu bezeichnen; mehrere Physiker versuchten solche Erscheinungen durch die Entladung von Leidner Flaschen hervorzubringen, und in der That war es ihnen auch gelungen, den magnetischen Zustand sehr kleiner Nadeln zu verändern, entweder indem sie den Funken in der Nähe der Nadel überschlugen, oder indem sie den Entladungsschlag durch die Nadel selbst gehen ließen. Alle diese Versuche aber gaben keine regelmäßigen Resultate, und man begnügte sich mit der Annahme, der elektrische Schlag wirke auf die Magnetnadel ungefähr so wie der Schlag eines Hammers. Später machte man neue Versuche mit der galvanischen Elektricität, welche eben so wenig zu einem Resultate führten. Im Jahre 1820 endlich fand Oersted, Professor in Kopenhagen, ein Mittel, die Elektricität sicher und beständig auf einen Magneten einwirken zu lassen. Er eröffnete dadurch den Gelehrten aller Länder ein neues weites Feld der Forschung, und nie vielleicht sah man in kurzer Zeit die Wissenschaft mit so viel neuen Wahrheiten bereichert.


Damit die Elektricität auf den Magnetismus wirke, muß sie im Zustande der Bewegung seyn. Die ruhende Elektricität im Zustande starker Spannung wirkt nicht auf den Magneten, wohl aber ein continuirlicher elektrischer Strom.

In der That, wenn man dem Schließungsdrahte einer Säule, während der elektrische Strom hindurchgeht, eine frei aufgehängte Magnetnadel nähert, so

wird sie abgelenkt. Dies war der erste Versuch *Versted's*, und es ist in der That zu bewundern, daß bei den vielen Versuchen, die man mit der Säule anstellte, nicht schon längst zufällig eine Beobachtung dieser Art gemacht worden war.

Den Fundamentalversuch über die Einwirkung eines galvanischen Stromes auf die Nadel kann man auf folgende Weise anstellen: ein etwas starker Kupferdraht wird so gebogen, daß er ein Quadrat bildet, dessen Seite etwa 8 bis 10 Zoll lang seyn kann; die beiden Enden des Drahts *a* und *g*, Fig. 426, ver-

Fig. 426.



binde man mit den Polen eines einfachen Volta'schen Elementes, und befestige ihn so, daß die Ebene des Quadrats in die Ebene des magnetischen Meridians fällt. Nehmen wir an, das Drahtende *ab* sey mit dem positiven Pole verbunden, so circulirt der Strom in der Weise, wie es die Pfeile andeuten. Von *b* bis *c* steigt er auf, von *c* bis *d* läuft er horizontal in der Richtung von Süden nach Norden im magnetischen Meridiane fort, von *d* bis *e* steigt er nieder und bewegt sich endlich wieder in horizontaler Linie von Norden nach Süden in dem Drahtstücke *ef*.

Hält man nun eine Magnetonadel gerade über das Drahtstück *cd*, so würde sie, wenn keine Einwirkung des Stroms auf die Nadel stattfände, mit dem Drahte *cd* parallel bleiben, der Strom aber lenkt die Nadel ab und zwar so, daß der Südpol (d. h. der nach Norden gerichtete) östlich vom magnetischen Meridiane zu liegen kommt. Hält man aber die Nadel unter das Drahtstück *cd*, so wird das nach Norden gekehrte Ende der Nadel nach Westen abgelenkt.

Am Drahtstücke *ef*, in welchem sich der Strom in einer Richtung bewegt, welche mit der des Stromes in *cd* parallel aber entgegengesetzt ist, findet die umgekehrte Wirkung Statt; wenn die Nadel nämlich gerade über *ef* gehalten wird, findet eine westliche, wenn sie darunter gehalten wird, eine östliche Ablenkung des Nordendes der Nadel Statt.

In den ersten Zeiten fand man große Schwierigkeiten darin, mit wenig Worten die Beziehungen zwischen der Richtung des Stroms und der Richtung der Ablenkung auszudrücken; diese Schwierigkeiten hat *Ampère* auf eine recht sinnreiche Weise gelöst; er hat folgende Regel angegeben, um jederzeit die Richtung der Ablenkung zu bestimmen. Man denke sich in den Draht eine kleine menschliche Figur so eingeschaltet, daß der positive Strom bei den Füßen ein- und am Kopfe austritt; wenn nun diese Figur ihr Gesicht der Nadel zukehrt, so ist der Südpol der Nadel (das Nordende) immer nach der linken Seite hin abgelenkt.

In dem Drahtstücke *cd* liegt die Figur wagerecht, den Kopf nach Norden, die Füße nach Süden gekehrt. Wird die Nadel über den Draht gehalten, so muß die Figur auf dem Rücken liegen, wenn ihr Gesicht der Nadel zugekehrt seyn soll, bei dieser Lage der Figur ist ihre linke Seite die östliche. Wird die


Nadel unter den Draht gehalten, so muß die Figur das Gesicht nach unten kehren, und nun wird ihre linke Seite die westliche.

Für das Drahtstück *ef* sind die Füße der Figur nach Norden, der Kopf nach Süden gekehrt; wenn die Figur auf dem Rücken liegt, ist also die linke Seite die westliche, wenn sie auf dem Leibe liegt, die östliche.

Wenn ein in der Richtung des magnetischen Meridians sich bewegendes horizontaler Strom allein auf die Nadel wirkte, so würde sie sich rechtwinklig auf den magnetischen Meridian stellen; außer dem Strome wirkt aber auch noch der Erdmagnetismus, der die Nadel in den Meridian zurückzudrehen strebt. Unter dem Einflusse dieser beiden Kräfte wird also die Nadel eine Zwischenlage annehmen, sie wird mit dem magnetischen Meridiane einen Winkel machen, der um so größer wird, sich also einem rechten um so mehr nähert, je größer die Stromkraft im Vergleiche zur magnetischen Erdkraft ist.

Auch der vertikal gerichtete Strom in *bc* und *de* wirkt ablenkend auf die Nadel, und zwar findet man die Richtung der Ablenkung ebenfalls nach der Ampère'schen Regel. Man denke sich nur die vertikal stehende Figur dem Nordende zugewendet, so muß sich dieses Nordende nach der Linken drehen. Dabei ist aber nicht zu vergessen, daß für einen aufsteigenden Strom die Figur auf den Füßen, für einen niedergehenden auf dem Kopfe steht.

Aus dieser Ampère'schen Regel folgt, daß ein und derselbe vertikale Strom das Nordende einer Nadel bald anzieht, bald abstößt, je nachdem dieser Pol sich auf der einen oder andern Seite des Drahtes befindet. In Fig. 427



der Nadel, *w* sey ein vertikaler Draht, der natürlich, von oben gesehen, als Punkt verkürzt erscheint. Geht nun ein positiver Strom von unten nach oben durch den Draht, so hat man sich die Figur aufrecht zu denken; wenn aber diese aufrechte Figur nach *N* hinschaut und der Pol *N* in Beziehung

auf diese Figur nach der Linken gedreht wird, also so wie es der Pfeil andeutet, so wird die Nadel offenbar von dem Drahte abgestoßen. Befände sich aber die Nadel in *N'S'*, so würde die Nadel offenbar von dem Drahte angezogen.

202 **Der Multiplikator oder das Galvanometer.** Kurz nachdem Dersted seine wichtige Entdeckung gemacht hatte, construirte Schweigger seinen Multiplikator, welcher zum Zwecke hat, die elektromagnetische Wirkung des Stromes zu verstärken. Dieses Instrument ist wirklich so empfindlich, daß es dienen kann, um die schwächsten elektrischen Ströme zu entdecken. In der That wirken alle Theile des Stromes, welcher in der Richtung der Pfeile das längliche Rechteck *pqrn*, Fig. 428, durchläuft, auf dieselbe Weise auf die Na-

Fig. 428.




del ab , welche in horizontaler Ebene drehbar ist. Wenn a das Südende, b das Nordende ist, so hat der Strom an allen Punkten ein Bestreben, die Nadel so zu drehen, daß b vor die Ebene der Figur hervor-, a aber zurücktritt. Das untere Drahtstück unterstützt also die Wirkung des obern, ebenso wie der Strom in den Stücken pq und ro . Ein zweiter Strom von derselben Stärke, der sich in derselben Richtung um die Nadel bewegt, wird eine eben so große Wirkung hervorbringen wie der erste, ebenso ein dritter, vierter u. s. w. Ein Draht also, wenn er in 100 Windungen um die Nadel herumgeht, die alle von demselben Strome durchlaufen werden, muß eine 100fach größere Wirkung hervorbringen als eine einzige Windung; der Strom darf sich jedoch nicht seitwärts von einer Windung zur andern fortpflanzen, sondern er muß den ganzen Draht der Länge nach durchlaufen, so daß er wirklich wiederholt um die Nadel herumgeführt wird. Um dies zu erreichen, nimmt man einen Kupferdraht von 15 bis 20 Meter Länge, der mit Seide dicht übersponnen ist; dieser Draht wird dann auf einen rechtwinkligen Rahmen von Holz oder Metall aufgewunden. Die beiden Enden des Multiplicatordrahtes bleiben frei, damit man sie mit den Polen der galvanischen Kette in Verbindung bringen kann. Die Nadel wird an einem Concoufaden aufgehängt und der ganze Apparat durch eine Glasglocke vor dem Luftzuge geschützt. Wenn man einen Versuch machen will, so richtet man den Rahmen so, daß die Ebene der Windungen mit dem magnetischen Meridiane zusammenfällt, die Nadel befindet sich dann ebenfalls in der Ebene der Windungen, so lange kein Strom hindurchgeht; sobald dies aber der Fall ist, wird die Nadel um so mehr abgelenkt, je stärker der Strom ist.

Dieser Multiplicator ist schon sehr empfindlich, Nobili aber hat ihn noch ungleich empfindlicher gemacht, indem er statt einer Nadel ein System von zweien anwandte, deren Pole entgegengesetzt gerichtet sind, wie man dies Fig. 429 und deutlicher Fig. 430 sieht. Bei einem solchen Systeme von zwei Na-

Fig. 429.



Fig. 430.



deln ist die richtende Kraft des Erdmagnetismus außerordentlich gering, denn sie ist nur die Differenz der Kräfte, mit welcher der Erdmagnetismus jede einzelne Nadel zu richten strebt.

Wären beide Nadeln absolut gleich und vollkommen gleich stark magnetisirt, so würde die richtende Kraft, welche die Erde auf das System ausübt, gleich Null seyn. Die eine der Nadeln hängt nun innerhalb, die andere über den Windungen, beide werden also durch den Strom nach derselben Seite gedreht. Ein solcher Apparat ist ungemein empfindlich.

Um die Nadeln auf eine feste Weise zu verbinden, steckt man entweder beide durch einen recht geraden Strohhalm oder man befestigt sie an einem ganz dünnen Draht, wie Fig. 430 zeigt.

Die obere Nadel bewegt sich über einem in 360 Grad getheilten Kreise. Die Linie, welche 0 und 180° verbindet, wird in den magnetischen Meridian eingestellt; wenn nun kein Strom durch die Windungen hindurchgeht, so zeigt

Fig. 431.




Fig. 432.



die Nadel auf 0°. Mit wachsender Stromstärke wird die Ablenkung der Nadel bedeutender; jedoch ist


die Stromstärke nicht dem Ablenkungswinkel proportional.

Die Richtung der Abweichung der Nadel bestimmt die Richtung des Stromes.

Fig. 431 zeigt ein vollständiges Galvanometer und Fig. 432 zeigt den Rahmen mit den Drahtwindungen von oben gesehen.

Das Galvanometer liefert uns ein Mittel, die Theorie der constanten Ketten, wie sie oben auseinander gesetzt wurde, durch directe Versuche zu bestätigen. — Nach Paragraph 199 beruht die rasche Abnahme der Stromstärke der gewöhnlichen Volta'schen Ketten darauf, daß sich die negative Platte mit einer Schicht von Wasserstoffgas überzieht, welches der ursprünglichen elektromotorischen Kraft der Kette entgegenwirkt. Ue hnliches findet Statt an den Platten eines Wasserzerseßungsapparates; die negative Polplatte überzieht sich mit Wasserstoff, die positive überzieht sich mit Sauerstoff; dadurch aber wird die Zerlegungszelle selbst elektromotorisch, und zwar dem ursprünglichen Strom entgegengesetzt. Daher kommt es, daß man mit einem einzigen constanten Element nur eine höchst unbedeutende Wasserzerseßung erzeugen kann. — Diese in den Voltametern auftretende elektromotorische Gegenkraft wird mit dem Namen

Fig. 433.




der galvanischen Polarisation bezeichnet; ihre Existenz wird durch folgenden Versuch bestätigt. Man bringe in den Schließungsbogen eines einzelnen constanten Elementes *b* einen Wasserzerseßungsapparat (Voltameter) *a*; nachdem die Schließung eine Zeitlang gedauert hat, hebe man sie auf und verbinde die beiden Platten des Voltameters *a* mit den beiden Drahtenden des Galvanometers *c*, so wird dieses einen Strom zeigen, welcher der Richtung nach demjenigen entgegengesetzt ist, den die Kette *b* vorher durch das Voltameter *a* gesandt hatte.

Dieser Polarisationsstrom ist vorübergehend, er verschwindet bald mit dem Gasüberzug der Voltameterplatte.

Daß es aber wirklich der Glasüberzug ist, welcher den beiden Voltameterplatten ein entgegengesetztes elektromotorisches Vermögen ertheilt, hat Schön-

Fig. 434.



bein auf folgende Weise dargethan. — In Fig. 434 seyen *a* und *b* zwei Quecksilbernäpfschen, welche mit den beiden Drahtenden eines Galvanometers in leitender Verbindung stehen, von *a* hängt eine wohl gereinigte Platinplatte *p* in ein Gefäß mit etwas gesäuertem Wasser; eine ganz gleiche Platinplatte tauche man nun einige Zeitlang in ein mit Wasserstoffgas gefülltes Gefäß, so daß sich diese Platinplatte, die wir mit *p'* bezeichnen wollen, mit einer Atmosphäre von Wasserstoffgas überzieht; bringt man nun diese Platte *p'* in dieselbe Flüssigkeit, in welche *p* eintaucht,

so wird das Galvanometer augenblicklich einen Strom anzeigen, so bald man den an *p'* befindlichen Drahthaken in das Quecksilbernäpfschen *b* eintaucht, und zwar geht der positive Strom von *p'* durch die Flüssigkeit zu *p*; die mit Wasserstoff überzogene Platinplatte verhält sich also gegen die reine wie Zink zu Kupfer.

Die Tangentenbusssole. Wenn man es mit stärkeren Strömen zu thun hat, so ist es nicht nöthig, eine astatische Nadel anzuwenden und so viele Drahtwindungen so nahe um die Nadel herumzuführen; dadurch aber ist es möglich, Instrumente zu construiren, bei welchen der Ablenkungswinkel in einem einfachen Verhältnisse zu der Stromstärke steht. Der einfachste und zweckmäßigste Apparat zur Messung stärkerer Ströme ist die sogenannte Tangentenbusssole, welche Fig. 435 abgebildet ist. Der Strom wird durch einen kreisförmigen

Fig. 435.







Fig. 436.



vertikalen Kupferstreifen um die Nadel herumgeleitet, welche sich in der Mitte
Fig. 437. Fig. 438.



dieses Kreises befindet und sehr klein gegen seinen Durchmesser ist. Die Einrichtung des Instrumentes ist aus Fig. 438 deutlicher zu ersehen.

Der Apparat wird so fest gestellt, daß der Kupferring in der Ebene des magnetischen Meridians liegt; natürlich befindet sich in diesem Falle die Nadel in der Vertikalebene des Ringes und zeigt auf den Nullpunkt ihrer Theilung; sobald aber ein galvanischer Strom durch den Kupferring geht, wird die Nadel abgelenkt, und zwar ist die Stärke des Stromes der trigonometrischen Tangente des Ablenkungswinkels proportional, daher auch der Name des Instrumentes.

204 Kraft der galvanischen Kette. Das Ugen's, welches in den Phänomenen des Galvanismus wirkt, ist durchaus nichts anders als die Elektrizität, welche uns auch die Elektrisirmaschine und das Elektrophor liefert; nur ist hier die Elektrizität in Bewegung, dort in Ruhe; hier beobachten wir Bewegungsercheinungen, dort die Phänomene des Drucks; hier haben wir eine reiche, dort eine verhältnißmäßig arme Quelle von Elektrizität.

Ein Bild kann vielleicht das wahre Sachverhältniß recht klar machen. Wir können die Elektrisirmaschine einer Quelle vergleichen, welche nur spärlich Wasser giebt, aber hoch auf einem Berge liegt. Man kann das Wasser in einer engen Röhrenleitung sammeln, welche bis in das Thal hinabgeht und unten verschlossen ist. Die Wände dieser Röhrenleitung haben natürlich einen starken Druck auszuhalten, namentlich am untern Ende, obgleich die Wassermasse in der Röhrenleitung so groß nicht ist. Am untern Ende der Röhrenleitung befindet sich nun eine Oeffnung, die durch ein Ventil verschlossen ist, welches durch eine Feder oder durch ein Gewicht auf die Oeffnung gepreßt ist, wodurch sie verschlossen gehalten wird. Je mehr aber die Wassersäule in der Röhre steigt, desto stärker wird der Druck; endlich reicht der äußere Gegendruck nicht

mehr hin, Widerstand zu leisten, das Ventil wird geöffnet, und mit Gewalt strömt das Wasser hervor; dabei aber sinkt rasch das Niveau in der Röhre; der äußere Druck gewinnt wieder das Uebergewicht und schließt die Oeffnung. Allmählig füllt sich die Röhre wieder, und nach einiger Zeit ist das Wasser wieder so hoch gestiegen, daß es von Neuem das Ventil öffnet.

Bei der Elektrifirmaschine ist der Conductor das Gefäß, die Röhrenleitung, in welcher die Elektricität angehäuft wird. Nähert man dem einen Ende des Conductors einen Leiter, etwa den Knöchel eines Fingers, so wird hier die größte Anhäufung von Elektricität stattfinden; sie hat ein Bestreben, auf den Finger überspringen, allein die Luftschicht, welche sich zwischen dem Conductor und der Hand befindet, hindert diesen Uebergang, sie repräsentirt das Gewicht, welches das Ventil geschlossen hält. Erst wenn auf dem Conductor die Elektricität bis zu einem gewissen Grade angehäuft ist, wird der Widerstand überwunden, die Luftschicht durchbrochen, der Conductor wird theilweise entladen. Nähert man den Finger dem Conductor noch mehr, so wird der Widerstand, welcher sich dem Uebergange der Elektricität entgegensetzt, geringer, was einer Verringerung des Drucks entspricht, welcher das Ventil der Röhrenleitung geschlossen hält.

Hätte man die Oeffnung am untern Ende der Röhrenleitung nicht durch das Ventil geschlossen, so würde das Wasser in dem Maße ausgeflossen seyn, als es durch die Quelle geliefert wird, eine Anhäufung des Wassers und mit ihr jener Druck, den die Wände auszuhalten hatten, hört auf. Weil aber die Quelle nur wenig Wasser giebt, so wird es auch nur spärlich aus jener Oeffnung herausfließen: das Wasser, welches, in der Röhre angehäuft, so ungeheuren Druck ausüben könnte, wird nun, da es frei abfließen kann, kaum einen merklichen mechanischen Effect hervorbringen können.

Diesem freien Abfließen des Wassers einer armen Quelle, entspricht der Fall, daß man den Conductor der Maschine mit dem Boden oder dem Reibzeuge in leitende Verbindung setzt. Alle Spannung, alle Anhäufung der Elektricität auf den Conductor hört auf; der dünnste Draht ist schon im Stande, alle Elektricität vom Conductor vollständig abzuleiten, und diese frei abströmende Elektricität kann kaum Spuren der mächtigen Wirkungen hervorbringen, welche wir an galvanischen Apparaten beobachten.

Die galvanischen Apparate gleichen einer sehr reichen Quelle die aber nur ein geringes Gefälle hat und deren Wasser in weiten Kanälen frei abfließt. Die große Masse des strömenden Wassers übt nur einen geringen Druck auf die Wände aus, aber sie ist im Stande, mechanische Effecte hervorzubringen, Räder zu treiben u. s. w.

Wenn man eine große Leidner Flasche durch einen dünnen Draht entladet, so wird dieser, wie wir gesehen haben, glühend, weil eine ziemlich große Elektricitätsmenge auf einmal durch ihn hindurchgeht. Die Wirkung ist aber nur momentan; in einem Augenblicke geht alle Elektricität, welche man durch längeres Drehen der Maschine in der Flasche angehäuft hatte, durch den dünnen Draht hindurch.

Ganz anders verhält es sich, wenn man die beiden Pole eines großplattigen galvanischen Apparates durch einen dünnen kurzen Draht verbindet. Der Draht wird glühend, selbst wenn er bei weitem dicker ist als der Draht, den man durch den Entladungsschlag der Leidner Flasche ins Glühen bringt; das Glühen ist aber hier nicht momentan, es dauert fort, so lange der Strom durch den Draht hindurchgeht; in jedem Augenblicke liefert also der galvanische Apparat ungleich mehr Elektricität, als man durch längeres Drehen der Maschine in der Flasche anhäufen konnte.

Untersuchen wir nun, von welchen Umständen die Quantität der Elektricität abhängt, welche ein galvanischer Apparat zu liefern im Stande ist

Die galvanischen Ketten sind aus Metallen und Flüssigkeiten construirt. Flüssigkeiten sind aber keine guten Leiter der Elektricität, sie stehen in dieser Hinsicht bei weitem den Metallen nach. Die feuchten Schichten, welche sich zwischen den Metallplatten der Volta'schen Säule befinden, sind nicht im Stande, alle die Elektricität in einer gegebenen Zeit durchzulassen, welche in derselben Zeit durch die elektromotorische Kraft in der Säule möglicher Weise entwickelt werden könnte. Begreiflicher Weise hängt also die Quantität der Elektricität, welche in einem solchen Apparate circuliren kann, von dem Querschnitte der feuchten Schichten ab; der Querschnitt der feuchten Leiter hängt aber in der Volta'schen Säule von der Größe der Plattenpaare ab, man kann also die Quantität der Elektricität durch Vergrößerung der Platten vermehren. Für die Richtigkeit dieses Schlusses werden wir später experimentelle Beweise kennen lernen.

Untersuchen wir nun, welchen Einfluß die Zahl der Plattenpaare auf den galvanischen Strom hat. Denken wir uns eine Zinkplatte, auf diese eine feuchte Scheibe und auf diese wieder eine Kupferplatte gelegt, die beiden Metallplatten durch einen Kupferdraht verbunden, so haben wir eine geschlossene einfache galvanische Kette. Der Widerstand, welchen der Strom im feuchten Leiter zu überwinden hat, ist ungleich größer als der Widerstand, welchen der Draht der Circulation des Stromes entgegensetzt; der Apparat kann weit mehr E liefern, als der feuchte Leiter durchläßt. Verdoppeln wir nun die Zahl der Elemente, die oberste Kupferplatte werde wie vorher durch einen Kupferdraht mit der untersten Zinkplatte verbunden, so haben wir nun eine Kette von zwei Elementen. Es ist nun die Frage, ob in dieser Vorrichtung eine größere Quantität von Elektricität circuliren kann als in der oben betrachteten einfachen Kette?

In der einfachen Kette war die Quantität der circulirenden E durch den Widerstand des feuchten Leiters begrenzt; dieser Widerstand ist nun durch die zweite feuchte Scheibe verdoppelt; dagegen ist aber auch die Spannung, welche den elektrischen Strom durchtreibt, noch einmal so groß geworden, es wird also in beiden Fällen gleichviel Elektricität circuliren. Die Vermehrung der Plattenpaare trägt bei vollkommener Schließung der Kette nichts zur Vermehrung der Quantität der circulirenden Elektricität bei; bei vollkommener Schließung

ist es also ganz gleichgültig, ob man ein oder viele Plattenpaare anwendet. Bei unvollkommener Schließung aber, d. h. wenn ein schlechter Leiter in den Schließungsbogen eingeschaltet wird, muß man vielplattige Ketten anwenden, weil eine größere elektrische Tension nöthig ist, um den Durchgang durch den schlechten Leiter gleichsam zu erzwingen. Die Intensität des galvanischen Stromes ist der Anzahl der Plattenpaare proportional.

Das Ohm'sche Gesetz. Die eben angedeuteten Beziehungen der Stromstärke zu den Elementen der Kette sind durch Ohm auf streng mathematische Formen zurückgeführt worden. Durch das nach seinem Urheber genannte Ohm'sche Gesetz, dessen Grundzüge sogleich näher entwickelt werden sollen, ist erst den Untersuchungen über die Stromstärke eine sichere Basis gegeben worden. 205

Damit ein elektrischer Strom durch einen Leiter hindurchgehen könne, ist es durchaus nöthig, daß die Elektricität an verschiedenen Stellen des Leiters eine ungleiche Spannung habe. Berührt man z. B. den Conductor einer Elektrisirmaschine mit einem Drahte, so strömt die Elektricität nur deshalb durch denselben ab, weil die starke Spannung der Elektricität auf dem Conductor dieselbe durch den Draht hindurchtreibt, weil also an dem einen Ende des Drahtes, d. h. nämlich, wo er den Conductor berührt, eine stärkere Anhäufung von Elektricität stattfindet als am anderen; verbände man zwei gleiche, gleich stark mit derselben Elektricität geladene Conductoren durch einen Draht, so könnte kein Strom entstehen.

Wenn die Volta'sche Säule isolirt ist, so befinden sich die entgegengesetzten Elektricitäten an den Polen in dem Zustande der Spannung, und dieser Zustand kann unmöglich ganz verschwinden, wenn die beiden Pole durch einen Leiter verbunden werden, denn es kann keine positive Elektricität von dem positiven Pole abströmen, wenn hier nicht eine größere Anhäufung dieser Elektricität stattfände; es ist eine gewisse Spannung der Elektricität, gleichsam ein gewisser Druck nöthig, damit eine Bewegung entstehe, damit die Leitungswiderstände in dem Leiter überwunden werden, durch welchen der Strom hindurchgehen soll.

Die Quantität der Elektricität, welche einen Leiter durchströmt, hängt also wesentlich von zwei Umständen ab, erstens von dem zu überwindenden Leitungswiderstande und zweitens von der Spannung, dem Drucke, welcher die Elektricität durch den Leiter hindurchtreibt, oder mit anderen Worten, der elektromotorischen Kraft, welche den Strom erzeugt; es ist nun leicht einzusehen, daß die Quantität der Elektricität, welche durch einen gegebenen Leiter in einer gegebenen Zeit hindurchgeht, im umgekehrten Verhältnisse des Leitungswiderstandes und im geraden Verhältnisse der elektromotorischen Kraft stehen muß.

Die Quantität der Elektricität, welche einen Leiter durchströmt, die Stromstärke läßt sich also ausdrücken durch $\frac{E}{L}$, wenn E die elektromotorische Kraft,

welche den Strom erzeugt, und L den zu überwindenden Leitungswiderstand bezeichnet.

Betrachten wir den Strom eines einfachen geschlossenen Volta'schen Elements. Die elektromotorische Kraft, welche den Strom veranlaßt, sey e , der Leitungswiderstand in der Kette selbst sey λ , im Schließungsdrahte aber l , so ist also die Stromstärke

$$p = \frac{e}{\lambda + l}.$$

Hätte man n solcher Elemente zu einer Säule vereinigt, so würde die elektromotorische Kraft, welche den Strom in Bewegung setzt, ne seyn, der Widerstand in der Kette aber ist in demselben Verhältnisse gewachsen, denn jetzt ist nicht der Widerstand in einem, sondern in n Elementen zu überwinden, der Leitungswiderstand ist also jetzt nicht λ . Wenn nun der Schließungsbogen derselbe ist wie bei der einfachen Kette, so hat man für die Stromstärke

$$p^1 = \frac{ne}{n\lambda + l}.$$

Wäre l sehr klein im Vergleiche zu λ , so würde der obige Werth von p sehr nahe $\frac{e}{\lambda}$, der Werth von p^1 aber $\frac{ne}{n\lambda}$, also auch $= \frac{e}{\lambda}$ seyn; wenn also der Widerstand im Schließungsbogen klein ist im Vergleiche zu dem Leitungswiderstande eines einzelnen Elementes, so gewährt die Vermehrung der Elemente gar keinen Vortheil. Dahingegen hat eine Vermehrung der Elemente eine Vermehrung der Stromstärke zur Folge, wenn l sehr groß ist, d. h. wenn im Schließungsbogen ein bedeutender Widerstand zu überwinden ist.

Betrachten wir nun den Einfluß, welchen die Vergrößerung der Oberfläche einer einfachen Kette hat. Die Stromstärke für ein einziges Element wurde oben mit $p = \frac{e}{\lambda + l}$ bezeichnet; wenn nun die Oberfläche des Volta'schen Elements n mal so groß würde, ohne daß sonst etwas geändert wird, so hätte dies doch nur zur Folge, den Leitungswiderstand in der Kette selbst n mal kleiner zu machen, weil ja der Querschnitt der Flüssigkeit, durch welche der Strom hindurchgehen muß, n mal größer geworden ist; statt des Widerstandes λ hätte man also jetzt $\frac{\lambda}{n}$, die Stromstärke p'' wird also seyn

$$p'' = \frac{e}{\frac{\lambda}{n} + l}$$

oder was dasselbe ist

$$p'' = \frac{ne}{\lambda + n l}.$$

Wäre l , d. h. der Leitungswiderstand im Schließungsbogen gleich Null,

so wäre die Stromstärke der Oberfläche des elektrometrischen Elementes proportional; dies ist auch noch sehr nahe der Fall, wenn l nur sehr klein ist; eine Vergrößerung der Oberfläche bringt also dann eine Vermehrung der Stromstärke hervor, wenn der Leitungswiderstand im Schließungsbogen klein ist gegen den Widerstand in der Kette.

Die Werthe für die Leitungswiderstände in der Kette selbst und im Schließungsbogen müssen natürlich auf eine und dieselbe Einheit bezogen werden, wie wir dies sogleich sehen werden.

Diese Gesetze werden durch den Versuch vollkommen bestätigt.

Um zu zeigen, daß sich die Stromstärke umgekehrt verhält wie die Länge des Schließungsbogens, hat man nur ein galvanisches Element (etwa ein Becquerel'sches Element) durch die Tangentenbusssole zu schließen und dann der Reihe nach Drahtstücke von verschiedener Länge einzuschalten und jedesmal die entsprechende Ablenkung abzulesen.

Eine Versuchsreihe der Art gab folgende Resultate:

| Länge des eingeschalteten Kupferdrahtes. | Beobachtete Ablenkung. | Tangente des Ablenkungswinkels. |
|--|------------------------|---------------------------------|
| 0 Meter | 62° 00' | 1,880 |
| 5 | 40 20 | 0,849 |
| 10 | 28 30 | 0,543 |
| 40 | 9 45 | 0,172 |
| 70 | 6 00 | 0,105 |
| 100 | 4 15 | 0,074 |

Man sieht hier gar keine Regelmäßigkeit in der Abnahme, welche die Stromstärke erleidet, wenn der eingeschaltete Draht länger wird; wenn man aber bedenkt, daß dieser Draht nicht das einzige Hinderniß für den Strom ist, daß in dem elektromotorischen Apparate selbst und in den verschiedenen Theilen der Busssole, welche der Strom durchläuft, ein Leitungswiderstand überwunden werden muß, was wir als Widerstand des Elementes bezeichnen wollen, so ist klar, daß man den Widerstand des Elementes gleichsetzen kann dem Widerstande eines Kupferdrahtes von derselben Dicke wie der eingeschaltete und von der noch unbekannten Länge x , eigentlich also sind folgende die zusammengehörigen Längen der Kette und Ablenkungswinkel:

| Länge der Kette. | Beobachtete Ablenkung. | Tangente des Ablenkungswinkels. |
|------------------|------------------------|---------------------------------|
| x | 62° 00' | 1,880 |
| $x + 5$ | 40 20 | 0,849 |
| $x + 10$ | 28 30 | 0,543 |
| $x + 40$ | 9 45 | 0,172 |
| $x + 70$ | 6 00 | 0,105 |
| $x + 100$ | 4 15 | 0,074 |

Wenn sich nun die Stärke der hydroelektrischen Ströme wirklich umgekehrt verhält wie die Länge der Kette, so müssen sich die Zahlen der ersten Columne umgekehrt verhalten wie die Zahlen der letzten, es muß also seyn

$$x : x + 5 = 0,849 : 1,880,$$

woraus sich ergibt $x = 4,11$. Vergleicht man auf dieselbe Weise die erste Beobachtung mit allen folgenden, so muß man immer gleichen Werth für x erhalten; und in der That sind die auf diese Weise berechneten Werthe von x sehr nahe einander gleich; man findet nämlich außer dem schon berechneten 4,06, 4,03, 4,14 und 4,09 Meter. Das Mittel daraus ist 4,08.

Der Widerstand des Elementes ist also gleich dem Widerstande eines 4,08 Meter langen Kupferdrahtes von derselben Dicke wie der eingeschaltete. Legt man diese Länge zu Grunde, so kann man nach dem allgemeinen Gesetze, daß sich die Stärke des Stromes umgekehrt verhält wie die Länge der Kette, leicht die Ablenkungen berechnen, welche man hätte erhalten müssen, und diese mit den direct beobachteten vergleichen, wie dies in der folgenden Tabelle gesehen ist:

| Länge der Kette. | Berechnete Ablenkung. | Beobachtete Ablenkung. | Differenz. |
|------------------|-----------------------|------------------------|------------|
| 4,08 Meter | 62° 00' | 62° 00' | |
| 9,08 | 40 18 | 40 20 | + 2' |
| 14,08 | 28 41 | 28 30 | - 11 |
| 44,08 | 9 56 | 9 45 | - 11 |
| 74,08 | 5 57 | 6 00 | + 3 |
| 104,08 | 4 14 | 4 15 | + 1 |

Eine solche Uebereinstimmung zwischen den Resultaten der Beobachtung

und denen, die man aus dem allgemeinen Gesetze abgeleitet hat, läßt keinen Zweifel mehr über die Richtigkeit dieses Gesetzes.

Um zu zeigen, daß bei vollkommener Schließung, d. h. bei sehr kleinem Leitungswiderstande, im Schließungsbogen die Zahl der Elemente die Stromstärke nicht vermehrt, hat man der Reihe nach eine Kette von 1, 2, 3, 4 u. s. w. Elementen durch die Tangentenbussole zu schließen und die entsprechende Ablenkung zu beobachten. Eine solche Versuchsreihe gab folgende Resultate:

| Zahl der Elemente. | Beobachtete Ablenkung. |
|--------------------|------------------------|
| 1 | 69° |
| 2 | 66,5 |
| 3 | 67,5 |
| 4 | 67 |
| 5 | 68 |
| 6 | 64. |

Man sieht, daß hier in der That die Stromstärke fast ungeändert bleibt, daß sie mit Vermehrung der Elemente nicht wächst. Daß sie nicht ganz unverändert bleibt, rührt nur daher, daß die einzelnen Elemente nicht vollkommen gleich waren.

Wenn jedoch ein bedeutender Leitungswiderstand zu überwinden ist, so wird die Stromstärke mit der Zahl der Elemente allerdings vermehrt.

6 Elemente, durch die Tangentenbussole geschlossen, gaben nach Einschaltung eines 40 Meter langen Drahtes eine Ablenkung von 39°.

1 Element, durch denselben 40 Fuß langen Draht in der Tangentenbussole geschlossen, gab nur eine Ablenkung von 11°.

Leitungsfähigkeit der Metalle. Bei den so eben angeführten Versuchen wurden Drahtstücke von verschiedener Länge und gleicher Dicke in den Schließungsbogen der Kette eingeschaltet und dadurch das Verhältniß der Stromstärke zur Länge des Schließungsdrahtes ermittelt. Wenn man nun aber gleich lange, aber ungleich dicke Drähte desselben Metalls in den Schließungsbogen einschaltet und immer die entsprechenden Ablenkungen der Nadel der Tangentenbussole beobachtet, so ergibt sich aus diesen Versuchen das Verhältniß des Leitungswiderstandes der Drähte zu ihrem Durchmesser; man findet: daß der Leitungswiderstand dem Querschnitte der Drähte umgekehrt proportional ist; oder mit anderen Worten: zwei Drähte desselben Metalls werden gleichen Leitungswiderstand ausüben, wenn sich ihre Längen umgekehrt verhalten wie ihre Querschnitte.

Um die Leitungsfähigkeit verschiedener Metalle mit einander zu vergleichen, ist wohl keine Methode einfacher und sicherer, als den Strom eines hinlänglich kräftigen Elementes durch die Tangentenbussole zu leiten, Drähte verschiedener Metalle von gleicher Länge und Dicke in den Schließungsbogen einzuschalten und die entsprechenden Ablenkungen zu beobachten.

Folgende sind die Werthe des Leitungswiderstandes verschiedener Metalle:

| | |
|-----------------------|--------|
| Silber | 0,95 |
| Gold | 1,38 |
| Kupfer | 1,00 |
| Zink | 3,69 |
| Platin | 11,08 |
| Eisen | 7,44 |
| Neusilber | 11,30 |
| Quecksilber | 50,00. |

D. h. wenn wir den Leitungswiderstand eines Kupferdrahtes mit 1 bezeichnen, so ist der eines gleich langen und gleich dicken Drahtes von Eisen, Platin u. s. w. gleich 7,44 — 11,08 u. s. w.

- 207 **Leitungswiderstand der Flüssigkeiten.** Die Leitungsfähigkeit der Flüssigkeiten ist bedeutend geringer als die der Metalle. Nach den Versuchen von Lenz ist z. B. der Leitungswiderstand einer concentrirten Lösung von Kupfervitriol 6837500 mal so groß als der des Kupfers.

Wenn man den Strom einer galvanischen Säule durch eine Flüssigkeit hindurchleitet, so erleidet die Stromstärke eine doppelte Schwächung, einmal weil der bedeutende Leitungswiderstand der Flüssigkeit zu überwinden ist, dann aber noch, weil eine bedeutende Schwächung der elektromotorischen Kraft stattfindet und zwar in Folge einer galvanischen Polarisation, die wir bereits oben betrachtet haben.

- 208 **Vergleichung verschiedener Volta'scher Apparate.** Um den Effect verschiedener Volta'scher Ketten beurtheilen zu können, muß man ihre elektromotorische Kraft und den Leitungswiderstand derselben kennen; diese lassen sich aber nach dem Ohm'schen Gesetz sehr einfach bestimmen; es reichen dazu zwei Messungen der Stromstärke hin, einmal bei vollkommener Schließung, einmal nach Einschaltung eines Drahtes von bekanntem Leitungswiderstande.

Um solche Bestimmungen vergleichbar zu machen, muß man sich über eine bestimmte Einheit des Leitungswiderstandes und der Stromstärke vereinigen. — Als Einheit des Leitungswiderstandes nehmen die meisten Physiker jetzt einen Kupferdraht von 1 Meter Länge und 1 Millimeter Durchmesser; als Einheit der Stromstärke einen Strom, welcher, durch ein Voltameter gehend, in einer Minute 1 Kubikcentimeter Knallgas liefert.

In der Regel mißt man die Stromstärke freilich nicht mit dem Voltameter, sondern mit der Tangentenbusssole; es ist aber leicht, die Angaben jeder Tangentenbusssole auf Wasserzersehung zu reduciren; man lasse nur einen Strom gleichzeitig durch ein Voltameter und die Tangentenbusssole gehen, beobachte die Ablenkung letzterer und die Menge des in einer Minute entwickelten Knallgases, so ergibt sich aus einer solchen Beobachtung, mit welcher Zahl man die Tangente des Ablenkungswinkels multipliciren muß, um die entsprechende Knallgasmenge (in Kubikcentimetern ausgedrückt) zu erhalten.

Um den Reductionsfactor genau zu erhalten, wird man sich freilich nicht

mit einer einzigen Vergleichung der Art begnügen, sondern man wird mehrere anstellen und aus ihnen das Mittel nehmen.

Gesetzt nun man habe, diese Einheiten zu Grunde legend, gefunden, daß ein Bunsen'sches Element, nur durch die Tangentenbusssole geschlossen, die Stromstärke 50 gebe, so ist

$$\frac{E}{R} = 50 \quad . \quad . \quad . \quad 1)$$

wenn wir mit E die elektromotorische Kraft, mit R den wesentlichen Leitungswiderstand des Elementes bezeichnen.

Nach Einschaltung eines 69 Meter langen Kupferdrahtes von 1^{mm} Durchmesser sank die Stromstärke auf 10, so ist

$$\frac{E}{R + 69} = 10 \quad . \quad . \quad . \quad 2)$$

aus der Combination der beiden Gleichungen 1) und 2) ergibt sich

$$R = 17 \quad E = 850.$$

Als Mittel mehrerer Versuche der Art hat man für die elektromotorische Kraft verschiedener Ketten folgende Werthe gefunden:

| | | |
|-------------------|-----------|-----|
| Bunsen'sche Kette | | 840 |
| Grove'sche » | | 820 |
| Daniell'sche » | | 470 |
| Wollaston'sche» | | 210 |

Die Differenz der elektromotorischen Kraft der Wollaston'schen und der Daniell'schen Kette hat ihren Grund lediglich darin, daß die elektromotorische Kraft der ersteren durch die galvanische Polarisation geschwächt ist, welche bei der Daniell'schen Kette, dadurch, daß das Kupfer in einer Lösung von Kupfervitriol steht, aufgehoben ist.

Die Größe der Elemente und der Concentrationsgrad der Flüssigkeiten haben keinen Einfluß auf die Größe der elektromotorischen Kraft, wohl aber auf die Größe des wesentlichen Leitungswiderstandes.

V i e r t e A b t h e i l u n g.

V o m E l e k t r o m a g n e t i s m u s.


E r s t e s K a p i t e l.

Magnetische Wirkungen des Stromes.

Wir haben zwar schon oben angeführt, daß der elektrische Strom im Stande sey, die Magnetnadel abzulenken, wir sind aber alsbald, ohne diese magnetischen Wirkungen weiter zu verfolgen, zu den Anwendungen übergegangen, welche man von der Ablenkung der Magnetnadel gemacht hat, um die Gesetze der Stromstärke zu ermitteln; der weiteren Betrachtung der magnetischen Wirkungen des elektrischen Stromes ist das folgende Kapitel gewidmet.

209 **Magnetisirung durch den galvanischen Strom.** Der elektrische Strom wirkt nicht allein auf den freien Magnetismus, sondern er ist auch im Stande, die noch verbundenen magnetischen Flüssigkeiten zu trennen. Um die Wirkung des Stromes auf das weiche Eisen zu zeigen, braucht man den Draht nur in Eisenfeile zu tauchen oder mit Eisenfeile zu bestreuen, während der galvanische Strom hindurchgeht. Die Eisenfeile bleibt an dem Drahte hängen, bis man den Strom unterbricht. Kleine Stahlnadeln kann man mittelst des galvanischen Stromes zu bleibenden Magneten machen; damit

Fig. 439. Fig. 440.




aber der Strom recht wirksam sey, muß man ihn zu diesem Zwecke transversal um die Nadel herumleiten, wie dies bei der folgenden Anordnung der Fall ist. Man windet einen Kupferdraht schraubenförmig um eine Glasröhre, in welche man eine Stahlnadel legt (Fig. 439). Läßt man nun einen Strom durch die Windungen des Drahtes hindurchgehen, so wird dadurch die Nadel bleibend magnetisch, und zwar braucht der Strom nur einen Augenblick hindurchzugehen, um die Nadel so vollständig zu magnetisiren als nur möglich ist.

Man unterscheidet rechtsgewundene (Fig. 439) und linksgewundene Schraubendrähte (Fig. 440). Rechtsgewundene Schraubendrähte sind diejenigen, bei welchen die Windungen gerade so laufen wie bei einem Korkzieher oder einer gewöhnlichen Schraube.

Bei rechtsgewundenen Schraubendrahten bildet sich der Nordpol (das Südende) der Nadel an dem Ende, wo der positive Strom eintritt, bei linksgewundenen aber nach dem Ende hin, wo er austritt. In den Figuren ist der Nordpol mit *b*, der Südpol mit *a* bezeichnet.

Aus weichem Eisen kann man mittelst des galvanischen Stromes Magnete machen, welche alle Stahlmagnete an Stärke weit übertreffen. Man braucht nur ein starkes hufeisenförmig gebogenes Eisen mit dickem Kupferdrahte in der Weise zu umwickeln, wie man Fig. 441 sieht. Der Kupferdraht

Fig. 441.



muß mit Seide überzogen seyn, damit der Strom sich nicht seitwärts von einer Windung zur andern (die Windungen liegen dicht neben einander) und nicht in das Eisen übergehen kann, sondern den Draht seiner ganzen Länge nach durchlaufen muß. Der Draht ist um beide Schenkel des Hufeisens in gleicher Richtung, um beide etwa rechts gewunden; wenn also der positive Strom bei *a* eintritt, so wird sich bei *a* ein Nordpol, bei *b* ein Südpol bilden. Mittelst eines Ankers kann man Gewichte an einen solchen Magneten an-

hängen. Ein Magnet dieser Art, dessen Eisenkern 6—8 Centimeter Durchmesser hat, und an welchem jeder Schenkel ungefähr 1 bis 1,5 Fuß lang ist, kann eine Last von 800 bis 1000 Pfund tragen, wenn nur der Draht dick genug ist und ein hinlänglich kräftiger Strom hindurchgeht. Als Elektromotor wendet man für diese Elektromagnete einfache Ketten von großer Oberfläche oder auch mehrere Grove'sche oder Bunsen'sche Elemente an; es müssen jedoch zu diesem Zwecke alle Zinkcylinder mit einander verbunden seyn, ebenso wie alle Kohlencylinder oder Platinplatten. Der Magnetismus verschwindet mit dem Aufhören des Stromes.


Fig. 442 (a. f. S.) stellt eine andere für viele Versuche sehr zweckmäßige Form des Elektromagneten dar. Wenn man seine Tragkraft zeigen will, so setzt man den Anker Fig. 443 (a. f. S.) auf, in das Ohr setzt man einen Hebel, dessen Stützpunkt auf dem Holzpfeiler *a* ruht und an dessen anderem Ende man das nöthige Gewicht anhängen kann.

Ebenso wie man durch den galvanischen Strom im weichen Eisen einen vorübergehenden kräftigen Magnetismus erzeugen kann, ist man auch im Stande, mit Hilfe desselben Stahlmagnete von großer Stärke hervorzubringen. Eine zu diesem Zwecke besonders geeignete Vorrichtung ist die in Fig. 444 (a. f. S.) abgebildete, von Elias angegebene Drahtrolle.

Ein ungefähr 25 Fuß langer, $\frac{1}{8}$ Zoll dicker Kupferdraht wird mit Seide gehörig umwickelt und dann so zu einer Drahtrolle gewunden, wie die Figur zeigt. Die Höhe der Drahtrolle beträgt 1 Zoll, der Durchmesser der inneren Höhlung $1\frac{1}{2}$ Zoll. Die beiden Drahtenden werden, wenn man einen Stahlstab magnetisiren will, mit den Polen eines kräftigen Volta'schen Elementes in Verbindung gebracht.

Während nun ein kräftiger Strom in den Drahtwindungen circulirt, steckt
Fig. 442.

Fig. 443.



man den zu magnetisirenden Stahlstab in die Rolle und bewegt ihn bis an die
Enden auf und nieder, und wenn er sich wieder mit seinem mittleren Theile
Fig. 444.



in der Rolle befindet, wird die Kette geöffnet und dann der Stab herausge-
nommen.

Es ist gut, den Stahlstab oben und unten mit einem Stücke weichen Ei-
sen und, wenn der zu magnetisirende Stab hufeisenförmig gebogen ist, ihn
während der Operation mit einem Anker zu versehen.

Frick hat jedoch gezeigt, daß gutgehärteter Stahl auf diese Weise bei weitem nicht so stark magnetisirt wird als durch Streichen an einem kräftigen Hufeisenmagnet. Dazu eignet sich besonders der in Fig. 442 abgebildete Elektromagnet; man streicht die eine Hälfte des zu magnetisirenden Stabes oder den einen Schenkel des zu magnetisirenden Gefäßes 10 bis 15mal über den Nordpol, die andere Hälfte oder anderen Schenkel ebenso oft über den Südpol des Elektromagneten.

Wirkung des Magnetismus auf alle Körper. Bisher war nur 210 die Wirkung der Magnete auf Eisen, Nickel und Kobalt bekannt, alle andern Körper schienen indifferent gegen den Magnetismus. Faraday aber hat durch sehr kräftige Magnete nachgewiesen, daß der Magnetismus auf alle Körper wirkt, wenn auch nicht in gleicher Weise wie auf das Eisen.

Um diese Wirkung zu zeigen, wird auf jedem Pol des Elektromagneten

Fig. 445.



Fig. 446.




Fig. 442 ein weiches Eisen von der Form Fig. 445, aufgesetzt, so daß die Spitzen derselben einander zugekehrt sind. Auf das Tischlein *t* setzt man den Glaskasten, Fig. 446, welcher in der Mitte eine Glasröhre trägt, in welcher ein Coconfaden herabhängt, der ein Stäbchen des zu untersuchenden Körpers trägt. Man richtet den Faden so, daß das Stäbchen genau in die Mitte der beiden Pole zu hängen kommt. Sobald nun der Strom durch die Windungen des Elektromagneten geht, wirken die Pole desselben auf das Stäbchen. Ist das Stäbchen von Eisen oder sonst einem magnetischen Körper, so stellt es sich so, daß seine Längsaxe mit der Verbindungslinie der beiden Pole zusammenfällt; solche Stäbchen aber, die aus nicht magnetischen Körpern gebildet sind, stellen sich rechtwinklig zu der Verbindungslinie der beiden Pole.

Alle Körper, welche das letztere Verhalten zeigen, nennt Faraday diamagnetische Körper. Sehr wenige magnetische


Metalle ausgenommen sind alle andern Körper diamagnetisch. Besonders stark diamagnetisch ist Wismuth.

Die quere Stellung der magnetischen Körper zwischen den Polen des Elektromagneten ist die Folge einer Abstoßung, welche die Magnetpole auf sie äußern. Diese Abstoßung zeigt sich am besten auf folgende Weise: man stelle die Pole Fig. 445 ganz nahe zusammen, und hänge an den Faden nun ein Wismuthkugeln, welches man so richtet, daß es gerade zwischen den beiden Pol-

spitzen hängt. Sobald man die Kette schließt, wird das Kügelchen aus seiner Ruhelage getrieben und etwas auf die Seite gestoßen.

Führt man einen elektrischen Strom in vielfachen Windungen um eine durchsichtige Flüssigkeit herum, so wird derselben durch diesen Strom ein eigenthümliches Verhalten gegen polarisirte Lichtstrahlen mitgetheilt. Fig. 447 stellt einen Apparat dar, mit welchem man die oben erwähnte Erscheinung

Fig. 447.



beobachten kann; *g* und *f* sind zwei Nicol'sche Prismen; *bh* ist eine an beiden Enden mit Glasplatten verschlossene Messingröhre, die mit der zu untersuchenden Flüssigkeit gefüllt ist; sie steckt in einer eisernen Röhre, die von der elektromagnetischen Spirale *c* umgeben ist. Man sieht durch die beiden Nicol'schen Prismen und die mit der Flüssigkeit gefüllte Röhre nach den Flammen einer Argand'schen Lampe. Das Ocularprisma *g* wird so gedreht, daß das Gesichtsfeld dunkel ist; läßt man nun einen kräftigen galvanischen Strom durch die Spirale gehen, so erscheint alsbald die Flamme wieder, und man muß *g* nach der rechten oder linken Seite drehen, um sie wieder verschwinden zu machen.


Die Polarisationssebene des Strahls wird nach derselben Richtung gedreht, nach welcher der positive Strom in der Spirale circulirt.

Man muß schon sehr starke Ströme anwenden, um diese Erscheinung recht deutlich zu machen.

211 Benutzung des galvanischen Stromes als bewegende Kraft.

Die kräftigen magnetischen Wirkungen, welche der elektrische Strom hervorbringen im Stande ist, führten auf die Idee, denselben als bewegende Kraft zu benutzen. Die Fig. 448 zeigt einen Apparat, welcher sehr geeignet ist, zu zeigen, wie man durch die magnetisirende Wirkung des galvanischen Stromes eine continuirliche Bewegung hervorbringen kann.

A B ist ein hufeisenförmig gebogenes, an dem Gestelle befestigtes weiches Eisen, welches mit Kupferdraht in der Weise umwunden ist wie der Elektromagnet Fig. 441. Das eine Ende des Drahtes geht zu dem Messingsäulchen *a*, das andere nach *b*, in *a* und *b* werden aber die Poldrähte eines kräftigen Fig. 448.




galvanischen Elementes eingeschraubt und dadurch das Eisen *A B* zu einem Magnete gemacht.

Innerhalb des Hufeisens *A B* ist ein ähnliches, kleineres *C D* angebracht, welches um eine vertikale Achse drehbar ist. Auch dieses Eisen *C D* ist mit Kupferdraht in der bekannten Weise umwunden, die beiden Enden dieses Drahtes tauchen aber in eine mit Quecksilber gefüllte hölzerne ringsförmige Rinne herab. Diese Rinne ist nun durch zwei Scheidewände von Holz oder Elfenbein in zwei Abtheilungen getheilt; die eine ist durch einen Kupferdraht mit dem Messingsäulchen *c*, die andere mit dem Messingsäulchen *d* in leitender Verbindung (in *c* und *d* werden die beiden Poldrähte einer einiachen Kette angeschraubt). Die beiden Abtheilungen der Rinne sind nun mit Quecksilber so weit gefüllt, daß das Niveau desselben in jeder Abtheilung zwar über die Scheidewände hinausragt, daß es aber doch nicht aus einer Abtheilung in die andere überfließen kann, was sehr leicht möglich ist, weil das Quecksilber in jeder Abtheilung gleichsam einen converen Tropfen bildet. Die beiden Drahtenden des Elektromagneten *C D* gehen nur gerade so weit herab, daß das eine

in das Quecksilber der einen, das andere in das Quecksilber der andern Abtheilung eintaucht, daß sie aber während der Rotation des Elektromagneten CD ohne Hinderniß über die Scheidewände der beiden Abtheilungen hinweggehen.

Bei der in Fig. 449 abgebildeten Stellung des Elektromagneten CD geht nun, wenn in c der positive und d der negative Poldraht eines kräftigen

Fig. 449.



galvanischen Elementes eingeschraubt wird, der positive Strom von c in die linke Abtheilung der Rinne, von da durch den Kupferdraht um das bewegliche Hufeisen herum von D nach C , von C aus in die rechte Abtheilung der Rinne und von dieser nach d . Bei dieser Stellung wird der Pol C von A und D von B angezogen, wodurch eine rotirende Bewegung des Elektromagneten CD eingeleitet wird. Wenn aber nun C eben bei A und D bei B ankommt, so gehen die beiden Drahtenden des inneren Elektromagneten über die Scheidewände hinweg; der Strom, welcher CD magnetisch macht, wird für einen Moment unterbrochen, sobald aber die Drahtenden aus einer Abtheilung in die andere übergegangen sind, geht der Strom durch den um CD gewundenen Kupferdraht in entgegengesetzter Richtung hindurch, der Pol C wird nun von A , D von B abgestoßen, während sich C und B , D und A anziehen, dadurch wird die Rotation des innern Elektromagneten fortgesetzt, bis C bei B und D bei A ankommt, wo alsdann durch eine abermalige Umkehrung der Pole des in-

nen Elektromagneten die Rotation desselben in unveränderter Richtung fortgesetzt wird.

An der Umdrehungsachse des inneren Elektromagneten ist ein Zahnrad befestigt; welches in ein zweites von größerem Halbmesser eingreift. Um die Achse dieses zweiten Zahnrades ist nun eine Schnur geschlungen, die über eine Rolle weggeht und an der endlich ein Gewicht hängt, welches durch die Rotation des inneren Elektromagneten gehoben wird.

Apparate, die nach diesem Principe im Großen ausgeführt wurden, lieferten keine günstige Resultate. Sehr wesentlich wirkt dazu der Umstand mit, daß das rotirende weiche Eisen nicht so schnell die Pole vollständig umkehrt, als der Strom in dem ihn umgebenden Drahte gewechselt wird; der rotirende Elektromagnet erhält also nie die volle magnetische Kraft, wie sie dem Strom entspräche; dies ist nun um so mehr der Fall, je bedeutender die Masse des rotirenden Elektromagneten ist und je schneller die Rotation vor sich geht.


Stöhrer hat einen Apparat construirt, in welchem dieser Uebelstand vermieden wird, dessen ungeachtet sind die Resultate, welche mit demselben erzielt wurden, nicht von der Art, daß man hoffen dürfte, den Elektromagnetismus als bewegende Kraft praktisch anwendbar zu machen.

Eine andere praktische Anwendung, welche man von der Magnetisirung des weichen Eisens durch galvanische Ströme gemacht hat, sind die elektrischen Telegraphen; sie haben im Wesentlichen folgende Einrichtung: Wenn die beiden Enden der Drahtwindungen, welche um ein Uförmiges weiches Eisen herumgehen, sehr lang, ja meilenlang sind und zu einem Orte führen, an welchem eine galvanische Kette aufgestellt ist, so kann man dadurch, daß man mit den Drahtenden die Kette abwechselnd schließt und öffnet, das entfernte Eisen abwechselnd magnetisch machen und ihm seinen Magnetismus wieder nehmen; dadurch kann man also machen, daß jener Elektromagnet einen Anker abwechselnd anzieht und wieder fahren läßt; die Bewegung des Ankers wird durch ein Zahnrad auf einen Zeiger übertragen, welcher sich vor einer Scheibe dreht, auf deren Rande die Buchstaben des Alphabets stehen. Wenn der Zeiger gehörig eingestellt ist, so springt er bei der ersten Schließung der Kette auf A, bei der folgenden Oeffnung derselben auf B, bei einer abermaligen Schließung auf C u. s. w. Man kann auf diese Weise durch eine entsprechende Anzahl von Schließungen und Oeffnungen der Kette den Zeiger bis zu jedem beliebigen Buchstaben bringen, und so nicht allein einzelne Buchstaben, sondern auch Worte und Sätze signalisiren. Auf das Nähere dieser Einrichtung können wir hier nicht eingehen.

Richtung der Ströme unter dem Einflusse des Erdmagnetismus. 212

Da der Strom eine Wirkung auf den Magneten hervorbringt, so konnte man nicht zweifeln, daß auch umgekehrt die Magnete eine gleiche Wirkung auf den Strom ausüben, ihn also auch zu richten und auf verschiedene Weise zu bewegen im Stande ist. Unter allen diesen umgekehrten Erscheinungen ist die Einwirkung des

Fig. 450.



Erdmagnetismus auf die Ströme am interessantesten, und man hatte schon angeversucht, bewegliche Ströme herzustellen, welche, sich selbst überlassen, alle Erscheinungen der Nadel zeigen sollten. Alle diese Versuche aber mißlangten, weil man dem Strome die nöthige Beweglichkeit nicht geben konnte, Bald aber wurden alle diese Schwierigkeiten von Ampère durch eine sinnreiche Aufhängung überwunden, die sich auf alle Ströme anwenden läßt.

Fig. 450 stellt zwei vertikale Säulen von Messing dar, welche auf einem Fuße von Holz befestigt sind; oben tragen sie horizontale Arme, die mit

den Quecksilbernäpfchen b und b' endigen, deren Mittelpunkte genau vertikal unter einander stehen. Wenn die Füße der Säulen mit den beiden Polen der Kette in Verbindung gesetzt werden, so gelangt eine der elektrischen Flüssigkeiten zum Näpfchen b , die andere nach b' . Eins dieser Näpfchen kann man das positive, das andere das negative nennen.

In die Näpfchen x und y wird nun ein Kupferdraht gehängt, welcher gebogen ist, wie man Fig. 451 und 452 sieht. Da, wo sich die beiden Drahten-

Fig. 451.





Fig. 452.



den zu berühren scheinen, sind sie durch eine isolirende Substanz getrennt; sie sind oben umgebogen und mit Stahlspitzen versehen, die in die Näpfchen x und y , Fig. 450, eingetaucht werden. Die eine Spitze geht bis auf den Boden des Näpfchens und ruht hier auf einer kleinen Glasplatte, die andere Spitze taucht nur in das Quecksilber ein. Durch diese Aufhängung ist der Draht ungemein beweglich.

Läßt man nun einen Strom hindurchgehen, so dreht sich der Draht, um nach einigen Oscillationen in einer bestimmten Lage stehen zu bleiben, in die er auch stets wieder zurückkehrt, wenn man ihn daraus entfernt.


Rehrt man den Strom um, indem man die Säule, welche bisher mit dem

positiven Pole der Kette in leitender Verbindung war, mit dem negativen Pole in Berührung bringt, und umgekehrt, so macht der Draht um seine vertikale Umdrehungsachse eine halbe Umdrehung und kommt dannerst wie der ins Gleichgewicht. In beiden Gleichgewichtslagen steht der Kreis so, daß seine Ebene mit der des magnetischen Meridians einen rechten Winkel macht. Ein stabiles Gleichgewicht findet Statt, wenn in der unteren Hälfte des Kreises der positive Strom von Osten nach Westen geht.

Die Vorrichtung, welche man in unserer Figur am Fuße der Messingsäulen auf dem Brette sieht, dient dazu, den Strom rasch umkehren zu können. Eine solche Vorrichtung führt den Namen Commutator. Es mag hier genügen, den Zweck der Vorrichtung anzugeben, ohne in deren Beschreibung weiter einzugehen.

Weil sich ein geschlossener kreisförmiger Strom, welcher um eine vertikale Achse drehbar ist, rechtwinklig zum magnetischen Meridian stellt, so folgt, daß eine Verbindung unter sich paralleler Kreise, die in derselben Richtung durchströmt werden, sich ebenso stellen muß. So muß denn auch der Schraubendraht, Fig.

Fig. 453.



453, an dem Ampère'schen Stativ aufgehängt und von einem Strome durchlaufen, so stellen, daß die Achse des Schraubendrahtes in die Richtung der Declinationsnadel fällt.

Es geht daraus nicht allein hervor, daß auf diese Weise die Declinationsnadel durch einen Schraubendraht nachgeahmt werden kann, sondern auch, daß der Südpol, d. h. der nach Norden gerichtete, derjenige ist, für welchen der aufsteigende Strom auf der rechten Seite liegt, wenn man ihn von seiner Seite her betrachtet. Sieht man den Schraubendraht von *a* aus an, so hat man in der That den aufsteigenden Strom zur Rechten, den niedersteigenden zur Linken; betrachtet man aber den Schraubendraht in der Richtung von *b* her, so hat man den aufsteigenden Strom zur Linken; *a* ist also der Südpol und muß sich nach Norden richten.

Das Brettchen, welches den verschiedenen Windungen des Schraubendrahtes Fig. 453 zur Befestigung dient, besteht aus einer nichtleitenden Substanz.

Wenn man den Schraubendrahten, welche wir so eben betrachtet haben, einen Magnetstab nähert, so kann man ganz ähnliche Erscheinungen beobachten, als ob man den Magnetstab einer Declinationsnadel näherte. Ueberhaupt werden natürlicher Weise alle bisher betrachteten Apparate auch durch Magnetstäbe afficirt werden.

Gegenseitige Wirkung galvanischer Ströme auf einander. 213

Zwei parallele Ströme üben immer eine Wirkung auf einander aus, welche mehr oder weniger lebhaft ist, je nach ihrer Entfernung, ihrer Intensität und ihrer Länge. Betrachtet man nun die Richtung der hervorgebrachten Bewegung, so ist diese folgendem einfachen Gesetze unterworfen: Zwei parallele Ströme ziehen sich an, wenn sie sich in gleicher Richtung be-

wegen, sie stoßen sich aber ab, wenn ihre Richtung entgegengesetzt ist.

Das Gesagte läßt sich durch folgenden Apparat nachweisen: $abcdef$ ist ein Rechteck von Kupferdraht, welches in den Quecksilbernäpfchen x und y aufgehängt ist. Der Strom steigt durch die Säule t auf, durchläuft das Rechteck in der Richtung der Pfeile und steigt in der Säule v herab. Der Strom in der Säule t hat mit dem in dem Drahtstücke de gleiche Richtung; ebenso verhält es sich mit dem Strom in $b c$ und v . Bringt man nun das Rechteck aus der in der Fig. 455 dargestellten Lage heraus, so kehrt es immer wieder in dieselbe zurück, weil de von t und $b c$ von v angezogen wird.

Fig. 454.





Fig. 455.



Setzt man das Rechteck Fig. 455 an die Stelle des in Fig. 454 aufgehängten, so hat der Strom im Drahte die entgegengesetzte Richtung von dem in der zunächst liegenden Säule, und man beobachtet eine Abstoßung; parallele entgegengesetzte Ströme stoßen sich also ab.

Wir nennen gekreuzte Ströme diejenigen, die nicht parallel sind, mögen sie nun in einer Ebene liegen und ihre Richtungen sich schneiden, oder mögen sie in verschiedenen Ebenen liegen, so daß sie sich nicht treffen. Im ersten Falle ist der Kreuzungspunkt derjenige, in welchem sie sich schneiden, im zweiten Falle ist es ein Punkt der kürzesten Entfernung beider Ströme. Zwei gekreuzte Ströme streben sich immer parallel zu stellen, um sich nach einer Richtung zu bewegen, oder mit anderen Worten: es findet Anziehung zwischen den Theilen des Stromes Statt, welche nach dem Kreuzungspunkte hingehen, und dann wieder zwischen denen, welche vom Kreuzungspunkte abgehen. Abstoßung aber findet Statt zwischen einem Strom, welcher sich nach dem Kreuzungspunkte hin bewegt, und einem andern, welcher von ihm weggeht.

Sind z. B. ab und cd , Fig. 456, zwei Ströme, deren Kreuzungspunkt r ist, so findet eine Anziehung zwischen den Theilen ar und cr Statt, in welchen der Strom nach dem Kreuzungspunkte hingeht, und zwischen den Theilen

rb und rd , in welchen er vom Kreuzungspunkte abgeht. Abstoßung findet zwischen ar und rd , ferner zwischen cr und rb Statt.

Fig. 456.

Fig. 458.





Fig. 457.



Der Apparat, welcher 457 im Durchschnitte und Fig. 458 im Grundrisse dargestellt ist, dient dazu, um diesen Satz nachzuweisen. In einer Platte von Holz sind zwei halbkreisförmige Rinnen angebracht, welche durch isolirende Scheidewände a und b getrennt sind. Im Mittelpunkte erhebt sich eine Spitze, auf welcher eine sehr bewegliche Kupfernadel cd ruht, deren Enden in das Quecksilber der Rinnen eintauchen. Etwas unter dieser Nadel befindet sich eine andere cf , deren Enden gleichfalls in das Quecksilber eintauchen und die man mit der Hand verschieben kann. Der Strom, welcher bei x eintritt, geht in die eine Rinne, dann durch die beiden Nadeln in die andere, um endlich bei y auszutreten.

Man zeigt die Abstoßung, wenn man den Nadeln die Stellung Fig. 458 giebt, die Anziehung aber, wenn man sie in eine solche Lage bringt, daß der Winkel erd kleiner als ein rechter wird.

Ampère's Theorie des Magnetismus. Das Princip dieser Theorie besteht darin, jedes Molekül eines Magneten als von einem Strome gleichsam eingehüllt zu betrachten, welcher, das Molekül beständig umkreisend, in sich selbst zurückkehrt und den man der Einfachheit wegen als kreisförmig annehmen kann. Man stellt sich nach dieser Theorie jeden auf der Achse des Magneten rechtwinkligen Querschnitt ungefähr auf die durch Fig. 459 anschaulich gemachte Weise vor. Statt aller der elementaren Ströme eines jeden Querschnitts aber kann man sich denselben von einem einzigen Strome umkreist denken, welcher gleichsam die Resultirende aller elementaren Ströme dieses Querschnitts ist, und

Fig. 459.




Fig. 460.




somit läßt sich ein Magnetstab als ein System unter sich paralleler geschlossener Ströme denken, ungefähr so, wie es Fig. 460 anschaulich macht.

Was hier von einem Magnetstabe gesagt ist, läßt sich auch auf eine Magnetsnadel, kurz auf jeden Magneten, welche Form er auch haben mag, anwenden.

Denken wir uns einen Schraubendraht, Figur 461, welchen der Strom in der Richtung der Pfeile durchläuft; denken wir uns denselben ferner bei m durchgeschnitten und die beiden Theile von einander entfernt, so folgt aus unserer Definition, daß bei a ein Südpol und bei b ein Nordpol ist, denn wenn man sich dem Pole bei a zuwendet, so hat man den aufsteigenden Strom zur Rechten, wendet man sich aber dem Pole b zu, so hat man ihn zur Linken.

Fig 461.



Schneidet man also einen Schraubendraht rechtswinklig zu seiner Achse durch, so entstehen zwei ungleichnamige Pole, gerade so, wie wenn man einen Magneten durchbricht.

Ferner ist klar, daß sich die ungleichnamigen Pole a und b anziehen, denn wenn wir nur die Endkreise betrachten, so sieht man schon, daß hier die Ströme parallel und gleich gerichtet sind, ebenso ist es aber mit allen anderen.

Um die Erklärung der Anziehung und Abstoßung der Pole in verschiedenen Stellungen der Magnete gegen einander recht anschaulich zu machen, zeichnet man am besten auf Cylinder von Holz oder Pappe, die ungefähr 1 bis 1,5 Fuß lang sind und 2 bis 3 Zoll im Durchmesser haben, Pfeile in der Weise, wie man Fig. 460 sieht, welche die Richtung der Ströme darstellen; ferner bezeichne man noch auf beiden Cylindern die gleichnamigen Pole auf dieselbe Weise, etwa die Nordpole mit $+$, die Südpole mit $-$. Mit Hülfe zweier solcher Modelle läßt sich leicht begreiflich machen, warum gleichnamige Pole sich immer abstoßen, ungleichnamige immer anziehen, in welcher Weise man sie auch übrigens einander nähern mag.

Nach dieser Hypothese rührt auch der Magnetismus der Erde von solchen Strömen her, welche sich in der Erdkruste parallel mit dem magnetischen Aequator bewegen.

215 **Rotation beweglicher Ströme und Magnete.** Es sey $a b c d$, Fig 462, der horizontale Durchschnitt eines vertikal stehenden Magneten und


Fig. 462.



ein im Punkt s verkürzt erscheinender vertikaler Strom, den wir aufsteigend annehmen wollen und welcher um die vertikale Achse drehbar ist, so ist nach den oben auseinandergesetzten Principien klar, daß das Stück $a b$ des Magnetstromes den Strom s abstoßen, $b c$ aber ihn anziehen wird, der Strom s muß also in der Richtung des Stromes im Magneten rotiren. Wäre der Strom s niedergehend, so

würde die Richtung der Rotation die entgegengesetzte werden; ebenso wird natürlich die Umkehrung der Rotationsrichtung durch eine Umkehrung der magnetischen Pole bewirkt.

Eine solche Rotation kann mit Hülfe des Apparates Fig. 463, hervor-
Fig. 463.



gebracht werden. An einem vertikalen Stabe *l* ist ein horizontaler Stab *a* verschiebbar, so daß man ihn in jeder beliebigen Höhe und in jeder Richtung mit Hülfe einer Schraube feststellen kann. Dieser horizontale Stab trägt einen Messingring, auf welchem eine kreisförmige hölzerne mit Quecksilber zu füllende Rinne aufgesetzt wird. In dem Messingringe steckt eine Korkscheibe, durch deren Mitte ein vertikaler Magnetstab hindurchgeht, an welchem oben eine Hülse mit einem Stahlnäpfchen angeschraubt ist. In diesem Stahlnäpfchen sitzt eine feine Spitze auf, welche einen kupfernen Bügel *b* trägt, der auf beiden Seiten heruntergebogen ist, so daß seine unteren mit einer Platinspitze versehenen Enden in die Quecksilberrinne eintauchen. In der Mitte dieses Kupferbügels befindet sich ein Quecksilbernäpfchen *p*. Wird nun der eine Poldraht der Kette

in dieses Quecksilbernäpfchen *p*, der andere oben in die Rinne getaucht, so durchläuft der Strom die beiden Arme des Kupferbügels, welcher alsbald zu rotiren beginnt.

Die Wirkung des Magneten auf dem Strom in dem einen Arme des Kupferbügels wird durch die Wirkung unterstützt, welche der Magnet auf den Strom im andern Arme des Kupferbügels hervorbringt.

Auf ähnliche Weise läßt sich auch eine Rotation eines beweglichen Magneten um einen festen Strom und die Rotation eines beweglichen Stromes um einen festen Strom hervorbringen; man hat die Apparate, welche zur Hervorbringung solcher Rotationen dienen, auf die mannigfachste Weise abgeändert.

Zweites Kapitel.


Inductionsercheinungen.

- 216 Ein elektrischer Strom kann im Momente seines Beginnens oder Aufhörens oder auch durch bloße Annäherung oder Entfernung in einem andern benachbarten Leiter gleichfalls elektrische Ströme erzeugen.

Diese Erscheinungen wurden im Jahre 1833 von Faraday entdeckt und verdienen die größte Aufmerksamkeit, theils wegen ihrer theoretischen Wichtigkeit, theils wegen der zahlreichen Thatsachen, welche sich aus diesem Princip ergeben. Diese neuen Ströme, welche in den Leitern durch die vertheilende Wirkung anderer Ströme hervorgebracht werden, führen den Namen der Inductionsströme. Man könnte sie auch temporäre Ströme nennen, weil sie nur einen Augenblick dauern. Wollte man sie nach ihrem Ursprunge nennen, wie man dies bei den thermo-elektrischen und den hydro-elektrischen gethan hat, so könnte man sie magneto-elektrische oder elektro-elektrische nennen, weil sie entweder durch Magnetismus oder durch Electricität erzeugt werden. Wir wollen ein für allemal den Namen Inductionsströme beibehalten, welcher auch von der Mehrzahl der Physiker angenommen ist.

- 217 Wirkung eines elektrischen Stromes auf einen in sich geschlossenen leitenden Kreis. Auf eine Spule von Holz oder Metall seyen zwei mit Seide überzogene Kupferdrähte so aufgewickelt, wie man Fig. 464

Fig. 464.



sieht. Der eine Draht läuft hier immer neben dem andern her, ohne daß eine leitende Verbindung zwischen ihnen stattfindet; wenn man also mit dem einen Drahte eine galvanische Kette schließt, indem man seine beiden Enden *a* und *b* mit den Polen derselben in Verbindung setzt, so circulirt in

diesem Drahte der Strom, ohne daß er jedoch auf den andern Draht übergehen könnte. In diesem andern Drahte aber wird durch die vertheilende Wirkung dieses Stromes ein Strom in entgegengesetzter Richtung hervorgebracht, wenn nur die Enden *c* und *d* dieses zweiten Drahtes in leitender Verbindung sind. Diese leitende Verbindung kann man durch einen Multiplicator herstellen, indem man *c* mit dem einen, *d* mit dem andern Ende des Multiplicatordrahtes in Verbindung bringt. In dem Augenblicke, in welchem man durch den ersten Draht die galvanische Kette schließt, zeigt eine Ablenkung der Multiplicatornadel einen Strom im Nebendrahte an; gesetzt, der positive

Strom gehe im Hauptdrahte von *a* nach *b*, so zeigt der Multiplicator einen Strom im Nebendrahte an, welcher in der Richtung von *d* nach *c* denselben durchläuft.

Dieser Strom im Nebendrahte ist jedoch nicht andauernd, denn die Multiplicatornadel kehrt alsbald wieder zum Nullpunkt der Theilung zurück; sobald aber der Hauptstrom unterbrochen wird, schlägt die Galvanometernadel nach der entgegengesetzten Richtung aus, sie zeigt also nun einen Strom, der den Nebendraht in der Richtung von *c* nach *d*, also in derselben Richtung durchläuft, in welcher der eben unterbrochene Hauptstrom sich bewegt hatte.

Ein elektrischer Strom kann also in einem nahe liegenden in sich geschlossenen Drahte im Momente seines Entstehens und seines Aufhörens Ströme induciren. Der Strom, welcher bei der Schließung der Kette inducirt wird, hat die entgegengesetzte, der bei dem Unterbrechen der Kette inducirte dieselbe Richtung wie der Hauptstrom.

Bei den eben angeführten Versuche inducirte der Strom im Hauptdrahte einen Strom im Nebendrahte im Momente seines Beginns und seines Aufhörens; man könnte also vermuthen, daß diese Wirkungen durch irgend welche Modificationen hervorgebracht würden, welche den Anfang und das Aufhören des Stromes begleiten. Um hierüber alle Zweifel zu heben, hat Faraday durch Versuche dargethan, daß man genau dieselben Resultate erhält, wenn man einen Leitungsdraht, welcher von einem Strome durchlaufen wird, also den Draht, von welchem die inducirende Wirkung ausgeht, demjenigen Drahte nähert oder entfernt, in welchem ein Strom inducirt werden soll.

Wenn man also sagt, die Wirkung eines Stromes auf einen geschlossenen Leiter beginnt, so ist darunter entweder zu verstehen, daß der inducirende Strom selbst erst beginnt, oder daß er schon im Gange war und dem geschlossenen Leiter genähert wird. In diesen beiden Fällen sind die Wirkungen ganz gleich. Wenn man sagt, die Wirkung eines Stromes auf einen geschlossenen Leiter hört auf, so heißt das, daß der inducirende Strom entweder selbst aufhört oder von dem geschlossenen Leiter entfernt wird.

Die inducirten Ströme bringen alle Wirkungen der gewöhnlichen Ströme hervor, namentlich auch Funken und Schläge. Wenn die Drahtenden *cd* ganz nahe zusammengebracht werden, so sieht man hier einen Funken überspringen, wenn durch die Enden *a* und *b* des inducirenden Drahtes die Kette geschlossen wird. Faßt man das Drahtende *c* in die eine, *d* in die andere Hand (die Hände müssen bei diesem Versuch etwas angefeuchtet seyn), so fühlt man beim Öffnen und Schließen des Hauptstromes einen Schlag, der um so stärker ist, je länger der aufgewundene Draht ist.


Mit Hülfe der eben besprochenen doppelten Spirale kann man sehr intensive Wirkungen auf die Nerven hervorbringen, denn wenn die aufgewundenen Drähte eine bedeutende Länge haben, ist die Intensität des Inductionstro-

mes ohne Vergleich stärker als die des Stromes, welchen die angewandte galvanische Kette an und für sich giebt. Eine einfache galvanische Kette, selbst eine Batterie von 4, 6, ja 12 Paaren giebt an und für sich keinen Schlag. Schließt man aber mit den Enden des inducirenden Drahtes eine Kette von wenigen, ja nur von einem Paare, so erhält man am Inductionsdraht einen kräftigen Schlag.

Eine Inductionspirale verwandelt also gewissermaßen die elektrische Quantität eines Stromes, wie ihn ein oder mehrere Paare von großer Oberfläche geben, in einen Strom von großer Intensität; eine solche Inductionspirale bietet also ein treffliches Mittel, um physiologische Effecte hervorzubringen, namentlich wenn man dafür sorgt, daß die Kette in rascher Aufeinanderfolge bald geschlossen und dann wieder geöffnet wird. Man hat zu diesem Zwecke mehrere sehr sinnreiche Vorrichtungen erdacht.

Am einfachsten läßt sich dieser Zweck auf folgende Weise erreichen. Fig. 465 stellt eine mit zwei nebeneinander herlaufenden Drahtwindungen versehene

Fig. 465.




Hülfe dar. Die Enden des Hauptdrahtes gehen zur rechten Seite hin und die des Nebendrahtes nach der linken. Die Enden des Nebendrahtes sind mit metallenen Griffen versehen, die man in die etwas befeuchtete Hand nimmt. — Das eine Ende des Hauptdrahtes ist zum positiven Pole einer galvanischen Kette geführt, das andere endet mit einer Feile. Führt man nun mit dem negativen Poldraht der Kette über die Feile hin, so wird begreiflicher Weise der Strom im Hauptdraht sehr rasch hintereinander abwechselnd unterbrochen und wieder hergestellt, wobei die Person, welche die Metallgriffe des Nebendrahtes in der Hand hält, rasch auf einanderfolgende Schläge verspürt, welche dadurch noch bedeutend verstärkt werden können, daß man einen eisernen Cylinder in die Höhlung der Drahtspirale einschiebt.

- 218 **Einwirkung der Windungen auf einander.** Wenn man eine einfache Kette durch einen kurzen Draht schließt, so erhält man nur einen schwachen Funken, wenn man die Kette wieder öffnet; einen Schlag erhält man dabei nicht; wendet man aber statt des kurzen einen sehr langen Draht an, so sieht man beim Öffnen der Kette einen ungleich stärkeren Funken überspringen, und, wenn man das eine Drahtende in der einen, das andere in der andern Hand hält, so fühlt man im Momente des Öffnens einen Schlag. Diese Wirkun-

gen werden dadurch ganz außerordentlich verstärkt, daß man den Draht aufwindet, und zwar so, daß die einzelnen Windungen möglichst nahe zusammenliegen, um dies möglich zu machen, muß natürlich der Draht mit Seide übersponnen seyn, damit der Strom nicht seitwärts von einer Windung zur nächsten übergehen kann.

Man kann diese Wirkung langer Drahtspiralen sehr gut mit einer ein-

Fig. 466.




fachen Spirale, Fig. 466, zeigen; man hat zu dem Ende nur die Drahtenden *m* und *n* in die Quecksilbernäpfschen zu tauchen, welche die Pole einer galvanischen Kette bilden, so wird man beim Herausnehmen der Drahtenden den verstärkten Funken sehen und den Schlag fühlen. Wenn man durch geeignete Vorrichtungen diese

Schläge in rascher Aufeinanderfolge durch den Körper gehen läßt, so können sie sehr kräftige Wirkungen auf die Nerven hervorbringen.

Man hat zu diesem Zweck ebenfalls verschiedene Vorrichtungen construiert;

Fig. 467.




am einfachsten, wenn auch nicht am vollkommensten, erreicht man den Zweck ebenfalls durch eine Feile, wie dies aus Fig. 467 wohl ohne weitere Erklärung verständlich seyn wird.

Induction elektrischer Ströme durch

Magnete. Ein mit Seide umsponnener Metalldraht sey um eine hölzerne oder metallene Spule gewickelt, deren innere Oeffnung so groß ist, daß man einen Magneten hineinstecken kann. Die beiden Enden *m* und *n* des Drahtes werden mit

den beiden Enden des Multiplicatordrahtes eines Galvanometers in Verbindung gebracht, welches hinlänglich weit entfernt ist, daß der Magnet selbst nicht ablenkend auf die Nadel des Instrumentes wirkt. In dem Augenblicke, in welchem man den Magneten in die Spule hineinsteckt, bemerkt man auch eine Ablenkung der Galvanometernadel, die jedoch bald wieder auf den Nullpunkt der Theilung zurückkehrt, um von Neuem, und zwar nach der entgegenge-

Fig. 468.




setzten Richtung, sich zu bewegen, wenn man den Magneten aus der Spule zurückzieht. Die Richtung des Stromes, welche das Galvanometer bei der Annäherung des Magneten anzeigt, ist der Richtung der Ströme entgegengesetzt, welche nach der Ampère'schen Theorie den Magneten umkreisen; der bei der Entfernung des Magneten im Drahte inducirte Strom hat mit jenen Strömen gleiche Richtung.

Bei diesem Versuche wird eine Wirkung auf die geschlossenen Drahtwindungen durch die Annäherung oder die Entfernung des Magneten hervorgebracht;

die magnetische Wirkung kann aber auch noch auf eine andere Weise anfangen und aufhören; sie kann in dem Augenblicke anfangen, in welchem die magnetischen Flüssigkeiten im Eisen zersetzt werden, und aufhören, wenn es wieder in den nichtmagnetischen Zustand zurückkehrt. Dies läßt sich auf folgende Weise zeigen.

In Fig. 469 ist *ab* ein starker Hufeisenmagnet, *m c n* ist ein Stück weiches Eisen, welches ebenfalls hufeisenförmig gebogen ist, und dessen Schenkel mit vielfachen Windungen eines und desselben sehr langen, mit Seide übersponnenen Drahtes bedeckt sind. Die Richtung der Windungen auf beiden Schenkeln muß von der Art seyn, daß, wenn ein Strom durch den Draht ginge, die beiden Schenkel entgegengesetzte Pole bildeten. Die beiden Enden des Drahtes werden in hinreichender Entfernung vom Eisen und dem Magneten mit einander verbunden, und eine einfache Magnetnadel, über oder unter welcher man den Draht herleitet, wird schon durch den inducirten Strom abgelenkt.

Fig. 469.



Wenn man den Magneten *ab* rasch den Schenkeln des Eisenkerns *mn* nähert, so zeigt die Nadel einen Strom an, welcher die entgegengesetzte Richtung von dem hat, welcher nach der Ampère'schen Theorie das weiche nun zum Magneten gewordene Eisen umkreist. Beim Entfernen des Magneten *ab* hat der inducirte Strom gleiche Richtung mit dem des nun aufhörenden im weichen Eisen.

Man kann leicht zeigen, daß dieser im Draht inducirte Strom nicht die directe Wirkung der magnetischen Pole des genäherten Magneten ist; denn dieser Strom erlangt eine solche Intensität, daß, wenn man die beiden Drahtenden nicht in völlige Berührung, sondern nur in eine sehr kleine Entfernung von einander bringt, ein lebhafter Funken überspringt, sowohl wenn der Magnet rasch genähert, als auch, wenn er entfernt wird. Dieser elektrische Funken ist offenbar durch magnetische Wirkungen hervorgebracht worden. Wenn

man jedes Drahtende in eine Hand nimmt, so spürt man bei Annäherung und Entfernung des Magneten einen Schlag, welcher, wenn der Magnet stark genug ist, dem Schläge einer kleinen Leydner Flasche verglichen werden kann.


Selbst durch den Erdmagnetismus können Ströme inducirt werden. Wenn man einen Stab von weichem Eisen, der mit einem Schraubendrahte umwunden ist, in die Richtung der Inclinationsnadel hält, dann aber rasch umdreht, so daß das obere Ende unten, das untere oben hin kommt, so wird in dem Schraubendrahte ein Strom inducirt.

Wenn das innere Hufeisen des Apparates Fig. 448, S. 369 unter den dort angegebenen Umständen rotirt, so müssen bei der Annäherung der Schenkel des inneren Hufeisens gegen die Schenkel des äußeren in den Drahtwindungen Ströme inducirt werden, die nach den oben entwickelten Gesetzen denen entgegengesetzt sind, welche die Rotation veranlassen; diese durch die Rotation inducirten Ströme müssen also nothwendig die Kraft schwächen, mit welcher sich die Schenkel der beiden Hufeisen anziehen und abstoßen; und so tragen denn diese inducirten Ströme wesentlich dazu bei, daß der mechanische Effect, welchen solche Rotationsapparate liefern, weit geringer ist, als man nach der Stärke des Magnetismus erwarten sollte, welcher einem weichen Eisen durch einen galvanischen Strom mitgetheilt werden kann.

Magneto-elektrische Rotationsmaschine. Denken wir uns die En- 220 den der in Fig. 469 betrachteten Inductionsspiralen, welche sich an den beiden Polen eines hufeisensförmigen weichen Eisenterns befinden, in leitende Verbindung gebracht, dann dieses weiche Eisen um eine vertikale Ase rasch umgedreht, so daß der Pol m , der sich eben über a befindet, nach einer halben Umdrehung über b steht, so wird, weil m sich von a und n von b entfernt, in den Drahtwindungen ein Strom inducirt; dieser Strom nun dauert mit veränderlicher Stärke, aber mit unveränderter Richtung während einer halben Umdrehung fort, nämlich während m von a bis b und n von b bis a gedreht wird; sobald aber die zweite halbe Umdrehung beginnt, ändert sich die Richtung des Stromes, um nach Vollendung einer ganzen Umdrehung abermals zu wechseln; wenn also das weiche Eisen mit seinen Drahtwindungen rasch rotirt, so werden diese Windungen beständig von alternirenden Strömen durchlaufen, die jedesmal in einander übergehen, wenn die Pole des weichen Eisens über den Polen des Magneten stehen. Daß die Richtung der Ströme wirklich in der oben angegebenen Weise wechselt, ergibt sich leicht aus den über die Richtung der inducirten Ströme gegebenen Regeln, denn da a und b entgegengesetzte Pole sind, so muß das Entfernen von a einen Strom in derselben Richtung induciren wie ein Annähern gegen den Pol b .

Um auf bequeme Weise mit den durch Magnete inducirten Strömen Versuche anstellen zu können, hat man nach dem eben ange deuteten Principe besondere Maschinen construirt, welche den Namen der magneto-elektrischen Rotationsmaschine führen.

Fig 470.



Die Inductionsspiralen *I* und *H* sind um zwei Cylinder von weichem Eisen gewickelt, welche an den beiden Enden einer Eisenplatte befestigt sind, deren Mitte auf einer horizontalen eisernen Achse aufsitzt. Die Umdrehung der Achse geschieht, wie man dies aus der Figur ersehen kann, mittelst einer Kurbel. Während der Rotation gehen nun die beiden Eisenkerne an den Polen *N* und *S* eines kräftigen Hufeisenmagneten vorüber, und jeder Eisenkern wird dadurch abwechselnd in einen Nordpol und dann wieder in einen Südpol verwandelt.

Das ganze rotirende System, mit allem was daran befestigt ist, wollen wir den Inductor nennen.

Die Windungen um beide Eisenkerne bilden natürlich ein einziges ununterbrochenes langes Drahtstück. *h* ist das eine Drahtende; nachdem der Draht, in vielen Windungen um den

einen Eisenkern herum gehend, die Spirale *I* gebildet hat, geht er bei *x* auf die andere Seite über, bildet die andere Drahtspirale *H*, welche bei *k* endigt.

Sobald die Drahtenden *h* und *k* in leitende Verbindung sind, entsteht in den Windungen ein Inductionsstrom, wenn der Inductor gedreht wird. Die Richtung des Stromes hängt von der Art der Aufwindung ab. Nehmen wir an, der Draht sey so aufgewunden, daß bei *x* der positive Strom stets von der Spirale, welche sich gerade von unten her dem Pol *S* nähert, zu derjenigen übergeht, welche von oben her dem Pol *N* entgegengeht. In dem Moment, in welchem der Inductor gerade die in unserer Figur gezeichnete Stellung hat, wo also *I* unten bei *N* und *H* oben bei *S* ankommt, geht also der positive Strom

von k durch die Spirale H , dann durch x in die Spirale I und das Drahtende h , um durch die metallische Verbindung von h in k überzugehen; nach einer halben Umdrehung aber wird H dem Pol N entgegengehen, und nun circulirt der Strom in entgegengesetzter Richtung, nun ist k das positive und h das negative Drahtende.

Es kommt nun darauf an, zwischen k und h während der Rotation des Inductors eine leitende Verbindung so herzustellen, daß man beliebige Körper, durch welche man den Strom leiten will, einschalten kann. Dies geschieht durch den Commutator, dessen Einrichtung aus Fig. 470, dem Durchschnitt, Fig.

Fig. 471.





Fig. 472.



471, und der perspectivischen Ansicht, Fig. 472 klar seyn wird.

An den beiden Enden des Messingrohrs m sind zwei Stahlkämme 2 und 3 so aufgelöthet, daß sie genau gegenüberliegen und die Enden derselben sich etwas überragen. Innerhalb des Rohrs m , von demselben durch ein dünnes Buchsbaumrohr getrennt (in Fig. 470 ist der Durchschnitt des Buchsbaumrohrs ganz schwarz gemacht), ist ein zweites Messingrohr, welches an beiden Enden etwas vorragt. Die Vorsprünge tragen zwei mit dem Rohre n aus einem Stück gedrehte Ringe o von gleichem Durchmesser mit dem Rohre m ; auf diese Ringe sind die Stahlkämme 1 und 4 den Stahlkämmen 3 und 2 correspondirend aufgelöthet, wie man dies am deutlichsten in Fig. 472 sieht.

Dieses ganze System ist auf der Umdrehungsaxe befestigt.

Das Drahtende k führt zum Kamm 1, das Drahtende h führt zum Kamm 2.


Zwei flache dünne Stahlfedern R und T sind an dem Gestelle der Maschine so angebracht, daß ihre vorderen geschlizten Enden die Stahlkämme von oben leicht berühren; sie können nach Belieben mittelst einer Schraube mehr oder weniger gespannt werden.

Die Feder R theilt sich in die beiden Gabeln a und b , die Feder T theilt sich in f und g .

Vermittelt der an den Federn R und T angeschraubten Drähte x und y kann man den Inductionsstrom durch jeden beliebigen Körper leiten. Die Drähte x und y seyen auf irgend eine Weise in leitender Verbindung.

In der Stellung, welche die Figur darstellt, schleift b auf dem Kamm 2, g auf 4, während a und f frei sind. Da nun eben 2 von h die positive Elektricität aufnimmt, während 4 mit dem negativen Drahtende k in leitender Verbindung steht, so circulirt der positive Strom in folgender Richtung durch den Apparat. Von h geht er durch den Kamm 2 und die Gabel b zum Draht x , von x geht er auf y über, um über g und den Kamm 4 zum negativen Drahtende zu gelangen.

Fig. 473.



Nach einer halben Umdrehung wird k das positive und h das negative Drahtende, nun aber schleift auch b nicht mehr auf 2, und g nicht mehr auf 4, sondern jetzt schleift a auf 1 und f auf 3, der positive Strom geht also von k durch 1, a und x nach y , man sieht also, daß bei dieser Vorrichtung die leitende Verbindung zwischen x und y stets in derselben Richtung von einem elektrischen Strome durchlaufen wird, wenn in demselben Moment, in welchem sich der Strom in den Inductionsrollen umkehrt, die Gabeln, welche bisher auf ihren Kämmen schleiften, dieselben verlassen, und die bisher freien Gabeln auf ihre Kämmen aufzuliegen kommen.

Da die Kämmen noch etwas über einander greifen, so werden alle 4 Federn einen Augenblick gleichzeitig schleifen; d. h. 1 wird mit a schon in Berührung kommen,

ehe 2 die Gabel b verläßt, ebenso kommt 3 mit f schon in Berührung, ehe 4 die Gabel g verläßt. In diesem Moment geht gar kein Strom durch die leitende Verbindung zwischen x und y , indem der Strom durch die Federn selbst von den positiven Kämmen zu den negativen übergeht.

In dem Moment, in welchem ein Stahlkamm seine Feder verläßt, wird hier der Strom unterbrochen, wobei ein lebhafter Funken erscheint.

Wenn in die Verbindung zwischen x und y der menschliche Körper eingeschaltet ist, so erhält man bei jeder der oben erwähnten Unterbrechungen einen Schlag; bei rascher Umdrehung des Inductors folgen diese Schläge sehr schnell auf einander und bringen dann dieselben physiologischen Erscheinungen hervor, welche schon früher beschrieben wurden.

Leitet man die Drähte x und y zu einem Wasserzerseßungsapparat,

Fünfte Abtheilung. Thermoelektrische Ströme und thierische Electricität. 357
so wird durch den bei der Rotation erzeugten Inductionsstrom Wasser zer-
setzt.

Wird der Verbindungsdraht zwischen x und y spiralförmig um ein wei-
ches Eisen gewunden, so wird dieses durch den Inductionsstrom magnetisch.


Wenn der Inductionsstrom durch einen ganz dünnen und kurzen Platin-
draht geleitet wird, so wird derselbe glühend, vorausgesetzt, daß der Strom der
Maschine zu diesem Zweck stark genug ist.

Fünfte Abtheilung.

Thermoelektrische Ströme und thierische Electricität.

Wenn zwei Metallstäbe so zusammengelöthet sind, daß sie eine geschlos- 221
sene Kette von beliebiger Form bilden, so entsteht ein mehr oder minder
starker Strom, so oft die beiden Löthstellen verschiedene Temperatur haben,
und der Strom dauert so lange fort, als der Temperaturunterschied unterhal-
ten wird.

Es läßt sich dies für einen speciellen Fall mit dem Apparate, Fig. 474
nachweisen. $s s'$ ist ein Stäbchen von Wismuth, $s c s'$



ein Streifen von Kupfer, welcher an die Enden des
Wismuthstäbchens angelöthet ist; $a b$ ist eine auf einer
Spitze frei spielende Magnetnadel. Wenn die beiden
Löthstellen noch die Temperatur der umgebenden Luft
haben, wird der Apparat so gestellt, daß die Ebene des
Vierecks $s c s'$ in die Ebene des magnetischen Meridians
fällt, daß also die Nadel mit der Achse und den Längs-
kanten des Wismuthstäbchens parallel steht; sobald nun
eine der Löthstellen, etwa s , erwärmt wird, erleidet die


Nadel eine mehr oder weniger bedeutende Ablenkung; erkaltet man aber dieselbe
Löthstelle s unter die Temperatur der umgebenden Luft, so beobachtet man eine
Ablenkung nach entgegengesetzter Richtung.

Diese Ablenkungen der Nadel bald nach der einen, bald nach der andern
Richtung zeigen offenbar einen elektrischen Strom an, welcher den Apparat in
einer bestimmten Richtung durchkreist, wenn die Löthstelle s wärmer ist als
 s' ; in der entgegengesetzten aber, wenn die Löthstelle s kälter ist als die Löth-
stelle s' .

Nicht alle Metalle geben so in die Augen fallende Resultate, wie Wis-
muth und Kupfer; alsdann aber muß man statt einer einzigen Nadel ein Sy-

stem von zwei compensirten Nadeln anwenden, wie man es Fig. 475 sieht.

Fig. 475.



Der obere Streifen $s\ c\ s'$ hat in der Mitte eine Oeffnung, damit das Verbindungsstück der beiden Nadeln hindurchgehe; die Spitze aber, auf welcher das System der beiden Nadeln spielt, erhebt sich bis zur obern Nadel.

Es ist nicht gerade nöthig, daß man einen besondern Apparat der Art hat, wie der Fig. 475 abgebildete, um den thermoelektrischen Fundamentalversuch zu machen, man kann dazu jede gehörig leicht bewegliche Compasnnadel, etwa die Fig. 476 abgebildete, anwenden.

Als thermoelektrisches Element wendet man gewöhnlich ein längliches Rechteck, Fig. 477, an, welches aus Wismuth und Antimon zusammengesetzt ist; in der

Fig. 476.





Fig. 477.



Figur bezeichnet die hell-schattierte Hälfte Wismuth, die andere Antimon. Diese beiden Metalle sind bei s und s' zusammengelöthet. Um den Versuch zu machen, erwärmt man vorsichtig

die eine Löthstelle über einer kleinen Wein-geistlampe und hält dann die eine der längeren Seiten des Rechtecks gerade über die sich noch in ihrer gewöhnlichen Lage befindenden Magnetnadel. Es ist hier noch zu bemerken, daß Fig. 477 in einem kleinern Maßstabe gezeichnet ist

als Fig. 476; man muß das Rechteck aus Wismuth und Antimon doch so groß machen, daß jede der längern Seiten wenigstens die Länge der Magnetnadel hat.

Häufig haben die einfachen thermoelektrischen Ketten auch die Fig. 478 dar-

Fig. 478.



gestellte Einrichtung. $a\ b$ ist ein Stäbchen von Antimon oder Wismuth, an dessen beiden Enden ein Kupferdraht $a\ e\ d\ b$ angelöthet ist. Um den Versuch zu machen, wird die eine Löthstelle bei a oder bei b erwärmt und das Drahtstück $e\ d$ über die Nadel gehalten.

Die Untersuchungen, die man über das gegenseitige Verhalten verschiedener Metalle in Beziehung auf die Erregung thermoelektrischer Ströme gemacht hat, haben gezeigt, daß sich die Metalle in eine Reihe zusammensassen lassen, welche die Eigenschaft hat, daß, wenn man

aus je zwei Metallen dieser Reihe eine Kette bildet und an der einen Berührungsstelle erwärmt, an dieser erwärmten Löthstelle der positive Strom von dem in der Reihe tiefer stehenden Metalle zu dem höher stehenden übergeht.

| | |
|---------|-------------|
| Antimon | Zinn |
| Arsenik | Silber |
| Eisen | Mangan |
| Zink | Kobalt |
| Gold | Palladium |
| Kupfer | Platin |
| Messing | Nickel |
| Rhodium | Quecksilber |
| Blei | Wismuth. |

In dem Apparate Fig. 474 geht also, wenn die Löthstelle bei *s* erwärmt ist, der Strom in der Richtung von *s* über *c* nach *s'* und dann nach *s* zurück; an der erwärmten Berührungsstelle *s* ist also das in der Reihe höher stehende Kupfer positiv gegen das tiefer stehende Wismuth. In dem Rechteck Fig. 477 circulirt der positive Strom in der Richtung der Pfeile, wenn die Löthstelle bei *s* wärmer ist.

Thermoelektrische Säulen. So wie man mehrere Volta'sche 222 Elemente, so kann man auch mehrere thermoelektrische Elemente zu einer thermoelektrischen Säule vereinigen, welche einen Strom geben, wenn man die Löthungsstellen 1, 3, 5 u. s. w. erwärmt, während die dazwischenliegenden kalt bleiben.

Solche thermoelektrischen Säulen können dazu dienen, um in Verbindung mit Multiplicatoren die geringsten Temperaturdifferenzen sichtbar zu machen. Unter allen zu diesem Zwecke construirten Säulen ist unstreitig die von Nobili angegebene die sinnreichste und empfindlichste; sie ist Fig. 479 dargestellt. Sie ist aus 25 bis 30 sehr feinen Nadeln von Wismuth und Antimon zusammengesetzt, welche ungefähr 4 bis 5 Centimeter lang sind. Sie sind zusammengelöthet, wie man Fig. 480 sieht, nämlich so, daß alle paarigen Löthstellen auf der einen, alle unpaarigen auf der andern Seite sich befinden. Das Ganze bildet einen kleinen compacten und festen Bündel, wegen der isolirenden Substanzen, mit denen die Zwischenräume zwischen den einzelnen Stäbchen ausgefüllt sind, denn sie dürfen sich natürlich nur an den Löthstellen berühren. Das eine der beiden Halbelemente endlich, mit denen die Kette endigt, ist mit dem Stifte *x*, das andere mit dem Stifte *y* in Verbindung; und diese Stifte bilden auf diese Weise die beiden Pole der Säule, und mit ih-

Fig. 479.





Fig. 480.



nen werden die Enden des Multiplicatordrahtes in Verbindung gebracht.

Wenn die Löthstellen auf der einen Seite nur die geringste Temperaturer-

höhung erfahren, so wird die Multiplicatornadel sogleich aus dem magnetischen Meridiane abgelenkt.

- 223 **Thierische Elektricität.** Es ist schon lange bekannt, daß es Fische giebt, welche elektrische Schläge zu geben im Stande sind; unter diesen sind der Bitterrochen und der Bitteraal die ausgezeichnetesten. Der Bitterrochen kommt im mittelländischen Meere und im atlantischen Oceane, der Bitteraal aber in den Landseen Südamerikas vor.

Wenn sich der Bitterrochen in der Luft befindet, so erhält man einen Schlag, wenn man direct irgend einen Theil seiner Haut entweder nur mit einem Finger oder auch mit der ganzen Hand berührt.


Eben so erhält man einen Schlag, wenn man das Thier mit einem guten Leiter, etwa einem Metallstabe, berührt, welcher mehrere Fuß lang ist.

Der Schlag wird durch jeden schlechten Leiter aufgehalten, man kann also ungestraft das Thier mit einem Glasstabe oder einer Harzstange anfassen.

Der Rücken des Thieres ist positiv, der Bauch negativ elektrisch; der elektrische Strom, welcher durch einen Leitungsdraht geht, der den Rücken mit dem Bauche verbindet, bringt alle Wirkungen elektrischer Ströme, wenn auch zum Theil in schwachem Maße, hervor.

Das Organ, in welchem sich die Elektricität entwickelt, hat bei den verschiedenen elektrischen Fischen im Wesentlichen dieselbe Textur, dasselbe Ansehn,

Fig. 481.



obgleich seine Gestalt, seine Größe und seine Anordnung verschieden ist. Wir wollen nun versuchen, eine Idee von dem Organe des Bitterrochen zu geben, welches am genauesten untersucht worden ist.

Die Fig. 481 stellt einen Bitterrochen von oben gesehen dar, welcher auf der einen Seite geöffnet ist, so daß man das elektrische Organ sieht. Es geht vorn bis dicht an den Vorderrand des Kopfes, seine obere Fläche stößt mit einer faserigen Haut an die Haut des Rückens, seine untere an die des Bauches; seine äußere Fläche ruht an dem Knorpel der Seitenflosse, seine innere an der Muskulatur des Kopfes und des vordern Theiles des Rumpfes. Von oben oder unten gesehen, zeigt das elektrische Organ polygonale oder runde Abtheilungen, Fig. 482; von der Seite aber sieht man parallele Streifen; wie Fig. 483 zeigt. Das ganze Organ besteht also aus einer Menge polygonaler oder runder Säulchen, deren Ase die Richtung vom

Fig. 482.




Fig. 483.



Bauche zum Rücken hat. Die Randbegrenzung jeder Säule bildet eine etwas dichtere sehnigte Membrane, welche, wie es scheint, dieselben Dienste leistet wie die Glasstäbe, zwischen welchen die galvanische Säule aufgebaut wird. Jedes Säulchen besteht aus einer Menge auf einander geschichteter feiner Blättchen; diese kleinen, bald ebenen, bald

gebogenen Blättchen sind durch sehr klebrige Schleimschichten von einander getrennt, und somit bieten diese Säulchen in ihrer Construction eine große Aehnlichkeit mit einer aufgebauten galvanischen Säule dar.

Man zählt bei dem Bitterrochen gewöhnlich 400 bis 500 solcher Säulchen auf jeder Seite desselben

Bei dem Bitteraale, Fig. 484, liegt das elektrische Organ in dem sehr langen Schwanze. Bei diesem Thiere nämlich liegt der After so weit nach vorn, daß der Schwanz des Gymnotus fast $4\frac{1}{2}$ mal so lang ist als Kopf und Rumpf zusammengenommen, das elektrische Organ liegt fast der ganzen Länge des

Fig. 484.



Schwanzes nach auf jeder Seite und unterhalb desselben, so daß der elektrische Apparat dieses Thieres eine bedeutende Ausdehnung hat, woher es denn auch kommt, daß der Bitteraal so außerordentlich starke Schläge ertheilen kann.

Bei dem Gymnotus stehen die Säulchen, welche das elektrische Organ bilden, nicht senkrecht wie beim Bitterrochen, sondern sie laufen in der Richtung des Schwanzes fort, so daß die Scheibchen, aus denen sie bestehen, senkrecht stehen; daher kommt es denn auch, daß beim Bitteraale der positive Strom in der Richtung vom Kopfe nach dem Schwanze, also nicht wie beim Bitterrochen vom Rücken zum Bauche geht.

Im thierischen Organismus sind jedoch auch elektrische Ströme nachgewiesen worden, welche nicht durch besondere elektrische Organe hervorgebracht werden. Nobili hat gefunden, daß, wenn man mit dem einen Drahtende eines empfindlichen Multiplicators den Kopf, mit dem andern Drahtende die Füße eines lebenden oder frisch getödteten Frosches berührt, ein Strom vom Kopfe nach den Füßen geht; ebenso läßt sich ein Strom nachweisen, wenn man in den Muskel irgend eines Thieres einschneidet und den äußern Muskel mit der Schnittfläche durch den Multiplicatordraht verbindet.

Siebenter Abschnitt.

V o n d e r W ä r m e.

Erstes Kapitel.

A u s d e h n u n g.

- 224 Unser Gefühlsvermögen unterscheidet verschiedene Zustände an den Körpern, die wir mit heiß, warm, kalt u. s. w. bezeichnen. Wenn ein Körper, den wir kalt nennen, warm wird, wenn er heiß wird, so nimmt er auch an Volumen zu, er dehnt sich.

Die unbekannte Ursache, welche diese Ausdehnung der Körper bewirkt, und welche zugleich die verschiedenen eben erwähnten Empfindungen unseres Gefühlsvermögens veranlaßt, nennt man Wärme.

Die Wärme bewirkt nicht allein eine Ausdehnung der Körper, sondern sie ist auch im Stande, die Aggregatzustände der Körper zu verändern, sie bewirkt die Schmelzung fester und die Verdampfung flüssiger Körper. Wir wollen nun im Folgenden die Geseze dieser Erscheinungen näher betrachten.

- 225 **Das Thermometer.** Da alle Körper durch die Wärme ausgedehnt werden und da das Volumen eines Körpers von dem Grade seiner Erwärmung abhängt, so kann die Ausdehnung eines Körpers dazu dienen, um den Grad seiner Erwärmung zu messen. Man nennt die Temperatur eines Körpers den Grad seiner Erwärmung, die Instrumente aber, welche man anwendet, um die Temperatur zu bestimmen, nennt man Thermometer.

Fig. 485. Fig. 485 stellt ein Quecksilberthermometer dar; die Kugel ist mit Quecksilber angefüllt; diese Flüssigkeit erhebt sich aber auch noch in der Röhre bis zu einer bestimmten Höhe, welche von der Temperatur abhängt. Wenn man die Kugel erwärmt, vermehrt sich das Volumen des Quecksilbers, es steigt in der Röhre, und man sagt, die Temperatur sey erhöht worden. Wenn die Kugel erkaltet, vermindert sich das Volumen des Quecksilbers wieder, das Quecksilber sinkt in der Röhre, und man sagt, die Temperatur sey gefallen.

Bei gleicher Temperatur nimmt der Gipfel der Quecksilbersäule auch stets dieselbe Stelle in der Röhre ein. Wenn man ein anderes größeres oder kleineres Thermometer mit dem erstern vergleicht, so



werden beide mit einander steigen und fallen, aber die absolute Größe des Steigens und Fallens kann doch sehr verschieden seyn. Wenn z. B. die beiden Kugeln gleich sind, aber die eine Röhre einen zehnmal größeren Querschnitt als die andere hat, so würde bei gleicher Temperaturerhöhung das Quecksilber in der engen Röhre zehnmal so hoch steigen als in der andern.

Ein solches Thermometer kann nur dazu dienen, zu sehen, ob eine bestimmte Temperatur stattfindet, oder ob sie höher oder tiefer sey, je nachdem der Gipfel der Quecksilbersäule in der Röhre an einer bestimmten Stelle höher oder tiefer steht. Ein solches Instrument würde schon von einigem Nutzen für die Wissenschaft seyn, durch die Graduierung aber werden die Thermometer doch eigentlich erst brauchbare Instrumente, denn durch die Graduierung ist es möglich, die Temperaturen in Zahlen auszudrücken, sie zu vergleichen und die Gesetze der Wärme auszumitteln.

Zur Construction von Thermometern darf man natürlich nur solche Glasröhren anwenden, welche vollkommen cylindrisch sind, was man daran erkennt, daß ein Quecksilberfaden, den man in einer solchen Röhre hin und her laufen läßt, an allen Stellen derselben gleiche Längen hat.

Nachdem an der Röhre eine Kugel angeblasen worden ist, wird sie mit Quecksilber gefüllt. Um das Quecksilber einzufüllen, wird die Kugel erwärmt,

Fig. 486.




damit sich die darin befindliche Luft ausdehnt, und alsdann die offene Spitze der Röhre rasch in Quecksilber getaucht (Fig. 486). Beim Erkalten der Kugel steigt das Quecksilber in der Röhre bis in die Kugel. Es genügt schon, wenn auf diese Weise nur einige Tropfen in die Kugel gelangen. Kehrt man nun den Apparat wieder um, um die Kugel von Neuem zu erhitzen, bis die Flüssigkeit ins Köchen kommt, so füllen die Quecksilberdämpfe bald den ganzen Raum aus, die Luft wird vollständig ausgetrieben, und wenn man nun abermals das offene Ende der Röhre rasch in Quecksilber eintaucht, so kann man versichert seyn, daß sich die Kugel vollständig mit Quecksilber ausfüllt.

Ehe das Thermometer verschlossen wird, muß es regulirt werden, d. h. man fügt noch so viel Quecksilber hinzu, oder man treibt so viel Quecksilber aus, wie es gerade der mittleren Temperatur entspricht, für welche das Thermometer bestimmt ist; alsdann wird es zugesmolzen.

Das Graduiren der Thermometer besteht darin, daß man zwei fixe Punkte auf der Röhre markirt und den Zwischenraum (den Fundamentalabstand) in gleiche Theile theilt. Für die festen Punkte nimmt man in der Regel den Gefrierpunkt und den Siedepunkt des Wassers. Um den Gefrierpunkt zu bestimmen, steckt man die Thermometerkugel und die Röhre, soweit das Quecksilber in derselben reicht, in ein Gefäß mit fein gestoßenem Eise (Fig. 487 a. f. S.). Wenn die Temperatur der umgebenden Luft höher ist als der Gefrierpunkt,

so schmilzt das Eis, und die ganze Masse nimmt die fixe Temperatur des Gefrierpunktes an. Bald nimmt auch das Thermometer diese Temperatur an und bleibt von dem Augenblicke an vollkommen stationär, und man hat nur mit Genauigkeit den Punkt der Röhre zu markiren, wo gerade der Gipfel der Quecksilbersäule steht. Man bezeichnet diesen Punkt zuerst mit Tinte und alsdann mit einem Diamant.



Um den Siedepunkt zu bestimmen, nimmt man ein Gefäß mit langem Halse, Fig. 488, in welchem man destillirtes Wasser zum Kochen bringt; nachdem es einige Zeit gekocht hat, sind alle Theile des Gefäßes gleichmäßig erwärmt, und der Dampf

entweicht durch die Seitenöffnungen; das Thermometer ist alsdann allenthalben von Dampf umgeben, dessen Temperatur dieselbe ist wie die der obersten Wasserschicht. Das Quecksilber steigt bald bis zu einem Punkte, auf dem es fest stehen bleibt und den es nicht überschreitet. Man bezeichnet diesen Punkt wie den Nullpunkt. Wenn in diesem Augenblicke die Barometerhöhe nicht gerade 760^{mm} ist, so ist eine Correction anzubringen, deren Werth weiter unten, wo vom Sieden die Rede seyn wird, angegeben werden soll.

Bei dem Centesimalthermometer wird der Zwischenraum der beiden fixen Punkte in 100 Theile getheilt, und so erhält man die Thermometerscala.

Alle Thermometer, welche auf diese Weise construirt sind, sind vergleichbare Instrumente, d. h. sie zeigen bei gleichen Temperaturen eine gleiche Zahl von Graden.

Man kann Quecksilberthermometer construiren, welche bis zu 360 Grad gehen, weiter aber kann man nicht gehen, weil man sonst dem Siedepunkte des Quecksilbers (400°) zu nahe kommt. Unter Null sind die Angaben des Quecksilberthermometers richtig bis —30° oder —35°. Bei noch geringerer Temperatur kommt man dem Gefrierpunkte des Quecksilbers (—40°) zu nahe. In der Nähe der Temperaturen nämlich, bei welchen die Körper ihren Aggregatzustand ändern, ist ihre Ausdehnung nicht mehr regelmäßig.

Nicht bei allen Thermometern ist der Fundamentalbestand in 100 Grade getheilt. In Deutschland und Frankreich ist das Réaumur'sche Thermometer noch sehr verbreitet, bei welchem dieser Abstand in 80 Grade getheilt ist, obgleich man sich bei wissenschaftlichen Untersuchungen jetzt fast ausschließlich des von Celsius zuerst angegebenen hunderttheiligen Thermometers bedient. Es ist jedoch leicht, Celsius'sche Grade auf Réaumur'sche zu reduciren, und umgekehrt, denn da

$$100^{\circ} \text{ C.} = 80^{\circ} \text{ R.},$$

so ist

$$1^{\circ} \text{C.} = 0,8^{\circ} \text{R.}$$

und

$$1^{\circ} \text{R.} = 1,25^{\circ} \text{C.}$$

Es sind demnach $x^{\circ} \text{C.} = x \cdot 0,8^{\circ} \text{R.}$ und $n^{\circ} \text{R.} = n \cdot 1,25^{\circ} \text{C.}$ Man kann dies in Worten so ausdrücken: Um Réaumur'sche Grade in Celsius'sche zu verwandeln, multiplicirt man die Zahl der Réaumur'schen Grade mit 1,25 oder mit $\frac{5}{4}$. Will man umgekehrt Celsius'sche Grade zu Réaumur'sche verwandeln, so multiplicirt man die gegebene Gradzahl mit 0,8 oder, was dasselbe ist, mit $\frac{4}{5}$.

In England bedient man sich ausschließlich der Fahrenheit'schen Scala, deren Nullpunkt nicht mit dem der eben beiden erwähnten zusammenfällt. Der Nullpunkt des Fahrenheit'schen Thermometers trifft mit dem Theilstriche — $17\frac{1}{2}$ der Celsius'schen Scala zusammen. Der Schmelzpunkt des Eises ist auf derselben mit 32, der Siedepunkt des Wassers mit 212 bezeichnet, so daß also der Zwischenraum zwischen dem Gefrierpunkte und dem Siedepunkte des Wassers hier in 180 Grade getheilt ist. Es sind also dem absoluten Werthe nach

$$180^{\circ} \text{F.} = 100^{\circ} \text{C.,}$$

mithin

$$1^{\circ} \text{F.} + \frac{1}{9}^{\circ} \text{C.}$$

und

$$1^{\circ} \text{C.} = \frac{9}{5}^{\circ} \text{F.}$$

Um jedoch die Angaben des einen dieser Thermometer auf die des andern zu reduciren, hat man noch zu berücksichtigen, daß die Nullpunkte derselben nicht zusammenfallen. Will man Fahrenheit'sche Grade in Celsius'sche verwandeln, so hat man von der gegebenen Gradzahl 32 abzuziehen und den Rest mit $\frac{5}{9}$ zu multipliciren. Es sind demnach

$$x^{\circ} \text{F.} = (x - 32) \frac{5}{9}^{\circ} \text{C.}$$

Will man Celsius'sche Grade in Fahrenheit'sche verwandeln, so multiplicirt man mit $\frac{9}{5}$ und addirt zum Product 32. Es sind demnach


$$y^{\circ} \text{C.} = (y \cdot \frac{9}{5} + 32)^{\circ} \text{F.}$$

Zur leichtern Vergleichung der verschiedenen Scalen mag folgende Tabelle dienen.

| Celsius. | Réaumur. | Fahrenheit. |
|----------|----------|-------------|
| — 20 | — 16 | — 4 |
| — 10 | — 8 | + 14 |
| 0 | 0 | 32 |
| + 10 | + 8 | 50 |
| 20 | 16 | 68 |
| 30 | 24 | 86 |
| 40 | 32 | 104 |
| 50 | 40 | 122 |
| 60 | 48 | 140 |
| 70 | 56 | 158 |
| 80 | 64 | 176 |
| 90 | 72 | 194 |
| 100 | 80 | 212 |

- 226 **Ausdehnung fester Körper.** Weil die Ausdehnung fester Körper durch die Wärme sehr gering ist, so muß man auf Mittel sinnen, durch welche sie dem Auge vergrößert wird. Am einfachsten wird dies auf folgende Weise erreicht. Eine Stange $b b'$, Fig. 489, von dem zu untersuchenden Körper

Fig. 489.



stützt sich mit einem Ende gegen den festen Widerhalt $f f'$, während ihr anderes Ende gegen den kürzeren Arm eines Winkelhebels $l c l'$ stößt, der sich um den festen Punkt c drehen kann. Wenn nun das Ende l des kürzeren Hebelsarmes durch die Ausdehnung der Stange $b b'$ auch nur wenig fortgeschoben wird, so wird das andere Ende l' einen weit größern Weg zurücklegen, und man kann auf diese Weise die kleinste Verlängerung der Stange $b b'$ noch sichtbar machen, wenn nur die Länge $c l'$ sehr groß ist im Vergleich zu $c l$.

Mit Hilfe von Apparaten, welche im Wesentlichen auf dem eben angegebenen Principe beruhen, wurde die Ausdehnung vieler Körper ermittelt; es folgen hier nur einige der wichtigsten.

Für eine Temperaturerhöhung von 0 bis 100° C. dehnt sich aus:

| | | | | |
|----------------------------------|----|---------|------|------------------|
| Platin | um | 0,00086 | oder | $\frac{1}{1167}$ |
| Glas (im Durchschnitt) | » | 0,00087 | » | $\frac{1}{1147}$ |
| Stahl, gehärtet | » | 0,00124 | » | $\frac{1}{807}$ |
| Eisen | » | 0,00122 | » | $\frac{1}{819}$ |
| Kupfer | » | 0,00171 | » | $\frac{1}{584}$ |
| Zinn | » | 0,00217 | » | $\frac{1}{462}$ |
| Blei | » | 0,00285 | » | $\frac{1}{351}$ |
| Zink | » | 0,00294 | » | $\frac{1}{340}$ |

seiner Länge. Ein Stahlstab also, welcher bei 0° eine Länge von 807 Linien hat, wird bei 100° eine Länge von 808 Linien haben; ein Zinkstab von nur 340 Linien Länge wird sich aber bei einer Temperaturerhöhung von 0 bis 100° ebenfalls schon um 1 Linie ausdehnen. Unter allen oben angeführten Körpern dehnt sich Platin am wenigsten, Zink am stärksten aus.

Zwischen 0 und 100° dehnen sich fast alle festen Körper gleichmäßig aus, d. h. ihre Ausdehnung ist der Temperaturerhöhung proportional. Bei einer Temperaturerhöhung von 0 bis 10° dehnt sich also das Kupfer um 0,000171, bei einer Temperaturerhöhung von 0 bis 1° dehnt es sich um 0,0000171 seiner Länge bei 0° aus.

Die Zahl, welche ausdrückt, um den wievielften Theil seiner Länge von 0° sich ein fester Körper bei einer Temperaturerhöhung von 0 bis 100° ausdehnt, heißt der Längenausdehnungscoefficient. Die obige Tabelle giebt daher Coefficienten für Platin, Glas, Stahl u. s. w. an.

Mannichfache praktische Anwendungen, welche man von der Ausdehnung fester Körper durch die Wärme macht, wollen wir hier bloß andeuten.

Da alle Körper sich durch die Wärme ausdehnen, so wird ein aus einer einfachen Stange gebildetes Pendel bei höherer Temperatur länger seyn als bei niedriger, es wird im Sommer also langsamer schwingen als im Winter, und wenn ein solches Pendel zur Regulirung einer Uhr angewendet wird, so ist der Gang der Uhr von der Temperatur abhängig. Bei den Compensationspendeln ist dieser nachtheilige Einfluß der Ausdehnung vermieden.

Fig. 490.



Fig. 490 stellt ein Compensationspendel der einfachsten Art dar. Auf dem unteren horizontalen Bügel des Rahmens *ad*, welcher von Eisen ist, sind zwei vertikale Stäbe von einem andern Metall befestigt, welches sich stärker ausdehnt als das Eisen. Diese Stäbe tragen einen horizontalen Bügel *nx*, an dem wieder eine eiserne Stange hängt, welche die Linse trägt. Durch die Verlängerung der äußeren und mittelsten Eisenstange wird die Linse gesenkt, durch die Ausdehnung der in der Figur dunkleren Stäbe aber wird sie gehoben. Gesezt, jede der helleren Stangen verlängere sich um 1^{mm} , so wird dadurch die Linse um 2^{mm} gesenkt; wenn aber nun jede der dunkleren Stangen sich um 2^{mm} verlängert, so wird die Linse dadurch wieder um 2^{mm} gehoben, die Pendellänge bleibt also unverändert.

Wenn ein Körper durch Erwärmung ausgedehnt wird, so findet dies mit großer Kraft Statt, d. h. es können sehr bedeutende Hindernisse, welche der Ausdehnung entgegen stehen, überwunden werden. Ebenso zieht sich ein Körper beim Erkalten mit großer Kraft zusammen. Legt man einen heißen eisernen Reif um ein Rad, so daß er eben paßt, so wird nach der Erkaltnng der Reif das Rad so fest zusammenhalten, wie man es auf keine andere Weise zu erreichen im Stande wäre.

227 Die kubische Ausdehnung ist die Vergrößerung, welche das Volumen eines Körpers durch die Temperaturerhöhung erleidet. Auch hier wird das Volumen des Körpers bei 0° zum Ausgangspunkt genommen, und unter dem Ausdehnungscoefficienten versteht man hier die Zahl, welche anzeigt, um den wievielfachen Theil seines ursprünglichen Volumens bei 0° sich ein Körper ausdehnt, wenn man ihn bis auf 100° erwärmt. Wenn man sagt, der Ausdehnungscoefficient des Quecksilbers sey 0,018, so heißt das, das Quecksilber dehnt sich bei einer Temperaturerhöhung von 100° um $\frac{18}{1000}$ seines Volumens bei 0° aus. Kennt man den Ausdehnungscoefficienten und das Volumen eines Körpers bei 0° , so kann man sein Volumen für eine beliebige Temperatur berechnen, vorausgesetzt, daß die Ausdehnung des Körpers bis zu dieser Temperatur regelmäßig ist.

Bei tropfbar-flüssigen und gasförmigen Körpern wird durch den Versuch unmittelbar die körperliche Ausdehnung bestimmt, während bei festen Körpern die körperliche Ausdehnung aus der beobachteten linearen berechnet werden muß.

Der Ausdehnungscoefficient für die körperliche Ausdehnung fester Körper ist dreimal so groß als der Ausdehnungscoefficient für lineare Ausdehnung.

Man kann sich davon durch folgendes Raisonnement überzeugen. Es sey l die Seite eines Würfels bei 0° , so ist l^3 das Volumen desselben, welches wir mit v bezeichnen wollen; wenn nun der Würfel bis auf 100° erwärmt wird, so ist jede Seite $l(1+r)$, wenn r den Coefficienten für die Längenausdehnung bezeichnet, mithin ist jetzt der Inhalt des Würfels:

$$v' = l^3 (1+r)^3 = l^3 (1 + 3r + 3r^2 + r^3).$$

Da aber r eine sehr kleine Größe ist, so kann man die höheren Potenzen derselben vernachlässigen, und der Werth von v' reducirt sich demnach auf


$$v' = l^3 (1 + 3r) = v (1 + 3r).$$

Das Volumen v ist also um $3rv$ gewachsen; der Ausdehnungscoefficient für das Volumen ist also $3r$.

Wir wollen versuchen, dies noch auf geometrischem Wege anschaulich zu machen.

Es sey $a b c$ ein aus irgend einem festen Körper gebildeter Würfel (Fig.

Fig. 491.



491) bei 0° . Wenn nun dieser Würfel bei einer Temperaturerhöhung von 100° sich nur nach oben ausdehnte, so würde sein Volumen um die quadratische Platte $adcb$ zunehmen, deren Inhalt $v r$ ist, wenn v das Volumen des ursprünglichen Würfels und r der Längen-Ausdehnungscoefficient ist. Wenn sich der Würfel nur nach der linken Seite hin ausdehnte, so würde er hier um eine eben so große Platte $cgbf$ wachsen, und eine dritte Platte $bich$ endlich, deren Inhalt gleichfalls rv ist, das Resultat

der Ausdehnung des Körpers nach vorn seyn. Der kubische Inhalt dieser drei

Platten zusammen ist 3 r v. Zur Vollendung des durch die Wärme vergrößerten Würfels müßte freilich noch der Inhalt der Ecken hinzuaddirt werden, welche da einzupassen sind, wo je zwei der eben betrachteten Platten mit einer Kante zusammentreffen, allein die Größe derselben ist so unbedeutend, daß sie vernachlässigt werden kann, da ja die Größe der linearen Ausdehnung *da* sehr klein ist im Vergleich zu der Länge der Seiten des ursprünglichen Würfels, und man kann also 3 r v ohne merklichen Fehler für die ganze Zunahme des Volumens annehmen.

Der Coefficient für die Längenausdehnung des Glases z. B. ist 0,00087, bei einer Temperaturerhöhung von 0 bis 100° wird demnach eine Glasmasse um 0,00251 ihres Volumens zunehmen; dasselbe gilt natürlich auch vom Inhalte eines Glasgefäßes. Wenn ein Glasgefäß bei 0° gerade 1000 Kubikcentimeter faßt, so wird sein Inhalt bei 100° bis auf 1002,51 Kubikcentimeter gewachsen seyn.

Ausdehnung der Flüssigkeiten. Um die Ausdehnung verschiedener 228 flüssiger Körper zu bestimmen, kann man den Apparat Fig. 492 anwenden.

Fig. 492.



Der Hals eines Glasgefäßes von entsprechender Größe ist an einer Stelle ganz eng ausgezogen, so daß sich über der engen Stelle gewissermaßen ein Trichter befindet. Die engste Stelle des Halses *a* ist auf irgend eine Weise markirt. Man füllt nun die Kugel mit der zu untersuchenden Flüssigkeit, so daß sie noch über *a* hinaus im Trichter steht, und erkaltet das Ganze bis auf 0°, indem man den ganzen Apparat mit schmelzendem Schnee oder schmelzendem Eise umgiebt. Ist die Flüssigkeit bis auf 0° erkaltet, so entfernt man alle Flüssigkeit, welche noch über der Marke steht. Wenn

man die so gefüllte Kugel wiegt, vom gefundenen Gewichte das des Glasgefäßes abzieht, so erhält man das Gewicht der Flüssigkeit, welche bei 0° in die Kugel geht. Sobald man die Kugel erwärmt, dehnt sich die Flüssigkeit aus, sie steigt über die Marke *a* in den Trichter. Wenn man bis zu einer bestimmten Temperatur, etwa bis auf 100°, erwärmt hat, nimmt man alle über *a* stehende Flüssigkeit wieder weg und wiegt dann von Neuem. Nach den beiden Wägungen läßt sich dann leicht die scheinbare Ausdehnung berechnen.

Die auf diese Weise bestimmte Ausdehnung ist, wie bemerkt, nur die scheinbare; die wahre Ausdehnung der Flüssigkeit findet man erst, wenn man zu der scheinbaren Ausdehnung noch die Vergrößerung des Inhalts des Glasgefäßes durch die Wärme addirt.

Bei einer Temperaturerhöhung von 0 bis 100° dehnt sich aus:

| | | |
|-------------|----|----------------|
| Quecksilber | um | 0,018 |
| Wasser . . | » | 0,045 |
| Weingeist . | » | 0,100 |
| Del | » | 0,100 ungefähr |

seines Volumens bei 0° . Bei Weingeist und Del ist also die Ausdehnung durch die Wärme sehr bedeutend, so daß im Handel auf diesen Umstand wohl Rücksicht genommen werden muß.

Die meisten Flüssigkeiten dehnen sich zwischen 0 und 100° nicht regelmäßig aus. Am besten läßt sich dies zeigen, wenn man Thermometer von verschiedenen Flüssigkeiten construirt und ihren Gang mit einem Quecksilberthermometer vergleicht. Wenn man z. B. ein Wasserthermometer, welches längere Zeit einer Temperatur von 0° ausgesetzt war, erwärmt, so steigt es nicht gleich, sondern es sinkt und beginnt erst wieder zu steigen, wenn die Temperatur über $5\frac{3}{4}^{\circ}$ gestiegen ist. Bringt man die Ausdehnung des Glases in Rechnung, so ergiebt sich daraus, daß das Wasser bei 4° ein Dichtigkeitsmaximum hat, d. h. bei 4° ist das Wasser dichter als bei jeder andern Temperatur. Wasser von 4° wird sich ausdehnen, mag man es nun erwärmen oder erkalten.

Auch der Weingeist dehnt sich nicht ganz regelmäßig aus, weshalb ein Weingeistthermometer nicht bei allen Temperaturen mit einem Quecksilberthermometer harmoniren kann.

- 229 **Ausdehnung der Gase.** Die Gase dehnen sich durch Erwärmung weit stärker aus als die festen und flüssigen Körper, auch ist der Ausdehnungscoefficient für alle Temperaturen derselbe, und endlich dehnen sich die Gase stets der Temperaturerhöhung proportional aus.

Bei einer Temperaturerhöhung von 100° beträgt die Ausdehnung der Gase 0,365 ihres Volumens bei 0° .

Zur Bestimmung des Ausdehnungscoefficienten der Gase hat man verschiedene Methoden angewandt, unter denen wohl folgende die einfachste ist. Eine Glaskugel ist, wie man Fig. 493 sieht, am Ende einer dünnen Glasröhre angeblasen;

Fig. 493.



das andere Ende dieser Glasröhre ist in eine feine Spitze ausgezogen. Wenn man nun die Kugel in kochendes Wasser taucht, so natürlich, daß die Spitze ziemlich weit herausragt, so wird sich die Luft in derselben bald bis 100° erwärmen und in Folge dieser Erwärmung zum Theil aus der Kugel austreten. Nun wird die Spitze vor einer Weingeistlampe zugeschmolzen, und man läßt die Kugel allmählig erkalten; wenn sie ganz kalt geworden ist, kehrt man die Kugel um, steckt die Spitze in Quecksilber und bricht sie ab; nun wird natürlich das Quecksilber in die Kugel eindringen, weil ja die Luft in derselben durch die frühere Erwärmung verdünnt ist.

Wenn man die Kugel durch aufgelegten schmelzenden Schnee bis auf 0° erkaltet, so wird das eingedrungene Quecksilber genau den Raum ausfüllen, um welchen sich die in der Kugel zurückgebliebene Luft bei einer Temperaturerhöhung von 0 bis 100° ausdehnt. Bestimmt man die Menge des eingedrungenen Quecksilbers durch Wägung, ermittelt man alsdann das Gewicht der Quecksilbermenge, welche die ganze Ku-

gel zu fassen vermag, so kann man danach den Ausdehnungscoefficienten der Luft berechnen.

Wenn die Luft durch die Wärme ausgedehnt wird, so wird sie specifisch leichter; die erwärmte Luft wird also aufsteigen und kältere zu Boden sinken müssen. In einem geheizten Zimmer steigt die warme Luft an die Decke, oben entströmt dem Zimmer aus allen Ritzen und Fugen die warme Luft, während unten kalte einströmt.

Wenn man im Winter die in einem kalten Raum führende Thür eines geheizten Zimmers etwas öffnet und eine brennende Kerze an das obere Ende des Spaltes hält, wie man Fig. 494 sieht,

Fig. 494.



so zeigt die nach außen gerichtete Flamme einen von dem warmen Zimmer nach dem kalten Raume gerichteten Luftström an. Rückt man nun mit der Kerze mehr und mehr herunter, so stellt sich die Flamme immer mehr und mehr aufrecht, ungefähr in der halben Höhe der Oeffnung steht sie ganz still, sie ist hier nicht durch Luftströmungen afficirt; bringt man sie aber noch weiter herunter, so wird die Flamme von außen nach innen getrieben. Man sieht also, daß die erwärmte Luft oben aus-, und daß dagegen unten die kalte Luft in das Zimmer einströmt.

Daher kommt es, daß es am Boden eines geheizten Zimmers weit kälter ist als an der Decke, daß sich hohe Zimmer schwerer heizen als niedrige u. s. w.

In einem Schornsteine wird die Luft durch das Feuer erwärmt, die erhitzte Luft steigt in die Höhe und von unten her dringt kalte Luft ein, welche, durch das Feuer streichend, diesem stets Sauerstoff zuführt. Der durch den Schornstein bewirkte Luftzug bringt also die zur Unterhaltung lebhafter Verbrennung nöthige Luftmenge in den Feuerraum. Es versteht sich von selbst, daß zwischen der Größe des Feuerraums und der Höhe und Weite des Schornsteins die richtigen Verhältnisse stattfinden müssen, wenn der Schornstein seinen Zweck möglichst vollständig erreichen soll.

Auch bei Lampen hat der gläserne Schornstein den Zweck, immer einen Luftzug zu unterhalten, welcher der Flamme die zur lebhaften Verbrennung nöthige Sauerstoffmenge zuführt.

Zweites Kapitel.

Veränderung des Aggregatzustandes.

230 **Das Schmelzen.** Man sieht leicht, daß das Schmelzen, d. h. der Uebergang eines Körpers aus dem festen Zustande in den flüssigen, ein durch die Wärme hervorgebrachtes Phänomen ist, und daß keine andere Kraft in der Natur im Stande ist, diese Wirkung hervorzubringen. Man kann Eis zerbrechen und zu Pulver stoßen, man mag darauf alle mechanischen und sonstigen Mittel wirken lassen, es wird nicht in Wasser verwandelt, wenn nicht die Wärme auf dasselbe einwirkt. Ebenso verhält es sich mit dem Wachs, dem Blei u. s. w. Ob also ein Körper fest oder flüssig ist, hängt einzig und allein von seiner Temperatur ab. In einer andern Entfernung von der Sonne würde die Erde einen ganz andern Anblick darbieten; in größerer Nähe würden die meisten Metalle beständig flüssig, in größerer Entfernung hingegen würde das Meer eine feste Masse seyn, es gäbe kein fließendes Wasser und wahrscheinlich keine Flüssigkeit mehr, deren Circulation die Phänomene des Thier- und Pflanzenlebens hervorbringt.

Da die Wärme alle Körper durchdringt und ausdehnt, so liegt die Frage nahe, ob sie auch alle festen Körper schmelzen kann. In dieser Beziehung findet man große Unterschiede unter den Körpern; einige sind leicht schmelzbar und gehen schon bei niedrigen Temperaturen in den flüssigen Zustand über, z. B. Eis, Phosphor, Schwefel, Wachs, Fett u. s. w.; andere bedürfen zum Schmelzen schon höherer Temperaturen, wie Zinn, Blei u. s. w.; endlich giebt es Körper, welche erst bei sehr hohen Temperaturen schmelzen, wie Gold, Eisen, Platin. Die Kohle zu schmelzen ist bis jezt noch nicht gelungen, wiewohl mehrere Physiker behaupten, an den Ranten von Diamanten, die sie dem Versuche unterworfen hatten, Spuren von Schmelzung bemerkt zu haben. Der Analogie nach muß man schließen, daß es keine absolut unschmelzbare Körper giebt, daß alle schmelzen würden, wenn man nur hinreichend hohe Temperaturen hervorbringen könnte.

Organische Körper erleiden unter Einwirkung der Wärme meist eine chemische Zersetzung, ehe sie zum Schmelzen kommen.

Wenn ein Körper aus dem festen in den flüssigen Zustand übergeht, beobachtet man zwei merkwürdige Phänomene. Erstens bleibt er fest bis zu einer bestimmten festen Temperatur, welche für denselben Körper unveränderlich ist, und bei welcher allein die Schmelzung beginnen kann; und zweitens ändert sich während des Schmelzens die Temperatur nicht, wie viel Wärme auch in den Körper eindringen mag. Es wird also beim Schmelzen Wärme absorbirt, welche sich gleichsam im Körper versteckt, ohne auf das Gefühl oder das Thermometer weiter zu wirken. Die Unveränderlichkeit des Schmelzpunktes und

die Absorption der latenten Wärme sind zwei wesentliche Bedingungen des Schmelzens.

Die folgende Tabelle enthält die Schmelzpunkte verschiedener Substanzen.

| | |
|--|------------|
| Gehämmertes englisches Eisen | 1600 Grad |
| Weiches französisches Eisen | 1500 " |
| Der strengflüssigste Stahl | 1400 " |
| Der leichtflüssigste Stahl | 1300 " |
| Graues Gußeisen, zweite Schmelzung | 1200 " |
| Leichtflüssiges weißes Gußeisen | 1050 " |
| Gold | 1250 " |
| Silber | 1000 " |
| Bronze | 900 " |
| Antimon | 432 " |
| Zink | 360 " |
| Blei | 334 " |
| Wismuth | 256 " |
| Zinn | 230 " |
| Legirung aus 5 Theilen Zinn, 1 Blei | 194 " |
| Schwefel | 109 " |
| Legirung aus 8 Wismuth, 5 Blei, 3 Zinn | 100 " |
| " " 4 Wismuth, 1 Blei, 1 Zinn | 94 " |
| Natrium | 90 " |
| Kalium | 58 " |
| Phosphor | 43 " |
| Stearinsäure | 70 " |
| Weiches Wachs | 68 " |
| Gelbes Wachs | 61 " |
| Stearin | 49 bis 43° |
| Wallrath | 49 " |
| Essigsäure | 45 " |
| Seife | 33 " |
| Eis | 0 " |
| Terpentinöl | —10 " |
| Quecksilber | —39 " |

Gebundene Wärme. Es ist eine bedeutende Menge Wärme nöthig, 231 um Eis oder Schnee von 0° in Wasser von 0° zu verwandeln. Die Wärme ist in dem Wasser gebunden, sie ist für das Gefühl und das Thermometer gleichsam verschwunden.

Wenn 1 Pfund Wasser von 79° mit 1 Pfund Schnee von 0° gemischt werden, so erhält man 2 Pfund Wasser von 0°. Alle Wärme also, welche in dem heißen Wasser enthalten war, ist für das Thermometer spurlos verschwunden, sie ist lediglich dazu verwendet worden, um Schnee von 0° in Wasser von 0° zu verwandeln.

Wenn Schnee oder gestoßenes Eis und Kochsalz gemengt werden, so verbinden sie sich zu einer flüssigen Salzlösung; dabei sinkt die Temperatur mehr und mehr, weil ja durch das Flüssigwerden zweier vorher fester Körper viel Wärme gebunden wird. Auf diesem Principe beruhen die sogenannten Kältemischungen.

Bezeichnen wir die Wärmemenge, welche nöthig ist, um die Temperatur von 1 Pfd. Wasser um 1° zu erhöhen, mit 1, so ist die Wärmemenge, welche bei der Schmelzung von 1 Pfd. Schnee gebunden oder latent wird, gleich 79.

So wie bei der Schmelzung des Eises und des Schnees Wärme gebunden wird, so ist dies auch beim Schmelzen anderer Körper der Fall. Folgendes sind die Werthe der latenten Wärme für einige Körper nach Irvine's Bestimmungen:

| | |
|----------------|------|
| Schwefel . . . | 80 |
| Blei . . . | 90 |
| Wachs . . . | 97 |
| Zink . . . | 274 |
| Zinn . . . | 278 |
| Wismuth . . . | 305. |

Die Bedeutung dieser Zahlen ist leicht einzusehen; während ein Pfund Schnee zu seiner Schmelzung 79 Wärmeeinheiten, d. h. 79mal so viel Wärme nöthig hat, als erforderlich ist, um die Temperatur von einem Pfund Wasser um 1° zu erhöhen, sind zur Schmelzung von einem Pfund Schwefel 80, zur Schmelzung von einem Pfund Blei, Wachs, Zink u. s. w. 90, 97, 274 solcher Wärmeeinheiten nöthig.

So wie beim Schmelzen eines festen Körpers Wärme gebunden wird, so findet auch eine Wärmebindung Statt, wenn ein fester Körper durch Auflösung in den flüssigen Zustand übergeführt wird; man kann sich davon leicht überzeugen, wenn man ein fein gepulvertes, leicht lösliches Salz, etwa Salpeter, in Wasser wirft und die Auflösung durch Umrühren befördert; die Temperatur des Wassers wird dabei um einige Grade sinken.

Gepulvertes Glaubersalz mit Salzsäure übergossen giebt eine Temperaturerniedrigung von $+ 10$ bis $- 17^{\circ}$ C.

232 Das Festwerden. Beim Uebergange der Körper aus dem flüssigen Zustande in den festen beobachtet man ganz analoge Erscheinungen wie beim Schmelzen; es findet nämlich erstens bei einer bestimmten Temperatur Statt, welche mit dem Schmelzpunkte zusammenfällt, und zweitens wird alle latente Wärme, welche beim Schmelzen gebunden worden war, beim Festwerden wieder frei.

Eine Erscheinung, welche das Freiwerden der gebundenen Wärme beim Festwerden flüssiger Körper beweist, ist folgende: Im Jahre 1714 hatte Fahrenheit die Beobachtung gemacht, daß unter gewissen Umständen das reine Wasser bis auf $- 10$ bis $- 12^{\circ}$ erkaltet werden könne, ohne zu gefrieren. Manchmal findet dies schon an freier Luft Statt, sicherer aber kann man diese Erscheinung hervorrufen, wenn man dafür sorgt, daß das zu erkaltende Wasser nur einem schwachen Luft- oder Dampfdrucke ausgesetzt ist. Man kann dies da-

durch bewirken, daß man in einer Glasröhre, welche oben in eine feine Spitze ausgezogen ist, Wasser ins Kochen bringt, und wenn man denkt, daß durch die Dämpfe alle Luft ausgetrieben worden sey, die feine Spitze zuschmilzt. Es befindet sich alsdann über dem Wasser in dem Glase nur noch Wasserdampf, welcher bei niedrigen Temperaturen nur einen sehr geringen Druck ausübt. Wenn man ein solches Glasrohr einer Temperatur von -12° aussetzt, so bleibt das Wasser noch flüssig, eine Erschütterung aber macht, daß die ganze Wassermasse plötzlich gefriert. Wenn man nun dafür gesorgt hat, daß sich im Innern der Glasröhre ein Thermometer befindet, dessen Kugel in das Wasser eingetaucht ist, und an welchem man die niedrige Temperatur von -12° ablesen kann, so beobachtet man, wie dieses Thermometer in dem Augenblicke, wo das Wasser fest wird, bis auf 0° steigt.

Die Schnelligkeit, mit welcher das Festwerden unter diesen Umständen vor sich geht, und das Steigen des Thermometers sind zwei Phänomene, welche sich leicht erklären lassen. Die latente Wärme der ersten Theilchen, welche gefrieren, geht auf die benachbarten, noch flüssigen Theilchen über. Sie werden zwar erwärmt, aber nicht hinreichend, um ihr Erstarren zu verhindern; daher die doppelte Wirkung des Festwerdens und der Erwärmung.

Wenn das Festwerden bei der gewöhnlichen Erstarrungstemperatur vor sich geht, so geschieht es immer nur langsam und ohne Temperaturerhöhung. Wenn z. B. das Wasser bei 0° gefriert, so beginnt das Erstarren in der Regel gleichzeitig an verschiedenen Punkten, und an diesen Stellen geben die zuerst erstarrenden Theilchen ihre latente Wärme an die benachbarten ab, welche dadurch noch einige Augenblicke flüssig erhalten werden. Deshalb beobachtet man dünne Eisblättchen und feine Eisnadeln, welche auf mannichfaltige Weise in der flüssigen Masse gleichsam fortwachsen. Auf diese Weise zerstreut sich die latente Wärme nach und nach; ohne die latente Wärme müßte die ganze flüssige Masse, bis zur Erstarrungstemperatur erkaltet, auf einmal fest werden.

Es wird auch jedesmal Wärme frei, wenn eine Flüssigkeit mit einem andern Körper eine feste Verbindung eingeht. So verbinden sich der gebrannte Gyps, der gebrannte Kalk mit Wasser zu festen Körpern, welche die Chemiker Hydrate nennen. Das Wasser geht also bei dieser Verbindung in die feste Form über, es muß also Wärme frei werden. Dadurch erklärt sich die starke Erhitzung, welche erfolgt, wenn man gebrannten Kalk mit Wasser übergießt.

Dampfbildung. Wenn eine Flüssigkeit mit der Luft in Berührung ist, 233 so nimmt ihre Menge mehr und mehr ab, und nach kürzerer oder längerer Zeit verschwindet sie vollständig. Das Wasser, welches nach einem Regen den Boden bedeckt, widersteht nicht dem Wehen eines trockenen Windes und der Einwirkung des Sonnenscheins, es verschwindet, nicht allein weil es in den Boden einsickert, sondern auch weil es in der Luft verdunstet.

Das Phänomen der Verdunstung geht rascher vor sich, wenn man eine Schale mit Wasser über Feuer zum Kochen bringt; in kurzer Zeit ist alles Wasser verschwunden, und doch ist es nicht vom Gefäße verschluckt worden.

Es geht daraus hervor, daß die Flüssigkeiten ihren Aggregatzustand ändern, daß sie unsichtbar und expansibel werden wie die Gase. Mit dem Namen Dampf bezeichnet man eine in gasförmigen Zustand übergegangene Flüssigkeit.

Man war lange Zeit der irrigen Meinung, daß die Dämpfe für sich selbst nicht bestehen könnten; man glaubte, sie seyen ganz in derselben Weise in der Luft aufgelöst wie die Salze im Wasser; um eine Flüssigkeit gasförmig zu machen, bedürfe es ebenso eines Auflösungsmittels, der Luft, wie ein Lösungsmittel, etwa Wasser, nöthig ist, um die festen Salze flüssig zu machen. Um die Un-

Fig. 495.



richtigkeit dieser Meinung darzutun und zugleich die wahren Gesetze der Dampfbildung zu studiren, muß man machen, daß die Dampfbildung im luftleeren Raume vor sich geht. Dazu eignet sich nun die Toricellische Leere ganz vorzüglich, nicht allein weil man es mit einem vollkommen luftleeren Raume zu thun hat, sondern auch weil die Depression der beweglichen Quecksilbersäule ein Mittel bietet, die Expansivkraft der Dämpfe zu messen.

Nehmen wir an, man habe in einem weiteren, mit Quecksilber gefüllten Gefäße *v v'* (Fig. 495) drei Toricellische Röhren neben einander gestellt, so wird in allen das Quecksilber gleich hoch stehen; wenn man aber mit Hülfe einer gekrümmten Pipette etwas Wasser in die eine Röhre *b'* bringt, so steigt es alsbald bis zur Toricellischen Leere in die Höhe, und augenblicklich sinkt auch der Gipfel der Quecksilbersäule um einige Millimeter. Dem Gewichte der kleinen Wasserschicht, welche jetzt auf dem Quecksilber schwimmt, kann man diese Depression nicht zuschreiben; hat man, wie es nöthig ist, wenn der Versuch entscheidend seyn soll, Wasser genommen, welches durch Kochen vollständig von Luft befreit worden ist, so kann man jene Depression auch nicht der aus dem Wasser sich entbindenden Luft zuschreiben. Aus dem Wasser müssen sich also Dämpfe entwickelt haben, welche, wie die Gase, eine Tension haben, denn diese Wasserdämpfe wirken gerade so, als ob man eine kleine Portion Luft in die leere Kammer hätte aufsteigen lassen.

Die Größe der Depression giebt zugleich ein Maß für die Spannkraft der Wasserdämpfe. Nehmen wir an, die durch die Wasserdämpfe deprimirte Quecksilberkuppe *t* steht um 15^{mm} tiefer als die Kuppe *c* des anderen Barometers, über welcher sich noch ein vollkommenes Vacuum befindet, so ist klar, daß die Wasserdämpfe auf die Kuppe *t* gerade so stark drücken als eine Quecksilbersäule von 15^{mm} Höhe. Die Depression von 15^{mm} ist also wirklich das Maß für die Spannkraft des Wasserdampfes.

Hätte man in das dritte Barometerrohr *b''* anstatt Wasser eine andere Flüssigkeit, etwa Schwefeläther, gebracht, so würde man eine weit bedeutendere Depression bemerkt haben als beim Wasser, denn bei einer mittleren Temperatur

beträgt die Depressiön fast die Hälfte der Höhe des Barometers *b*; es folgt daraus, daß unter diesen Umständen der Aetherdampf eine Spannkraft hat, welche fast dem Drucke einer halben Atmosphäre gleich ist

Maximum der Spannkraft der Dämpfe. Das Bestreben der 234 Dämpfe, sich auszudehnen, geht, wie bei den Gasen, bis ins Unendliche, d. h. die kleinste Menge Dampf breitet sich in einem leeren Raume, so groß er auch seyn mag, nach allen Seiten aus und übt auf die Wände immer noch einen mehr oder minder großen Druck aus. Die kleinste Menge Wasser ist also fähig in Dampfgestalt einen Raum von mehreren Tausend Kubikmetern in derselben Weise auszufüllen wie die Luft. Obgleich aber die Dämpfe eine bis ins Unendliche gehende Expansionskraft haben, so kann man doch ihre Spannkraft nicht durch vermehrten Druck beliebig vergrößern, wie dies bei Gasen der Fall ist. Man mag eine gegebene Luftmenge noch so stark comprimiren, immer wird nach dem Mariotte'schen Gesetze ihre Elasticität in demselben Verhältnisse zunehmen, in welchem ihr Volumen verkleinert wird. Wenn man versucht, Dämpfe zu comprimiren, um dadurch ihre Elasticität zu vergrößern, so gelangt man bald zu einem Punkte, wo sich der Dampf verdichtet und in den flüssigen

Fig. 496. Zustand zurückkehrt. Diese Gränze des Widerstandes, bei welcher jede fernere Compression keine Vermehrung der Elasticität des Dampfes hervorbringt, sondern ihn flüssig macht, nennt man nun das Maximum der Tension des Dampfes.



Um diesen charakteristischen Unterschied zwischen Gasen und Dämpfen durch den Versuch nachzuweisen, bedient man sich am zweckmäßigsten des schon auf S. 85 beschriebenen Apparates; nur bringt man nicht Luft in die Barometeröhre, sondern etwas Aether. Man füllt zu diesem Zwecke die Toricellische Röhre sehr sorgfältig mit Quecksilber, so daß alle Luft möglichst entfernt ist, was man am vollständigsten durch Auskochen erreicht. Ist die Röhre so bis auf 1 — 2 Centimeter mit Quecksilber gefüllt, so gießt man diesen Raum noch voll Aether, kehrt die Röhre um und taucht sie in das Gefäß *cn*. Der Aether steigt alsbald in die Höhe, ein Theil bleibt flüssig, ein anderer verdampft im leeren Raume und bewirkt eine bedeutende Depressiön der Quecksilbersäule. Die Säule *ns* habe z. B. nur noch eine Höhe von 400^{mm}, während sie 760^{mm} hoch seyn würde; wenn oben ein Vacuum wäre, so ist die Spannkraft des Aetherdampfes gleich 360^{mm}. Wenn man nun die Toricellische Röhre tiefer in die mit Quecksilber gefüllte Röhre *cc'* hinabdrückt, um dadurch den mit Aetherdampf gefüllten Raum zu verkleinern, so beobachtet man, daß die Höhe der Quecksilbersäule *ns* ganz unverändert bleibt. Wäre statt des Aetherdampfes Luft im oberen Theile der Röhre gewesen, so wissen wir, daß, wenn beim Niederdrücken das Volumen der abgesperrten Luft verkleinert wird, auch ihre Elasticität zunimmt, so daß

die Höhe der Quecksilbersäule im Barometerrohre abnimmt (S. 85). Hier beim Dampf ist die Sache ganz anders, das Volumen des Aetherdampfes wird vermindert, ohne daß seine Elasticität zunimmt, denn die Höhe der Säule *ns* bleibt ja dieselbe. Je mehr man aber niederdrückt, desto mehr nimmt die Menge des flüssigen Aethers zu, die Verkleinerung des mit Aetherdämpfen erfüllten Raums bewirkt also, daß sich ein Theil der Dämpfe wieder zu flüssigem Aether condensirt, während die übrigen Dämpfe ihre Spannkraft nicht ändern. Wenn man also den mit Aetherdampf gefüllten Raum auf $\frac{1}{2}$, $\frac{1}{3}$, $\frac{1}{4}$ u. s. w. comprimirt, so wird auch $\frac{1}{2}$, $\frac{1}{3}$, $\frac{1}{4}$ u. s. w. des Dampfes condensirt. Führt man fort das Rohr niederzudrücken, so gelangt man bald zu einem Punkte, wo aller Dampf verdichtet ist, so daß sich nur noch flüssiger Aether über der Quecksilbersäule befindet; dieses völlige Verschwinden der Dampfblase ist jedoch schwer zu erreichen, weil der Aether immer etwas absorbirte Luft enthält.


Hebt man die Röhre wieder, so behält die Quecksilbersäule immer noch dieselbe Höhe *ns*, während die flüssige Aetherschicht fortwährend abnimmt, was beweist, daß sich sogleich wieder Dampf bildet, um den vergrößerten Raum auszufüllen und in demselben das Maximum der Spannkraft zu erreichen. Wenn man aber nur wenig Aether in die Röhre bringt und sie hinlänglich hebt, daß alle Flüssigkeit vollständig verschwindet, so wird nun bei fernerm Heben auch die Quecksilbersäule steigen; der Aetherdampf ist also nicht mehr im Maximum der Spannkraft, er verhält sich bei fernerer Vergrößerung seines Volumens gerade so wie ein Gas.

- 235 **Gleichgewicht der Spannkraft in einem ungleich erwärmten Raume.** Man überzeugt sich leicht, welcher bedeutenden Einfluß die Temperatur auf das Maximum der Tension der Dämpfe ausübt, denn wenn man die eben erwähnten Versuche bei verschiedenen Temperaturen anstellt, so wird die Depression der Barometersäule sehr ungleich ausfallen. Bei 0° erhält man z. B. mit Aether nur eine Depression von 180^{mm}, während sie bei 30 Grad 630^{mm} beträgt. Phänomene, welche wir immer vor Augen haben, geben uns auch hinlängliche Beweise von dieser Wahrheit. Der Wasserdampf, wie er sich an der Oberfläche der Flüsse und Seen bildet, hat nur eine geringe Spannkraft; wenn das Wasser kocht, ist die Spannkraft der Dämpfe schon so groß, daß sie dem Drucke der Atmosphäre das Gleichgewicht halten kann, und bei noch höheren Temperaturen wächst diese Tension dermaßen, daß sie die furchtbarsten Explosionen von Dampfkesseln bewirkt. Man kann demnach fragen, welches wohl das Maximum der Tension des Dampfes in einem Raume seyn wird, welcher an verschiedenen Stellen ungleich erwärmt ist. Nach den Bedingungen des Gleichgewichts gasförmiger Körper muß an allen Stellen dieses Raumes der Dampf gleiche Tension haben, und da an den kälteren Stellen die Spannkraft des Dampfes nicht so groß seyn kann als an den wärmeren, so ist klar, daß im ganzen Raume die Tension der Dämpfe dieselbe seyn muß wie an der kältesten Stelle, daß also an den wärmeren Stellen der Dampf nicht das

Maximum der Spannkraft erreichen kann, welches dieser höheren Temperatur zukommt.

Dies Princip läßt sich mit Hülfe des Apparates Fig. 497 anschaulich machen. Zwei Glaskölbchen *a* und *b*, welche beide

Fig. 497.



etwas Aether enthalten, sind durch eine Röhre *c* verbunden; durch den Kork, welcher *b* verschließt, geht eine zweite abwärts gebogene Röhre *d*. Wenn man den Aether in *a* und *b* ins Kochen bringt (es geschieht dies am besten dadurch, daß man sie in heißes Wasser taucht), so entweichen die Dämpfe durch die Röhre *d* und nehmen die Luft aus dem Apparate mit fort. Nun taucht man das untere Ende der Röhre *d* in ein Gefäß mit Quecksilber und entfernt die Wärmequellen, welche den Aether ins Kochen gebracht hatten. Als bald wird *a* und *b* bis auf die Temperatur der umgebenden Luft erkaltet seyn, die Spannkraft der Dämpfe im Apparate

nimmt dabei bis zu einer bestimmten Gränze ab, und das Quecksilber steigt demnach in der Röhre *d* bis zu einer bestimmten Höhe, welche von der Temperatur der umgebenden Luft abhängt. Taucht man nun die eine Ku-

Fig. 498.



gel in Schnee oder eine Kältemischung, so steigt das Quecksilber als bald eben so hoch, als ob beide Kugeln dieselbe Erkaltung erfahren hätten.

Messung der Spannkraft der Wasserdämpfe. Um 236 die Spannkraft des Wasserdampfes zu bestimmen, hat man verschiedenartige Apparate anzuwenden, je nachdem man sie für eine Temperatur zwischen 0° und 100° oder über 100° ermitteln will.

Zwischen 0° und 100° wendet man den Fig. 498 abgebildeten Apparat an. Er besteht aus zwei Barometerröhren, welche neben einander in dasselbe Gefäß eingetaucht sind; die erste dieser Röhren bildet ein vollständiges Barometer, in der zweiten befindet sich über dem Quecksilber etwas Wasser, welches zum Theil im leeren Raume verdampft. Diese beiden Röhren werden mittelst eines Eisenstabes in ein hinlänglich tiefes Glasgefäß eingesenkt. Dieses Gefäß ist ganz mit Wasser gefüllt, welches man bis zu jeder beliebigen Temperatur zwischen 0° und 100° erwärmen kann. Die Temperatur dieses Wassers, welches durch zweckmäßig angebrachte Thermometer bestimmt wird, ist zugleich die der beiden Barometer und des Wasserdampfes in dem einen. Um die Elasticität des Wasserdampfes zu erhalten, welche jedem Temperaturgrade entspricht, hat man nur zu bestimmen, in welchem Verhältnisse die Depression des Dampfbarometers zur Höhe der Quecksilbersäule im vollständigen Barometer steht.

Fig. 499.



Um die Spannkraft der Dämpfe über 100° zu messen, läßt sich folgendes Verfahren anwenden. An einer ziemlich langen Glasröhre, Fig. 499, ist ein weiteres Gefäß angeschmolzen, ungefähr so wie das Gefäß eines Barometers; die längere Röhre sowohl wie die kürzere sind oben offen. Wenn man Quecksilber eingießt, so stellt es sich natürlich in beiden Röhren gleich hoch. Nun wird die zu untersuchende Flüssigkeit in das weitere Gefäß auf das Quecksilber gebracht, dann einige Zeit lang im Kochen erhalten und zugeschmolzen, wenn alle Luft ausgetrieben ist. Bringt man das Gefäß in eine Flüssigkeit, deren Temperatur höher ist als der Siedepunkt der eingeschlossenen Flüssigkeit, so bilden sich Dämpfe, welche auf das Quecksilber im Gefäße drücken und es im langen Rohre steigen machen. Die Differenz der Quecksilberspiegel im Gefäße und der Röhre giebt an, wie viel die Spannkraft der Dämpfe größer ist als ein Atmosphärendruck.

Um die Röhre vor dem Zerbrechen zu schützen und um zugleich die Höhe der gehobenen Quecksilbersäule messen zu können, ist der Apparat auf einem getheilten Stabe befestigt. Wenn die Röhre lang genug ist, kann man mit dieser Vorrichtung die Tension der Wasserdämpfe bis zu 3 bis 4 Atmosphären messen.

Um stärkere Spannkraft zu messen, braucht man nur die Steigröhre zuzuschmelzen, so daß in ihr ein bestimmtes Luftquantum abgesperrt ist. Wenn die Dämpfe im Gefäße das Quecksilber in die Röhre treiben, so wird die abgesperrte Luft comprimirt, und man kann leicht aus der Höhendifferenz der beiden Quecksilberspiegel die Spannkraft des Dampfes berechnen.

Die folgenden Tabellen enthalten das Maximum der Spannkraft der Wasserdämpfe für verschiedene Temperaturen:

| Grade. | Spannkraft des Wasserdampfes in Millimetern. | Druck auf 1 Qua- dratcentimeter in Kilogrammen. | Druck auf 1 Qua- dratzoll preuß. in Pfunden. |
|--------|--|---|--|
| 0 | 5 | 0,007 | 0,101 |
| 10 | 9 | 0,013 | 0,189 |
| 20 | 17 | 0,023 | 0,344 |
| 30 | 30 | 0,042 | 0,611 |
| 40 | 53 | 0,072 | 1,053 |
| 50 | 89 | 0,126 | 1,763 |
| 60 | 145 | 0,196 | 2,874 |
| 70 | 229 | 0,311 | 4,552 |
| 80 | 352 | 0,478 | 6,996 |
| 90 | 525 | 0,714 | 10,437 |
| 100 | 760 | 1,033 | 15,101 |

| Spannkraft in Atmosphären. | Entsprechende Temperaturen. | Druck auf 1 Qua- dratcentimeter in Kilogrammen. | Druck auf 1 Qua- dratzoll preuß. in Pfunden. |
|----------------------------------|--------------------------------|---|--|
| 1 | 100 | 1,03 | 15,1 |
| 2 | 121 | 2,07 | 30,2 |
| 4 | 145 | 4,83 | 60,4 |
| 6 | 160 | 6,20 | 90,6 |
| 8 | 172 | 8,26 | 120,9 |
| 10 | 182 | 10,33 | 151,1 |
| 15 | 200 | 15,49 | 226,6 |
| 20 | 215 | 20,66 | 302,2 |
| 25 | 226 | 25,82 | 377,7 |
| 30 | 236 | 30,99 | 453,2 |

Man sieht aus diesen Tabellen, daß für die Temperatur des Siedepunktes die Spannkraft des Wasserdampfes dem Drucke der Atmosphäre das Gleichgewicht hält; dies ist ganz allgemein wahr; die Spannkraft des Dampfes, welcher sich aus irgend einer kochenden Flüssigkeit bildet, ist immer dem Drucke gleich, welcher auf der Oberfläche der Flüssigkeit lastet; denn wenn sie geringer wäre, so könnte der Dampf nicht in Gestalt von Blasen im Innern der Flüssigkeit bestehen; und wenn sie stärker wäre, so müßte sich der Dampf schon früher gebildet haben. Für den Siedepunkt haben die Dämpfe aller Flüssigkeiten gleiche Spannkraft. Dalton glaubte, daß für eine gleiche Anzahl Grade über oder unter dem Siedepunkte die Spannkräfte immer noch gleich seyen. Nach dem Dalton'schen Gesetze wäre es also nur nöthig die Tafel für die Spannkraft des gesättigten Wasserdampfes zu haben und den Siedepunkt einer Flüssigkeit zu kennen, um die Spannkraft ihrer Dämpfe für alle Temperaturen zu ermitteln. Der Siedepunkt des Alkohols z. B. ist 78° ; die Spannkraft des Alkoholdampfes bei 113° , also 35° über dem Siedepunkte, müßte der Spannkraft des Wasserdampfes bei 135° gleich seyn, welche 2280^{mm} oder 3 Atmosphären ist. Nach diesem Gesetze wäre die Spannkraft des gesättigten Alkoholdampfes bei 0° gleich 19^{mm} , weil dies die Spannkraft des Wasserdampfes bei einer Temperatur ist, welche 78° unter dem Siedepunkte des Wassers liegt. Aus den Versuchen mehrerer Physiker geht jedoch hervor, daß dies Gesetz nicht genau ist.

Die Spannkraft des Dampfes wächst, wie man sieht, in einem weit rascheren Verhältnisse als die Temperatur, d. h. bei höheren Temperaturen bringt eine bestimmte Temperaturerhöhung eine weit größere Vermehrung der Spannkraft hervor als bei niedrigen; während eine Temperaturerhöhung von 100 bis

121^o, also um 21^o die Spannkraft des Wasserdampfes um 1 Atmosphäre vermehrt, wächst sie bei einer Temperaturerhöhung von 226 bis 236^o, also bei einer Temperaturerhöhung von nur 10 Graden schon um 5 Atmosphären, zwischen 226 und 236^o reicht also ungefähr eine Temperaturerhöhung von 2^o schon hin, um die Spannkraft des Wasserdampfes um 1 Atmosphäre zu steigern.

Die Zunahme der Spannkraft bei wachsender Temperatur hat zwei Ursachen. Denken wir uns irgend einen abgesperrten Raum mit Wasserdampf von 100^o, also mit solchem Dampfe erfüllt, dessen Spannkraft 1 Atmosphäre beträgt; in diesem Raume sey ganz und gar kein Wasser mehr vorhanden, er sey ganz vom Wasser abgesperrt. Wird nun die Temperatur dieses Raumes auf 121^o erhöht, so strebt sich der in ihm enthaltene Dampf allerdings auszudehnen, und weil er sich nicht ausdehnen kann, wird seine Spannkraft wachsen, aber nicht viel; der Dampf ist nun nicht mehr gesättigt, er verhält sich ganz wie ein Gas. Wenn sich aber noch Wasser in diesem Raume befindet, so wird sich in Folge der Temperaturerhöhung eine neue Quantität Dampf bilden; die Zunahme der Spannkraft um 1 Atmosphäre rührt also vorzugsweise daher, daß der Dampf dichter wird und in Folge seiner größeren Dichtigkeit einen größeren Druck ausübt.

1 Kubitzoll Wasser liefert:

1700 Kubitzoll gesättigten Wasserdampf von 100^o

897 " " " 121

207 " " " 182.

Es giebt Flüssigkeiten, deren Siedepunkt unter der mittleren Lufttemperatur liegt; solche Körper können natürlich unter gewöhnlichen Umständen nicht tropfbar flüssig seyn, sie sind bei der gewöhnlichen Lufttemperatur unter dem gewöhnlichen Luftdrucke nur gasförmig, man muß solche Gase comprimiren und erkalten, um sie tropfbar flüssig zu machen. So siedet z. B. die schweflige Säure bei — 10^o; in einer Glasröhre eingeschmolzen, üben ihre Dämpfe bei 25^o schon einen Druck von ungefähr 5 Atmosphären aus.


Ethanas, Ammoniak, Kohlensäure u. s. w. lassen sich ebenfalls durch Compressionen und Erkaltung zu Flüssigkeiten verdichten. Der Dampf der flüssigen Kohlensäure hat bei 0^o schon eine Spannkraft von 36, bei 30^o schon eine Spannkraft von 73 Atmosphären.

237 **Die Dampfmaschine.** Der Wasserdampf wird bekanntlich in neueren Zeiten als bewegende Kraft benutzt, und gerade durch die Einführung der Dampfmaschinen hat die Industrie und der Verkehr so außerordentliche Fortschritte gemacht. Mit Uebergehung der älteren Maschinen wollen wir uns gleich zur Betrachtung der *Watt'schen* Dampfmaschine wenden.

Der Cylinder *A* ist sowohl unten als oben luftdicht verschlossen, so daß von keiner Seite die atmosphärische Luft auf den Kolben *C* drücken kann. Der Dampf, welcher aus dem Kessel durch die Röhre *Z* der Maschine zugeführt wird, tritt abwechselnd bei *E* und bei *D* in den Cylinder. Wie diese Abwechselung hervorgebracht wird, werden wir bald ausführlicher betrachten. In der Stellung der Maschine, wie sie unsere Figur zeigt, tritt der Dampf oben bei *E*

ein. Der Dampf im unteren Theile des Cylinders entweicht bei *D*, um durch die Röhre *H* nach dem Condensator *I* zu gelangen, wo er verdichtet wird; oben

Fig. 500.



drückt also der Dampf auf den Kolben *C*, unter demselben ist ein verdünnter Raum, der Kolben ist also im Niedergange begriffen.

Die Verdichtung der Dämpfe im Cylinder auf der einen Seite des Kolbens findet dadurch Statt, daß er mit dem eben schon erwähnten Condensator in Verbindung steht; es ist der mit *I* bezeichnete Raum, er steht entweder mit dem unteren oder dem oberen Theile des Cylinders in Verbindung. In den Condensator wird nun beständig kaltes Wasser eingespritzt und dadurch eine Verdichtung der Dämpfe bewirkt, dadurch wird aber auch nach dem durch Fig. 497 auf Seite 409 erläuterten Principe die Spannkraft der Dämpfe in demjenigen Theile des Cylinders vermindert, welcher gerade mit dem Condensator in Verbindung steht; die Dämpfe ziehen dann aus dem Cylinder in dem Condensator über, um hier verdichtet zu werden.

Man hat verschiedene Vorrichtungen erfunden, um zu machen, daß der Dampf abwechselnd oben und unten in den Cylinder eintritt, während der Dampf

von der andern Seite des Kolbens nach dem Condensator entweicht. Die einfachste dieser Einrichtungen ist der Vierweghahn, ein Hahn, welcher durchbohrt ist, wie Fig. 501 zeigt. Die Röhre *K* führe nach dem Kessel, *C* nach dem Condensator, *O* nach dem obern, *U* nach dem untern Theile des Cylinders.

Fig. 501.



Fig. 502.



Wenn nun der Vierweghahn die Stellung Fig. 501 hat, so strömt der Dampf aus dem Kessel in den obern Theil des Cylinders, während der untere Theil desselben durch die Röhren *U* und *C* mit dem Condensator verbunden ist. Ist der Kolben im Cylinder unten angekommen, so wird der Vierweghahn durch eine Viertelumdrehung in die Stellung Fig.


502 gebracht. Nun sind die Röhren *K* und *U* verbunden, der Dampf strömt also unten ein, aus dem obern Theile des Cylinders entweicht er aber durch die Röhren *O* und *C* nach dem Condensator, jetzt also findet eine aufwärts gerichtete Bewegung des Kolbens Statt.

Der Vierweghahn hat sich für größere Maschinen nicht als praktisch bewährt; man kann nämlich die Kanäle des Hahns nicht leicht weit genug machen, ohne zu starke Reibung zu veranlassen. Am häufigsten wendet man jetzt das Schieberventil an, welches auch in unserer Maschine angebracht, und welches Fig. 503 und 504 in seinen beiden äußersten Stellungen in

Fig. 503.



Fig. 504.




größern Maßstabe dargestellt ist. Durch die Röhre *Z* gelangt der Dampf in ein Behälter, aus welchem die Röhren *D* und *E* nach dem Cylinder führen. Dies Behälter ist nun durch den Schieberkasten *F* in zwei ganz abgesonderte Räume getheilt. Der mittlere Theil *m* des Behälters nämlich ist von dem obern *a'* und dem untern *a* gänzlich abgeschlossen, die Räume *a'* und *a* aber sind durch die Höhlung des Schieberkastens selbst verbunden. In den Raum *m* strömt nun stets der Dampf aus dem Kessel, die Räume *a'* und *a* sind fortwährend mit dem Condensator in Verbindung. Hat das Schieberkastenventil die Stellung Fig. 503, so strömt der Dampf aus *m* durch den Kanal *E* oben in den Cylinder ein; durch den Kanal *D* aber gelangt der Dampf vom unteren Theile des Cylinders nach *a* und von da nach dem Condensator.

Hat aber der Schieberkasten die Stellung Fig. 504, so strömt der Dampf aus *m* durch *D* von unten in den Cylinder ein, der Dampf über dem Kolben aber

geht durch *E* nach *a'*, von da durch den Schieberkasten hindurch nach *a*, um endlich in den Condensator zu gelangen.

Damit man sich von dem Schieberventile eine ganz richtige Vorstellung machen könne, ist dasselbe in Fig. 505 in der Richtung von *Z* her gesehen dargestellt. Die Art und Weise, wie der Schieber durch die Maschine selbst auf- und niedergezogen wird, soll weiter unten noch betrachtet werden.

Fig. 505.




Der Condensator *I*, Fig. 506, steht in einem zum Theil mit kaltem Wasser gefüllten Behälter, aus welchem dasselbe fortwährend durch eine Oeffnung, die in unserer Figur nicht sichtbar ist, in den Condensator einströmt. Die Menge des hier einströmenden Wassers kann durch einen Hahn nach Bedürfnis vermehrt oder vermindert werden. Durch die Pumpe *K* wird das Wasser aus dem Condensator fortgeschafft. — Bekanntlich ist in allem Wasser immer mehr oder weniger Luft absorbiert, die im Dampfkessel frei wird und mit den Wasserdämpfen den Weg durch die Maschine in den Condensator macht. Ebenso entwickelt sich Luft aus dem kalten Wasser, welches in den Condensator einströmt. Die Wasserdämpfe werden hier

verdichtet, während diese Luft im gasförmigen Zustande bleibt. Diese Luft würde sich nun nach und nach im Condensator anhäufen und so die Erzeugung eines Vacuums auf der einen Seite des Kolbens unmöglich machen, wenn sie nicht ebenfalls durch die Pumpe *K* fortgeschafft würde, die eben deshalb auch den Namen der Luftpumpe führt.

Durch die Luftpumpe wird das Wasser aus dem Condensator in den Behälter *R* gebracht, aus welchem es größtentheils durch die Röhre *S* abfließt. Die Wärme, welche beim Verdampfen des Wassers im Kessel gebunden wurde, wird bei der Verdichtung der Dämpfe im Condensator wieder frei; diese frei werdende Wärme erhöht die Temperatur des in den Condensator eingespritzten kalten Wassers; das durch die Pumpe *K* nach *R* geschaffte Wasser ist also warm; es ist deshalb vortheilhaft, dieses Wasser anstatt des kalten zur Speisung des Dampfkessels anzuwenden. Das zur Speisung des Kessels nöthige Wasser gelangt durch die Röhre *M* zu einer Pumpe, welche es durch die Röhre *M'* zum Kessel schafft. Diese Pumpe wird, wie auch die Luftpumpe, durch die Maschine selbst in Bewegung gesetzt; die Pumpenstange *L* ist nämlich an den Balancier angehängt und wird gehoben, wenn der Kolben *C* niedergeht; niedergedrückt,

wenn C aufsteigt. Wenn der an der Stange L befestigte Kolben der Wärmepumpe in die Höhe geht, so öffnet sich das Saugventil v, beim Niedergange des Kolbens öffnet sich das Ventil n.

Fig 506.



wasserpumpe in die Höhe geht, so öffnet sich das Saugventil v, beim Niedergange des Kolbens öffnet sich das Ventil n.

Auf der andern Seite des Balanciers ist gerade hinter L eine andere Pumpenstange angebracht, durch welche kaltes Wasser in die Röhre T' gehoben und durch die U in das Behälter gebracht wird, in welchem der Condensator steht.

238 Betrachten wir nun, wie die auf- und niedergehende Bewegung des Kolbens C fortgepflanzt wird.

Die Kolbenstange bewegt sich luft- und dampfdicht durch die Stopfbüchse, welche sich in der Mitte des obern Deckels des Cylinders befindet; sie ist durch ein System beweglicher Stangen, welches den Namen des Parallelogramms führt, mit dem einen Ende des Balanciers verbunden. Der Zweck dieses Parallelogramms ist kein anderer, als eine vollkommen vertikale Bewegung der Kolbenstange zu sichern, was ganz unmöglich wäre, wenn die Kolbenstange direct an das Ende des Balanciers befestigt wäre; sie würde in diesem Falle abwechselnd etwas links und rechts gezerrt werden, und in Folge dessen würde die Stopfbüchse so leiden, daß bald der luftdichte Verschluß aufhören müßte.

Das eine Ende des Balanciers wird durch die Kolbenstange abwechselnd auf- und niedergezogen, das andere Ende des Balanciers hat aber stets die entgegenge setzte Bewegung, d. h. wenn der Kolben *C* steigt, geht der rechte Arm des Balanciers nieder, und umgekehrt. Die auf- und niedergehende Bewegung des Balanciers wird durch die Treibstange *P* und die Kurbel *Q* in eine stetige kreisförmige Bewegung umgewandelt. Die Achse der Kurbel *Q* ist die Hauptachse der Maschine, welche in Bewegung gesetzt werden soll; um diese Achse dreht sich auch das Schwungrad *X*.

Die Bewegung des Kolbens *C* ist sehr ungleichförmig. Da derselbe am obern und untern Ende des Cylinders zur Ruhe kommt und dann seine Bewegung umkehrt, so ist begreiflich, daß er seinen Lauf nicht mit gleichförmiger Geschwindigkeit zurücklegen kann. Seine Geschwindigkeit ist am größten, wenn er eben die Mitte des Cylinders passirt, sie nimmt um so mehr ab, je mehr er sich einem Ende des Cylinders nähert. Betrachten wir nun die Bewegung der Kurbel, so finden wir, daß bei gleichförmiger Umdrehungsgeschwindigkeit die Bewegung in vertikalem Sinne dennoch sehr veränderlich ist. Der Kurbelarm steht wagerecht, wenn der Kolben *C* sich in der Mitte des Cylinders befindet, in diesem Momente hat die Bewegung der Kurbel eine vertikale Richtung; wenn aber der Kolben *C* seine höchste oder tiefste Stellung hat, so bewegt sich die Kurbel in horizontaler Richtung. Der vertikale Antheil der Kurbelbewegung ist der Bewegung des Kolbens ganz gleich; in dem Maße, in welchem die Kurbelbewegung mehr horizontal wird, nimmt die Geschwindigkeit des Kolbens ab, ohne daß dadurch eine Verminderung in der Umdrehungsgeschwindigkeit der Kurbel erfolgte.

Der Durchmesser der Kurbelbahn ist begreiflicherweise der Höhe des Cylinders, die Dicke des Kolbens abgerechnet, gleich, vorausgesetzt, daß die beiden Arme des Balanciers gleiche Längen haben; die Länge des Kurbelarms ist demnach der halben Hubhöhe des Kolbens gleich.

Das Schwungrad *X* dient dazu, die Bewegung der Maschine gleichförmig zu erhalten. Wenn auch der Druck des Dampfes auf den Kolben ganz unveränderlich wäre, so würde er doch nicht bei allen Stellungen der Kurbel gleichviel zu deren Umdrehung beitragen können. In der That kann man den Druck, welcher durch die Treibstange *P* auf die Kurbel wirkt, in zwei zu einander rechtwinklige Kräfte zerlegt denken; die eine in der Richtung der Kurbel selbst, als Druck auf die Achse wirkend, trägt nichts zur Umdrehung bei; diese wird ganz allein durch die andere tangential zur Kurbelbahn wirkende hervorgebracht. Die Größe dieser beiden Kräfte ändert sich aber in jedem Momente. Wenn der Kurbelarm vertikal steht, wirkt jeder Druck, welcher vom Kolben ausgeht, einzig und allein als Druck auf die Kurbelachse. Wenn in dieser Stellung die Maschine stillstände, so würde der größte Druck auf den Kolben sie nicht in Bewegung setzen können; daß also die Maschine, indem sie in diese Stellung kommt, nicht absolut stillstehen bleibt, rührt einzig und allein daher, daß die einzelnen Maschinentheile vermöge ihrer Trägheit ihre Bewegung fortsetzen, gerade so wie

ein Pendel, wenn es in der Ruhelage ankommt, doch vermöge seiner Trägheit die Bewegung fortsetzt. Hat einmal die Kurbel die vertikale Stellung passirt, so wird derjenige Antheil des durch P fortgepflanzten Druckes, welcher die Umdrehung der Kurbel bewirkt, mehr und mehr wachsen und erreicht sein Maximum, wenn der Kurbelarm wagerecht ist. Die Kraft also, welche die Kurbel umdreht, variirt beständig, während einer ganzen Umdrehung wird sie zweimal Null, wenn nämlich der Kurbelarm seine höchste und seine tiefste Stellung einnimmt, und zweimal erreicht sie ein Maximum. Untersucht man nun die Bewegung, welche durch eine so wechselnde Kraft hervorgebracht wird, so sieht man leicht ein, daß sie nur eine abwechselnd beschleunigte und verzögerte seyn kann. Der Kreis Fig. 507 stelle die Kurbelbahn vor, so sieht man, daß während der Bewegung von b bis d eine Beschleunigung erfolgt, weil hier die bewegende Kraft mit ih-

rer größten Energie wirkt. Die in den Maschinentheilen gleichsam angehäuften Bewegung muß aber abnehmen, während sich der Kurbelarm von d bis f bewegt, weil unterdeß die bewegende Kraft sehr schwach, ja sogar vollkommen Null wird, und also die Bewegungshindernisse eine Verzögerung bewirken; auf dem Wege von f bis h erfolgt eine neue Beschleunigung, von h bis b eine neue Verzögerung.

Fig. 507.



Diese Abwechselungen in der Kurbelbewegung liegen in der Natur der Sache, absolut können sie nicht vermieden werden. Die Differenzen zwischen der größten und der geringsten Geschwindigkeit werden aber um so kleiner werden, je größer die bewegte träge Masse ist; durch ein hinlänglich großes Schwungrad kann man es dahin bringen, daß diese Differenzen in der Umdrehungsgeschwindigkeit so unbedeutend werden, daß sie keinen nachtheiligen Einfluß mehr haben. Die auf dem Wege von b bis d und von f bis h stärker wirkende Kraft kann keine merkliche Vermehrung der Geschwindigkeit bewirken, weil sie eine sehr bedeutende träge Masse bewegen muß; weil aber im Schwungrade gleichsam eine bedeutende Bewegungsquantität angehäuften ist, so ist doch die Abnahme der Bewegungsquantität, während die Kurbel von d bis f oder von b bis h geht, nicht groß genug, um eine merkbare Verminderung der Geschwindigkeit zu veranlassen.


So gleicht das Schwungrad die Ungleichförmigkeit der Bewegung aus, welche in der Einrichtung der Maschine liegt. Die Arbeit, welche eine Dampfmaschine zu verrichten hat, welcher Art sie auch seyn mag, setzt nie einen absolut gleichförmigen Widerstand der bewegenden Kraft entgegen, und auch dies würde Ungleichförmigkeiten im Gange der Maschinen veranlassen, wenn sie nicht ebenfalls durch das Schwungrad ausgeglichen würden.

Wenn die zu verrichtende Arbeit, der zu überwindende Widerstand im Allgemeinen ab- oder zunimmt, so ist die Folge davon, daß der Gang der Maschine schneller oder langsamer wird. Momentane kurz dauernde Störungen der Art werden schon durch das Schwungrad ausgeglichen; eine allgemeine Verminderung des Widerstandes und der Last aber würde bei unverändertem Zustusse des Dam-

pfeß eine immer zunehmende Beschleunigung des Ganges der Maschine zur Folge haben. Damit nun die Geschwindigkeit nicht über eine gewisse Gränze wachsen kann, muß im Dampfzufuhrrohre eine Klappe angebracht seyn, durch deren Drehung dem Dampfe der Weg mehr oder weniger versperrt wird, je nachdem die Klappe mehr und mehr aus der horizontalen Lage (der vollkommenen Oeffnung) in die vertikale (den vollkommenen Verschuß) übergeht. Die Drehung dieser Klappe muß aber durch die Maschine selbst besorgt werden, und dies geschieht durch eine Vorrichtung, welche den Namen *Regulator* führt.

Um die Umdrehungsachse des Schwungrades und um eine vertikale Rolle

Fig. 508.



o, Fig. 508, ist eine etwas gespannte Schnur *i* geschlungen, so daß die Umdrehung der Hauptachse die Umdrehung der Scheibe *o* zur Folge hat. An der Achse der Scheibe *o* ist aber ein vertikales conisches Rad befestigt, dessen Zähne in ein ähnliches horizontal stehendes eingreifen, so daß dieses horizontale Rad um seine vertikale Achse umgedreht wird. Diese vertikale Achse ist in eine Stange verlängert, an deren oberem Ende das conische Pendel *V* angebracht ist.

Das conische Pendel *V* besteht aus zwei schweren Kugeln, welche an dem obern Ende der vertikalen Stange so befestigt sind, daß bei einer raschen Um-

drehung dieser Stange die beiden Kugeln vermöge ihrer Centrifugalkraft auseinanderfahren. Die Stangen, an welchen die Kugeln hängen, sind durch die Stäbe mit einer Hülse *h* verbunden, welche den vertikalen Stab umschließt. Sobald die Kugeln auseinanderfahren, wird die Hülse *h* gehoben. Durch das Heben dieser Hülse wird der Winkelhebel *rsa* um die Achse *s* gedreht, die Stange *ab* nach der rechten Seite gezogen, dadurch wird der Winkelhebel *bcd* um die Achse *c* gedreht, wodurch endlich die Stange *ed* niedergezogen wird; *e* aber ist der Endpunkt eines Hebelarms, dessen Drehachse diejenige Achse ist, um welche sich die Klappe im Rohre *Z* dreht; durch das Niederziehen des Punktes *e* wird die Klappe verschlossen. Das ganze Hebelsystem, von welchem so eben die Rede war, ist in unserer Figur nur durch Linien angedeutet, weil es sich auf der Vorderseite der Maschine befindet, also hier eigentlich gar nicht sichtbar ist, indem unsere Figur einen Durchschnitt der Maschine darstellt

- 239 Das Drehen des Vierweghahns oder das Auf- und Niederziehen des Schieberventils, kurz die Bewegung derjenigen Apparate, welche dazu dienen, den Dampf abwechselnd in den obern oder in den untern Theil des Cylinders zu führen, muß durch die Maschine selbst verrichtet werden. Die Vorrichtung, welche diese Bewegung hervorbringt, wird mit dem Namen der Steuerung bezeichnet.

Der wichtigste Theil der äußeren Steuerung ist die excentrische Scheibe, welche in Fig. 508 mit *y* bezeichnet ist. Die excentrische Scheibe ist eine kreisförmige Scheibe, welche an der Achse des Schwungrades befestigt ist, deren Mittelpunkt aber nicht mit dem Mittelpunkte der Umdrehung zusammenfällt, wie man aus Fig. 509 deutlicher sehen kann. Während jeder Umdrehung der Achse beschreibt der Mittelpunkt der excentrischen Scheibe einen Kreis. Um den Umfang der excentrischen Scheibe ist nun ein Ring gelegt, der sich nach der ei-

Fig. 509.






Fig. 510.



nen Seite in ein Gestänge verlängert, dessen Ende bei *T* in einen Hebelarm eingreift, der um eine feste Achse *F* drehbar ist. Die Entfernung des Mittelpunktes der excentrischen Scheibe von *T* ist unveränderlich, während einer ganzen Umdrehung der Hauptachse muß also der Hebelarm *FT* aus der Lage Fig. 509 in die Lage Fig. 510 und zurückkommen; die Sehne des Bogens, welche auf diese Weise den Punkt *T* beschreibt, ist aber offenbar dem Durchmesser des Kreises gleich, welchen der Mittelpunkt der excentrischen Scheibe beschreibt.

Die Achse *F* geht durch die ganze Breite der Maschine durch, wie man dies deutlicher aus Fig. 511 sieht, wo die Achse in ihrer ganzen Länge erscheint.

Fig. 511.



An dieser Achse sind zwei vollkommen gleiche und parallele Hebelarme *N* befestigt, welche sich zu beiden Seiten des Behälters befinden, in welchem das Schieberventil eingeschlossen ist. In Fig. 509 sieht man nur den einen derselben, und zwar in seiner wahren Gestalt, in Fig. 511 aber beide verkürzt. An jedem dieser beiden Hebelarme ist eine vertikal nach oben gerichtete Stange *M* befestigt, und oben sind diese durch eine horizontale Querstange *Q* verbunden, an deren Mitte die Stange *R* hängt, an welcher das Schieberventil befestigt ist. Diese Stange geht luft- und dampfdicht durch eine Stopfbüchse in das Behälter des Schieberventils. Die Bewegung des Hebelarms *N* bewirkt durch die Stangen *M* eine abwechselnde Hebung und Senkung der Querstange *Q*, wodurch dann auch das Schieberventil auf- und niedergezogen wird.

Betrachten wir nun, welchen Einfluß 240

die Weglassung des Condensators haben wird? Wenn auf der einen Seite des Kolbens Dampf von einer Atmosphäre Spannkraft wirkt, der Theil des Cylinders aber, welcher auf der andern Seite des Kolbens liegt, nicht mit dem Condensator, sondern mit der freien Luft in Verbindung steht, so ist der Druck des Dampfes auf der einen Seite dem Drucke der atmosphärischen Luft auf der andern Seite des Kolbens gleich, es ist also keine Bewegung möglich. Um eine solche hervorzubringen, muß die Spannkraft des Dampfes gesteigert werden. Gesezt, sie sey gleich dem Drucke von zwei Atmosphären geworden, so wird der Effect gerade derselbe seyn, als ob auf der einen Seite des Kolbens ein leerer Raum wäre und auf der andern Seite Dampf von einer Atmosphäre Spannkraft drückte; die Hälfte der gesammten Dampfkraft geht also zur Ueberwindung des Luftwiderstandes verloren. Hätte der wirkende Dampf eine Spannkraft von

drei, vier, fünf u. s. w. Atmosphären, so würde ohne Condensator $\frac{1}{3}$, $\frac{1}{4}$, $\frac{1}{5}$ u. s. w. der gesammten Dampfkraft zur Ueberwindung des Luftwiderstandes verloren gegangen seyn. Je größer also die Spannkraft des Dampfes ist, welcher in der Maschine wirkt, ein desto geringerer Antheil der gesammten Dampfkraft geht, wenn man keinen Condensator anwendet, zur Ueberwindung des Luftdruckes verloren. Wenn also der Dampf, welcher die Maschine treiben soll, nur eine Spannkraft von einer Atmosphäre oder etwas mehr hat, so ist der Condensator ganz unentbehrlich; ist aber die Spannkraft des wirkenden Dampfes größer, so kann die Maschine auch ohne Condensator gehen, und zwar ist der Vortheil, den der Condensator noch bringt, um so geringer, je größer die Spannkraft der wirkenden Dämpfe ist. Nun aber verzehren die Widerstände, welche bei der Bewegung der Condensatorpumpe (Luftpumpe) zu überwinden sind, auch einen Theil der Dampfkraft. Bei einer gewissen Größe des Dampfdruckes also wird der Vortheil, welchen der Condensator gewährt, durch die Widerstände in der Luftpumpe wieder aufgehoben; es ist also in diesem Falle ganz gleichgültig, ob man einen Condensator anwendet, oder nicht. Bei Maschinen, die durch stärker gespannten Dampf getrieben werden, würde also der Condensator mehr Nachtheil als Vortheil bringen; man läßt ihn deshalb in diesem Falle ganz weg.

Gewöhnlich nennt man Dampfmaschinen, welche mit einem Condensator arbeiten, Niederdruckmaschinen, diejenigen aber, bei welchen der Condensator fehlt, heißen Hochdruckmaschinen.

Durch das Wegbleiben des Condensators und der Luftpumpe sind die Hochdruckmaschinen weit einfacher als die Niederdruckmaschinen, und um gleichen Effect hervorzubringen, sind die Dimensionen der ersteren immer kleiner als die der letzteren; denn der Gesamtdruck eines Dampfes von 4 Atmosphären Spannkraft auf eine Fläche von 1 Quadratfuß ist ja ebenso groß als der Gesamtdruck eines Dampfes von 1 Atmosphäre Spannkraft auf einer Fläche von 4 Quadratfuß. Aus diesem Grunde wendet man die Hochdruckmaschinen überall da an, wo es darauf ankommt, eine Maschine von bedeutender Kraft auf einen kleinen Raum zu bringen.

Eine der bekanntesten und interessantesten Hochdruckmaschinen ist die *Locomotive*, wie sie auf unseren Eisenbahnen gebraucht wird. Eine solche *Locomotive* ist Fig. 512 dargestellt. *A* ist der Feuerraum. Das Brennmaterial wird durch die Oeffnung *a*, die durch eine Thür geschlossen werden kann, auf den Rost geworfen. Von dem Feuerraume *A* ist aber für die erhitzte Luft kein Ausweg als eine Reihe horizontaler Röhren, welche von *A* nach *D* führen; von *D* geht die erhitzte Luft mit dem Rauche durch den Schornstein in die Höhe. In Fig. 513 sieht man, wie die Röhren neben und über einander liegen. Diese Röhren gehen nun mitten durch einen mit Wasser angefüllten Raum; außerdem ist der Feuerraum selbst von allen Seiten mit Wasser umgeben. Durch die außerordentlich große Feuerfläche, mit welcher auf diese Weise das Wasser in Berührung ist, bildet sich in jedem Augenblicke eine bedeutende Dampfmenge. Die Dämpfe sammeln sich über dem Wasser in dem mit *B* und *C* bezeichneten




Fig. 512.




Fig. 513.

Raume; von *C* werden sie durch die Röhre *c* dem Cylinder zugeführt. Läge die Mündung der Röhre *c* tief, so würde durch das heftige Kochen viel Wasser mechanisch in die Röhre *c* und von da in die Cylinder mit fortgerissen werden. Um dies zu verhindern, ist der Dampfraum bei *C* erhöht. Die Röhre *c* theilt sich bald in zwei andere, *d* und *d'*, wie man dies in Fig. 515 sieht. In Fig. 514 ist nur eine dieser Röhren, nämlich *d*, sichtbar. Jede führt zu einem Behälter *i*, aus welchem der Dampf in die Cylinder *F* tritt. Auf jeder Seite des Wagens liegt ein Cylinder, wie man Fig. 515 sieht, von diesen Cylindern ist in Fig. 514 nur der eine, nämlich der vordere, sichtbar. Er ist hier im Längendurchschnitte dargestellt, die Durchschnittsfläche aber fällt nicht mit der der ganzen übrigen Figur zusammen, sondern liegt vor derselben. Die Cylinder liegen horizontal, und der Kolben sammt den Kolbenstangen gehen in einer horizontalen Richtung hin und her. Von dem Behälter *i*, in welches der Dampf durch die Röhren *c* und *d* geleitet wird, gehen zwei Kanäle zu dem einen und dem andern Ende des Cylinders. Auf der untern Gränzfläche des Behälters *i* wird ein Schieber hin und her bewegt, dessen mittlerer Theil einen Kasten *o* bildet, welcher nach unten offen ist. In der Stellung, welche Fig. 514 zeigt, sind durch diesen Schieber beide Kanäle verschlossen. Denken wir uns denselben so weit links geschoben, daß der Kanal links nicht mehr verschlossen ist, sondern in die Höhlung *o* mündet, so würde der Kanal rechts mit dem Dampfbehälter *i* in Verbindung stehen; bei dieser Stellung des Schiebers also würde der Dampf auf der rechten Seite in den Cylinder eintreten, also den Kolben nach der linken treiben, während der Dampf von der linken Seite des Kolbens durch den Kanal links in den Kasten *o* und von da durch die Röhren *p* und *q* in den Schornstein gelangt. Wenn aber der Schieber seine äußerste Stellung rechts hat, so strömt der Dampf von *i* durch den Kanal links in den Cylinder, und auf der andern Seite entweicht er durch den Kanal rechts in den Kasten.

Die Kolbenstange ist durch sogenannte Contiffen festgehalten, d. h. sie ist durch dieselben verhindert, von ihrer Bahn abzuweichen, so daß sie nur in einer und derselben geraden Linie hin- und hergehen kann. An der Kolbenstange ist unmittelbar die Treibstange befestigt, welche die Kurbel *n* um die Achse *m* umdreht. An der Achse *m* sind aber auch die mittleren Räder des Wagens befestigt, so daß also durch jeden Hin- und Hergang des Kolbens eine ganze Umdrehung des Rades erfolgt; bei jedem Hin- und Hergange des Kolbens geht also der Wagen um eine Strecke weiter, welche dem Umfange der mittleren Räder gleich ist.

An der Achse *m* ist auch die excentrische Scheibe befestigt, durch welche der Schieber im Behälter *i* bewegt wird. Wie wir in unserer Figur sehen, greift das ungefähr X förmige Ende des am Ringe der excentrischen Scheibe befestigten Gestänges am obern Ende eines Hebels ein, dessen Stützpunkt bei *s* ist. Durch die Bewegung dieses Hebels werden aber auch die daran befestigten Stangen *t* und durch diese der Schieber hin und her gezogen.

Durch Anziehen des Hebels *N* wird das X niedergedrückt und dadurch eine




Fig. 514.




Fig. 515.

rückgängige Bewegung der Locomotive bewirkt, doch können wir hier nicht weiter ins Einzelne eingehen. *H* und *L* sind Sicherheitsventile, *l* ist ein Pfeisfen, welches zu Signalen dient.

241 Der Effect, welchen eine Dampfmaschine hervorzubringen im Stande ist, die Kraft der Maschine, hängt von der Wassermenge ab, die in einer gegebenen Zeit im Kessel in Dampf verwandelt wird; untersuchen wir deshalb, welche Wirkung 1 Liter Wasser in Dampfform hervorzubringen im Stande ist. — Nehmen wir an, die Kolbenfläche betrage 1 Quadratdecimeter, die Höhe des Cylinders (die Hubshöhe) aber sey 10 Decimeter, so ist der Inhalt des Cylinders 10 Kubikdecimeter oder 10 Liter; um also den Kolben von unten bis oben zu treiben, müssen 10 Liter Dampf aus dem Kessel in den Cylinder übergehen. Wenn nun der Dampf eine Spannkraft von einer Atmosphäre hat, so ist der Druck, den er auf jedes Quadratcentimeter der Kolbenfläche ausübt, ungefähr 1 Kilogramm, der Gesamtdruck auf den ganzen Kolben beträgt demnach 100 Kilogramme; wenn also gar keine Bewegungshindernisse vorhanden wären, so könnte man den Kolben mit 100 Kilogrammen belasten, und diese 100 Kilogramme würden 10 Decimeter hoch gehoben, wenn man 10 Liter Wasserdampf von 100 Grad in den Cylinder führt. Der Effect also, den 10 Liter Wasserdampf von 100° hervorzubringen können, ist der Hebung von 100 Kilogrammen auf eine Höhe von 10 Decimetern oder der Hebung von 1000 Kilogrammen auf eine Höhe von 1 Decimeter äquivalent. Ein Liter Wasser giebt aber 1700 Liter Wasserdampf von 100°, mit 1 Liter Wasser, in Dampf von 100° verwandelt, kann man also einen Effect hervorzubringen, welcher der Hebung von 170000 Kilogrammen auf eine Höhe von 1 Decimeter äquivalent ist.

Um die Kraft der Maschine besser übersehen zu können, vergleicht man sie gewöhnlich mit Pferdekraften. Nimmt man an, daß ein Pferd in 1 Secunde eine Last von 750 Kilogrammen 1 Decimeter hoch heben könne (in der That ergibt sich aus den besten Beobachtungen über die Arbeit der Pferde, daß sie bei zweckmäßigster Verwendung ihrer Kräfte bei andauernder Arbeit einen Effect hervorzubringen, welcher dem erwähnten äquivalent ist), so würde man sagen, daß eine Maschine, in welcher in jeder Secunde so viel Dampf erzeugt wird, als nöthig ist, um 750 Kilogramme 1 Decimeter (oder 500 Pfund 1 Fuß) hoch zu heben, eine Dampfmaschine von 1 Pferdekraft sey.

Nun kann aber der Wasserdampf, welcher aus 1 Liter Wasser erhalten wird, 170000 Kilogramme 1 Decimeter hoch heben; wenn also im Kessel 1 Liter Wasser in $\frac{170000}{750}$, also in 226 Secunden verdampft wird, so ist der

Totaleffect, den dieser Dampf in der Maschine hervorzubringen kann, einer Pferdekraft gleich. Eine solche Maschine verzehrt also in einer Stunde ungefähr 15 Liter Wasser.

Nicht alle mechanische Kraft des Dampfes kann aber als Nuzzeffect angeschlagen werden. Sehr viel geht verloren, weil der Kolben nicht gegen einen absolut leeren Raum drückt, weil die Reibung des Kolbens überwunden werden

muß, weil mehrere Pumpen in Bewegung gesetzt werden müssen u. s. w. Alle diese Widerstände verringern den Nußeffect der Maschine fast auf die Hälfte des oben berechneten.

Einen großen Vortheil hat man bei den Hochdruckmaschinen durch Anwendung der Expansion des Dampfes im Cylinder erlangt, welche dadurch hervorgebracht wird, daß der Dampfzufluß abgesperrt wird, wenn der Kolben erst einen Theil seines Weges, etwa $\frac{1}{2}$, $\frac{2}{3}$ u. s. w. zurückgelegt hat. Daß durch Anwendung des Expansionsprinzips bei gleichem Dampfverbrauche ein größerer Effect hervorgebracht wird, läßt sich durch folgende einfache Betrachtung einsehen.

In einen Dampfcylinder ströme während des ganzen Kolbenhubs, wie dies bei gewöhnlichen Maschinen der Fall ist, Dampf ein, dessen Spannkraft wir zu 2 Atmosphären annehmen wollen, so ist am Ende des Kolbenhubs der ganze Cylinder mit Dampf von 2 Atmosphären Spannkraft gefüllt, und während dieses Kolbenhubs ist ein mechanischer Effect hervorgebracht worden, den wir mit E bezeichnen wollen.

Laße man nun in denselben Cylinder Dampf von doppelter, also von 4 Atmosphären Spannkraft eintreten, so würde der Druck gegen den Kolben doppelt so groß seyn, und der mechanische Effect E würde schon hervorgebracht worden seyn, wenn der Kolben erst den halben Hub vollendet hat, wenn er in der Mitte des Cylinders angekommen ist. Wird nun in diesem Momente der fernere Zufluß des Dampfes in den Cylinder abgesperrt, so wird der Kolben die übrige Hälfte seines Weges fortsetzen, während der Druck, der ihn treibt, nach und nach bis zur Hälfte abnimmt, denn wenn er am Ende seiner Bahn ankommt, so ist die Spannkraft des Dampfes noch 2 Atmosphären.

Da schon während der ersten Hälfte des Kolbenhubs der mechanische Effect E hervorgebracht worden ist, so ist der ganze Effect, welchen der Dampf während der zweiten Hälfte des Kolbenhubs hervorbringt, während er sich also so ausdehnt, daß seine Spannkraft von 4 Atmosphären bis zu 2 Atmosphären abnimmt, als Gewinn zu betrachten; denn die Quantität des Dampfes, welche am Ende des Kolbenhubs den Cylinder erfüllt, ist gerade eben so groß, als ob während des ganzen Kolbenhubs Dampf von 2 Atmosphären Spannkraft angeströmt wäre.

Die Absperrung des Dampfes wird gewöhnlich durch einen besondern Expansionschieber bewirkt. Bei den gewöhnlichen Maschinen strömt der Dampf aus dem Kessel direct in die Kammer, in welcher sich der Vertheilungsschieber bewegt, um den Dampf bald auf die eine, bald auf die andere Seite des Kolbens treten zu lassen; wir wollen diese Kammer a nennen.

Bei den Expansionsmaschinen befindet sich aber vor dieser gewöhnlich noch eine zweite Kammer b ; in der Wand zwischen b und a befindet sich eine Oeffnung, durch welche der Dampf aus b in a eintreten kann; diese Oeffnung wird oben durch einen zweiten in b befindlichen Schieber in den gehörigen Momenten geöffnet und geschlossen. Die Bewegung dieses Expansionschiebers

wird meist durch eine gehörig gestellt excentrische Scheibe ganz in der Weise bewirkt wie die Bewegung des Vertheilungsschiebers.

242 Die Verwandlung der Flüssigkeiten in gasförmige Körper nennt man im Allgemeinen Verdampfung. Die Flüssigkeiten verdampfen entweder durch das Kochen, wenn sich durch die ganze Masse der Flüssigkeit Dämpfe bilden, oder durch Verdunsten, wenn die Dampfbildung bloß an der Oberfläche vor sich geht.

Wenn man das Kochen einer Flüssigkeit beobachtet, sieht man in der Regel nur eine mehr oder minder heftige Bewegung aller Theilchen, wenn man aber die Flüssigkeit in einem gläsernen Gefäße kochen läßt, so sieht man die Dampfblasen, welche sich an den wärmeren Gefäßwänden bilden und in die Höhe steigen. Anfangs klein, nehmen sie an Volumen zu, je mehr sie steigen. An den heißesten Stellen der Wand folgen die Blasen am schnellsten auf einander. Damit sich die Blasen in der Flüssigkeit bilden können, welche doch von allen Seiten einen Druck auf sie ausübt, muß der Dampf, welcher die Blasen ausfüllt, offenbar eine Spannkraft haben, welche dem Drucke der Umgebung das Gleichgewicht hält. Die erste Bedingung des Kochens ist also, daß die Temperatur hoch genug ist, daß die Spannkraft der Dämpfe, den von allen Seiten auf die zu bildenden Dampfblasen wirkenden Druck aushalten kann. Eine zweite Bedingung ist die, daß genug Wärme vorhanden sey, welche bei der Dampfbildung als latente Wärme absorbiert wird.

Aus der ersten Bedingung folgt, daß der Siedepunkt einer Flüssigkeit mit dem auf ihr lastenden Drucke sich ändert, aus der zweiten aber, daß die Schnelligkeit des Kochens von der Wärmemenge abhängt, welche in einer gegebenen Zeit durch die Wärme hindurch der Flüssigkeit zugeführt wird.

Am Spiegel des Meeres und unter dem mittleren Drucke von 760^{mm} kocht das reine Wasser bei 100°; auf dem Gipfel des Montblanc, in einer Höhe von 4775 Metern, wo der Druck der Atmosphäre nur noch 417^{mm} beträgt, kocht das Wasser schon bei einer Temperatur, bei welcher die Spannkraft des Wasserdampfes 417^{mm} beträgt, d. h. ungefähr bei 84°. In noch größerer Höhe würde das Wasser bei noch niedrigerer Temperatur sieden. Wenn man die Tafel für die Spannkraft der Dämpfe einer Flüssigkeit hat, so kann man leicht die Temperatur des Siedepunktes bei gegebenem Drucke finden, denn es ist derjenige Temperaturgrad, für welchen die Spannkraft des gesättigten Dampfes jenem Drucke gleich ist. Umgekehrt kann man eine Flüssigkeit bei einer gegebenen Temperatur ins Kochen bringen, wenn man nur den Druck hinlänglich vermindert.

Bei einem Drucke von 30^{mm} z. B. ist die Siedetemperatur des Wassers 30°, weil bei dieser Temperatur die Spannkraft des gesättigten Wasserdampfes 30^{mm} ist. Unter einem Drucke von 10^{mm} siedet das Wasser bei 11°, unter einem Drucke von 5^{mm} bei 0°.

Die Wahrheit dieser Folgerungen läßt sich leicht durch den Versuch nachweisen. Man bringt warmes Wasser in einem Glasgefäße unter den Recipienten

der Luftpumpe. Nach einigen Kolbenzügen nun beginnt das Kochen mit Heftigkeit gerade so, als ob das Wasser an freier Luft über einem lebhaften Feuer stände. Dieses Sieden hört aber bald auf, weil der Dampf den Recipienten erfüllt und selbst auf die Flüssigkeit drückt, ein neuer Kolbenzug aber nimmt diesen Dampf wieder weg und macht, daß das Kochen von Neuem beginnt. Mit unseren Luftpumpen ist es nicht möglich, das Wasser bei 0° ins Sieden zu bringen, weil man keine Verdünnung von 2^{mm} hervorbringen kann, indem sich beständig Dampf an der Oberfläche des Wassers bildet.

Fig. 516.



An dem Fig. 516 abgebildeten Apparate beobachtet man eine noch auffallendere hieher gehörige Erscheinung. Ein Ballon mit langem Hals *a* wird zur Hälfte mit Wasser gefüllt; wenn durch Kochen desselben alle Luft ausgetrieben ist, verschließt man den Hals durch einen Kork und kehrt den Ballon um, wie Fig. 516 zeigt. Wenn man ihn sich selbst überläßt, ist kein Sieden zu beobachten; wenn man aber kaltes Wasser auf den obern Theil gießt, so beginnt es auf der Stelle mit großer Heftigkeit. Das kalte Wasser bringt das Wasser im Ballon ins Kochen, weil es den Dampf im obern Theile des Ballons verdichtet und so den auf der Flüssigkeit lastenden Druck vermindert.


Die Variationen des Siedepunktes hat man durch directe Versuche an hochgelegenen Orten der Alpen, der Pyrenäen und anderer Gebirge bestätigt.

Das kochende Wasser ist also nicht an allen Orten der Erde gleich warm, und folglich ist es auch nicht überall gleich tauglich zu häuslichen Zwecken, zur Bereitung der Speisen. In Quito z. B. kocht das Wasser schon bei 90° , und diese Temperatur ist zum Kochen mancher Substanzen zu niedrig, welche eine Temperatur von 100° erfordern.

Da der Barometerstand an einem und demselben Orte beständig schwankt, so folgt, daß sich auch der Siedepunkt beständig ändert.


Wenn man den Druck auf die Flüssigkeit vermehrt, so wird dadurch das 243 Kochen verzögert, und man kann es ganz verhindern, wenn man nur den Druck stark genug macht.

Fig. 517.



Es ist dies der Fall bei dem unter dem Namen des Papinianischen Topfes oder des Papinianischen Digestors bekannten Apparate, Fig 517. Es ist im Wesentlichen nichts als ein kleiner Dampfkessel. In demselben kann man das Wasser bis zu sehr hohen Temperaturen erwärmen, ohne daß es kocht. Dieser Apparat besteht aus einem cylindrischen Gefäße von Eisen oder besser von Messing oder Kupfer, dessen Wände im Stande sind, einen sehr starken Druck auszuhalten. Eine Oeffnung ist durch ein Sicherheitsventil geschlossen, welches man so stark belasten kann, daß ein Druck von vierzig bis fünfzig Atmo-

sphären nöthig ist, um es zu heben. Das Kochen ist unmöglich, weil der Dampf, welcher sich über der Flüssigkeit befindet, nicht entweichen kann und deshalb einen hinlänglich starken Druck ausübt, um es zu verhindern. Sobald man aber das Ventil öffnet, strömt der Dampf mit ungeheurer Stärke hervor, gleichzeitig aber sinkt die Temperatur des Gefäßes, weil es alle die Wärme liefern muß, welche auf einmal bei der heftigen Dampfbildung gebunden wird.



Dieser Digestor wurde in der Mitte des 17ten Jahrhunderts von Papin, einem in Marburg und Kassel lebenden Gelehrten, erfunden. Er diente zu einer Menge merkwürdiger Versuche, theils um die mechanische Kraft des Dampfes, theils um die auflösende Kraft des über 100° erwärmten Wassers zu zeigen. Mit Erstaunen sah man die Möglichkeit, aus den Knochen eine eben so nahrhafte Substanz auszugiehen wie aus den saftigsten Muskeltheilen.

Wenn man in einem Gefäße Wasser ins Kochen bringt, aus welchem der Dampf nur durch verhältnißmäßig kleine Oeffnungen abziehen kann, so beobachtet man eine Erhöhung des Siedepunktes. Durch eine kleine Oeffnung kann nämlich nur dann aller Dampf, welcher durch die in jedem Momente in die Flüssigkeit übergehende Wärme erzeugt wird, ausströmen, wenn durch die größere Spannkraft des Dampfes eine größere Ausströmungsgeschwindigkeit möglich geworden ist.

In einer flüssigen Masse wirkt auf die Theilchen im Innern nicht allein der Druck, welcher auf der Oberfläche lastet, sondern auch noch das Gewicht einer Flüssigkeitssäule. Hätte man z. B. einen 32 Fuß tiefen mit Wasser gefüllten Kessel, so würde am Boden ein Druck von 2 Atmosphären stattfinden, und hier würden sich also erst bei einer Temperatur von 121,4° Dampfblasen bilden können. Da aber die Temperatur der flüssigen Schichten an der Oberfläche nicht über 100° steigen kann, so wird die Flüssigkeit vom Boden, ihres geringeren specifischen Gewichtes wegen, fortwährend aufsteigen. Weil der Druck mit dem Steigen abnimmt, bilden sich Dampfblasen, ihre Temperatur nimmt aber allmählig von 121° bis 100° ab. Die Dampfblasen, welche sich in der Tiefe bilden, nehmen an Größe um so mehr zu, je höher sie steigen, weil der Druck, welcher auf sie wirkt, immer geringer wird. Diese Erscheinungen beobachtet man selbst schon in kleinen Gefäßen, in welchen das Wasser nur einige Zoll tief ist. — Bevor das vollständige Kochen beginnt, bilden sich an dem Boden schon Dampfblasen, welche aber beim Aufsteigen sich plötzlich wieder verdichten, weil sie in Wasserschichten kommen, deren Temperatur noch zu niedrig ist. Daher rührt das eigenthümliche Geräusch, welches man einige Augenblicke vor dem vollständigen Kochen wahrnimmt. Wenn man den Versuch in einem Glaskolben anstellt, so beobachtet man, wie sich die Blasen am Boden bilden, wie sie steigen und alsbald verschwinden. Man sagt alsdann, das Wasser singt. Das Singen ist ein Zeichen des bald erfolgenden vollständigen Kochens.

Auch durch Substanzen, welche im Wasser aufgelöst sind, wird das Sieden verzögert; so siedet eine gesättigte Lösung von Kochsalz erst bei $108,4^{\circ}$, eine Lösung von Salpeter bei 116° ; eine gesättigte Lösung von essigsaurem Kali erst bei 169° , von salpetersaurem Ammoniak erst bei 180° .

Verdunstung nennt man die Bildung von Dampf an der freien Oberfläche der Flüssigkeit, während, wie wir gesehen haben, das Kochen darin besteht, daß sich auch im Innern der flüssigen Masse Dampf bildet. Das Wasser verdampft an der Oberfläche der Flüsse, Seen und Meere, es verdampft an der Oberfläche des feuchten Bodens, an den Pflanzen. Offenbar hat der sich so bildende Wasserdampf keine Spannkraft, welche stark genug ist, um den Druck der atmosphärischen Luft zu überwinden. Die alltäglichsten Beobachtungen zeigen uns, daß sich bei jeder Temperatur Wasserdampf bildet, und daß er sich auch bei der schwächsten Tension doch in den Lüften verbreitet. In einem luft erfüllten Raume kann sich gerade eben so viel Wasserdampf verbreiten, wie in einem gleichgroßen luftleeren Raume unter sonst gleichen Umständen. Der Wasserdampf, so schwach seine Spannkraft auch seyn mag, mischt sich mit der Luft, wie sich zwei Gase mischen. Die einzige Bedingung also, welche erfüllt seyn muß, damit eine Flüssigkeit verdunsten kann, ist die, daß die umgebenden Luftschichten nicht mit Dampf gesättigt sind; da ferner bei der Mischung zweier Gase die Moleküle des einen ein mechanisches Hinderniß für die Verbreitung des andern bilden, so kommt es, daß bei der Verdunstung die Luft ein Hinderniß für die schnelle Verbreitung des Dampfes ist. In einer vollkommen ruhigen Atmosphäre geht deshalb die Verdunstung nur langsam vor sich, während bei bewegter Luft die Verdunstung weit rascher vor sich geht, indem die Flüssigkeit stets mit neuen Luftschichten in Berührung kommt, die noch nicht mit Dampf gesättigt sind. Daher kommt es, daß, wenn ein trockner Wind mit Lebhaftigkeit weht, das Wasser sehr rasch verdunstet.

Latente Wärme der Dämpfe. Wenn eine Flüssigkeit verdampft, so muß sie Wärme absorbiren; diese beim Verdampfen absorbirte Wärme ist für das Gefühl und für das Thermometer ebenso verschwunden wie die Wärme, welche beim Schmelzen gebunden wird.


Daß bei der Dampfbildung Wärme gebunden wird, geht schon daraus hervor, daß die Temperatur einer Flüssigkeit während des Kochens unverändert bleibt. Die Temperatur des siedenden Wassers bleibt 100° , wie sehr wir auch das Feuer verstärken mögen; alle Wärme, welche man dem siedenden Wasser zuführt, dient nur dazu, das Wasser von 100° in Dampf von 100° zu verwandeln.

Das Binden von Wärme beim Verdampfen der Flüssigkeiten läßt sich leicht dem Gefühle merklich machen; man gieße nur einige Tropfen einer leicht verdampfenden Flüssigkeit, etwa Weingeist oder Schwefeläther, auf die Hand, so wird man ein Gefühl von Kälte haben, weil der Hand die zum Verdampfen der Flüssigkeit nöthige Wärme entzogen wird. Wenn man die Kugel eines Thermometers mit Baumwolle umwickelt und diese mit Schwefeläther betröpfelt, so sinkt das Thermometer um mehrere Grade.

Nachdem wir nun die Bindung der Wärme bei der Dampfbildung der Art nach kennen gelernt haben, kommt es darauf an, die latente Wärme der Dämpfe auch der Größe nach zu bestimmen, d. h. zu ermitteln, wie viel Wärme nöthig ist, um eine bestimmte Menge irgend einer Flüssigkeit in Dampf zu verwandeln.

In Fig. 519 stelle *a* einen Glaskolben vor, in welchem Wasser mit Hülfe

Fig. 519.



einer Weingeistlampe kochend erhalten wird; wenn nun die sich bildenden Dämpfe durch ein Glasrohr *b* in ein cylindrisches Gefäß *c* geleitet werden, welches mit kaltem Wasser gefüllt ist, so werden die Dämpfe hier verdichtet, die Wärme also, welche bei der Bildung der Dämpfe in *a* gebunden wurde, muß in *c* wieder frei werden, das kalte Wasser in *c* wird also allmählig erwärmt, und aus der hier hervorgebrachten Temperaturerhöhung kann man auf die Größe der latenten Wärme der Dämpfe schließen.

Nehmen wir an, das Kochen im Gefäße *a* habe schon einige Zeit gedauert, so daß alle Luft aus dem Gefäße ausgetrieben ist, und nun erst tauche man das Ende des gekrümmten Rohrs in das kalte Wasser des Cylinders *c*, so werden alle Dampfblasen alsbald verdichtet, so wie sie mit dem kalten Wasser in Berührung kommen. In dem Maße aber, als das Wasser in *c* wärmer wird, werden die Dampfblasen größer, bis endlich, wenn auch das Wasser in *c* zur Siedhize erwärmt ist, die Dampfblasen unverdichtet durch die ganze Flüssigkeitsmasse aufsteigen, also in *c* selbst ein förmliches Kochen stattfindet. In dem Augenblicke, in welchem das Kochen in *c* beginnt, wird der Versuch unterbrochen, indem man den Cylinder *c* wegnimmt.

Gesetzt nun, in *c* hätten sich zu Anfange des Versuchs 11 Kubitzoll Wasser von 0° befunden, so wird der Cylinder jetzt, nach Beendigung des Versuchs, 13 Kubitzoll Wasser von 100° enthalten; es sind also 2 Kubitzoll Wasser hinzugekommen. Diese 2 Kubitzoll Wasser sind im Gefäße *a* verdampft und im Cylinder *c* verdichtet worden, die latente Wärme, welche in *a* gebunden wurde, ist in *c* wieder frei geworden und hat hier die 11 Kubitzoll Wasser von 0° auf 100° erwärmt; dieselbe Wärmemenge also, welche bei der Verdampfung von 2 Kubitzoll Wasser absorbiert wird, reicht hin, um die Temperatur von 11 Kubitzoll Wasser von 0° bis 100° zu erhöhen. Nun aber verhalten sich 2 zu 11 wie 1 zu 5,5: wir können das Resultat unsers Versuchs also auch folgendermaßen ausdrücken: Die Wärmemenge, welche nöthig ist, um eine bestimmte Quantität Wasser von 100° in Dampf von 100° zu verwandeln, reicht hin, um die Temperatur einer $5\frac{1}{2}$ mal so großen Wassermasse von 0° auf 100° zu erhöhen.

Wir haben oben angeführt, daß man als Einheit der Wärmemengen diejenige Wärmequantität annimmt, welche erforderlich ist, um die Temperatur von

1 Pfund Wasser um 1° zu erhöhen; um die Temperatur von $5\frac{1}{2}$ Pfund Wasser um 1° zu erhöhen, sind also 5,5, und um die Temperatur dieser Wassermasse um 100° zu erhöhen, sind 550 solcher Wärmeeinheiten nöthig.

Die latente Wärme von 1 Pfund Wasserdampf ist demnach gleich 550.

Der eben angeführte Versuch ist nun nicht geeignet, die latente Wärme des Wasserdampfes genau zu bestimmen, er wird immer mehr oder weniger unrichtige Resultate geben; er ist aber sehr geeignet, den Zusammenhang der Sache recht anschaulich zu machen. Was die Resultate dieses Versuchs besonders ungenau macht, ist der Umstand, daß bei der hohen Temperatur, zu welcher man das Wasser im Cylinder *c* erheben muß, ein bedeutender Wärmeverlust an die Umgebung stattfindet; dann aber wird auch eine nicht unbedeutende Quantität Wasserdampf schon im Rohre verdichtet, giebt hier schon eine frei werdende Wärme an die Luft ab und kommt als Wasser im Cylinder *c* an; man begreift also leicht, daß, bis das Wasser in *c* ins Kochen kommt, mehr Wasser aus dem Gefäße *a* herübergekommen seyn wird, als es der Fall seyn würde, wenn diese beiden Fehlerquellen nicht vorhanden wären; dieser Versuch wird also in der Regel einen zu kleinen Werth für die latente Wärme des Wasserdampfes geben. Wir können hier die genaueren Methoden zur Bestimmung dieser Größe nicht näher auseinanderlegen.

Bei der Destillation werden die in irgend einem Gefäße durch Erwärmung gebildeten Dämpfe in ein Rohr geleitet, welches mit kaltem Wasser umgeben ist; dadurch werden die Dämpfe in diesem Rohre in tropfbare Flüssigkeit verwandelt, die Temperatur des Kühlwassers aber wird durch die bei der Condensirung der Dämpfe frei werdende Wärme bedeutend erhöht; man kann sich davon leicht schon an dem kleinen Destillirapparate, Fig. 520, überzeugen, bei welchem die

Fig. 520.





Fig. 521.



Dämpfe aus dem Glaskolben, in welchem sie erzeugt werden, in ein gerades Rohr geleitet werden, welches durch ein weiteres das Kühlwasser enthaltendes Rohr hindurchgeht. Das Kühlwasser, welches am untern Ende des Kühl-

rohrs kalt zufließt, fließt am obern Ende des Kühlrohrs erwärmt wieder ab. Bei Destillationen, welche in größerem Maßstabe ausgeführt werden, ist das Rohr, in welchem die Dämpfe condensirt werden sollen, in Form einer Schrau-

Fig. 522.





Fig. 523.



benlinie durch das mit dem Kühlwasser gefüllte Gefäß geleitet, wie man Fig. 523 sieht, damit die Dämpfe möglichst lange mit dem kalten Wasser in Berührung bleiben und man überzeugt seyn kann, daß am offnen Ende des Rohrs kein Dampf unverdichtet entweicht. Wenn ein solcher Apparat einige Zeit im Gange geblieben ist, so wird man die oberen Schichten des Wassers im Kühlgefäße immer sehr heiß finden, weil natürlich das erwärmte Wasser sogleich in die Höhe steigt.

Man könnte nun mit jedem Destillirapparate den Werth der latenten Wärme der Dämpfe bestimmen, wenn es möglich wäre, jederzeit genau zu ermitteln, wie viel Dampf in einer gegebenen Zeit verdichtet worden ist und wie viel Wärme er an das Kühlwasser abgegeben hat; um die latente Wärme der Dämpfe genau zu bestimmen, hat man also nur einen Destillirapparat so einzurichten, daß sich diese Größen mit Genauigkeit ermitteln lassen. Nach diesem Principe ist in der That die latente Wärme der Dämpfe verschiedener Flüssigkeiten ermittelt worden. Es ist die latente Wärme für den Dampf von

| | |
|-----------------------|-----|
| Wasser | 540 |
| Alkohol | 214 |
| Schwefeläther | 90. |

D. h. um ein Pfund dieser Flüssigkeiten bei dem Drucke einer Atmosphäre in Dampf zu verwandeln, wird 540, 214, 90mal so viel Wärme gebunden, als nöthig ist, um die Temperatur von 1 Pfund Wasser um 1° zu erhöhen.

Die latente Wärme der Dämpfe ist nicht für alle Temperaturen dieselbe, sie ist größer für niedrige, geringer für hohe Temperaturen.

246 Erzeugung von Kälte durch Verdampfung. Wenn eine Flüssigkeit an freier Luft kocht, so behält sie eine constante Temperatur, weil sie von dem Feuer durch die Wände des Gefäßes stets so viel Wärme erhält, als durch die

Dampfbildung absorbiert wird. Wenn das Kochen aber unter dem Recipienten der Luftpumpe vor sich geht, so sinkt die Temperatur fortwährend, weil alsdann der Dampf die zu seiner Bildung nöthige latente Wärme aus der Flüssigkeit selbst und aus den umgebenden Körpern nehmen muß.

Gießt man etwas Weingeist oder noch besser Schwefeläther auf die Hand, so fühlen wir eine merkliche Erkältung, weil die Flüssigkeiten die zu ihrer Verdunstung nöthige Wärme aus der Hand nehmen. — Wenn wir an heißen Tagen in Zugluft treten, so fühlen wir alsbald eine erfrischende Kühle. Es ist dies keineswegs die Folge davon, daß uns der Zug kalte Luft zuführt; die an uns vorüberstreichende Luft mag, wie wir uns durch das Thermometer überzeugen können, sehr warm seyn, der Zug bringt uns doch diese Abkühlung, weil er eine lebhafte Verdunstung auf der Haut erhält. — Wir haben das Gefühl einer drückenden Schwüle, wenn wir uns in einer mit Feuchtigkeit gesättigten windstillen Atmosphäre befinden, in welcher keine Verdunstung an unserm Körper stattfinden kann. Durch die bei rascher Verdampfung stattfindende Wärmeabfuhr erklären sich folgende Versuche.

Gefrieren des Wassers im leeren Raume. Man setzt unter den Recipienten der Luftpumpe ein breites Glasgefäß, welches mit concentrirter Schwefelsäure gefüllt ist. Einige Zoll darüber ist ein ganz dünnes flaches Metallschälchen angebracht, Fig. 524, welches einige Gramm Wasser enthält. Gewöhnlich ist dieses Schälchen an drei Fäden aufgehängt, oder es ruht auf drei feinen Metallfüßen, welche auf dem Rande des untern Glasgefäßes aufstehen. Wenn man so weit als möglich ausgepumpt hat, und dann einige Minuten wartet, so erscheinen Eisknadeln im Schälchen, und nach einiger Zeit ist die ganze Wassermasse in eine feste Masse

247


Fig. 524.



verwandelt. Dieser merkwürdige Versuch rührt von Leslie her. Die Schwefelsäure absorbiert den Wasserdampf, sobald er sich bildet, und unterhält dadurch eine rasche Verdunstung. Alle Körper, welche den Wasserdampf stark absorbieren, bringen dieselbe Wirkung hervor. Das Metallschälchen muß sehr dünn seyn, weil es auch an der Erkältung Theil nehmen muß; es muß von der Umgebung durch schlechte Wärmeleiter isolirt seyn, damit dem Wasser nicht von außen Wärme zugeführt wird.

In Wollaston's Kryophor gefriert das Wasser ebenfalls durch seine eigene Verdampfung. Zwei Glasgugeln, Fig. 525, sind durch eine Röhre verbunden. In jede Kugel wird etwas Wasser gebracht und durch das Kochen derselben alle Luft aus dem Apparate ausgetrieben. Ist dies geschehen, so wird die

Fig. 525.



Öffnung bei e mittelst eines Löthrohrs zugeschmolzen, und so der Apparat luft-

28 *

dicht verschlossen. Wenn man nun alles Wasser in einer Kugel zusammenlaufen läßt und dann die andere Kugel in eine Kältemischung taucht, so wird durch die fortwährend hier erfolgende Verdichtung der Wasserdämpfe in der andern Kugel eine so rasche Verdunstung hervorgerufen, daß das Wasser gefriert.

Auch durch die rasche Verdunstung von Schwefeläther kann man Wasser leicht zum Gefrieren bringen. Man umwickelt zu diesem Zwecke eine mit Wasser gefüllte, etwa 1 Linie weite dünne Glasröhre mit Baumwolle, die man mit Schwefeläther beträufelt. Die so vorgerichtete Röhre bringt man in einem beliebigen Glasgefäße unter die Glocke der Luftpumpe. Beim Evacuiren verdunstet der Aether so rasch, daß das Wasser gefriert.

- 248 **Gefrieren des Quecksilbers.** Man kann die Erkaltung durch Verdampfen bis zum Gefrierpunkte des Quecksilbers treiben. Zu diesem Zwecke umwickelt man eine Thermometerkugel mit einem Schwämmchen oder einem schwammartigen Gewebe, welches man mit Schwefelkohlenstoff oder noch besser mit flüssiger schwefliger Säure befeuchtet. Die Verdampfung geht so rasch vor sich, und die dadurch weggenommene Wärmemenge ist so bedeutend, daß das Thermometer auf -10° , -20° , -30° fällt und nach einigen Augenblicken das Quecksilber in der Kugel gefriert.

Eine Flüssigkeit verdampft um so rascher, sie erzeugt also bei ihrer Verdampfung eine um so stärkere Kälte, je tiefer ihr Siedepunkt liegt; deshalb wird durch Verdampfen von Schwefeläther eine stärkere Kälte erzeugt als durch Wasser, durch schweflige Säure mehr als durch Aether, durch flüssige Kohlensäure mehr als durch schweflige Säure.

Drittes Kapitel.

Specifische Wärme der Körper.

- 249 **Mittel, die Wärmemengen zu vergleichen.** Wir nehmen als einen für sich selbst einleuchtenden Grundsatz an, daß stets dieselbe Wärmemenge nöthig sey, um dieselbe Wirkung hervorzubringen. Wenn z. B. ein Pfund Eisen von 10° durch irgend eine Ursache bis zu einer Temperatur von 11° erwärmt wird, so ist dazu immer ein und dieselbe Wärmemenge nöthig, mag die Wärme nun von der Sonne oder von einem Heerde kommen, mag sie durch Berührung oder durch Strahlung dem Eisen mitgetheilt werden. Ebenso wird stets dieselbe Wärmemenge nöthig seyn, um 1 Pfund Eis von 0° zu schmelzen, und so ist denn auch stets eine bestimmte Quantität von Wärme nöthig, um 1 Pfund Wasser von 100° zu verdampfen. Die Wärmemengen müssen aber auch dem Gewichte der Substanzen proportional seyn, auf welche sie wirken, um einen

bestimmten Effect hervorzubringen, d. h. um die Temperatur von 100 Pfund Eisen von 10^0 auf 11^0 zu erhöhen; um 100 Pfund Eis zu schmelzen oder 100 Pfund Wasser zu verdampfen, hat man eine 100mal größere Wärmemenge nöthig, als wenn man dieselben Effecte nur an 1 Pfund dieser Substanzen hervorbringen wollte.

Eine Substanz hat eine größere oder geringere Wärmecapacität, je nachdem eine größere oder geringere Wärmemenge nöthig ist, um eine bestimmte Temperaturveränderung, etwa eine Temperaturerhöhung von 1^0 , hervorzubringen; die dazu nöthige Wärmemenge aber nennt man die specifische Wärme dieser Substanz. Zwei Körper haben gleiche Wärmecapacitäten, wenn sie bei gleichem Gewichte derselben Wärmemenge bedürfen, damit ihre Temperatur um 1^0 erhöht wird; dagegen ist die Wärmecapacität des einen Körpers 2mal, 3mal und 4mal so groß als die des andern, wenn dazu eine 2-, 3-, 4mal größere Wärmemenge nöthig ist.

Aus diesen Definitionen geht hervor, daß ein Körper, dessen Gewicht m und dessen Wärmecapacität c ist, bei einer Temperaturerhöhung oder einer Temperaturerniedrigung von t^0 eine Wärmemenge aufnimmt oder verliert, welche durch das Product mct ausgedrückt ist.

Um die specifische Wärme der Körper zu bestimmen, hat man drei verschiedene Methoden befolgt, nämlich die Methode des Eisschmelzens, die Mischungsmethode und Erkaltungsmethode.

Nach der Methode des Eisschmelzens wird der Körper, dessen specifische Wärme bestimmt werden soll, gewogen und bis zu einer bestimmten Temperatur erwärmt in ein mit Eisstücken gefülltes Gefäß gebracht. Indem er nun erkaltet, wird ein Theil des Eises geschmolzen; aus der Menge des geschmolzenen Eises ergibt sich dann die Quantität der Wärme, welche der Körper verlor, und daraus dann auch seine specifische Wärme.

Die Erkaltungsmethode gründet sich auf folgendes Princip. Wenn ein erwärmter Körper in einen Raum gebracht wird, in welchem er nur durch Strahlung erkalten kann, so wird er unter übrigens gleichen Umständen um so langsamer erkalten, je größer seine specifische Wärme ist.

Die genauesten Resultate liefert die Mischungsmethode, die wir auch etwas näher betrachten wollen. Diese Methode besteht im Wesentlichen darin, daß man eine gewogene Menge des zu untersuchenden Körpers bis auf eine bestimmte Temperatur erwärmt und dann in ein Gefäß mit Wasser eintaucht, dessen Temperatur durch Abkühlung jenes Körpers erhöht wird; kennt man nun die Quantität des Kühlwassers, hat man ermittelt, welche Temperaturerhöhung es durch die Abkühlung des eingetauchten Körpers erleidet, so läßt sich daraus die specifische Wärme dieses Körpers berechnen.

Nehmen wir an, eine 200 Gramm schwere bis zu 100^0 erwärmte Platinfugel sey in eine 15^0 warme Wassermasse von 105 Gramm eingetaucht worden und habe sie durch seine Abkühlung auf 20^0 , also um 5^0 erwärmt, so ist klar, daß die 200 Gramm Platin um 80^0 abgekühlt werden mußten, um 105 Gramm

Wasser um 5° zu erwärmen. Dieselbe Wärmemenge, welche die Platinkugel abgegeben hat, würde aber demnach auch hingereicht haben, um die Temperatur von 525 Gramm Wasser um 1° zu erhöhen. Wäre die Platinkugel nur 1 Gramm schwer gewesen, so hätte die von ihr bei einer Temperaturerniedrigung von 80° abgegebene Wärmemenge auch nur $\frac{525}{200}$, also nur 2,625 Gramm Wasser um 1° oder 1 Gramm Wasser um 2,625 $^{\circ}$ erwärmen können. Daraus geht aber hervor, daß dieselbe Wärmemenge, welche die Temperatur von 1 Gramm Platin um 80° erhöht, die Temperatur einer gleichen Wassermasse nur um 2,625 $^{\circ}$ erhöhen kann, das Platin bedarf also nur $\frac{2,625}{80}$, also 0,0328mal weniger Wärme, um eine gleiche Temperaturerhöhung zu erfahren wie eine gleiche Wassermasse; die specifische Wärme des Platins ist demnach 0,0328.

Bezeichnen wir mit m das Gewicht und mit t die Temperaturerhöhung des Kühlwassers (in dem eben berechneten Beispiele 105 Gramm und 5°), mit m' und t' das Gewicht und die Temperaturerniedrigung des abgekühlten Körpers (in unserm Beispiele 200 Gramm Platin und 80°), so ergibt sich aus der eben für einen concreten Fall durchgeführten Betrachtungsweise für die Berechnung der specifischen Wärme c des abgekühlten Körpers folgende Formel:

$$c = \frac{m \cdot t}{m' t'}$$

das heißt in Worten, man findet die specifische Wärme des abgekühlten Körpers, wenn man sein Gewicht mit seiner Temperaturerniedrigung multiplicirt und mit diesem Producte in das Product dividirt, welches man erhält, wenn das Gewicht des Kühlwassers mit seiner Temperaturerhöhung multiplicirt wird.

250 **Resultate der Versuche über die specifische Wärme.** Die Bestimmung der specifischen Wärme erhielt durch die Arbeiten von Dulong und Petit eine große Wichtigkeit für die Chemie, indem sie fanden, daß das Product, welches man erhält, wenn man die specifische Wärme eines Elements mit seinem Atomgewichte multiplicirt, stets denselben Werth habe. So fanden sie z. B. die specifische Wärme des Eisens gleich 0,1100; das Atomgewicht dieses Metalls ist aber 339,2, und das Product dieser beiden Größen ist gleich 37,31. Multiplicirt man die specifische Wärme des Kupfers 0,0949 mit seinem Atomgewichte 395,7, so erhält man das Product 37,55, einen Werth, welcher mit dem für das Eisen gefundenen fast vollkommen übereinstimmt. Ebenso fand sich, daß dieses Product für alle metallischen Elemente fast genau denselben Werth habe, es schien also das Gesetz begründet zu seyn, daß die specifische Wärme der metallischen Elemente ihrem Atomgewichte umgekehrt proportional sey.

Dadurch war nun ein Mittel mehr gegeben, das Atomgewicht eines Körpers kennen zu lernen und die Werthe der auf anderm Wege gefundenen Atomgewichte zu controliren. Die Atomgewichte der Elemente waren zu der Zeit, wo Dulong und Petit diese Arbeiten ausführten, noch nicht so fest bestimmt als jetzt; oft hatte man für denselben Körper unter mehreren Atomgewichten zu

wählen, und Dulong und Petit wählten natürlich das mit ihrem Gesetze am besten harmonisirende.


Später wurden die Atomgewichte auf andern Wege genauer bestimmt, aber das Dulong'sche Gesetz stellte sich dadurch nicht noch evidenter heraus, im Gegentheile ergaben sich Abweichungen, welche dem Gesetze gerade zu widersprechen schienen. Durch die neuesten Untersuchungen Regnault's über die specifische Wärme ist jedoch die Richtigkeit des Gesetzes außer Zweifel gestellt.

Viertes Kapitel.

Fortpflanzung der Wärme.

Existenz der strahlenden Wärme. Die strahlende Wärme durch- 251
dringt gewisse Körper in derselben Weise, wie das Licht durch die durchsichtigen Körper hindurchgeht; die Sonnenstrahlen z. B. treffen unsere Erde, nachdem sie die ganze Atmosphäre durchdrungen haben, sie erwärmen die Erdoberfläche, während die höheren Regionen der Luft kalt bleiben; die Wärmestrahlen gehen also größtentheils durch die Atmosphäre hindurch, ohne von ihr absorbiert zu werden. Wenn man sich dem Feuer eines Herdes nähert, so empfindet man eine brennende Hitze, und doch ist die Luft zwischen uns und dem Feuer nicht bis zu einem solchen Grade erwärmt, denn wenn man einen Schirm vorhält, verschwindet diese Hitze augenblicklich, was unmöglich wäre, wenn wirklich die ganze uns umgebende Luftmasse eine so hohe Temperatur hätte. Heiße Körper können also nach allen Seiten hin Wärme aussenden, welche durch die Luft hindurchgeht wie die Lichtstrahlen durch durchsichtige Körper; man spricht deshalb von strah-

Fig. 526.



lender Wärme und von Wärmestrahlen, wie man von Lichtstrahlen spricht.

Wenn man zwei große sphärische oder parabolische Hohlspiegel von polirtem Messingblech, Fig. 526, 5 bis 6 Meter von einander entfernt, so aufstellt, daß die Achsen beider Spiegel in eine Linie zusammenfallen, wenn

man alsdann in den Brennpunkt des einen Spiegels ein Stück Zunder, in den Brennpunkt des andern aber eine fast weißglühende Eisenkugel oder eine glühende Kohle bringt, deren Verbrennung man durch einen Blasebalg lebhaft un-

terhält, so wird sich der Zunder alsbald entzünden, als ob er mit dem Feuer in Berührung wäre. Dieser Versuch zeigt, daß der glühende Körper Wärmestrahlen aussendet, denn es ist klar, daß der Zunder nicht etwa dadurch angezündet wurde, daß die zwischenliegenden Luftschichten allmähig so stark erhitzt worden sind. Bringt man den Zunder aus dem Brennpunkte weg, so wird er nicht mehr entzündet, wenn man ihn auch dem glühenden Körper weit näher bringt.

Bringt man an die Stelle der glühenden Kugel eine Kugel von 300° und an die Stelle des Zunders ein gewöhnliches Thermometer, so wird das Thermometer rasch steigen; also auch die Kugel von 300° sendet Wärmestrahlen aus.

Wenn man die 300° heiße Kugel mit einem Gefäße voll kochenden Wassers oder mit Wasser von 90° , 80° oder 70° vertauscht, so beobachtet man vielleicht


Fig. 527. gar keine Temperaturerhöhung mehr am Thermometer; dies beweist aber noch nicht, daß die Wände des Gefäßes bei dieser Temperatur keine Wärme mehr ausstrahlen, sondern nur, daß hier das gewöhnliche Thermometer nicht empfindlich genug ist. Man muß deshalb empfindlichere Instrumente zu Hülfe nehmen, etwa ein Luftthermometer, Rumford's oder Leslie's Differentialthermometer oder Melloni's Thermomultiplicator.



Ein Luftthermometer kann man zu diesem Zwecke etwa so construiren, wie Fig. 527 zeigt. Eine Kugel von 3 bis 4 Centimeter Durchmesser ist an dem Ende einer Röhre angeblasen, deren Durchmesser ungefähr 1^{mm} beträgt; diese Röhre ist gekrümmt, wie man in der Figur sieht, und hat in der Mitte eine zweite Kugel, an ihrem andern Ende einen Trichter, damit die von c bis d stehende Flüssigkeit weder in die untere Kugel zurücksteigen, noch oben auslaufen kann. Wenn die Dimensionen des Instrumentes bekannt sind, so kann man wohl ungefähr seine Empfindlichkeit berechnen, graduiren kann man es jedoch nicht, weil ja die Flüssigkeit dem atmosphärischen Drucke ausgesetzt bleibt und weil aus der unteren Kugel bald Luft aus-, bald eintritt.

Rumford's Differentialthermometer, Fig. 528, besteht aus zwei Glaskugeln, a und b, welche durch eine gebogene Glasröhre, deren horizontaler

Fig. 528.



Theil 5 bis 6 Decimeter lang ist, verbunden sind. In dieser Röhre befindet sich ein Index von Alkohol oder Schwefelsäure, auf welchen von beiden Seiten die Luft der Kugeln drückt; er wird also nur dann an einer bestimmten Stelle stehen bleiben, wenn der Druck von beiden Seiten gleich ist. Die Stelle, welche der Index einnimmt, wenn die Temperatur beider Kugeln vollkommen gleich ist, ist der Nullpunkt der Theilung. Wird nun die

eine Kugel mehr erwärmt als die andere, so wird der Index gegen die kältere Kugel hingetrieben, und seine Entfernung von dem Nullpunkte ist der Temperaturdifferenz der beiden Kugeln proportional.

Veslie's Differentialthermometer, Fig. 529, ist auf ähnliche Weise

Fig. 529.





Fig. 530.




construirt, nur sind seine Kugeln in der Regel etwas kleiner, die vertikalen Arme der sie verbindenden Röhre sind länger und stehen einander näher.

Melloni's Thermomultiplier besteht aus einer thermoelektrischen Säule, Fig. 530, wie sie schon früher beschrieben wurde, und aus einem sehr empfindlichen Multiplier. Die Säule ist sorgfältig an beiden Enden mit Ruß


geschwärzt und mit ihrer Fassung bei *p*, Fig. 531, auf ein Stativ gebracht; die Hülfsen *a* und *b* dienen dazu, die Luftströmungen und die Seitenstrahlungen

Fig 531.




von der Säule abzuhalten; da die Hülse *b* conisch ist, so dient sie auch, um von dieser Seite her die Wärmestrahlen mehr zu concentriren, wenn es nöthig ist. Der Kupferdraht, welcher das Galvanometer bildet, ist 7 bis 8 Meter

Fig. 532.



lang und ist mit 40 Windungen auf einen Metallrahmen aufgewunden. Die wohl ausgewählten, magnetisirten und mit Sorgfalt compensirten Nadeln sind mit

Fig. 533.



einander verbunden, wie Fig. 533 zeigt; dieses System ist alsdann an einem Coconfaden aufgehängt, welcher in der Mitte einer Glasglocke *c*, Fig. 532, aufgehängt ist. Durch Drehen an dem Knopfe *f* läßt sich der Coconfaden mit den Nadeln etwas heben oder senken. Der Apparat wird auf einem hinlänglich festen Tische gehörig ins Niveau gestellt, so daß der Faden gerade

in der Mitte des Theilkreises hängt, und so gerichtet, daß die Nadeln, wenn ihre Ebene in den magnetischen Meridian fällt, auf den Nullpunkt der Theilung zeigen.

Um die Verbindung zwischen der thermoelektrischen Säule und dem Multiplikator herzustellen, dienen die leicht ausdehnbaren Drahtspiralen *g* und *h*, welche bei *x* und *y* mit den beiden Enden der thermoelektrischen Säule, bei

m und n mit den Enden des Multiplicatordrahtes in leitender Verbindung stehen. Die geringste Temperaturdifferenz zwischen den beiden geschwärzten Enden der Säule bewirkt nun schon eine Ablenkung der Nadel, die man auf dem getheilten Kreise ablesen kann.

Wärmestrahlungsvermögen der Körper. Das Vermögen der Körper, die Wärme auszustrahlen, ist sehr ungleich und hängt wesentlich von dem Zustande der Oberflächen ab; im Allgemeinen strahlen die Oberflächen der weniger dichten Körper unter sonst gleichen Umständen mehr Wärme aus als die Oberflächen dichter Körper. Die Ungleichheit des Strahlungsvermögens verschiedener Oberflächen hat Leslie folgendermaßen nachgewiesen: Er brachte in den Brennpunkt eines Hohlspiegels die eine Kugel seines Differentialthermometers und stellte in einiger Entfernung in der Achse des Hohlspiegels einen hohlen mit heißem Wasser gefüllten Würfel von Messingblech auf, dessen Seite 15 bis 18 Centimeter lang war; die eine Seitenfläche dieses Würfels war mit Ruß überzogen, eine andere polirt; wurde nun die polirte Fläche dem Spiegel zugekehrt, so war die Wirkung auf das Differentialthermometer bei weitem geringer, als wenn man die berußte Fläche dem Spiegel zukehrte; die mit Ruß geschwärmte Fläche strahlt also mehr Wärme aus als die polirte Metallfläche. 252

Diese Methode ist zwar ganz geeignet, um die Unterschiede im Strahlungsvermögen sichtbar zu machen; um aber genauere Vergleichen anzustellen, ist Melloni's Verfahren bei weitem vorzüglicher; er stellte in passender Entfernung von der Thermosäule einen Hohlwürfel von Messingblech auf, dessen Seite 7 bis 8 Centimeter lang und welcher mit heißem Wasser gefüllt war, welches durch eine Weingeistlampe auf constanter Temperatur erhalten wurde; die Seitenflächen dieses Würfels waren auf verschiedene Weise präparirt, nämlich eine mit Ruß, eine mit Bleiweiß, eine mit Tusch überzogen und eine polirt. Je nachdem die eine oder die andere Seitenfläche dem Thermomultiplicator zugekehrt ist, sind die Ablenkungen der Nadel sehr ungleich, aus den beobachteten Ablenkungen ergibt sich dann ohne Weiteres das Verhältniß, in welchem die Emissionsfähigkeit der verschiedenen Flächen zu einander steht. Auf diese Weise wurde das Ausstrahlungsvermögen folgender Körper bestimmt:

| | | | |
|------------------|-----|----------------|-----|
| Kienruß | 100 | Tusch | 85 |
| Bleiweiß | 100 | Gummitack . . | 72 |
| Haufenblase . . | 91 | Metallfläche . | 12. |

Wenn man also mit 100 das Ausstrahlungsvermögen des Kienrußes bezeichnet, so ist das Ausstrahlungsvermögen einer polirten Metallfläche gleich 12, also nur $\frac{12}{100}$ von dem der Kienrußfläche.

Absorption der Wärmestrahlen. Jeder Körper hat das Vermögen, 253 Wärmestrahlen, die, von einem andern Körper kommend, ihn treffen, mehr oder weniger zu absorbiren; dies ergibt sich schon aus den eben besprochenen Versuchen; denn die Körper erwärmen sich in dem Brennpunkte des einen Hohlspiegels nur deshalb, weil sie die Wärmestrahlen absorbiren, welche durch die Spiegel

auf ihnen concentrirt werden. Daß dies Vermögen aber allen Körpern zukommt, ergibt sich daraus, daß alle, den Sonnenstrahlen ausgesetzt, eine Temperatur annehmen, welche höher ist als die Temperatur der Luft.

Das Absorptionsvermögen ist nicht für alle Körper gleich, was schon daraus hervorgeht, daß sie nicht gleiches Emissionsvermögen haben, denn eine Oberfläche, welche leicht Wärmestrahlen aussendet, muß umgekehrt auch die Fähigkeit haben, diese Strahlen einzufangen. Die Ungleichheit des Absorptionsvermögens läßt sich schon durch einen einfachen Versuch zeigen: Man setze nur ein Thermometer, dessen Kugel geschwärzt ist, den Sonnenstrahlen aus, so wird es weit höher steigen als ein anderes, dessen Kugel nicht geschwärzt ist; die geschwärzte Oberfläche der einen Thermometerkugel absorbirt also offenbar mehr Wärmestrahlen als die glänzende Oberfläche der andern.

Die von einem Körper absorbirten Wärmestrahlen sind es also, welche ihn erwärmen; wenn also ein Körper durch Wärmestrahlung möglichst stark erwärmt werden soll, so muß man ihn mit einem Ueberzuge versehen, welcher die Wärmestrahlen stark absorbirt; man überzieht deshalb auch alle Thermoskope, welche dazu dienen sollen, die Wirkungen der Wärmestrahlung recht merklich zu machen, die Kugeln der Differentialthermometer, die beiden Enden der thermoelektrischen Säule mit Ruß, weil dieser unter allen bekannten Körpern das stärkste Absorptionsvermögen hat.

Wir haben oben gesehen, daß metallische Oberflächen nur ein sehr geringes Emissionsvermögen besitzen, und daraus folgt, daß sie die Wärmestrahlen auch nur in einem sehr geringen Maße einzufangen im Stande sind.

254 **Reflexion und Diffusion der Wärmestrahlen.** Im Allgemeinen haben die Körper die Fähigkeit, einen Theil der sie treffenden Wärmestrahlen ganz in der Weise zurückzuwerfen, wie sie auch die Lichtstrahlen regelmäßig oder unregelmäßig reflectiren. Die Spiegel, die uns zu den obigen Versuchen dienten, geben uns einen entscheidenden Beweis für die Reflexion der Wärmestrahlen, denn sie erwärmen sich selbst bei dem Versuche mit dem Zunder nicht. Ein einfacher Schluß überzeugt uns, daß die meisten Körper dieses Reflexionsvermögen besitzen müssen und daß es dem Absorptionsvermögen so zu sagen complementär ist, denn die Summe der absorbirten und der reflectirten Wärmestrahlen muß doch offenbar der Gesamtheit der einfallenden Strahlen gleich seyn, vorausgesetzt, daß der Körper keine Wärmestrahlen durchläßt. Wenn also das Reflexionsvermögen größer ist, so ist das Absorptionsvermögen geringer, und umgekehrt. Ein Körper, der gar keine Wärmestrahlen reflectirt, muß alle Strahlen absorbiren, wie dies in der That bei solchen Oberflächen der Fall ist, die man sorgfältig mit Ruß überzogen hat; polirte Metallflächen dagegen, welche ein großes Reflexionsvermögen besitzen, absorbiren nur sehr wenig Wärmestrahlen.

Die Wärmestrahlen werden ganz nach denselben Gesetzen reflectirt wie die Lichtstrahlen, d. h. der Reflexionswinkel ist dem Einfallswinkel gleich; dies geht schon aus den Versuchen mit den Hohlspiegeln hervor, da ja die Brennpunkte für die Wärmestrahlen mit denen der Lichtstrahlen zusammenfallen.

So wie an der Oberfläche eines nicht ganz vollständig polirten Körpers Lichtstrahlen nach allen Seiten unregelmäßig zerstreut werden, so erleiden auch die Wärmestrahlen an der Oberfläche der meisten Körper eine Diffusion. Man kann sich davon durch folgenden Versuch überzeugen. Man lasse durch eine Oeffnung in dem Boden eines dunklen Zimmers Sonnenstrahlen auf eine der Oeffnung gegenüberliegende Wand fallen, so wird der erleuchtete Fleck derselben, welcher von allen Seiten her sichtbar ist, weil er das Sonnenlicht nach allen Seiten hin zerstreut, auch die Wärmestrahlen unregelmäßig zerstreuen, also nach allen Seiten hin Wärmestrahlen ausstrahlen, als ob er selbst eine Wärmequelle wäre. Diese Diffusion der Wärmestrahlen wird sichtbar, wenn man dem hellen Flecke die thermoelektrische Säule zukehrt; man erhält einen Ausschlag der Nadel, an welcher Stelle des Zimmers man auch das Instrument aufstellen mag; die Wirkung kann also nicht von einer regelmäßigen Reflexion herrühren; daß sie aber auch nicht die Folge einer Erwärmung der von den Sonnenstrahlen beschienenen Stelle der Wand ist, geht daraus hervor, daß die Nadel auf der Stelle wieder auf den Nullpunkt der Theilung zurückgeht, sobald man die Oeffnung im Boden verschließt.

Fähigkeit der Körper, Wärmestrahlen durchzulassen. Daß 255 feste Körper Wärmestrahlen in derselben Weise durchlassen können wie durchsichtige Körper die Lichtstrahlen, geht schon daraus hervor, daß man im Stande ist, brennbare Körper zu entzünden, wenn man sie in den Brennpunkt einer den Sonnenstrahlen ausgesetzten Linse hält. Genauere Untersuchungen wurden erst durch die thermoelektrische Säule möglich, und Melloni hat mit Hülfe derselben eine Reihe höchst wichtiger Untersuchungen über den Durchgang der Wärmestrahlen durch verschiedene Körper angestellt.


Diejenigen Körper, welche die Wärmestrahlen aufhalten, wie die undurchsichtigen Körper die Lichtstrahlen, nennt Melloni *atherman*, solche Körper hingegen, welche sich gegen die Wärmestrahlen verhalten wie die durchsichtigen Körper gegen die Lichtstrahlen, nennt er *diatherman*. Die Luft ist also ein diathermaner Körper, und wir werden sogleich sehen, daß auch sehr viele feste und flüssige Körper, wenn auch nur in sehr ungleichem Maße, diatherman sind.

Die Versuche werden in folgender Weise angestellt. Die Wärmequelle, etwa eine kleine Oellampe, oder ein mit heißem Wasser gefüllter Hohlwürfel von Messingblech, an welchem eine Seite beruht ist, damit sie die Wärme besser ausstrahlt, wurde so gestellt, daß sie eine Ablenkung der Nadel von 30° hervorbrachte; wurden nun die Wärmestrahlen durch eine bei r , Fig. 534 (a. folgd. S.), aufgestellte Platte des zu untersuchenden Körpers aufgefangen, so ging die Nadel bald mehr, bald weniger zurück, und so ergab sich, daß gleich dicke und gleich durchsichtige Platten verschiedener Körper nicht gleiche Mengen strahlender Wärme durchlassen. Bewirkt z. B. die freie Strahlung der Wärmequelle eine Ablenkung von 30° , so wird die Nadel auf 28° zurückgehen, wenn man eine 3 bis 4 Millimeter dicke Steinsalzplatte bei r aufstellt, während eine gleich

dicke Quarzplatte die Nadel auf 15 bis 16° zurückgehen macht; das Steinsalz läßt also die Wärmestrahlen bei weitem besser durch als der Bergkrystall. Manche weniger durchsichtige Körper lassen sogar die Wärmestrahlen besser durch als andere, die ganz durchsichtig sind. Während z. B. eine ganz durchsichtige Alaunplatte die Ablenkung der Nadel von 30° auf 3 bis 4° reducirt, bringt eine noch weit dickere Platte von Rauchtopas die Nadel nur auf 14 bis 15° zurück. Ja mancher fast ganz undurchsichtige Körper, wie schwarzes Glas und schwarzer Glimmer, lassen noch ziemlich viele Wärmestrahlen durch.

Läßt man die Wärmestrahlen, welche durch eine Glasplatte gegangen sind, auf eine Alaunplatte fallen, so werden sie gänzlich absorhirt, während doch eine Alaunplatte fast alle Wärmestrahlen durchläßt, welche zuvor durch eine Platte von Citronensäure gegangen sind. Diese Erscheinung hat die größte Aehnlichkeit mit dem Durchgange des Lichts durch gefärbte Mittel; Lichtstrahlen, welche

Fig. 534.



durch ein grünes Glas gegangen sind, werden bekanntlich von andern grünen Gläsern leicht durchgelassen, sie werden aber absorhirt, wenn man sie auf ein rothes Glas fallen läßt; die Unterschiede zwischen den Wärmestrahlen sind also den Verschiedenheiten der Farben beim Lichte ganz analog.

Ähnliche Beziehungen hat man auch in Beziehung auf das Emissions- und Absorptionsvermögen der Körper bemerkt.

Die Wärmestrahlen sind brechbar wie die Lichtstrahlen, wie sich dies am besten mit Hülfe eines Prismas von Steinsalz nachweisen läßt. Auch Polarisationerscheinungen hat man bei den Wärmestrahlen nachgewiesen.

Verbreitung der Wärme durch Leitung. Nicht allein durch 256 Strahlung, sondern auch bei unmittelbarer Berührung kann die Wärme von einem Körper zum andern übergehen und sich alsdann durch seine ganze Masse hindurch verbreiten; doch findet in Beziehung auf die Leichtigkeit, mit welcher die Wärme in einen Körper übergeht und sich durch seine Masse verbreitet, eine große Ungleichheit zwischen verschiedenen Körpern Statt; in manchen verbreitet sich die Wärme außerordentlich leicht, während in anderen die Wärme weniger leicht von einem Theilchen zum andern übergeht. Ein Schwefelhölzchen welches an einem Ende brennt, kann man am andern Ende noch zwischen den Fingern halten, ohne nur eine Temperaturerhöhung des Holzes zu fühlen; die hohe Temperatur des brennenden Endes theilt sich also nicht so leicht der übrigen Masse des Holzes mit, das Holz ist ein schlechter Wärmeleiter; einen gleichlangen Metalldraht aber, den man an dem einen Ende glühend gemacht hat, kann man am andern Ende nicht anfassen, ohne sich zu verbrennen, die Wärme verbreitet sich also leicht von dem glühenden Ende aus durch das ganze Stäbchen, das Metall ist also ein guter Wärmeleiter.

Ein Stück Eisen und ein Stück wollenes Tuch, welches eine kalte Winternacht hindurch im Freien gelegen hat, haben gewiß eine gleich niedrige Temperatur, und doch fühlt sich das Eisen ungleich kälter an, weil es der Hand die Wärme ungleich rascher entzieht als die Wolle.

Um zu zeigen, wie ungleich die Fähigkeit verschiedener Körper ist, die Wärme fortzuleiten, kann man den Fig. 535 dargestellten, von Ingenhouß angegebenen Apparat anwenden. In die eine Seitenwand eines Kastens von Blech

Fig. 535.



sind mehrere, aus den zu vergleichenden Substanzen verfertigte Stäbchen eingesteckt, welche sämmtlich gleichen Durchmesser haben müssen und sämmtlich mit einer Schicht von Wachs überzogen sind; wenn man nun kochendes Wasser oder heißes Del in den Kasten gießt, so wird die

Wärme auch mehr oder weniger weit in die Stäbchen vordringen und den Wachsüberzug schmelzen. Nehmen wir an, das eine Stäbchen sey von Kupfer eines von Eisen, ein drittes von Blei, das vierte von Glas, das letzte von Holz, so wird die Wachsenschicht des Kupferstäbchens schon vollständig bis ans Ende geschmolzen seyn, während bei allen anderen Stäbchen die Schmelzung des Waxes noch nicht so weit vorgeschritten ist; das Kupfer ist also unter diesen fünf Körpern der beste Wärmeleiter. Für das Eisenstäbchen schreitet die Schmelzung des Waxes rascher voran als für das Bleistäbchen, und während das Wachs auf dem Kupferstabe ganz weggeschmolzen ist, ist die Wachsenschicht


auf dem Glasstabe nur auf eine sehr unbedeutende Strecke geschmolzen, an dem Holzstäbchen ist aber kaum ein Anfang des Schmelzens wahrzunehmen, das Holz ist also in der That unter diesen Körpern der schlechteste Wärmeleiter.

Unter allen Körpern sind die Metalle die besten, Asche, Seide, Haare, Stroh, Wolle u. s. w., überhaupt die lockeren Körper, die schlechtesten Wärmeleiter.

Im praktischen Leben machen wir von der guten oder schlechten Wärmeleitungsfähigkeit verschiedener Körper zahlreiche Anwendungen. Gegenstände, die man vor der Erkaltung schützen will, umgibt man mit schlechten Wärmeleitern; man umwickelt Bäume und Sträucher des Winters mit Stroh, um sie vor dem Erfrieren zu schützen; unsere Kleider halten warm, weil sie aus schlechten Wärmeleitern gefertigt sind. In einem kupfernen Gefäße bringt man unter sonst gleichen Umständen eine Flüssigkeit weit eher ins Kochen als in einem Porcellangefäße von derselben Wanddicke.

257 Wärmeleitungsfähigkeit der Flüssigkeiten und Gase. In den Flüssigkeiten verbreitet sich die Wärme meistens durch Strömungen, welche dadurch entstehen, daß die erwärmten Theilchen wegen ihrer geringeren Dichtigkeit immer in die Höhe steigen. Man kann diese Strömungen leicht sichtbar machen, wenn man Sägespäähne in Wasser wirft, welches sich in einem Glasgefäße befindet, und dann von unten her langsam erwärmt, Fig. 536. Man sieht, wie die Strömung in der Mitte aufwärts, an der Seite abwärts gerich-

Fig. 536.



tet ist. Wenn man eine Flüssigkeit von oben her erwärmt, so daß das hydrostatische Gleichgewicht nicht gestört wird, so kann sich die Wärme nur in derselben Weise durch die Masse der Flüssigkeit verbreiten, wie dies bei festen Körpern der Fall ist, nämlich durch Leitung, indem die Wärme von einer Schicht zur andern übergeht. In solchen Fällen verbreitet sich die Wärme aber nur sehr langsam durch die Masse der Flüssigkeit, die Flüssigkeiten sind also sehr schlechte Wärmeleiter.

Um sich von der schlechten Leitungsfähigkeit der Flüssigkeiten zu überzeugen, braucht man nur die Kugel eines Thermometers in kaltes Wasser zu tauchen und dann heißes Del auf das Wasser zu gießen; man wird selbst in den obersten Wasserschichten kaum eine Temperaturerhöhung wahrnehmen können.

Desprez hat die Leitungsfähigkeit des Wassers bestimmt, indem er Wasserfäulen von 1 Meter Höhe und 0,2 bis 0,4 Meter Durchmesser von oben her durch beständige Erneuerung von heißem Wasser erwärmte. Es dauerte ungefähr 30 Stunden, bis die Temperatur der Wasserfäule an allen Stellen stabil wurde.


Aus diesen Versuchen folgt, daß die Wärmeleitungsfähigkeit des Wassers ungefähr 96mal geringer ist als die des Kupfers.

Die Luft und die Gase überhaupt sind ebenfalls sehr schlechte Wärmeleiter, doch läßt sich ihr Wärmeleitungsvermögen durch Thermometer, die man etwa in verschiedenen Schichten der zu untersuchenden Luftmasse anbringen wollte, wegen der Wärmestrahlung nicht ermitteln. Daß jedoch die Gase überhaupt, und die Luft insbesondere schlechte Wärmeleiter sind, geht daraus hervor, daß Körper, welche von allen Seiten von Luftschichten umgeben sind, nur sehr langsam erwärmt und erkaltet werden können, wenn nur der Wechsel der Luftschichten verhindert wird. Dadurch erklärt sich die Wirksamkeit der doppelten Fenster und der doppelten Thüren, um ein Zimmer warm zu halten. Das schlechte Leitungsvermögen lockerer Körper, wie Stroh, Wolle u. s. w., rührt größtentheils daher, daß die zahllosen Zwischenräume mit Luft ausgefüllt sind. Solche Körper, von denen wir sagen, daß sie warm halten, wie z. B. unsere Kleider, Stroh, sind nicht selbst warm, ihre Wirkung beruht nur auf ihrer schlechten Wärmeleitungsfähigkeit; wenn man Eis in solche Körper einhüllt, so verhindern sie das Schmelzen desselben, weil sie die äußere Wärme abhalten.

Fünftes Kapitel.

Verschiedene Quellen der Wärme.

Wärmeerzeugung durch chemische Verbindungen. Nach der 258
Fig. 537.



Sonne sind für uns die chemischen Verbindungen die wichtigsten Wärmequellen. Fast jeder chemische Proceß ist von einer Wärmeentwicklung begleitet.

Von ganz besonderer Wichtigkeit ist die Entwicklung der Wärme, welche durch Verbrennung, also durch eine rasche Verbindung der Körper mit Sauerstoff entwickelt wird.

Um die durch Verbrennung entwickelte Wärme zu bestimmen, bediente sich Rumford des in Fig. 537 abgebildeten Apparates; der Kasten A ist mit Wasser gefüllt, durch welches ein Schlangenrohr hindurchzieht. Der Eingang in das Schlangenrohr ist durch

einen Trichter gebildet, unter welchen die zu verbrennenden Körper gebracht werden. Mit Oel und Alkohol ist der Versuch leicht anzustellen, man füllt sie nämlich in eine kleine Lampe, die man zu Anfange und zu Ende des Versuches wägt, um die Menge des verbrannten Materials zu erfahren. Die Flamme und die Producte der Verbrennung ziehen durch das Schlangenrohr hindurch und erwärmen das Wasser des Apparates. Aus der Temperaturerhöhung, welche das Wasser mit dem ganzen Apparate erfährt, läßt sich dann die Wärmemenge, welche durch die Verbrennung erzeugt wurde, berechnen; doch darf man dabei die Wärme nicht unberücksichtigt lassen, mit welcher die gasförmigen Producte der Verbrennung aus dem Schlangenrohre austreten.

Durch solche Versuche ergab sich, daß durch die Wärme, welche entwickelt wird bei

der Verbrennung von 1 Gramm

die Temperatur von 1 Kilogramm
Wasser erhöht werden kann um

| | |
|-----------------------------|--------|
| Wasserstoffgas | 36,40° |
| Oelbildendes Gas | 12,20 |
| Absoluter Alkohol | 6,96 |
| Kohle | 7,29 |
| Wachs | 10,50 |
| Rüböl | 9,31 |
| Talg | 8,37. |

- 259 **Thierische Wärme.** Die Temperatur der Blutwärme aller Thiere ist fast immer von der Temperatur des Mittels verschieden, in welchem sie leben. Die Thiere der Polarländer sind stets wärmer als das Eis, auf welchem sie leben, in den Aequatorialgegenden aber sind sie kälter als die glühende Luft, welche sie einathmen. Die Vögel haben nie die Temperatur der Luft, die Fische nie die Temperatur des Wassers, von welchem sie umgeben sind; der thierische Körper hat also seine eigenthümliche Wärme, er muß sie also auch fortwährend erzeugen können.

Die innere Wärme des Menschen scheint für alle Organe dieselbe, und zwar derjenigen gleich zu seyn, auf welche ein kleines Thermometer steigt, wenn man die Kugel unter die Zunge bringt und den Mund schließt, bis es nicht mehr steigt; diese Temperatur ist 37° C. Alter und Klima, Gesundheit oder Krankheit können diese Temperatur nur unbedeutend ändern.

Die Blutwärme der Vögel ist größer als bei allen andern Thieren, sie beträgt im Durchschnitt 42°; die Blutwärme der Säugethiere ist der des Menschen sehr nahe gleich. Bei den Vögeln und Säugethiern ist die Blutwärme von der Temperatur der Umgebung unabhängig, bei den übrigen Thierklassen aber, den Amphibien, Fischen u. s. w., ist die Temperatur des Körpers nur wenig von der Temperatur der Umgebung verschieden.

Welches ist nun die Quelle der thierischen Wärme? Die Luft, welche wir einathmen, wird in derselben Weise verändert wie die Luft, welche zur Verbrennung gedient hat; der Sauerstoff der Luft wird in Kohlensäure verwandelt,

es findet also in der Lunge eine förmliche Verbrennung Statt. Seit Lavoisier diese Entdeckung gemacht hatte, war die Quelle der thierischen Wärme kein Geheimniß mehr.

Durch die Speisen wird dem Körper der Kohlenstoff zugeführt, welcher sich in der Lunge mit dem Sauerstoffe der eingeathmeten Luft verbindet; durch die Drydation des Kohlenstoffs im Thierkörper muß aber nothwendig dieselbe Wärmemenge erzeugt werden, als ob der Kohlenstoff durch schnelle Verbrennung in Kohlenensäure verwandelt worden wäre.

In einer kalten Umgebung verliert der Mensch und das Thier stets mehr Wärme als in wärmerer; da aber die Blutwärme bei den Säugethieren und Vögeln von der Temperatur der Luft unabhängig ist, so ist klar, daß im Körper mehr Wärme erzeugt werden muß, wenn ihm in jedem Augenblicke eine größere Wärmemenge entzogen wird, wenn er also in kalter Luft lebt, als wenn er in wärmerer Umgebung nur wenig Wärme nach außen hin abgiebt. Um aber in gleichen Zeiten mehr Wärme erzeugen zu können, muß dem Körper mehr Kohlenstoff zugeführt werden, durch dessen Drydation die Wärme erzeugt wird, wie man ja auch bei kaltem Wetter mehr Brennmaterial im Ofen verbrennen muß, um ein Zimmer auf einer bestimmten constanten Temperatur zu erhalten als bei gelinder Kälte. Dadurch erklärt sich nun, warum der Nördländer mehr Speisen und besonders mehr kohlenstoffhaltige Speisen zu sich nehmen muß als der Bewohner der heißen Zone.

Wärmeentwicklung durch mechanische Mittel. Daß durch die 260
Compression der Luft Wärme frei wird, ist schon oben angeführt worden; durch rasche Compression der Luft kann eine sehr bedeutende Temperaturerhöhung bewirkt werden, und darauf gründet sich das pneumatische Feuerzeug. Die Flüssigkeiten, welche sich nur wenig comprimiren lassen, zeigen auch nur eine unbedeutende Temperaturerhöhung. Feste Körper werden durch Compression oft bedeutend erhitzt, wie man dies beim Hämmern der Metalle und beim Prägen der Münzen beobachten kann. Ob die Temperaturerhöhung fester Körper durch Compression gleichfalls dem Umstande zugeschrieben werden muß, daß mit der größeren Dichtigkeit ihre specifische Wärme geringer wird, daß also ein Theil der Wärme, welche als specifische Wärme in denselben enthalten war, nun bei ihrer Compression als fühlbare Wärme austritt, ist noch nicht mit Sicherheit entschieden.

Welche bedeutende Temperaturerhöhungen durch Reibung hervorgebracht werden können, ist allgemein bekannt. Ein eiserner Radschuh erhitzt sich oft so, daß er zischt, wenn er mit Wasser in Berührung kommt; trocknes Holz läßt sich durch Reibung entzünden, ja an einem laufenden Schleifsteine von $7\frac{1}{2}$ Fuß Durchmesser soll ein eiserner Nagel weißglühend werden. Bis jetzt ist man noch nicht im Stande, eine genügende Erklärung dieser Erscheinungen zu geben.

Theoretische Ansichten über die Wärme. Wir haben nun die wich- 261
tigsten Geseze der Wärmeerscheinungen kennen gelernt, ohne daß die Rede davon

gewesen wäre, was denn eigentlich die Wärme sey. In dieser Beziehung ist also die Wärmelehre ganz so behandelt worden, wie der erste Theil der Lehre vom Lichte, wo auch die empirischen Geseze der Spiegelung und Brechung entwickelt wurden, ohne weiter nach dem Wesen des Lichtes zu fragen; eine Theorie aber, aus welcher sich alle Wärmeerscheinungen nicht nur der Art, sondern auch der Größe nach so vollständig ableiten lassen, wie die Lichtphänomene aus der Wellentheorie, fehlt bis jezt noch.

Gewöhnlich stellt man sich die Wärme als einen imponderablen Stoff vor, welcher die Körper durchdringt; diese Vorstellung paßt sich mancher Erscheinung, wie z. B. der Wärmebindung, der Wärmecapacität ganz gut an, sie giebt uns für diese Erscheinungen ein ganz gutes Bild, ja die Ausdrücke sind auch mit Zugrundelegung dieser Ansicht geschaffen. Wenn sich aber auch die Erscheinungen der Wärmecapacität, der latenten Wärme, die Wärmeleitung ganz gut mit der Vorstellung des Wärmestoffs vertragen, so ist es doch auf der andern Seite höchst unwahrscheinlich, daß es einen solchen gebe, wie denn wohl überhaupt imponderable Stoffe aus der Physik verschwinden werden, wie es beim Lichte schon der Fall ist. In der Wärmelehre steht der große Schritt, welcher der Einführung der Vibrationstheorie beim Lichte entspricht, wohl am nächsten bevor.

Einige Erscheinungen sind mit der Annahme des Wärmestoffes gar nicht zu vereinigen: die Wärmestrahlung und Erzeugung der Wärme durch Reibung.

Die Geseze der strahlenden Wärme sind denen der Lichtstrahlung so ähnlich, daß die Idee nahe liegt, auch der Wärmestrahlung eine Aethervibration zuzuschreiben. Wenn aber die strahlende Wärme durch Vibrationen des Aethers sich fortpflanzt, so müßte die fühlbare Wärme durch Vibrationen der materiellen Theile der Körper selbst hervorgebracht werden.

Daß die Wärmeerscheinungen in der That von solchen Vibrationen herrühren, ist höchst wahrscheinlich, obgleich wir noch nicht im Stande sind, alle Erscheinungen der Wärme aus dieser Hypothese nur einigermaßen genügend abzuleiten und wir die Vorstellung eines Wärmestoffs zur leichteren Darstellung und Uebersicht noch nicht wohl entbehren können.

Um die Wärmeerscheinungen durch Vibrationen zu erklären, müßte man wohl annehmen, daß die Temperatur der Körper mit der Oscillationsamplitude wächst; dadurch würde sich dann auch die Ausdehnung durch die Wärme erklären.

Beim Uebergange aus dem festen Zustande in den flüssigen und von diesem in den gasförmigen wird die Anzahl der Vibrationen vermehrt. Bei gleicher Bewegungsgröße ist eine Vergrößerung der Schwingungszahl nur möglich, wenn die Amplitude kleiner wird, und so erklärt sich die Wärmebindung.

Achter Abschnitt.

Meteorologie.

Erstes Kapitel.

Vertheilung der Wärme auf der Erdoberfläche.

Die Erwärmung der Erdoberfläche und der Atmosphäre, durch welche allein 262 das Gedeihen der Pflanzen- und Thierwelt möglich ist, haben wir nur den Strahlen der Sonne zu danken, welche somit als die Quelle alles Lebens auf unserem Planeten betrachtet werden muß. — Wo die Mittagssonne vertikal über den Köpfen der Bewohner steht, wo ihre Strahlen unter rechtem Winkel die Erdoberfläche treffen, da entwickelt sich eine üppige Vegetation, wenn eine zweite Bedingung ihrer Existenz, nämlich die Feuchtigkeit, nicht fehlt; wo aber die Sonnenstrahlen stets allzu schräg auffallen, um eine merkliche Wirkung hervorzubringen, da starret die Natur von ewigem Eise, da hört alles Thier- und Pflanzenleben auf.

Um die Vertheilung der Wärme auf der Erdoberfläche im Allgemeinen zu übersehen, müssen wir zunächst die Folgen der täglichen und jährlichen Bewegung der Erde untersuchen.

In Folge der jährlichen Bewegung der Erde verändert die Sonne fortwährend ihre scheinbare Stellung am Himmelsgewölbe; der Weg, welchen sie am Himmelsgewölbe während eines Jahres durchläuft, geht durch 12 Sternbilder hindurch, welche den Thierkreis bilden.

Denken wir uns das Himmelsgewölbe als eine große Hohlkugel, so bildet die Sonnenbahn auf dieser Hohlkugel einen größten Kreis, welcher bekanntlich den Namen Ekliptik führt. Diese Ekliptik fällt nicht mit dem Himmelsäquator zusammen, sie schneidet ihn unter einem Winkel von $23^{\circ} 28'$.

Zweimal im Jahre, am 21. März und am 21. September, paßirt die Sonne den Himmelsäquator. Vom März bis zum September befindet sie sich auf der nördlichen, vom September bis zum März auf der südlichen Halbkugel; am 21. Juni erreicht sie ihren nördlichen, am 21. December ihren südlichen Wendepunkt,

sie steht am 21. Juni $23^{\circ} 28'$ nördlich, am 21. December $23^{\circ} 28'$ südlich vom Himmelsäquator.

Die Richtung unserer Erdsachse fällt nun mit der Himmelsachse, die Ebene des Erdäquators mit der des Himmelsäquators zusammen; wenn also die Sonne gerade auf dem Himmelsäquator steht, so treffen ihre Strahlen an jedem Orte des Erdäquators zur Mittagszeit rechtwinklig die Erdoberfläche, während sie die beiden Erdpole nur streifen und die den Polen näher liegenden Gegenden nur sehr schräg treffen.

Denken wir uns parallel mit dem Aequator $23^{\circ} 28'$ nördlich und eben so weit südlich von demselben einen Parallelkreis auf der Erdoberfläche gezogen, so ist ersterer der Wendekreis des Krebses, letzterer der Wendekreis des Steinbocks. Alle Orte, welche auf diesen Wendekreisen liegen, werden einmal im Jahre rechtwinklig von den Sonnenstrahlen getroffen, und zwar ist dies für den Wendekreis des Krebses am 21. Juni, für den Wendekreis des Steinbocks am 21. December der Fall.

Der ganze Erdgürtel, welcher zwischen den beiden Wendekreisen liegt, wird die heiße Zone genannt, weil hier die immer nur wenig schräg auffallenden Sonnenstrahlen die kräftigste Wirkung hervorbringen können.

Auf dem Aequator ist die Wärme das ganze Jahr hindurch ziemlich gleichförmig vertheilt, weil ja zweimal im Jahre die Sonnenstrahlen rechtwinklig auf den Boden treffen und weil sie in den Zwischenzeiten auch nicht sehr schräg einfallen.

Je mehr man sich den Wendekreisen nähert, desto merklicher werden die Unterschiede der Temperatur in verschiedenen Zeiten des Jahres, desto deutlicher spricht sich der Charakter der Jahreszeiten aus. Auf den Wendekreisen fallen die Sonnenstrahlen nur einmal des Jahres rechtwinklig auf die Erdoberfläche und einmal machen sie einen Winkel von 47° mit der Richtung des Bleiloths, sie fallen also schon bedeutend schräg auf; die Temperatur der heißesten und kältesten Jahreszeit, welche ein halbes Jahr auseinander liegen, sind schon ziemlich bedeutend von einander verschieden.

Auf beiden Seiten der heißen Zone, von den Wendekreisen bis zu den Polarkreisen (die Polarkreise sind diejenigen Parallelkreise, für welche der längste Tag gerade 24 Stunden dauert, sie liegen $66^{\circ} 32'$ nördlich und südlich vom Erdäquator) liegen die nördliche und südliche gemäßigte Zone; die vier Jahreszeiten sind in ihnen am entschiedensten ausgesprochen; im Allgemeinen nimmt natürlich die Wärme mit der Entfernung vom Aequator ab.

Um die beiden Pole herum bis zu den Polarkreisen liegen die nördliche und die südliche kalte Zone.

In Folge der Umdrehung der Erde um ihre Achse nimmt die Sonne an der scheinbaren Bewegung aller Gestirne Theil; eine Folge dieser täglichen Bewegung ist bekanntlich die Abwechslung zwischen Tag und Nacht. Nur

während des Tages wird die Erdoberfläche durch die Sonnenstrahlen erwärmt, nach Sonnenuntergang strahlt sie Wärme gegen den Himmelsraum aus, ohne daß dieser Verlust ersetzt wird, während des Nachts muß also die Erdoberfläche erkalten.

Unter dem Aequator ist Tag und Nacht das ganze Jahr hindurch gleich; jeder Tag und jede Nacht dauert 12 Stunden; sobald man sich aber von dem Aequator entfernt, wechselt die Tageslänge mit der Jahreszeit, und dieser Wechsel wird um so auffallender, je mehr man sich den Polen nähert. Die folgende Tabelle enthält die Dauer des längsten Tages für verschiedene geographische Breiten:

| Polhöhe | Dauer des längsten Tages |
|---------|--------------------------|
| 0 | 12 Stunden |
| 16° 44' | 13 " |
| 30° 48' | 14 " |
| 49° 22' | 16 " |
| 63° 23' | 20 " |
| 66° 32' | 24 " |
| 67° 23' | 1 Monat |
| 73° 39' | 3 " |
| 90° | 6 " |

Unter dem Aequator kann also der Wechsel der Tageslänge keinen Einfluß auf den Gang der Wärme in verschiedenen Jahreszeiten haben. Da selbst unter den Wendekreisen die Ungleichheit der Tageslänge noch nicht sehr bedeutend ist, so kann also zwischen den Tropen überhaupt der Wechsel der Tageslänge nicht viel die Temperaturunterschiede zwischen der heißen und kalten Jahreszeit vergrößern oder verkleinern; in sehr hohem Grade ist dies aber bei hohen Breiten der Fall.

Im Sommer, wenn die Sonnenstrahlen weniger schräg auffallen, verweilt in höheren Breiten die Sonne auch länger über dem Horizonte: die längere Dauer der Einwirkung ersetzt, was den Sonnenstrahlen an Intensität abgeht, so kommt es, daß es selbst an Orten, die sehr weit vom Aequator entfernt liegen, im Sommer sehr heiß werden kann (in Petersburg steigt das Thermometer an heißen Sommertagen bisweilen auf 30°); im Winter hingegen, wo die ohnehin schräger auffallenden Sonnenstrahlen überhaupt nur wenig wirken können, ist der Tag obendrein sehr kurz; die Nacht aber, während welcher der Boden seine Wärme ausstrahlt, außerordentlich lang; und so muß also im Winter die Temperatur sehr tief sinken. Der Unterschied zwischen der Temperatur des Sommers und des Winters wird also im Allgemeinen um so größer seyn, je weiter man sich vom Aequator entfernt.

In Bogota, welches 4° 35' nördlich vom Aequator liegt, beträgt die Temperaturdifferenz des heißesten und kältesten Monats nur 2°; in Mexico

(19°25' N. B.) beträgt diese Differenz 8°; für Paris (48°50' N. B.) 27°, für Petersburg (59° 56' N. B.) 32°.

Aus den oben angedeuteten Betrachtungen folgt also:

1) daß die Wärme von dem Aequator nach den Polen hin abnehmen muß;

2) daß in der Nähe des Aequators die Wärme über das ganze Jahr ziemlich gleichförmig verbreitet ist, daß also der Charakter unserer Jahreszeiten dort ganz verwischt seyn muß;

3) daß die Jahreszeiten mit der Entfernung vom Aequator immer deutlicher vortreten und daß zugleich die Differenz zwischen der Sommer- und Wintertemperatur immer bedeutender wird;

4) daß selbst bis in die Nähe der Polarkreise der Sommer noch bedeutend heiß seyn kann.


Alles dies finden wir auch durch die Erfahrung bestätigt, und dennoch lehrt uns eine solche Betrachtung die Wärmevertheilung auf der Erde nur in sehr groben Zügen kennen; es ist unmöglich, aus den geographischen Breiten eines Ortes einen auch nur einigermaßen sichern Schluß auf seine klimatischen Verhältnisse zu ziehen.

Wenn die ganze Erdoberfläche mit Wasser bedeckt oder wenn sie nur durch festes überall flaches Land gebildet wäre, welches überall von gleicher Beschaffenheit an allen Orten eine gleiche Fähigkeit besäße, die Wärmestrahlen zu absorbiren und wieder auszustrahlen; so würde die Temperatur eines Ortes nur noch von seiner geographischen Breite abhängen, alle Orte desselben Breitengrades müßten ein gleiches Klima haben. Nun aber ist die Wirkung, welche die Sonnenstrahlen hervorbringen können, durch mannichfache Ursachen modificirt, das Klima einer Gegend hängt nicht allein von der Richtung der Sonnenstrahlen, sondern auch von den Umständen ab, unter welchen sie wirken; es hängt ab von der Gestalt des Landes und des Meeres, von der Richtung und Höhe der Gebirgszüge, von der Richtung der herrschenden Winde u. s. w. Daher kommt es denn, daß Orte von gleicher geographischer Breite oft ein sehr ungleiches Klima haben, und man sieht leicht ein, daß theoretische Betrachtungen nicht ausreichen, um die klimatischen Verhältnisse abzuleiten; die wahre Vertheilung der Wärme auf der Erdkugel läßt sich nur durch zahlreiche, Jahre lang fortgesetzte Beobachtungen genügend ermitteln. Humboldt hat hier den für alle Naturwissenschaften einzig und allein zur Wahrheit führenden Weg der Induction zuerst mit Erfolg betreten. Auf seinen Reisen auf beiden Hemisphären hat er mit unermüdlichem Eifer Thatsachen gesammelt und hat durch geistreiche Combination dieser Thatsachen zuerst eine wissenschaftliche Meteorologie begründet.

Beobachtung des Thermometers. Um die Temperatur der Luft 263 an einem Orte genau beobachten zu können, muß man ein gutes Thermometer auf der Nordseite eines Gebäudes in der freien Luft 3 bis 4 Decimeter von der Wand aufstellen, so daß es nicht von den Sonnenstrahlen getroffen werden kann; auch darf keine weiße Wand in der Nähe seyn, von der man befürchten muß, daß sie Wärmestrahlen nach dem Thermometer reflectirt. Wenn das Thermometer naß geregnet ist, so muß man die Kugel 5 Minuten, bevor man es ablesen will, vorsichtig abtrocknen, denn die anhängenden Wassertropfen würden durch ihre Verdunstung die Temperatur des Quecksilbers in der Kugel erniedrigen.

Es ist für die Meteorologie oft von der größten Wichtigkeit, die höchste und die niedrigste Temperatur zu erfahren, welche während irgend eines Zeitraumes geherrscht hat, ohne daß man nöthig hat, gerade in den Momenten das Thermometer zu beobachten, in welchen das Maximum oder Minimum stattfindet. Dies erreicht man nun durch den in Fig. 538 abgebildeten Thermographen; er besteht aus zwei Thermometern, deren Röhren wagerecht

Fig. 538.



liegen und von denen das eine ein Quecksilberthermometer, das andere ein Weingeistthermometer ist. In der Röhre des Quecksilberthermometers liegt ein Stahlstäbchen, welches durch die Quecksilbersäule fortgeschoben wird, wenn sich das Quecksilber in der Kugel dieses Thermometers ausdehnt; wenn nun aber das Thermometer wieder erkaltet, so zieht sich die Quecksilbersäule wieder zurück, das Stahlstäbchen aber bleibt an der Stelle liegen, bis zu welcher es bei dem höchsten Stande des Thermometers geschoben worden war; ein solches Thermometer giebt also das Maximum der Temperatur an, welches innerhalb einer gewissen Periode geherrscht hat.

In der Röhre des Weingeistthermometers liegt ein ganz feines Glasstäbchen, welches an beiden Enden etwas dicker ist, wie man Fig. 538 deutlich sieht; das Glasstäbchen liegt noch in dem Weingeistfäulchen, und wenn der Weingeist in der Kugel erkaltet und sich die Weingeistfäule in der Röhre bis an das erste Knöpfchen des Glasstäbchens zurückgezogen hat, so wird bei fernerm Sinken der Temperatur das Glasstäbchen in Folge der Adhäsion zwi-

schen Weingeist und Glas durch die noch weiter sich zurückziehende Weingeistsäule mitgenommen; wenn aber die Flüssigkeit in der Kugel wieder wärmer wird, so geht beim Steigen des Thermometers die Flüssigkeit an dem Stäbchen vorbei, ohne es fortzuschieben, das Stäbchen, welches von dunkelfarbigem Glase gemacht seyn muß, damit man es deutlich sehen kann, bleibt also an der Stelle liegen, welche dem Minimum der Temperatur entspricht, welche innerhalb eines gewissen Zeitraumes herrschte.

Wenn die Kugel des einen Thermometers auf der rechten Seite liegt, so liegt die des andern links, und wenn man den ganzen Apparat etwas neigt und leise daran stößt, so fällt das Stahlstäbchen durch sein Gewicht bis auf die Quecksilbersäule, das Glasstäbchen aber bis an das Ende der Weingeistsäule herab. Wenn man das so vorgerichtete Instrument stehen läßt, so wird bei jedem Steigen der Temperatur das Stahlstäbchen fortgeschoben, das Glasstäbchen aber bei jedem Sinken der Temperatur zurückgezogen.

Dieses Instrument ist besonders geeignet, um das Maximum und Minimum der täglichen Temperatur anzugeben. Wenn man es etwa jeden Abend in Stand setzt, so kann man den folgenden Abend ablesen, welches die höchste und welches die niedrigste Temperatur während der letzten 24 Stunden war.

- 264 **Tägliche Veränderungen der Temperatur.** Um alle Veränderungen der Wärme der Atmosphäre während 24 Stunden genau verfolgen zu können, müßte man ein Thermometer in möglichst kurzen Zwischenräumen, etwa von Stunde zu Stunde beobachten. Wenn solche Beobachtungen längere Zeit fortgesetzt werden sollen, so ist klar, daß eine einzelne Person sie nicht anstellen kann, und daß wenigstens mehrere sich zu diesem Zwecke vereinigen müssen; jedenfalls ist es sehr mühsam, solche Beobachtungsreihen anzustellen.

Aus solchen Beobachtungsreihen hat sich nun ergeben, daß das Minimum der Temperatur kurz vor Sonnenaufgang, das Maximum einige Stunden nach Mittag stattfindet, und zwar im Sommer später, im Winter früher.

Dieser Gang läßt sich leicht erklären. Vor Mittag, während die Sonne stets höher und höher steigt, empfängt die Erdoberfläche mehr Wärme als sie ausstrahlt, ihre Temperatur und die Temperatur der Atmosphäre muß also steigen; dies dauert nun auch noch etwas über Mittag hinaus; wenn die Sonne aber tiefer sinkt, wenn ihre Strahlen weniger wirksam werden, so strahlt die erwärmte Erde mehr Wärme aus, als durch die Sonnenstrahlen ersetzt werden kann; diese Erkaltung dauert natürlich nach Sonnenuntergang noch fort, bis die Morgenröthe die Wiederkehr der Sonne ankündigt.

Nicht immer werden die täglichen Schwankungen des Thermometers diesen normalen Gang verfolgen, weil derselbe oft durch fremde Einflüsse, z. B. durch Umschlagen der Witterung, gestört wird; um das Geseß der täglichen

Wärmeveränderungen mit Sicherheit zu ermitteln, muß man deshalb den normalen Gang aus einer Combination möglichst zahlreicher Beobachtungen ableiten.

Wenn man das Mittel aus je 24stündlichen Beobachtungen nimmt, so erhält man die mittlere Temperatur des Tages.

Da es ungemein mühsam ist, stündliche Thermometerbeobachtungen längere Zeit hindurch fortzusetzen, so ist es von der Meteorologie von der größten Wichtigkeit, Methoden ausfindig zu machen, durch welche man die mittlere Tagestemperatur ohne diese stündlichen Beobachtungen ausfindig machen kann. Zweimal des Tages muß das Thermometer die mittlere Tagestemperatur angeben, es scheint also am einfachsten, die Stunden auszumitteln, in welchen dies der Fall ist, und dann nur zu diesen Stunden das Thermometer abzulesen; diese Bestimmungsweise kann aber leicht zu Unrichtigkeiten führen, weil sich der Stand der Thermometer gerade zu der Zeit am schnellsten verändert, weil man also einen bedeutenden Fehler begehen kann, wenn man nur etwas zu früh oder zu spät beobachtet. Ein weit richtigeres Resultat erhält man, wenn man das Thermometer in mehreren gleichnamigen Stunden, etwa um 4 Uhr und um 10 Uhr Morgens und um 4 Uhr und 10 Uhr Abends, beobachtet: dies Mittel ist, wie Brewster gezeigt hat, bis auf $\frac{1}{10}$ Grad genau; auch erhält man ein brauchbares Resultat, wenn man um 7 Uhr Morgens, des Mittags und um 10 Uhr Abends beobachtet und aus diesen drei Beobachtungen das Mittel nimmt.

Das Mittel zwischen dem innerhalb 24 Stunden stattfindenden höchsten und niedrigsten Thermometerstande weicht nur so unbedeutend von der wahren mittleren aus stündlichen Beobachtungen abgeleiteten Temperatur ab, daß man die mittlere Tagestemperatur am bequemsten mit Hülfe des auf Seite 457 beschriebenen Thermometrographen ermitteln kann.

Mittlere Temperatur der Monate und des Jahres. Wenn 265 man die mittlere Temperatur aller Tage eines Monats kennt, so hat man nur die Summe der mittleren Tagestemperaturen durch die Anzahl der Tage zu dividiren, um die mittlere Temperatur des Monats zu erhalten.

Nimmt man das arithmetische Mittel aus den für die 12 Monate des Jahres gefundenen Mitteltemperaturen, so erhält man die mittlere Temperatur des Jahres.

Um die mittlere Temperatur eines Ortes mit Genauigkeit zu bestimmen, muß man das Mittel aus einer möglichst großen Reihe von mittleren Jahrestemperaturen nehmen. In der Regel weichen aber die mittleren Jahrestemperaturen nur wenig von einander ab, so daß man die mittlere Temperatur eines Ortes selbst dann schon mit ziemlicher Genauigkeit erhält,

wenn man sie nur für einige Jahre kennt. Für Paris waren folgende die mittleren Temperaturen der Jahre 1803 bis 1816:

| | | |
|-------|-------|------|
| 10,5° | 10,3° | 9,9° |
| 11,1 | 10,6 | 9,7 |
| 9,7 | 10,5 | 10,5 |
| 11,9 | 10,5 | 9,6 |
| 10,8 | 9,9 | |

Die höchste dieser mittleren Tagestemperaturen ist von der niedrigsten um 2,3° verschieden. Nimmt man das Mittel aus diesen 14 Zahlen, so erhält man als mittlere Temperatur von Paris 10,2°, aus einer Reihe von 30 Jahresmitteln ergibt sich dagegen 10,8°.

Um die wahre Mitteltemperatur eines Monats zu finden, muß man die mittlere Temperatur dieses Monats für eine Reihe von Jahren kennen und daraus das Mittel nehmen.

Die größte Hitze findet in der Regel in unseren Gegenden einige Zeit nach dem Sommersolstitium, die größte Kälte etwas nach dem Wintersolstitium Statt.

Der Juli ist durchschnittlich der heißeste, der Januar der kälteste Monat. Wenn die Zeit der höchsten und niedrigsten Temperatur nicht für alle Orte derselben Hemisphäre genau dieselbe ist, so ist eine solche Verschiedenheit nur durch locale Einflüsse bestimmt.

Im Durchschnitt können wir für die gemäßigte Zone der nördlichen Halbkugel den 26. Juli für den heißesten, den 14. Januar für den kältesten Tag des Jahres betrachten.

Aus zahlreichen Temperaturbeobachtungen geht hervor, daß in der nördlichen gemäßigten Zone die mittlere Jahrestemperatur in der Regel auf den 24. April und den 21. October fällt; der jährliche Gang der Wärme ist demnach in diesen Gegenden folgender. Die Temperatur steigt von der Mitte Januar anfangs langsam, schneller im April und Mai, dann wieder langsamer bis zur Mitte Juli, darauf nimmt sie wieder ab, und zwar langsam im August, schneller im September und October, und erreicht in der Mitte Januar wieder ihr Minimum. Dieser Gang läßt sich leicht erklären. Wenn die Sonne nach dem Wintersolstitium wieder höher steigt, so geschieht doch dieses Steigen so langsam, die Tage nehmen so wenig zu, daß noch keine kräftigere Wirkung der Sonnenstrahlen möglich ist, das Minimum der Jahrestemperatur findet deshalb nach dem Wintersolstitium Statt; ein Steigen der Temperatur findet erst Statt, wenn die Sonne schon etwas weiter nach Norden gerückt ist; um die Zeit der Aequinoctien schreitet die Sonne am Himmelsgewölbe am schnellsten gegen Norden vor, deshalb ist um diese Zeit die Temperaturzunahme auch am merklichsten.

Wenn die Sonne ihren höchsten Stand erreicht hat, ist die Erde noch

nicht so stark erwärmt, daß die Wärme, welche der Boden durch die Ausstrahlung verliert, der Wärmemenge gleich ist, welche er durch die Sonnenstrahlen erhält; dieser Gleichgewichtszustand würde sich, wenn die Sonne längere Zeit an dem nördlichen Wendepunkte stehen bliebe, erst nach einiger Zeit herstellen. Nun geht aber die Sonne nach dem Sommersolstitium anfangs nur sehr langsam zurück, die Wirkung der Sonnenstrahlen ist einige Zeit hindurch fast noch eben so stark wie im Momente des Solstitiums selbst; die Temperatur wird also auch noch nach dem längsten Tage, und zwar bis zur Mitte Juli, steigen, um dann wieder abzunehmen.

Diese Betrachtungen führen uns auf die Eintheilung des Jahres in vier Jahreszeiten.

Für die Meteorologie ist die astronomische Eintheilung, bei welcher die Jahreszeiten durch die Aequinoctien und Solstitien abgegränzt sind, nicht ganz zweckmäßig; am passendsten möchte es wohl seyn, das Jahr so einzutheilen, daß der heißeste Monat (Juli) in die Mitte des Sommers, der kälteste Monat (Januar) in die Mitte des Winters fällt. Demnach umfaßt der Winter die Monate December, Januar, Februar; der Frühling März, April, Mai; der Sommer Juni, Juli, August; der Herbst September, October und November. Nach dieser Bedeutung sind auch die Jahreszeiten in der folgenden Tabelle zu nehmen, welche für eine große Anzahl von Orten, die über die ganze Erde zerstreut liegen, die mittlere jährliche Temperatur, die mittlere Temperatur der einzelnen Jahreszeiten, des heißesten und des kältesten Monats enthält.

Mittlere Temperatur von 43 Orten.

| Orte. | Breite. | Länge östlich und westlich von Paris. | Höhe über dem Meeresspiegel in Metern. | Mittlere Temperatur | | | | | | | Jahr der Beobachtung. | | |
|-----------------------|-----------|---------------------------------------|--|---------------------|--------------|----------------|--------------|---------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|-----------|-----|
| | | | | des Jahres. | des Winters. | des Frühjahrs. | des Sommers. | des Herbstes. | des kältesten Monats. | des wärmsten Monats. | | | |
| Insel Melville . . . | 74° 47' N | 113° 8' W | — | 18,7 | 33,5 | — | 19,5 | — | 18,0 | — | 35,8 Febr. | 5,8 Juli | 1 |
| Uffanef | 70 55 — | 136 4 0 | — | 16,6 | 38,4 | — | 14,7 | — | 23,9 | — | 40,3 Jan. | 13,7 — | 1—3 |
| Saksuf | 62 1 — | 126 47 0 | 117 | 9,7 | 38,9 | — | 8,3 | — | 6,6 | — | 40,5 Febr. | 20,3 — | 3 |
| Main (Labrador) . . | 57 10 — | 64 10 W | — | 3,6 | 18,5 | — | 5,8 | — | 2,2 | — | 20,9 — | 9,3 Aug. | 21 |
| St. Bernhards . . . | 45 50 — | 4 45 0 | 4843 | 1,0 | 7,8 | — | 2,0 | — | 0,4 | — | 8,7 Jan. | 6,8 Juli | 10 |
| Saksuf | 52 16 — | 101 58 — | 409 | 0,2 | 17,6 | — | 4,5 | — | 2,2 | — | 19,5 — | 17,5 — | 1 |
| Nord-Cap | 71 10 — | 23 30 — | — | 0,1 | 4,6 | — | 1,3 | — | 0,1 | — | 5,5 — | 8,1 — | 1 |
| Rasan | 55 48 — | 46 47 — | 58 | 2,2 | 14,3 | — | 2,6 | — | 2,8 | — | 16,5 — | 18,4 — | 12 |
| Petersburg | 59 56 — | 27 59 — | — | 3,5 | 8,4 | — | 1,7 | — | 4,7 | — | 10,3 — | 16,9 — | 25 |
| Reikiavik (Island) . | 64 8 — | 24 16 W | — | 4,0 | 1,6 | — | 2,4 | — | 3,3 | — | 2,1 Febr. | 13,5 — | 14 |
| Christiania | 59 54 — | 8 25 0 | — | 5,4 | 3,8 | — | 4,0 | — | 5,8 | — | 4,8 Jan. | 16,5 — | 10 |
| Königsberg | 54 43 — | 18 10 — | — | 6,2 | 3,3 | — | 5,3 | — | 6,7 | — | 4,2 — | 17,0 — | 24 |
| Bern | 46 57 — | 5 6 — | 585 | 7,8 | 0,9 | — | 7,7 | — | 8,5 | — | 2,8 — | 16,6 Aug. | 20 |
| Magdeburg | 48 22 — | 6 34 — | 493 | 7,9 | 0,7 | — | 8,3 | — | 8,2 | — | 3,8 — | 17,5 Juli | 22 |
| Wienburg | 55 57 — | 5 32 W | 88 | 8,6 | 3,6 | — | 7,6 | — | 8,9 | — | 2,9 — | 15,0 — | 17 |
| Hamburg | 53 33 — | 7 38 0 | — | 8,6 | 0,3 | — | 8,0 | — | 8,8 | — | 1,3 — | 17,5 — | 19 |
| Berlin | 52 31 — | 11 3 — | 39 | 8,6 | 0,8 | — | 8,0 | — | 8,8 | — | 2,4 — | 18,0 — | 25 |
| Köln | 48 31 — | 6 43 — | 331 | 8,6 | 0,2 | — | 8,4 | — | 8,9 | — | 3,1 — | 18,3 — | 22 |
| München | 48 9 — | 9 14 — | 526 | 8,9 | 0,4 | — | 8,6 | — | 9,1 | — | 2,2 — | 17,8 — | 13 |
| Genf | 46 12 — | 3 49 — | 396 | 9,7 | 1,2 | — | 9,0 | — | 9,1 | — | 1,5 — | 18,0 — | 32 |
| Frankfurt a. M. . . | 50 7 — | 6 21 — | 117 | 9,8 | 1,2 | — | 9,9 | — | 10,2 | — | 0,4 — | 18,6 — | 40 |
| | | | | | | | | | 10,0 | — | 0,4 — | 18,9 — | 30 |

| | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------------|---------|----------|------|--------|------|------|------|------|----|-------------|--------------|-------|
| Strasburg | 48 35 | 5 25 0 | 146 | 9,8 | 1,1 | 10,0 | 18,1 | 10,0 | — | 0,4 San. | 18,8 Juli. | 32 |
| Wien | 48 13 | 15 3 — | 156 | 10,1 | 0,2 | 10,5 | 20,3 | 10,5 | — | 1,6 — | 20,7 — | 24—14 |
| London | 51 31 | 2 26 W | 92 | 10,4 | 4,2 | 9,5 | 17,1 | 10,7 | — | 3,0 — | 17,8 — | 40 |
| Paris | 48 50 | 0 0 — | 64 | 10,8 | 3,3 | 10,3 | 18,1 | 11,2 | — | 1,8 — | 18,9 — | 33 |
| Baltimore | 39 17 | 78 58 — | .. | 11,6 | 0,4 | 10,4 | 23,1 | 12,9 | — | 0,6 — | 24,0 — | 8 |
| Padua | 45 24 | 9 32 0 | 49 | 12,5 | 2,8 | 12,1 | 21,9 | 13,0 | — | 1,8 — | 22,9 — | 37 |
| Bordeaux | 44 50 | 2 55 W | — | 13,9 | 6,1 | 13,4 | 21,7 | 14,4 | — | 5,0 — | 22,9 — | 10 |
| Madrid | 40 25 | 6 2 — | 663 | 14,2 | 5,6 | 14,2 | 23,4 | 13,7 | .. | .. | .. | 2—3 |
| Santa-Fe-de-Bogota | 4 36 | 76 34 — | 2631 | 15,0 | 15,1 | 15,3 | 15,3 | 14,5 | .. | 14,0 Sult. | 16,1 Aug. | 1—2 |
| Mon. | 41 54 | 10 8 0 | 53 | 15,4 | 8,1 | 14,1 | 22,9 | 16,5 | .. | 7,2 San. | 23,9 Sult. | 30 |
| Quito | 0 14 | 81 5 W | 2914 | 15,6 | 15,4 | 15,7 | 15,6 | 17,5 | .. | 14,8 Sult. | 16,3 März. | 2—3 |
| Lissabon | 38 42 | 11 29 — | 72 | 16,4 | 11,3 | 15,5 | 21,7 | 17,0 | .. | 11,2 San. | 22,3 Sult. | 5 |
| Mexico | 19 26 | 101 26 — | 2271 | 16,6 | 13,0 | 18,1 | 19,1 | 16,2 | .. | 12,3 — | 19,7 Juni. | 2 |
| Palermo | 38 7 | 11 1 0 | 55 | 17,2 | 11,4 | 15,0 | 23,5 | 19,0 | .. | 10,7 Febr. | 24,6 Aug. | 39 |
| Ustjer | 36 47 | 0 43 W | — | 17,8 | 12,4 | 17,2 | 23,6 | 21,4 | .. | (14,5) März | 24,7 — | 4 |
| Cap der guten Hoff- nung | 33 35 S | 16 8 0 | — | 19,1 | 14,8 | 18,6 | 23,4 | 19,4 | .. | 14,3 Aug. | 24,1 San. | 7—11 |
| Laë-Palmas (Canar- ische Inseln) | 28 0 N | 17 51 W | — | 21,8 | 18,0 | 19,4 | 23,8 | 26,2 | .. | 17,8 San. | 29,2 Oct. | 12 |
| Calcutta | 22 35 | 86 0 0 | — | 28,5 | 19,9 | 28,1 | 28,5 | 26,1 | .. | 18,4 — | 29,9 Mai. | 17—8 |
| Samatfa | 47 50 | 79 2 W | .. | 26,1 | 24,6 | 25,7 | 27,4 | 26,6 | .. | 24,4 — | 27,7 Sult. | 5 |
| Batavia | 6 9 S | 104 33 0 | — | 26,8 | 26,2 | 26,8 | 27,2 | 27,1 | .. | 25,9 Juni. | 27,8 San. | 1 |
| Madras | 13 5 | 77 57 — | — | 27,8 | 24,8 | 28,6 | 30,2 | 27,5 | .. | 24,1 San. | 31,3 Juni. | 25 |
| Massora (Abys- sien) | 15 36 | 37 9 — | — | (31,0) | 26,7 | 29,5 | .. | 32,0 | .. | 25,5 — | (33,8) Sept. | 1 |

Die Zahlen dieser Tabelle sind nur Mittelzahlen, von denen die wahre Temperatur bald nach der einen, bald nach der andern Seite hin abweicht, und so geben uns also auch die mittleren Temperaturen des heißesten und des kältesten Monats durchaus noch nicht die Gränze an, zwischen welchen an einem und demselben Orte das Thermometer schwanken kann. So kommt es denn auch, daß selbst in Gegenden, die sich sonst eines warmen Klimas und eines milden Winters erfreuen, manchmal eine ganz außerordentliche Kälte eintritt; so war z. B. im Jahre 1507 der Hafen von Marseille in seiner ganzen Ausdehnung zugefroren, wozu wenigstens eine Kälte von -18° erforderlich war; im Jahre 1658 zog Karl X. mit seinem ganzen Heere sammt dem schweren Geschütze über den kleinen Belt. Im Jahre 1709 war der Meerbusen von Venedig und die Häfen von Marseille, Genua und Cetta zugefroren, und 1789 fiel das Thermometer zu Marseille auf -27° . Die folgende Tabelle giebt die höchsten und niedrigsten Temperaturen an, welche an verschiedenen Orten beobachtet worden sind.

| | Minimum | Maximum | Differenz |
|---------------------------------------|---------|---------|-----------|
| Surinam | 21,3° | 32,3° | 11,0° |
| Pondicheri | 21,6 | 44,7 | 23,1 |
| Esna (Aegypten) | | 47,4 | |
| Cairo | 9,1 | 40,2 | 31,1 |
| Rom | — 5,9 | 38,0 | 43,9 |
| Varis | — 23,1 | 38,4 | 61,5 |
| Prag | — 27,5 | 35,4 | 62,9 |
| Moskau | — 38,8 | 32,0 | 70,8 |
| Fort Reliance (Nordamerika) | — 56,7. | | |

Bedeutendere Abweichungen von dem normalen jährlichen Gange der Wärme treten nicht local auf, sondern sie sind über größere Strecken verbreitet; so war z. B. der Winter von 1821 auf 1822 in Europa sehr gelind, im December aber herrschte im ganzen westlichen Europa eine strenge Kälte; niemals ist jedoch eine gleichnamige bedeutende Abweichung über eine ganze Hemisphäre verbreitet. In der Regel ist die nördliche Halbkugel in der Richtung von Norden nach Süden in zwei Hälften getheilt, auf welchen entgegengesetzte Abweichungen von der normalen Temperatur beobachtet werden; ungefähr in der Mitte dieser beiden Hälften sind die Abweichungen am größten, da, wo sie aneinander stoßen, herrscht eine mittlere Temperatur. So war der Februar 1828 in Kasan und Irkutsk sehr kalt, in Nordamerika ungewöhnlich gelind, Europa aber lag indifferent zwischen diesen entgegengesetzten Abweichungen. Im December 1829 fiel das Maximum der Kälte nach Berlin, in Kasan war diese Kälte noch sehr merklich; in Nordamerika aber herrschte ein ungewöhnlich gelindes Wetter, dagegen war die Kälte des Decembers 1831 auf Amerika beschränkt.

Meistens herrschen in Europa und Asien dieselben, in Amerika aber die entgegengesetzten Abweichungen vom mittleren Gange der Wärme.

Manchmal, jedoch seltener, läuft die Gränzlinie entgegengesetzter Abweichungen von Osten nach Westen.

Eine Abweichung von der mittleren Temperatur dauert oft längere Zeit hindurch in demselben Sinne fort. Vom Juni 1815 bis zum December 1816 herrschte in Europa eine ungewöhnlich niedrige Temperatur, was auch die Mißernte von 1816 zur Folge hatte; das Jahr 1822 war bekanntlich ein ausgezeichnetes Weinjahr; die ungewöhnliche Wärme dauerte damals von 1821 bis zum November 1822.

Daraus folgt nun auch, daß die Meinung, als ob auf einen kalten Winter ein heißer Sommer, auf einen warmen Winter aber ein kühler Sommer folgen müsse, ganz irrig ist, indem häufig das Gegentheil stattfindet, wie man schon aus den beiden eben angeführten Beispielen sieht; so folgte ja auch der heiße Sommer 1834 auf einen sehr gelinden Winter.

Die Abweichungen von dem mittleren Gange der Wärme sind im Winter meist auffallender als im Sommer.

Sonach ist es höchst wahrscheinlich, daß stets dasselbe Wärmequantum, nur ungleich, auf der Erdoberfläche vertheilt sey. Ein kalter Winter ist die Folge eines längere Zeit vorherrschenden Nordostwindes, ein kühler Sommer aber die Folge vorherrschender Südwestwinde; diese sich abwechselnd verdrängenden Luftströmungen sind, wie Dove gezeigt hat, das Bedingende unserer Witterungsverhältnisse. Wenn auf einen kalten Winter ein heißer Sommer folgen sollte, so müßte ein ganzes Jahr hindurch der Nordost-, wenn aber auf einen milden Winter ein kühler Sommer folgen soll, so müßte ein ganzes Jahr hindurch der Südwestwind vorherrschen.

Isothermische Linien. Eine Tabelle wie die, welche auf Seite 462 266 bis 463 steht, enthält viele von Elementen, aus welchen man die Verbreitung der Wärme auf der Erdoberfläche ableiten kann. Jedenfalls sieht man aus einer solchen Tabelle schon, daß nicht alle auf demselben Breitengrade liegende Orte gleiche mittlere Temperatur haben. So ist z. B. die mittlere Jahreswärme am Nordcap — $0,1^{\circ}$, während Nain auf der Küste Labrador eine mittlere Jahreswärme von — $3,6^{\circ}$ hat, obgleich Labrador 14° südlicher liegt als das Nordcap. Eine klare Uebersicht über die Vertheilung der Wärme auf der Erde hat zuerst Humboldt durch seine isothermischen Linien möglich gemacht, durch welche er alle solche Orte derselben Hemisphäre verband, welche gleiche mittlere Jahreswärme haben.

Denken wir uns z. B., daß ein Reisender, von Paris ausgehend, eine Reise um die Erde in der Weise macht, daß er alle Orte der nördlichen Halbkugel besucht, welche dieselbe mittlere Jahreswärme haben wie Paris, nämlich $10,8^{\circ}$, so wird der Weg, den er auf diese Weise zurücklegt, eine Linie gleicher mittlerer Jahreswärme, also eine isotherme Linie seyn; diese Linie fällt aber nicht mit dem Breitengrade von Paris zusammen, sie ist unregelmäßig und gekrümmt, d. h. sie geht durch Orte, welche eine ganz andere Breite haben als Paris.

Fig. 539.



Fig. 539 stellt die Erdoberfläche in Merkators- Proportion mit den Isothermen von 5 zu 5 Grad dar. Am Erdäquator ist die mittlere Temperatur der Meeresufer 27,5°; auf der Westseite von Amerika und Afrika jedoch etwas geringer; im Innern der beiden Continente, besonders in Afrika, ist die mittlere Temperatur höher als an den Küsten, im Innern von Afrika steigt die mittlere Temperatur des Aequators über 29°.

Die Anschauung der Karte Fig. 539 erspart uns eine weitere Beschreibung des Laufes der Isothermen. Man sieht, daß ihre Krümmungen in der nördlichen Halbkugel um so bedeutender werden, je weiter man sich vom Aequator entfernt; die Isotherme von 0° z. B. steigt von dem südlichen Ende der Küste von Labrador über Island nach dem Nordcap, um sich im Innern von Asien wieder bedeutend zu senken.

Da, wo sich die Isothermen am weitesten nach Süden herabsenken, bilden sie einen concaven, da, wo sie am höchsten nach Norden steigen, bilden sie einen convexen Gipfel. Die südlichen Wendepunkte der Isothermen liegen im östlichen Nordamerika und im Innern von Asien, die nördlichen Wendepunkte dagegen liegen an den Westküsten von Europa und Amerika.

Die Temperaturverhältnisse der südlichen Hemisphäre sind uns bei weitem nicht so vollständig bekannt wie die der nördlichen, doch ist es wohl als ausgemacht zu betrachten, daß die südliche Halbkugel kälter ist als die nördliche; dieser Unterschied möchte aber wohl geringer seyn, als man vielfach anzunehmen geneigt ist. Was vielleicht dazu beigetragen hat, die südliche Halbkugel für so bedeutend kälter zu halten als die nördliche, ist wohl der Umstand, daß man die Temperaturverhältnisse der südlichsten Theile von Amerika mit den Temperaturverhältnissen gleicher nördlicher Breiten in Europa verglichen hat, wo ja die Isothermen so außerordentlich weit nach Norden in die Höhe steigen; die Sache stellt sich ganz anders, wenn man die Gegenden von Südamerika mit solchen vergleicht, welche gleich weit vom Aequator an der Ostküste von Nordamerika liegen.

Daß die südliche Halbkugel etwas kälter ist als die nördliche, rührt wohl daher, daß auf der nördlichen das Land, auf der südlichen hingegen das Meer vorherrscht. Das feste Land erwärmt sich durch die Absorption der Sonnenstrahlen weit mehr als das Meer, welches einen großen Theil dieser Strahlen reflectirt.

Isotheren und Isochimenen. Daß nicht alle Orte, welche auf demselben Paralleltreise liegen, gleiches Klima haben, ist bereits angeführt worden, es fragt sich aber nun, ob denn alle Orte, welche auf derselben Isotherme liegen, alle Orte also, für welche die mittlere Jahreswärme gleich ist, auch sonst gleiche klimatische Verhältnisse haben. Man braucht nur die Tabelle auf Seite 462 und 463 anzusehen, um sich zu überzeugen, daß dies nicht der Fall ist. So haben z. B. Edinburg und Tübingen gleiche mittlere Jahreswärme von 8,6°, in Edinburg ist aber die mittlere Temperatur des Winters 3,6°, in Tübingen 0,2°; Tübingen hat also einen weit kälteren Winter als Edinburg, da-

gegen ist die mittlere Sommertemperatur für Tübingen 17,1, für Edinburgh nur 14,4°. Bei gleicher mittlerer Jahrestemperatur hat also Edinburgh einen gelinderen Winter und einen kühleren Sommer als Tübingen.

Um die Wärmeverhältnisse eines Landes zu kennen, reicht es also nicht hin, daß man weiß, welches seine mittlere Jahrestemperatur ist, man muß auch wissen, wie die Wärme auf die verschiedenen Jahreszeiten vertheilt ist. Diese Vertheilung kann man auf einer Isothermenkarte dadurch zeigen, daß man, nach Humboldt's Beispiele, an den verschiedenen Stellen einer und derselben Isotherme die mittlere Sommer- und Wintertemperatur beischreibt, was in unserer Isothermenkarte wegen ihrer Kleinheit nicht möglich war; man sieht alsdann bald, daß gerade in der Nähe der converen Gipfel der Isothermen auch die Differenzen zwischen der mittleren Sommer- und Wintertemperatur am geringsten sind; dieselben Ursachen also, welche machen, daß die Isothermen an den Westküsten von Europa und Amerika so hoch nach Norden steigen, machen auch die Differenz zwischen der Sommer- und Wintertemperatur geringer. Eine sehr gute Uebersicht in Beziehung auf die Vertheilung der Wärme zwischen Winter und Sommer gewährt eine Karte, in welcher man alle Orte durch Curven verbindet, welche gleiche mittlere Wintertemperatur, und diejenigen, welche gleiche mittlere Sommertemperatur haben. Die Linien gleicher mittlerer Wintertemperatur heißen Isochimenen, die Linien gleicher mittlerer Sommertemperatur heißen Isotheren. Fig. 540 stellt ein Kärtchen von Europa mit den Isotheren und Isochimenen von 5 zu 5 Grad dar.

Fig. 540.



Diesigenen Curven, deren entsprechende Temperaturen an der rechten Seite der Karte stehen, sind die Isochimenen, die andern sind die Isotheren. Man übersieht aus dieser Karte leicht, daß die Westküste des südlichen Theiles von Norwegen, Dänemark, ein Theil von Böhmen und Ungarn, Siebenbürgen, Bessarabien und die Südspitze der Halbinsel Krim gleiche mittlere Wintertemperatur von 0° haben. Böhmen hat aber einen gleichen Sommer mit dem Ausflusse der Garonne, und in der Krim ist der Sommer noch weit wärmer. Dublin hat gleiche mittlere Wintertemperatur, nämlich 5°, mit Nantes, Oberitalien und Constantinopel und gleiche mittlere Sommerwärme mit Drontheim und Finnland.

Die Isothere von 20° geht von dem Ausflusse der Garonne ungefähr über Straßburg und Würzburg nach Böhmen, der Ukraine, dem Lande der Donischen Kosacken und geht etwas nördlich vom Caspischen Meere vorbei; wie ungleich ist aber die mittlere Wintertemperatur an verschiedenen Orten dieser Isothere! An der Westküste von Frankreich ist sie 5°, in Böhmen 0°, in der Ukraine — 5° und etwas nördlich vom Caspischen Meere gar — 10°.

Land- und Seeklima. Die Betrachtung der letzten Karte und der Tabelle auf S. 462 und 463 führt uns zu der wichtigen Unterscheidung zwischen Land- und Seeklima oder, wie man es auch ausdrückt, zwischen Continental- und Küstenklima. Die Differenzen zwischen der Sommer- und Wintertemperatur wachsen mit der Entfernung vom Meere; an den Meeresküsten herrschen kühle Sommer und milde Winter, im Innern des Landes heiße Sommer und kalte Winter. Diese Differenzen treten sehr lebhaft hervor, wenn man die Temperaturverhältnisse der Westküsten von Europa mit denen des nördlichen Asiens vergleicht. Um das Verhältniß der mittleren Jahreswärme zu der Vertheilung der Wärme leicht übersehen zu können, ist in den folgenden der Tabelle S. 462 entnommenen Beispielen die mittlere Jahreswärme vor, die mittlere Sommer- temperatur über, die mittlere Wintertemperatur unter einen Horizontalstrich gesetzt.

Küstenklima:

| | | |
|-----------------|-----|--------------------|
| Nordcap . . . | 0,1 | $\frac{6,4}{4,6}$ |
| Reikiavig . . . | 4,0 | $\frac{12,0}{1,6}$ |

Continental-klima:

| | | |
|--------------|-----|---------------------|
| Jakuzk . . — | 9,7 | $\frac{17,2}{38,9}$ |
| Irkuzk . . — | 0,2 | $\frac{15,9}{17,6}$ |
| Moskau . . | 3,6 | $\frac{16,8}{10,3}$ |

Welchen Einfluß solche klimatische Verschiedenheiten auf die Vegetation ausüben müssen, ist klar. An mehreren Orten Sibiriens, in Jakuzk z. B., wo die mittlere Jahrestemperatur — 9,7° ist, die mittlere Wintertemperatur aber — 38,9° beträgt, wird während des kurzen, aber heißen Sommers Weizen und

Hoggen auf einem Boden gebaut, welcher in einer Tiefe von 3 Fuß beständig gefroren bleibt, während auf der Insel Island bei ungleich höherer Jahrestemperatur und bei einer unbedeutenden Winterkälte an den Bau von Cerealien nicht mehr zu denken ist, weil die niedrige Sommertemperatur nicht hinreicht, sie zur Reife zu bringen.

Im nordöstlichen Irland, wo im Winter kaum Eis friert, in gleicher Breite mit Königsberg, gedeiht die Myrthe so kräftig wie in Portugal, auf den Küsten von Devonshire überwintert die *Camellia japonica* und die *Fuchsia coccinea* im Freien; der Winter ist in Plymouth nicht kälter als in Florenz und Montpellier; der Weinbau gedeiht aber nicht in England, weil die Rebe wohl eine ziemlich starke Winterkälte vertragen kann, aber eines heißen Sommers bedarf, wenn die Trauben reifen und einen trinkbaren Wein liefern sollen.

Diese Unterschiede rühren daher, daß das feste Land, die Wärmestrahlen leichter absorbirend und ausstrahlend, sich schneller erwärmt und leichter wieder erkaltet, als das Meer, welches, überall von gleichförmiger Natur, wegen seiner Durchsichtigkeit, wegen der bedeutenden specifischen Wärme des Wassers nicht so schnell erwärmt wird, die einmal erlangte Wärme aber auch nicht so schnell abgibt. Die Temperatur der Meeresoberfläche ist deshalb weit gleichförmiger, sowohl die täglichen, als auch die jährlichen Temperaturschwankungen sind ungleich geringer als in der Mitte der großen Continente, und dadurch ist gerade der schon oben erwähnte Unterschied zwischen Land- und Seeklima bedingt, welcher dadurch größer wird, daß an den Küsten der nördlich gelegenen Länder der Himmel meistens bedeckt ist, was sowohl den wärmenden Einfluß der Sonnenstrahlen im Sommer mäßigt, als auch die starke Erkaltung des Bodens durch Wärmestrahlung im Winter hindert.

269 **Ursachen der Biegung der Isothermen.** Die wichtigsten Ursachen, welche bewirken, daß die Isothermen an den Westküsten von Europa und Amerika so stark nach Norden sich biegen, sind im Wesentlichen folgende.

In der nördlichen gemäßigten Zone sind die Südwest- und die Nordostwinde die vorherrschenden. Der Südwestwind kommt aus den Aequatorialgegenden und führt die Wärme der Tropen zum Theil nach den kälteren Ländern; dieser erwärmende Einfluß der Südwestwinde wird aber in solchen Ländern vorzugsweise merklich werden, welche der südwestlichen Luftströmung am meisten ausgesetzt sind, und somit erklärt sich, daß die Westküsten der großen Continente wärmer sind als die Ostküsten, daß die Isothermen in Europa, welches eigentlich nur eine halbinselförmige Verlängerung des asiatischen Continents ist, und an den Westküsten von Nordamerika weiter nach Norden steigen als im Innern von Asien und an den Ostküsten von Nordamerika.

Ein zweiter Umstand, welchem Europa sein verhältnißmäßig warmes Klima verdankt, ist der, daß sich im Süden von Europa, in der Aequatorialzone, nicht ein Meer, sondern ein ausgebreitetes Land, nämlich Afrika, befindet, dessen großen-

theils kahler und sandiger Boden unter dem Einflusse der senkrecht auffallenden Sonnenstrahlen außerordentlich heiß wird. Ein warmer Luftstrom steigt beständig von den glühenden Sandwüsten in die Höhe, um sich dann in Europa wieder herabzusinken.

Endlich trägt eine unter dem Namen des Golfstromes bekannte Meeresströmung sehr zur Milderung des europäischen Klimas bei. Der Ursprung dieses Stromes ist im mexicanischen Meerbusen zu suchen, wo das Meerwasser bis zu einer Temperatur von 31° erwärmt wird. Zwischen Cuba und Florida aus dem mexicanischen Meerbusen heraustretend, folgt der Strom anfangs den amerikanischen Küsten, um sich dann mit stets zunehmender Breite und abnehmender Temperatur östlich nach Europa hinzuwenden. Wenn auch der Golfstrom selbst nicht bis an die Küsten von Europa reicht, so verbreitet sich doch sein warmes Wasser, namentlich unter dem Einflusse der vorherrschenden Südwestwinde, in den europäischen Gewässern, was schon daraus hervorgeht, daß man an den westlichen Küsten von Irland und an den Küsten von Norwegen Früchte von Bäumen findet, die in der heißen Zone Amerikas wachsen; die West- und Südwestwinde bleiben also lange mit einem Meerwasser in Berührung, dessen Temperatur zwischen dem $45.$ und $50.$ Breitengrade selbst im Januar nicht unter $10,7$ bis 9° sinkt. Durch den Einfluß dieses Golfstromes ist das nördliche Europa durch ein eisfreies Meer von dem Gürtel des Polarkreises getrennt; selbst in der kältesten Jahreszeit erreicht die Gränze des Polareises nicht die europäischen Küsten.

Während so alle Umstände zusammenwirken, um die Temperatur in Europa zu erhöhen, wirken im nördlichen Asien mehrere Ursachen zusammen, um die Isothermen bedeutend herabzusinken. Im Süden von Asien liegen zwischen den Wendekreisen keine bedeutenden Ländermassen, nur einige asiatische Halbinseln ragen in die heiße Zone hinein; das Meer aber erwärmt sich nicht so stark wie die afrikanischen Wüsten, theils weil das Wasser die Wärmestrahlen ungleich weniger absorbirt, theils aber auch, weil bei der fortwährenden Verdampfung von Wasser auf der Oberfläche des Meeres sehr viel Wärme gebunden wird. Die warmen Luftströme, welche, aus dem Becken des indischen Oceans aufsteigend, die Wärme der Tropen dem innern und nördlichen Asien zuführen könnten, werden aber noch durch die ungeheuren Gebirgsketten im Süden von Asien aufgehalten, während das nach Norden hin allmählig sich verflachende Land den Nord- und den Nordostwinden preisgegeben ist. Während sich Europa nicht weit nach Norden erstreckt, ragt Asien weit in das nördliche Eismeer hinein, welches, hier allen wärmenden Einflüssen entzogen, durch welche die Temperatur der europäischen Meere erhöht wird, fast immer mit Eis bedeckt ist. Ueberall reichen die Nordküsten von Asien bis an die Wintergränze des Polareises, und die Sommergränze dieses Eises entfernt sich nur auf kurze Zeit an einigen Stellen von den Küsten; daß aber dieser Umstand die Temperatur bedeutend erniedrigen muß, ist klar, wenn man bedenkt, wie viel Wärme bei der Schmelzung solcher Eismassen gebunden wird.

Die bedeutende Senkung der Isothermen im Innern und an den Ostküsten von Nordamerika rührt zum Theil daher, daß die Südwestwinde hier nicht mehr Seewinde, sondern Landwinde sind, und deshalb hier nicht mehr den mildernnden Einfluß ausüben können wie auf den Westküsten. Während die europäischen Küsten von wärmerem Wasser bespült sind, ziehen sich an den Ostküsten von Nordamerika kalte Meeresströmungen von Norden nach Süden. Eine solche Strömung, von Spitzbergen herkommend, geht zwischen Island und Grönland hindurch und vereinigt sich dann mit den aus der Hudsons- und Baffinsbay kommenden Strömungen, um an der Küste von Labrador herab, bei Newfoundland vorbei zu treiben und sich unter dem 44. Breitengrade in den Golfstrom zu ergießen. Diese arktische Strömung trägt die Kälte der Polarregionen theils durch die niedrige Temperatur des Wassers, größtentheils aber durch die schwimmenden Eisberge in die südlicheren Gegenden, und so ist diese Strömung ein Hauptgrund der bedeutenden Senkung der Isothermen an den Ostküsten von Amerika.

270 **Temperatur des Bodens.** Wir haben bisher nur immer die Temperatur der Luft aber nicht die Temperatur der obern Bodenschichten besprochen, welche je nach der Natur der Bodenfläche oft bedeutend von der Lufttemperatur verschieden seyn kann; ein nackter, des Pflanzenwuchses beraubter, steiniger oder sandiger Boden wird durch die Absorption der Sonnenstrahlen weit heißer, ein mit Pflanzen bedeckter Boden, z. B. ein Wiesengrund, wird durch die nächtliche Strahlung weit kälter als die Luft, deren Temperatur schon durch die fortwährenden Luftströmungen mehr ausgeglichen wird. In den afrikanischen Wüsten steigt die Hitze des Sandes oft auf 50 bis 60°. Ein mit Pflanzen bedeckter Boden bleibt kühler, weil die Sonnenstrahlen ihn nicht direct treffen können, die Pflanzen selbst binden gewissermaßen eine bedeutende Wärmemenge, indem durch die Vegetation eine Menge Wasser verdunstet; sie erkalten aber, wie wir bald näher sehen werden, wenn wir die Thaubildung betrachten, bei ihrem großen Emissionsvermögen durch Ausstrahlung der Wärme so stark, daß die Temperatur des Grases oft 6 bis 9 Grad unter die Temperatur der Luft sinkt. Im Innern der Wälder ist die Luft beständig kühl, weil die dichte Laubdecke auf dieselbe Weise abkühlend wirkt wie eine Grasdecke, und weil die an den Gipfeln der Bäume abgekühlte Luft sich nieder senkt.

Wegen des unvollkommenen Wärmeleitungsvermögens kann die Wärme der obersten Bodenschichten nur nach und nach in das Innere eindringen; wenn die Oberfläche aber erkaltet, so verlieren die tieferen Bodenschichten weniger schnell ihre Wärme; in einer geringen Tiefe werden deshalb die Temperaturschwankungen weit geringer seyn als an der Oberfläche selbst. In Deutschland verschwinden bei einer Tiefe von 6 Decimetern die täglichen Temperaturschwankungen, und in einer noch größern Tiefe verschwinden sogar die jährlichen Variationen, so daß hier beständig eine Temperatur herrscht, welche nur wenig von der mittlern Temperatur des Ortes abweicht.

Ogleich alle Wärme auf der Erdoberfläche nur von der Sonne kommt, so hat doch die Erde auch ihre eigenthümliche Wärme, wie aus der Temperaturzunahme folgt, welche man in großen Tiefen beobachtet hat. Wenn die Wärme nach dem Mittelpunkt der Erde hin auch in größerer Tiefe noch in dem Maße zunimmt, welche uns diese Beobachtungen zeigen, so müßte schon in einer Tiefe von 3200 Metern die Temperatur des siedenden Wassers herrschen, im Mittelpunkte der Erde aber müßten alle Körper glühend und im geschmolzenen Zustande sich befinden. Daß wir von dieser ungeheuren Hitze im Innern der Erde auf der Oberfläche nichts merken, läßt sich durch das schlechte Leitungsvermögen der erkalteten Erdkruste erklären, welche diesen glühenden Kern einschließt.

Die meisten wasserreichen Quellen haben eine Temperatur, welche sich in den verschiedenen Jahreszeiten nur sehr wenig ändert; in unserer Hemisphäre erreichen sie meistens ihre höchste Temperatur im September, die niedrigste im März; die Differenz ihrer höchsten und ihrer niedrigsten Temperatur beträgt in der Regel nur 1 bis 2°.

Quellen, welche aus größeren Tiefen kommen, haben eine weit höhere Temperatur, wie dies bei vielen Salzquellen und sonstigen Mineralquellen der Fall ist. Das Wasser mancher Quellen hat fast die Temperatur des Siedepunktes.

Abnahme der Temperatur in den höheren Luftregionen. Die 271
Erwärmung der Luft hat zwei Ursachen; zunächst absorbiert sie einen Theil der von der Sonne kommenden Wärmestrahlen; weil aber die Luft die Wärmestrahlen ungleich weniger absorbiert als die Erdoberfläche, so ist auch die Erwärmung der Luft durch die Absorption der Wärmestrahlen ungleich geringer als die Erwärmung des Bodens; den bedeutendsten Antheil ihrer Wärme erhält die Atmosphäre von unten her.

Wäre die Luft keine elastische Flüssigkeit, bliebe die Dichtigkeit der Atmosphäre für alle Höhen dieselbe, so würden die am Boden erwärmten Luftschichten bis an die Gränze der Atmosphäre steigen, die obersten Schichten des Luftmeers, welches unsere Erde einhüllt, würden auch die wärmsten seyn. Weil sich aber die warmen Luftschichten bei ihrem Aufsteigen ausdehnen, so wird bei dieser Ausdehnung Wärme gebunden, ihre Temperatur muß sinken, und so kommt es, daß die höheren Luftschichten kälter sind als die tieferen.

Daß eine solche Abnahme der Temperatur in den höheren Luftregionen wirklich stattfindet, davon überzeugt man sich, wenn man zu diesen höheren Regionen aufsteigt, mag man sich nun in einem Luftballon erheben oder den Gipfel hoher Berge besteigen.

In den Alpen entspricht im Durchschnitt eine Erhebung von 180 Metern einer Temperaturerniedrigung von 1°.

Eine Folge der mit der Höhe abnehmenden Temperatur ist, daß die Gipfel hoher Berge stets mit Schnee bedeckt sind.

Die Gränze des ewigen Schnees liegt natürlich um so höher, je mehr man sich der heißen Zone nähert. Die Höhe der Schneegränze ist für

| | |
|--------------------------|-----------|
| die Küste von Norwegen . | 720 Meter |
| Island | 936 „ |
| Alpen | 2708 „ |
| Hetna | 2905 „ |
| Himalaya | 4500 „ |
| Mexiko | 4500 „ |
| Quito | 4800 „ |

Zweites Kapitel.

Vom Druck der Luft und den Winden.

Wir haben schon oben gesehen, daß der Luftdruck durch das Barometer gemessen wird. Nun aber beobachtet man beständige Schwankungen an diesem Instrumente, was eine abwechselnde Ab- und Zunahme des Luftdrucks andeutet.

Die Variationen des Barometers sind entweder periodische oder zufällige.

Die periodischen Schwankungen treten in den Tropen sehr entschieden auf; das Barometer fällt von 10 Uhr Morgens bis 4 Uhr Nachmittags, steigt dann bis 11 Uhr Nachts, fällt wieder bis 4 Uhr Morgens und steigt abermals bis 10 Uhr Morgens. Der Barometerstand zeigt also zwei tägliche Maxima um 10 Uhr Morgens und um 11 Uhr Nachts, und zwei Minima um 4 Uhr Morgens und um 4 Uhr Abends.

Die Größe der täglichen Schwankungen beträgt ungefähr 2^{mm}.

Auch eine jährliche Periode der Barometerschwankungen zeigt sich in den Tropen ganz entschieden. Das Barometer sinkt nördlich vom Aequator vom Januar bis zum Juli und steigt dann wieder vom Juli bis zum Januar. Im Juli ist der mittlere Barometerstand 2 bis 4 Millimeter niedriger als im Januar.

In höheren Breiten sind die zufälligen Schwankungen des Barometers so bedeutend, daß durch sie die hier sehr geringen periodischen Schwankungen ganz maskirt werden. Um entscheiden zu können, ob mitten in den beständig stattfindenden zufälligen Schwankungen des Barometers sich nicht auch ein periodisches Steigen und Fallen geltend macht, muß man die Mittelzahlen einer großen Reihe von Barometerbeobachtungen mit einander vergleichen, welche regelmäßig zu bestimmten Stunden des Tages angestellt worden sind. Wenn man jedoch einen Monat lang das Barometer an mehreren bestimmten Stunden des Tages beobachtet und das Mittel aus allen zu derselben Stunde gemachten Beobachtungen nimmt, so reicht dies hin, um die Existenz einer täglichen Periode der Barometerschwankungen auch für unsere Gegenden zu beweisen.

Solche Beobachtungen haben nun gezeigt, daß allerdings auch bei uns periodische Schwankungen stattfinden. Um 9 Uhr Morgens steht in unseren Gegenden das Barometer im Durchschnitt um 0,7 Millimeter höher als um 2 Uhr Nachmittags; auch ist der mittlere Barometerstand des Sommers etwas niedriger als der des Winters.

Ursachen der Barometerschwankungen. Die Ursache aller Barometerschwankungen ist in der ungleichen und stets sich ändernden Wärmevertheilung auf der Erde zu suchen. Da sich die Wärmevertheilung auf der Erde beständig ändert, so wird auch das Gleichgewicht in jedem Augenblicke gestört, es entstehen Luftströmungen, welche das gestörte Gleichgewicht wieder herzustellen streben, und so ist denn die Luft in beständiger Bewegung, bald mehr erwärmt und deshalb leichter, bald wieder erkaltet und deshalb dichter; bald mehr, bald weniger Wasserdampf enthaltend, wird auch der Druck der Luftsäule fortwährenden Veränderungen unterworfen seyn, welche uns das Barometer anzeigt. 272

Daß wirklich Temperaturveränderungen die Ursache der Barometerschwankungen sind, geht schon daraus hervor, daß sie in den Tropen, wo die Temperatur so wenig veränderlich ist, auch am unbedeutendsten sind, in höheren Breiten dagegen, wo die Variationen der Temperatur immer bedeutender werden, da ist auch die Amplitude der zufälligen Barometerschwankungen sehr groß, ja selbst im Sommer, wo die Temperatur im Allgemeinen weniger veränderlich ist, sind die Oscillationen des Barometers kleiner als im Winter.

Obgleich man im Allgemeinen nachweisen kann, daß die ungleiche und stets sich ändernde Erwärmung der Luft beständige Veränderungen in der Größe des Luftdrucks zur Folge haben muß, so sind wir doch noch weit davon entfernt, alle einzelnen hierher gehörigen Erscheinungen genügend erklären zu können.

Wenn an irgend einem Orte die Luft bedeutend erwärmt wird, so dehnt sie sich aus, die Luftsäule erhebt sich über die Luftmasse, welche auf den kälteren Umgebungen ruht, die in die Höhe gestiegene Luft wird also oben nach den Seiten hin abfließen, der Druck der Luft muß also an dem wärmeren Orte abnehmen, das Barometer wird daselbst sinken müssen; in den kälteren Umgebungen aber muß das Barometer steigen, weil sich die in den oberen Regionen der erwärmten Gegenden seitwärts abfließende Luft über die Atmosphäre der kälteren Gegenden verbreitet.

Dadurch erklärt sich auch, warum in unseren Gegenden im Durchschnitte bei Südwestwinden das Barometer am tiefsten, bei Nordostwinden am höchsten steht, die Südwestwinde bringen uns warme Luft, während uns die Nordostwinde kältere Luft zuführen; da, wo ein warmer Luftstrom weht, müßte die Atmosphäre eine größere Höhe haben als da, wo der kalte Wind weht, wenn der Druck der ganzen Luftsäule an beiden Orten derselbe seyn sollte; wäre dies aber auch wirklich der Fall, so würde die Luft des warmen Stromes oben abfließen, das Barometer also unter dem warmen Luftströme sinken, unter dem kalten dagegen steigen.

In Europa sind im Durchschnitte die Südwestwinde auch die Regenwinde,

weil sie, von wärmeren Meeren kommend, mit Wasserdampf gesättigt sind, welcher sich nach und nach verdichtet und als Regen niederfällt, wenn der Wind zu immer kälteren Gegenden gelangt. In dieser Condensation des Wasserdampfes ist ein zweiter Grund zu suchen, warum das Barometer bei Südwestwinden niedrig steht. So lange nämlich der Wasserdampf als förnliches Gas einen Bestandtheil der Atmosphäre ausmacht, ist ihm ein Theil des atmosphärischen Druckes zuzuschreiben, ein Theil der Quecksilbersäule im Barometer wird durch den Wasserdampf getragen; das Barometer muß also sinken, wenn der Wasserdampf aus der Atmosphäre durch Verdichtung ausgeschieden wird.

Da die Südwestwinde, welche in unseren Gegenden ein Sinken des Barometers bewirken, uns auch eine feuchte Luft zuführen und regnerisches Wetter bringen, während das Barometer steigt, wenn Nordostwinde wehen, welche die Luft trocken und den Himmel heiter machen, so kann man allerdings sagen, daß im Allgemeinen ein hoher Barometerstand schönes Wetter, ein tiefer aber schlechtes Wetter anzeigt. Dies ist aber, wie gesagt, nur eine Durchschnittsregel, denn bei Nordostwind ist der Himmel auch öfters bewölkt, bei Südwestwind auch manchmal heiter; sie ist jedoch in derselben Ausdehnung wahr wie die, daß bei Nordostwind das Barometer hoch, bei Südwestwind dagegen tief steht; dies ist auch nicht immer, sondern nur im Durchschnitte wahr. Wir können uns von solchen Anomalien keine Rechenschaft geben, weil uns die mannichfachen Elemente nicht genügend bekannt sind, welche den Gleichgewichtszustand der Atmosphäre bedingen.

Daß ein hoher Barometerstand im Allgemeinen heiteres Wetter, ein tiefer aber trübes Wetter anzeigt, ist auch nur für solche Orte wahr, an welchen die warmen Winde zugleich die Regen bringenden sind. In dem Ausflusse des La Platastromes z. B. sind die kalten Südostwinde, welche vom Meere her wehen und das Barometer steigen machen, die Regenwinde, die warmen Nordwestwinde aber, bei welchen das Barometer sinkt, sind trockene Landwinde und bringen heiteres Wetter. Dem Umstande, daß hier der Regen durch kalte Winde gebracht wird, ist die geringere Regenmenge dieser Gegenden zuzuschreiben, während unter gleicher Breite an den Westküsten von Südamerika sehr viel Regen fällt, indem hier der warme Nordwestwind zugleich ein Seewind ist.

273

Entstehung der Winde. Wie bei dem auf Seite 401 beschriebenen Versuch im Kleinen die ungleiche Erwärmung der beiden Räume Luftströmungen veranlaßt, so ist auch die ungleiche stets wechselnde Erwärmung der Erdoberfläche und des über ihr schwebenden Luftmeeres die Ursache der Luftströmungen, die wir Winde nennen. Auch im Großen steht man die Luft in den stärker erwärmten Gegenden aufsteigen und in der Höhe nach den kälteren abfließen, während unten die Luft von den kälteren Gegenden den wärmeren zuströmt.

Ein einfaches Beispiel geben uns die Land- und Seewinde, welche man häufig an den Meeresküsten, namentlich aber auf den Inseln wahrnimmt. Einige Stunden nach Sonnenaufgang erhebt sich ein von dem Meere nach der

Küste gerichteter Wind, der Seewind, weil das feste Land unter dem Einflusse der Sonnenstrahlen stärker erwärmt wird als das Meer, über dem Lande steigt die Luft in die Höhe und fließt oben nach dem Meere hin ab, während unten die Luft vom Meere gegen die Küsten strömt. Dieser Seewind ist anfangs schwach und nur an den Küsten selbst fühlbar, später nimmt er zu und zeigt sich dann auch auf dem Meere schon in größerer Entfernung von der Küste; zwischen 2 und 3 Uhr Nachmittags wird er am stärksten, nimmt dann wieder ab, und gegen Untergang der Sonne tritt eine Windstille ein. Nun erkaltet Land und Meer durch die Wärmestrahlung gegen den Himmelsraum, das Land erkaltet rascher als das Meer, und nun strömt die Luft in den unteren Regionen vom Lande nach dem Meere, während in den oberen Luftregionen eine entgegengesetzte Strömung stattfindet.

Zu den Ursachen, welche Luftströmungen, ja die heftigsten Stürme erzeugen können, ist auch eine schnelle Condensation des atmosphärischen Wasserdampfes zu zählen. Wenn man bedenkt, welch eine ungeheure Wassermasse während eines Platzregens in wenigen Minuten zur Erde fällt, welch ungeheures Volumen dieses Wasser eingenommen haben muß, als es noch in Dampfgestalt in der Atmosphäre schwebte, so ist klar, daß durch die plötzliche Condensation dieser Wasserdämpfe eine bedeutende Luftverdünnung bewirkt wird und daß die Luft von allen Seiten her mit Gewalt in den verdünnten Raum eindringen muß, um so mehr, als da, wo die Condensation der Wasserdämpfe stattfindet, die Temperatur der Luft durch die frei werdende Wärme erhöht und dadurch ein kräftig aufsteigender Luftstrom erzeugt wird.

Oft sieht man die Wolken in anderer Richtung ziehen, als die ist, welche die Windfahnen zeigen, und oft ziehen die höheren Wolken in anderer Richtung als die tiefer schwebenden, woraus hervorgeht, daß in verschiedenen Höhen Luftströmungen nach verschiedener Richtung stattfinden.

Passatwinde und Moussons. Als Columbus auf seiner Entde- 274
ckungsreise nach Amerika seine Schiffe durch einen beständigen Ostwind fortgetrieben sah, wurden seine Gefährten mit Schrecken erfüllt, weil sie fürchteten, nimmer nach Europa zurückkehren zu können. Dieser in den Tropen beständig von Osten nach Westen wehende Wind, welcher so sehr das Erstaunen der ersten Seefahrer des 15. Jahrhunderts erregte, ist der Passatwind. Die Schiffer benutzen diesen Wind, um von Europa nach Amerika zu segeln, indem sie von Madeira aus südlich bis in die Nähe des Wendekreises steuern, wo sie dann durch den Passat nach Westen getrieben werden. Diese Reise ist so sicher und die Arbeit der Matrosen dabei so gering, daß die spanischen Seelente diesen Theil des atlantischen Oceans den Frauengolf (el golfo de las Damas) nannten. Auch in der Südsee weht dieser Wind, die spanischen Schiffer ließen sich durch ihn in gerader Linie von Acapulco nach Manilla treiben.

Im atlantischen Ocean erstreckt sich der Passatwind bis zum 28. — 30. Grade, im großen Ocean nur bis zum 25. Grade nördlicher Breite. In der nördlichen Hälfte der heißen Zone ist die Richtung des Passatwindes eine nord-

östliche, je mehr er sich aber dem Aequator nähert, desto mehr wird seine Richtung rein östlich. Die Gränze des Passats ist in der südlichen Halbkugel weniger genau bestimmt, dort aber hat der Passat eine südöstliche Richtung, die mehr und mehr östlich wird, je weiter er gegen den Aequator vordringt.


Diese Winde wehen rund um die ganze Erde, doch sind sie in der Regel erst 50 Meilen weit vom festen Lande entschieden merklich.

Da, wo der Nordostpassat der nördlichen und der Südostpassat der südlichen Hemisphäre zusammentreffen, combiniren sie sich zu einem rein östlichen Winde, der aber unmerklich wird, weil die horizontale Bewegung der durch die Intensität der Sonnenstrahlen stark erwärmten und deshalb mächtig aufsteigenden Luft eben durch diese vertikale Bewegung neutralisirt wird. Es würde in diesen Gegenden eine fast vollkommene Windstille herrschen, wenn nicht die heftigen Stürme, welche die fast täglich unter Donner und Blitz stattfindenden Regengüsse begleiten, die Ruhe der Atmosphäre störten und das Wehen sanfter regelmäßiger Winde unmöglich machten.

Diese Zone, welche die Passatwinde der beiden Hemisphären trennt, ist die Region der Calmen.

Das Kärtchen, Fig. 541, dient dazu, die Gegenden zu zeigen, in welchen die Passatwinde herrschen. Die Mitte der Region der Calmen, welche im Durch-

Fig. 541.



schnitte eine Breite von 6° hat, fällt nicht, wie man wohl erwarten sollte, mit dem Aequator zusammen, sondern sie liegt nördlich von demselben. Während unserer Sommermonate ist der Gürtel der Calmen breiter, und seine nördliche Gränze entfernt sich mehr vom Aequator, während die südliche Gränze sich nur wenig ändert.

Die Ursache davon, daß die Region der Calmen auf der nördlichen Hemisphäre liegt, ist wohl in der Configuration der Continente zu suchen.

Die Passatwinde lassen sich leicht erklären. Die Luft, welche in den Aequatorialgegenden stark erwärmt in die Höhe steigt, erhebt sich über die kälteren Luftmassen zu beiden Seiten und strömt oben nach den Polen hin ab, während unten die Luft von den Polen her dem Aequator zusiebt. Wenn die Erde keine Achsendrehung hätte, so würde der Passatwind auf der nördlichen Halbkugel gerade von Norden nach Süden, auf der südlichen Hemisphäre aber in entge-

gegensehrt Richtung wehen. Nun aber dreht sich die Erde von Westen nach Osten, und das Luftmeer, welches sie umgiebt, theilt diese Rotationsbewegung.

Je näher ein Ort der Erdoberfläche den Polen liegt, desto langsamer wird er sich in dem während 24 Stunden zu beschreibenden Kreise fortbewegen, weil dieser Kreis um so kleiner ist, je weiter man sich vom Aequator entfernt. Demnach ist auch die Rotationsgeschwindigkeit der über der Erde ruhenden Luftmasse in der Nähe der Pole geringer als am Aequator; wenn nun eine Luftmasse aus höheren Breiten dem Aequator zugeführt wird, so langt sie mit geringerer Rotationsgeschwindigkeit über Ländern an, welche sich schneller von Westen nach Osten bewegen; in Beziehung auf diesen unter ihr sich fortbewegenden Boden hat sie also eine Bewegung von Osten nach Westen. Diese Bewegung combinirt sich mit der gegen den Aequator hin fortschreitenden Bewegung auf der nördlichen Halbkugel zu einem Nord-, auf der südlichen aber zu einem Südostwinde.

Die in den Aequatorialgegenden aufsteigende Luft fließt in der Höhe nach beiden Seiten hin ab, um sich nach den Polen hin zu ergießen. Die Richtung dieses oberen Passates ist natürlich der des unteren gerade entgegengesetzt, sie ist in der nördlichen Halbkugel eine südwestliche, in der südlichen Halbkugel eine nordwestliche.

Daß in den oberen Luftregionen wirklich ein Passat weht, welcher dem unteren entgegengesetzt ist, läßt sich durch Thatsachen beweisen; so wurde z. B. am 25. Februar 1835 bei einem Ausbruche des Vulkans von Cosiguina im Staate Guatimala die Asche bis in die Höhe des oberen Passates geschleudert, der sie in südwestlicher Richtung fortführte, so daß sie auf der Insel Jamaika niederfiel, obgleich in den unteren Regionen der Nordostpassat herrschte.

In größerer Entfernung vom Aequator senkt sich der obere Passat mehr und mehr gegen die Erdoberfläche. Auf dem Gipfel des Pifs von Teneriffa herrschen fast immer Westwinde, während am Meerespiegel der untere Passat weht.

Im indischen Ocean ist die Regelmäßigkeit der Passatwinde durch die Configuration der Ländermassen, welche dieses Meer umgeben, namentlich aber durch den asiatischen Continent, gestört. Im südlichen Theile des indischen Oceans, zwischen Neuholland und Madagaskar, herrscht noch das ganze Jahr hindurch der Südostpassat, in dem nördlichen Theile dieses Meeres aber weht während der einen Hälfte des Jahres ein beständiger Südwest-, während der anderen Hälfte des Jahres ein beständiger Nordostwind. Diese regelmäßig abwechselnden Winde werden Moussons genannt.

Der Südwestwind weht vom April bis zum October, während der übrigen Monate des Jahres weht der Nordostwind.

Während in den Wintermonaten der asiatische Continent erkaltet, die Sonne aber in südlicheren Gegenden eine größere Wärme erzeugt, muß natürlich ein Nordostpassat von dem kälteren Asien nach den heißeren Gegenden wehen. Zu dieser Zeit ist auch im indischen Ocean der Nordostpassat von dem Südostpassat durch die Region der Catmen getrennt.

Während des Sommers wird das Wehen des Südostpassates zwischen Neuholland und Madagaskar nicht gestört, in den nördlichen Theilen des indischen Oceans aber, in welchen im Winter ein Nordostwind geherrscht hatte, wird dieser in einen Südwestwind verwandelt, weil sich nun der asiatische Continent so stark erwärmt und also eine Luftströmung nach Norden hin veranlaßt, welche durch die Rotation der Erde in einen Südwestwind verwandelt wird.

- 275 **Winde in höheren Breiten.** Der obere Passat, welcher die Luft von den Aequatorialgegenden zurückführt, senkt sich, wie schon erwähnt wurde, immer mehr und erreicht endlich als Südwestwind den Boden; außerhalb der Region der Passatwinde gehen daher die beiden Luftströmungen, welche die Luft von den Polen zum Aequator und vom Aequator zurück nach den Polen führen, nicht mehr über einander, sondern neben einander her, sie streben einander gegenseitig zu verdrängen, bald erlangt der Südwest, bald der Nordost die Ueberhand, und bei dem Uebergange aus einer dieser Windrichtungen in eine andere sehen wir die Zwischenwinde nach allen Richtungen der Windrose wehen.

Obgleich auch in höheren Breiten Südwest und Nordost die herrschenden Winde sind, so findet zwischen ihnen doch keine so regelmäßige periodische Abwechselung Statt wie bei den Moussons im indischen Oceane.

Die folgende Tabelle giebt die Häufigkeit der Winde in verschiedenen Ländern an; sie giebt nämlich an, wie oft im Durchschnitte unter je 1000 Tagen ein jeder der 8 Hauptwinde weht.

| Länder. | N. | N. D. | D. | S. D. | S. | S. W. | W. | N. W. |
|----------------|-----|-------|-----|-------|-----|-------|-----|-------|
| England . . . | 82 | 111 | 99 | 81 | 111 | 225 | 171 | 120 |
| Frankreich . . | 126 | 140 | 84 | 76 | 117 | 192 | 155 | 110 |
| Deutschland . | 84 | 98 | 119 | 87 | 97 | 185 | 198 | 131 |
| Dänemark . . | 65 | 98 | 100 | 129 | 92 | 198 | 161 | 156 |
| Schweden . . | 102 | 104 | 80 | 110 | 128 | 210 | 159 | 106 |
| Rußland . . . | 99 | 191 | 81 | 130 | 98 | 143 | 166 | 192 |
| Nordamerika . | 96 | 116 | 49 | 108 | 123 | 197 | 101 | 210 |

- 276 **Gesetz der Winddrehung.** Obgleich bei einer oberflächlichen Betrachtung in unseren Gegenden die Uenderungen in der Windrichtung ganz regellos zu seyn scheinen, so haben doch aufmerksamere Beobachter schon lange die Bemerkung gemacht, daß die Winde in der Regel in folgender Ordnung auf einander folgen:

S, S W, W, N W, N, N O, O, S O, S.

Am regelmäsigsten läßt sich diese Drehung des Windes während des Winters beobachten; die mit diesem Umschlagen zusammenhängenden Veränderungen des Barometers und des Thermometers hat Dove sehr schön mit folgenden Worten geschildert:

»Wenn der Südwest, immer heftiger wehend, endlich vollkommen durchgedrungen ist, erhöht er die Temperatur über den Gefrierpunkt, es kann daher nicht mehr schneien, sondern es regnet, während das Barometer seinen niedrigsten Stand erreicht. Nun dreht sich der Wind nach West, und der dichte Flockenschnee beweist ebenso gut den einfallenden kälteren Wind als das rasch steigende Barometer, die Windfahne und das Thermometer. Mit Nord heitert der Himmel sich auf, mit Nordost tritt das Maximum der Kälte und des Barometers ein. Aber allmählig beginnt dieses zu fallen, und feine Cirri zeigen durch die Richtung ihres Entstehens den oben eingetretenen südlicheren Wind, den das Barometer schon bemerkt, wenn auch die Windfahne nichts davon weiß und noch ruhig Ost zeigt. Doch immer bestimmter verdrängt der südliche Wind den Ost von oben herab, bei entschiedenem Fallen des Quecksilbers wird die Windfahne SO, der Himmel bezieht sich allmählig immer mehr, und mit steigender Wärme verwandelt sich der bei SO und S fallende Schnee bei SW wieder in Regen. Nun geht es von Neuem an, und höchst charakteristisch ist der Niederschlag auf der Ostseite von dem auf der Westseite gewöhnlich durch eine kurze Aufhellung getrennt.«

Nicht immer läßt sich die Drehung des Windes so rein beobachten, wie es eben angeführt wurde, indem häufig ein Zurückspringen des Windes stattfindet; ein solches Zurückspringen wird aber weit häufiger auf der Westseite der Windrose beobachtet als auf der Ostseite. Eine vollständige Umdrehung des Windes in entgegengesetzter Richtung, nämlich von S nach O, N, W, wird in Europa höchst selten beobachtet.

Die Erklärung dieses Gesetzes ergiebt sich durch die Verallgemeinerung der Erklärung der Passatwinde.

Wird die Luft durch irgend eine Ursache von den Polen nach dem Aequator getrieben, so kommt sie von Orten, deren Rotationsgeschwindigkeit geringer ist, an andere Orte, welche eine größere Rotationsgeschwindigkeit besitzen; ihre Bewegung erhält dadurch eine östliche Richtung, wie wir schon beim Passatwinde gesehen haben. Auf der nördlichen Halbkugel gehen deshalb die Winde, welche als Nordwinde entstehen, bei ihrem allmählichen Fortrücken durch NO in O über. Ist auf diese Weise ein Ostwind entstanden, so wird dieser, wenn die Ursache fort dauert, welche die Luft nach dem Aequator hintreibt, hemmend auf den Polarstrom wirken, die Luft wird die Rotationsgeschwindigkeit des Ortes annehmen, über welchem sie sich befindet, und wenn nun die Tendenz, nach dem Aequator zu strömen, immer noch fort dauert, so springt der Wind nach Norden zurück, und dieselbe Reihe von Erscheinungen wiederholt sich.

Wenn aber, nachdem die Polarströme eine Zeitlang geherrscht haben und die Windrichtung östlich geworden ist, Aequatorialströme eintreten, so wird der Ostwind durch Südost nach Süd umschlagen. Wenn die Luft von Süden nach Norden fortströmt, so gelangt sie mit der größeren Rotationsgeschwindigkeit derjenigen Polarkreise, welche dem Aequator näher liegen, an Orte, welche eine geringere Rotationsgeschwindigkeit haben; sie wird also der von Westen und

Osten rotirenden Erdoberfläche mit noch größerer Rotationsgeschwindigkeit gleichsam voraneilen, die südliche Windrichtung wird allmählig südwestlich und dann ganz westlich werden müssen. Bei fortdauernder Tendenz der Luft, nach dem Pole zu strömen, wird der Wind alsbald wieder nach Süd zurückspringen, gerade so, wie der Ost nach Norden zurückspringt; wenn aber die Aequatorialströmung durch eine Polarströmung verdrängt wird, so schlägt der Westwind durch Nordwest nach Norden um.

Auf der südlichen Halbkugel muß der Wind in entgegengesetzter Richtung umschlagen.

Wo in den Tropen die Passatwinde wehen, giebt es an der Erdoberfläche selbst gar keine vollständige Drehung, die Richtung des Passates wird nur bei seinem Vordringen immer mehr östlich.

In der Region der Moussons findet im Laufe eines ganzen Jahres nur eine einzige Drehung Statt. Man sieht also, daß die Windverhältnisse der Tropen der einfachste Fall des Drehungsgesetzes sind.

277 **Stürme.** Die Stürme sind Folgen einer bedeutenden Störung im Gleichgewichte der Atmosphäre und höchst wahrscheinlich rührt diese Störung von einer raschen Condensation der Wasserdämpfe her, wie dies schon oben angedeutet wurde.

Neuere Untersuchungen haben gezeigt, daß die Stürme meistens als große fortschreitende Wirbel zu betrachten sind.

In den Tropen wüthen die Stürme ungleich heftiger als in höheren Breiten; die Zerstörungen der Orkane, welche man in Amerika mit dem Namen der Tornados bezeichnet, sind wahrhaft fürchterlich. So wurden z. B. durch den Sturm, welcher am 25. Juli Guadeloupe verwüstete, solid gebaute Häuser umgerissen; Kanonen wurden bis zur Brüstung der Batterie, auf welcher sie standen, fortgeschleudert, ein Brett von ungefähr 3 Fuß Länge, 8 Zoll Breite

Fig. 542.



und 10 Linien Dicke wurde mit solcher Geschwindigkeit durch die Luft gejagt, daß es den Stamm eines Palmbaumes, welcher ungefähr 17 Zoll im Durchmesser hatte, durch und durch bohrte.

Oft sieht man bei ruhigem Wetter, wie Sand und Staub durch den Wind in wirbelnder Bewegung fortgeführt werden. Bei herannahenden Gewittern sieht man schon größere Luftwirbel der Art, welche Staub, Blätter, Stroh u. s. w. mit in die Höhe nehmen. Die Tromben sind nichts Anderes als solche Wirbel in größerem Maßstabe; sie werden in der Regel durch den Kampf zweier in den oberen Lustregionen in entgegengesetzter Richtung wehender Winde erzeugt. Sie bilden gewöhnlich einen Doppelkegel; der obere Theil desselben, dessen Spitze herabgesenkt ist, besteht aus einer Wolkenmasse, während der untere Kegel, dessen Spitze nach oben gerichtet ist, aus Wasser besteht, wenn das Meteor auf dem Meere oder über Seen und Flüssen sich bildet, oder aus Sand und sonstigen festen Körpern, wenn die Trombe über das Land herzieht. Tromben sind im Stande, Bäume zu entwurzeln, Häuser abzudecken, Balken mehrere hundert Schritte weit fortzuschleudern u. s. w. Die Wassertromben sind unter dem Namen der Wasserhosen, Fig. 542, bekannt; sie heben das Wasser oft bis zu einer Höhe von vielen hundert Fuß.

Drittes Kapitel.

Von der atmosphärischen Feuchtigkeit.

Verbreitung des Wasserdampfes in der Luft. Wenn man an 278 einem heißen Sommertage eine mit Wasser gefüllte Schale ins Freie stellt, so sieht man die Quantität des Wassers rasch abnehmen, es verdunstet, das heißt: es geht in Dampfgestalt über und verbreitet sich in der Luft. Der Wasserdampf ist wie jedes andere farblose durchsichtige Gas für unsere Blicke unsichtbar, das Wasser scheint, indem es verdunstet, gänzlich verschwunden zu seyn.

Das in der Luft verbreitete Wasser wird erst wieder sichtbar, wenn es, in seinen flüssigen Zustand zurückkehrend, Nebel oder Wolken, Thau oder Reif bildet. Wenn man sich von der Existenz des Wasserdampfes in der Luft überzeugen will, muß man ihn auf irgend eine Weise verdichten.


Ganz unmittelbar erhält man die Menge des in einem bestimmten Volumen Luft enthaltenen Wasserdampfes, wenn man die Luft durch ein mit hygroskopischen Substanzen gefülltes Rohr saugt. Um ein regelmäßiges Durchstreichen der Luft durch das Absorptionsrohr zu bewirken, wendet man einen Aspirator an. Es ist dies im Wesentlichen ein bis auf zwei Oeffnungen verschlossenes mit Wasser gefülltes Gefäß; aus der einen Oeffnung fließt durch ein Rohr beständig Wasser ab, die andere Oeffnung ist mit dem Absorptionsrohre

in Verbindung, so daß hier eine dem ausfließenden Wasser gleiche Menge getrockneter Luft eintritt. Wie viel Wasserdampf in der durch das Absorptionsrohr gesaugten Luftmenge enthalten war, ergiebt sich, wenn man dies Rohr vor und nach dem Versuche wägt.

Diese Bestimmungsweise des Wassergehaltes der Luft mit dem Aspirator, dem man verschiedene, bald mehr, bald weniger zweckmäßige Formen gegeben hat, ist allerdings etwas umständlich und giebt auch nicht den Wassergehalt der Luft in einem bestimmten Momente, sondern den mittleren Wassergehalt während der ganzen Dauer des Versuches; man hat deshalb kleinere, leichter transportable Apparate construirt, welche unter dem Namen der Hygrometer bekannt sind.

Es ist bekannt, daß viele organische Körper die Eigenschaft haben, Wasserdampf zu absorbiren und sich dabei verhältnismäßig zu verlängern. Unter anderen sind auch Haare, Fischbein u. s. w. solche hygroskopische Körper, und man benutzte sie deshalb zur Construction von Hygrometern. Das beste Instrument der Art ist das von Saussure angegebene Haarhygrometer, welches Fig. 543 abgebildet ist.

Fig. 543.



Das Haar ist mit seinem oberen Ende an einem Bügelchen *a* befestigt, das andere Ende aber ist um eine mit zwei Rinnen versehene Rolle geschlungen, während in der anderen Rinne um die Rolle ein Seidenfaden geschlungen ist, an welchem ein kleines Gewicht *f* hängt, durch welches das Haar beständig gespannt erhalten wird. An der Achse der Rolle ist ein Zeiger *d* befestigt, welcher auf dem Gradbogen *sk* hin- und hergeht, wenn die Rolle durch die Verlängerung oder Verkürzung des Haares gedreht wird.

Wenn sich das Instrument in feuchter Luft befindet, so absorbirt das Haar viel Wasserdampf und wird dadurch länger, in trockener Luft aber verkürzt es sich, wodurch natürlich der Zeiger bald nach der einen, bald nach der anderen Seite gedreht wird.

Die Graduierung des Instrumentes wird auf folgende Weise bewerkstelligt. Zuerst bringt man das Instrument unter eine Glocke, deren innerer Raum durch Chlorcalcium oder durch Schwefelsäure ausgetrocknet wird. Die Stelle der Scala, auf welcher sich der Zeiger unter diesen Verhältnissen feststellt, ist der Punkt der größten Trockenheit, er wird mit 0 bezeichnet.


Nun bringt man das Instrument unter eine Glocke, deren Wände mit destillirtem Wasser befeuchtet sind, während auch auf dem Boden, auf welchem die Glocke steht, destillirtes Wasser ausgebreitet ist. Der Raum unter der Glocke sättigt sich bald mit Wasserdampf, und der Zeiger geht nach dem andern Ende der Scala hin. Der Punkt, wo er sich jetzt feststellt, ist der Punkt der größten Feuchtigkeit, er wird mit 100 bezeichnet.

Der Zwischenraum zwischen diesen beiden Punkten wird in 100 gleiche Theile getheilt, welche man Feuchtigkeitsgrade nennt.

Die Beziehungen zwischen diesen Graden auf den Wassergehalt der Luft muß an jedem Instrument durch Versuche ermittelt werden, die wir nicht näher betrachten können.

Daniell's Hygrometer ist Fig. 544 dargestellt; es besteht aus einer 279

Fig. 544.



vergoldet oder mit einer ganz dünnen glänzenden Platinschicht überzogen, die andere ist mit einem Läppchen feiner Leinwand umwickelt. Die Kugel *a* ist zur Hälfte mit Aether gefüllt und enthält ein kleines Thermometer, dessen Theilung in die Röhre *t* hineinragt. Der Apparat ist vollkommen luftleer. Wenn man nun Aether auf die Kugel *b* tröpfelt, so wird sie durch die Verdampfung des Aethers erkaltet, im Innern derselben werden Aetherdämpfe condensirt und dadurch eine Verdampfung des Aethers in der Kugel *a* bewirkt, indem gewissermaßen der Aether aus der wärmeren Kugel *a* in die käl-

tere *b* überdestillirt. Bei der Dampfbildung in der Kugel *a* wird aber ebenfalls Wärme gebunden und beschlägt sich endlich mit einem zarten Thau.

Die Entstehung dieses Thaues läßt sich leicht erklären. Wir haben schon oben gesehen, daß im leeren Raume die Spannkraft des Wasserdampfes für eine bestimmte Temperatur eine gewisse Gränze nicht übersteigen kann, daß das Maximum der Spannkraft mit der Temperatur steigt. Für eine Temperatur von 20° z. B. ist das Maximum der Spannkraft des Wasserdampfes 17,3 Millimeter, und die entsprechende Dichtigkeit des Wasserdampfes 0,0001718; in einem luftleeren Raume von 1 Kubikmeter können also bei einer Temperatur von 20° höchstens 17,18 Gramm Wasser als Dampf enthalten seyn.

Wir haben aber ferner gesehen, daß in einem luftersüllten Raume gerade ebenso viel Wasserdampf enthalten seyn kann als in einem gleich großen luftleeren Raume, und daß sich in diesem Falle die Spannkraft der Luft und die Spannkraft des in ihr verbreiteten Wasserdampfes summiren. Bei einer Temperatur von 20° können also in einem Kubikmeter Luft ebenfalls 17,18 Gramm Wasser als Dampf enthalten seyn.

Man sagt, die Luft sey mit Wasserdampf gesättigt, wenn der in ihr verbreitete Wasserdampf das ihrer Temperatur entsprechende Maximum der Spannkraft und Dichtigkeit erreicht hat.

Bringt man in eine mit Feuchtigkeit gesättigte Luft einen kälteren Körper, so wird dieser die nächsten Luftschichten erkalten, ein Theil des in ihnen enthaltenen Wasserdampfes wird sich verdichten müssen und setzt sich in Form von feinen Tröpfchen an den kalten Körper an. Auf diese Weise bildet sich

der Beschlag an den Fensterscheiben in einem bewohnten erwärmten Zimmer, wenn die Temperatur der äußeren Luft niedrig genug ist, um die Fensterscheiben hinlänglich zu erkalten.

Nicht immer ist die Luft mit Feuchtigkeit gesättigt, d. h. es ist nicht immer in derselben gerade so viel Wasserdampf enthalten, als sie bei ihrer Temperatur aufnehmen könnte. Nehmen wir z. B. an, jedes Kubikmeter Luft enthielte bei einer Temperatur von 20° nur 13,63 Gramm Wasserdampf, so ist sie nicht gesättigt, denn bei dieser Temperatur könnte ja jedes Kubikmeter Luft 17,18 Gramm Wasserdampf enthalten.


Die Temperatur, für welche eben die Verdichtung des Wasserdampfes beginnt, die Temperatur also, für welche die Luft gerade mit Wasserdampf gesättigt ist, heißt der *Thaupunkt*.

Der *Thaupunkt* ist es nun, welchen man am Daniell'schen Hygrometer beobachtet; sobald nämlich die Kugel *a* bis zur Temperatur des *Thaupunktes* erkaltet ist, fängt diese Kugel an sich zu beschlagen, die Temperatur des *Thaupunktes* liest man unmittelbar an dem in die Kugel *a* hineinragenden Thermometer ab.

Wenn man nun eine Tabelle zur Hand nimmt, in welcher man das Maximum des Wassergehaltes in einem Raume von 1 Kubikmeter für jeden einzelnen Temperaturgrad angegeben findet, so kann man in einer solchen Tabelle sogleich finden, welches der dem beobachteten *Thaupunkt* entsprechende Wassergehalt der Luft ist.

280 **August's Psychrometer** ist Fig. 545 dargestellt; es besteht aus zwei an einem und demselben Gestelle befestigten Thermometern; die Kugel des einen ist mit einem feinen Leinwandläppchen umgeben, während die Kugel des anderen frei bleibt; wenn man die Hülle der einen Thermometerkugel mit Wasser befeuchtet, so wird das Wasser verdunsten, und zwar wird die Verdunstung um so rascher vor sich gehen, je weiter die Luft von ihrem Sättigungspunkte entfernt ist. Die Verdunstung des Wassers ist aber von einer Wärmebindung begleitet, in Folge deren das unwickelte Thermometer sinkt. Wenn die Luft vollkommen mit Feuchtigkeit gesättigt ist, so wird kein Wasser verdampfen können, die beiden Thermometer stehen alsdann gleich hoch; ist aber die Luft nicht mit Wasserdampf gesättigt, so wird das unwickelte Thermometer sinken, und zwar um so tiefer, je weiter die Luft von ihrem Sättigungspunkte entfernt ist. Aus der Temperaturdifferenz der beiden Thermometer kann man auf den Feuchtigkeitszustand der Luft schließen.

Fig. 545.



Tägliche und jährliche Variationen im Wassergehalte der Luft. Da bei hoher Temperatur mehr Wasserdampf in der Luft verbreitet seyn kann, da mit steigender Wärme das Wasser an der Oberfläche der Gewässer und

vom feuchten Boden mehr und mehr verdunstet, so läßt sich wohl erwarten, daß der Wassergehalt der Luft im Laufe eines Tages ab- und zunehmen wird.

Durch Versuche mit den oben beschriebenen Instrumenten hat man ermittelt, daß sich im Allgemeinen die Menge des Wasserdampfes in der Luft vermehrt, wenn mit Sonnenaufgang die Temperatur steigt, jedoch dauert dies nur bis 9 Uhr, wo ein durch die starke Erwärmung des Bodens veranlaßter aufwärtssteigender Luftstrom die Dämpfe mit in die Höhe nimmt, so daß der Wassergehalt der unteren Luftschichten geringer wird, obgleich bei immer zunehmender Wärme die Bildung der Dämpfe fort dauert; diese Abnahme dauert bis gegen 4 Uhr; jetzt nimmt der Wassergehalt der unteren Luftschichten wieder zu, weil nun die nach oben gerichtete Luftströmung aufhört, den sich bildenden Wasserdampf wegzuführen; jedoch dauert diese Zunahme nur bis gegen 9 Uhr Abends, weil nun die immer mehr sinkende Temperatur der Luft der ferneren Dampfbildung eine Gränze setzt.

Im Winter, wo die Wirkung der Sonne weniger intensiv ist, verhält sich die Sache anders; im Januar beobachtet man nur ein Maximum des Wassergehaltes der Luft um 2 Uhr Nachmittags und ein Minimum zur Zeit des Sonnenaufgangs.

Wir sagen, »die Luft ist trocken«, wenn das Wasser rasch verdunstet und wenn befeuchtete Gegenstände durch dieses rasche Verdunsten schnell trocken werden; dagegen sagen wir, »die Luft ist feucht«, wenn befeuchtete Gegenstände an der Luft nur langsam oder gar nicht trocknen, wenn die geringste Temperaturerniedrigung feuchte Niederschläge bewirkt, und wenn etwas kältere Gegenstände sich mit Feuchtigkeit überziehen. Wir nennen also die Luft trocken, wenn sie weit von ihrem Sättigungspunkte entfernt ist, feucht dagegen, wenn der Thaupunkt der Temperatur der Luft sehr nahe liegt; mit diesem Urtheile über die Trockenheit oder Feuchtigkeit der Luft verbunden wir also durchaus kein Urtheil über den absoluten Wassergehalt der Luft. Wenn an einem heißen Sommertage bei einer Temperatur von 25° C. jedes Kubikmeter Luft 13 Gramm Wasserdampf enthält, so sagen wir, die Luft sey sehr trocken; denn bei dieser Temperatur könnte jedes Kubikmeter Luft 22,5 Gramm Wasserdampf enthalten, oder die Luft müßte bis auf 15° erkaltet werden, um bei unverändertem Wassergehalte gesättigt zu seyn. Wenn sie dagegen im Winter bei einer Temperatur von $+2^{\circ}$ nur 6 Gramm Wasserdampf enthält, so ist die Luft sehr feucht, weil die Luft für die herrschende Temperatur beinahe vollständig mit Wasserdampf gesättigt ist und die geringste Temperaturerniedrigung schon einen Niederschlag zur Folge hat.

In diesem Sinne können wir sagen, daß zur Zeit des Sonnenaufgangs die Luft am feuchtesten ist, obgleich der absolute Wassergehalt geringer ist, als zu jeder anderen Tageszeit. Gegen 3 Uhr Nachmittags ist im Sommer die Luft am trockensten.

Der absolute Wassergehalt der Luft ist wie die mittlere Lufttemperatur im

Januar ein Minimum, er nimmt bis zum Juli zu, wo er sein Maximum erreicht, dann aber nimmt er wieder ab bis zum Ende des Jahres.

Obgleich nun der Wassergehalt der Luft im Sommer größer ist als im Winter, so sagt man doch, die Luft sey im Sommer trockener, weil sie im Sommer durchschnittlich weiter von ihrem Sättigungspunkte entfernt ist.

282 **Feuchtigkeit der Luft in verschiedenen Gegenden.** Die Bildung des Wasserdampfes ist vorzugsweise von zwei Bedingungen abhängig, nämlich von der Temperatur und von der Gegenwart von Wasser. Bei einem unbegrenzten Wasservorrathe werden sich um so mehr Wasserdämpfe bilden, je höher die Temperatur ist; bei gleicher Temperatur aber werden sich in wasserreichen Gegenden mehr Dämpfe bilden können als in wasserarmen. Daraus folgt nun, daß der absolute Wassergehalt der Luft unter sonst gleichen Umständen von dem Aequator nach den Polen hin abnehmen muß, und daß sie im Innern der großen Continente trockener, d. h. weiter von ihrem Sättigungspunkte entfernt ist als auf dem Meere und an den Meeresküsten. Wie sehr die Trockenheit der Luft mit der Entfernung vom Meere zunimmt, beweist schon die Heiterkeit des Himmels der Binnenländer.

283 **Der Thau.** Es ist oben, auf Seite 485, erklärt worden, wie der feine Thau auf der glänzenden Kugel des Daniell'schen Hygrometers entsteht, wenn diese Kugel erkaltet wird. Ebenso erklärt sich die Thaubildung im Großen.

Wenn im Sommer nach Sonnenuntergang der Himmel heiter und die Luft ruhig bleibt, so werden die verschiedenen Gegenstände auf der Erdoberfläche durch die nächtliche Strahlung gegen den Himmelsraum mehr und mehr erkalten, ihre Temperatur sinkt um 2, 3, ja manchmal um 7 bis 8° unter die Temperatur der Luft herab, die kalten Körper erniedrigen auch die Temperatur der sie zunächst umgebenden Luftschichten; und wenn diese bis zum Thaupunkte erkaltet sind, so wird sich ein Theil des in ihnen enthaltenen Wasserdampfes in Form von feinen Tröpfchen an die kalten Körper ansetzen.

Da nicht alle Körper gleiches Wärmestrahlungsvermögen haben, so erkalten auch einige stärker als andere, und so kommt es, daß manche Körper stark mit Thau überzogen sind, während andere fast ganz trocken bleiben. Gras und Blätter erkalten besonders stark durch die nächtliche Strahlung, theils weil sie ein sehr starkes Strahlungsvermögen besitzen, theils aber auch, weil sie frei in die Luft hineinragen, so daß vom Boden aus nur wenig Wärme zugeleitet werden kann; man findet sie deshalb stärker bethaut als Steine und den nackten Boden.

Eine Wolkendecke, welche den Himmel überzieht, hindert die Thaubildung weil sie die nächtliche Strahlung hindert. Auch wenn ein nur etwas lebhafter Wind weht, thaut es nicht, weil er beständig von Neuem warme Luft mit den festen Körpern in Berührung bringt, wodurch diesen fortwährend Wärme zugeführt wird und die Luft an ihnen vorbeistreicht, ehe sie bis zum Thaupunkte erkaltet werden kann.

Der Reif ist nichts Anderes als gefrorener Thau. Wenn der Körper,

an welchem sich der condensirte Wasserdampf absetzt, unter 0° erkaltet ist, so kann er sich nicht mehr in flüssiger Gestalt, sondern in Form von Eisuadeln absetzen.

Nebel und Wolken. Wenn die Wasserdämpfe, aus einem Topf mit 284 kochendem Wasser aufsteigend, sich in der kälteren Luft verbreiten, so werden sie alsbald verdichtet, es entsteht der Schwaden, welcher aus einer Menge kleiner hohler Wasserbläschen besteht, die in der Luft schweben. Man nennt diese Schwaden auch öiters Dampf, doch ist es kein eigentlicher Dampf mehr, wenigstens kein Dampf in physikalischem Sinne des Wortes, denn es ist ja ein verdichtetes Wassergas.

Wenn die Verdichtung der Wasserdämpfe nicht durch Berührung mit kalten festen Körpern, sondern mitten in der Luft vor sich geht, so entstehen Nebel, welche im Großen dasselbe sind wie der Schwaden, den wir über kochendem Wasser sehen.

Die Nebel entstehen gewöhnlich, wenn das Wasser der Seen und Flüsse oder der feuchte Boden wärmer sind, als die schon mit Feuchtigkeit gesättigte Luft. Die Dämpfe, welche in Folge der höheren Temperatur des Wassers oder des feuchten Bodens gebildet werden, verdichten sich alsbald wieder, wenn sie sich in der kälteren schon mit Wasserdämpfen gesättigten Luft verbreiten. Bei gleicher Temperaturdifferenz des Wassers und der Luft bilden sich keine Nebel, wenn die Luft trocken ist, so daß sich alle die Wasserdämpfe, welche vom Boden aufsteigen, in ihr verbreiten können, ohne sie zu sättigen.

Nach dem, was so eben über die Bildung des Nebels gesagt wurde, erklärt sich leicht, daß sich die Nebel vorzugsweise im Herbst über Flüssen und Seen und über feuchten Wiesen bilden. In England sind die Nebel besonders häufig, weil es von einem warmen Meere umspült ist; ebenso sind die warmen Gewässer des Golfstromes, welcher bis nach Newfoundland hinaufströmt, die Ursache der dort so häufigen dichten Nebel.

Manchmal beobachtet man Nebel unter scheinbar ganz verschiedenen Umständen; so sieht man dichte Nebel über den Flüssen, während die Luft wärmer ist als das Wasser oder das Eis. In diesem Falle ist die warme Luft mit Feuchtigkeit gesättigt, und wenn sie sich mit den Luftschichten mischt, welche durch die Berührung mit dem kalten Wasser oder dem Eise schon eine niedrigere Temperatur erlangt haben, so muß nothwendig eine Condensation des Wasserdampfes erfolgen.

Auf dieselbe Weise entstehen auch im Sommer nach Gewitterregen die Nebel über Flüssen und Seen. Die Luft ist wärmer als die Oberfläche des Wassers, aber sie ist mit Feuchtigkeit gesättigt, und sobald sie sich an Orte verbreitet, an welchen die Frische des Wassers fühlbar ist, wird durch die Erkaltung der Wasserdampf verdichtet.

Der Nebel bildet sich jedoch nicht allein über Flüssen und Seen, sondern auch mitten im Lande, sobald durch Luftströmungen wärmere feuchte Luftmassen mit kälteren gemischt und ihre Temperatur unter den Thaupunkt erniedrigt wird.

Die Wolken sind nichts Anderes als Nebel, welche in den höheren Luftregionen schweben, so wie denn Nebel nichts sind als Wolken, welche auf dem Boden aufliegen. Oft sieht man die Gipfel der Berge in Wolken eingehüllt, während die Wanderer auf diesen Bergspitzen sich mitten im Nebel befinden.

Auf den ersten Anblick scheint es unbegreiflich, wie die Wolken in der Luft schweben können, da sie doch aus Bläschen bestehen, welche offenbar schwerer sind als die umgebende Luft. Da das Gewicht dieser kleinen Wasserbläschen im Vergleich zu ihrer Oberfläche sehr gering ist, so muß die Luft ihrem Falle einen bedeutenden Widerstand entgegensetzen; sie können sich jedenfalls nur sehr langsam herabsinken, wie ja auch eine Seifenblase, welche überhaupt mit unseren Dunstbläschen eine große Ähnlichkeit hat, in ruhiger Luft nur langsam fällt. Demnach müssen aber doch die Dunstbläschen, wenn auch noch so langsam, sinken, und man sollte demnach meinen, daß bei ruhigem Wetter sich die Wolken doch endlich bis auf den Boden herabsinken müßten.

Die bei ruhigem Wetter allerdings herabsinkenden Dunstbläschen können aber den Boden nicht erreichen, weil sie bald in wärmere nicht mit Dämpfen gesättigte Luftschichten gelangen, in welchen sie sich wieder in Dampf auflösen und dem Blicke entweichen; während sich aber unten die Dunstbläschen auflösen, werden an der oberen Gränze neue gebildet, und so scheint die Wolke unbeweglich in der Luft zu schweben.

Wir haben eben die Dunstbläschen in ganz ruhiger Luft betrachtet, in bewegter Luft werden sie der Richtung der Luftströmung folgen müssen; ein Wind, welcher sich in horizontaler Richtung fortbewegt, wird die Wolken auch in horizontaler Richtung fortführen, und ein aufsteigender Luftstrom wird sie mit in die Höhe nehmen, sobald seine Geschwindigkeit größer ist als die Geschwindigkeit, mit welcher die Dampfbläschen in ruhiger Luft herabfallen würden. Sehen wir ja doch auch, wie die Seifenblasen durch den Wind fortgeführt und über Häuser hinweggetragen werden. So erklärt sich denn auch durch die aufsteigenden Luftströme das Steigen des Nebels.

Das Ansehen der Wolken ist, je nachdem sie höher oder tiefer schweben, je nachdem sie mehr oder weniger dicht, auf diese oder jene Weise beleuchtet sind u. s. w., gar mannichfaltig. So ward hat unter den verschiedenen Wolken folgende Hauptarten unterschieden.


1) Die Federwolke, cirrus, besteht aus sehr zarten, bald mehr streifigen, bald mehr locken- oder federartigen Fasern, welche nach schönem Wetter zuerst am Himmel erscheinen. In unserer Fig. 546 sieht man sie in dem Eck oben rechts bis herunter, wo die zwei Vögel schweben. Bei trockenem Wetter sind die Federwolken mehr streifig, bei feuchtem mehr verwaschen.

2) Die Haufenwolke, cumulus, welche in unserer Figur gerade unter die Federwolke gezeichnet ist, bildet große halbkugelförmige Massen, welche auf horizontaler Basis zu ruhen scheinen; diese Wolken erscheinen vorzugsweise im Sommer, manchmal thürmen sich Haufenwolken zu malerischen Gruppen zu-

sammen und bieten dann, von der Sonne beschienen, den Anblick ferner Schneegebirge.

3) Die Schichtwolken, *stratus*, sind horizontale Wolkenstreifen (in unserer Figur unter dem *cumulus*), welche vorzugsweise bei Sonnenuntergang mit außerordentlicher Farbenpracht erscheinen.

Fig. 546.



Diese Grundformen gehen auf mannichfaltige Weise in einander über; Howard hat diese Uebergangsformen durch die Namen *cirro-cumulus*, *cirro-stratus*, *cumulo-stratus* und *nimbus* bezeichnet.

Die fedrige Haufenwolke, *cirro-cumulus*, ist der Uebergang der Federwolke zur Haufenwolke, es sind die kleinen, weißen, runden Wölkchen, welche unter dem Namen Schäfchen allgemein bekannt sind.

Wenn die Federwolken nicht einzeln zerstreut, sondern zu Streifen von bedeutender Ausdehnung verbunden sind, so bilden sie die fedrige Schichtwolke, *cirro-stratus*, welche, wenn sie nahe am Horizonte stehen, den Anblick ausgedehnter Schichten bieten; oft überziehen die *cirro-stratus* den ganzen Himmel mit einem Schleier.

Wenn die Haufenwolken dichter werden, so gehen sie in die streifige Haufenwolke, *cumulo-stratus*, über, welche oft den ganzen Horizont mit

einem blauschwarzen Farbentone überziehen und endlich in die eigentliche Regenwolke, nimbus (in unserer Figur links), übergehen.

Wenn man bedenkt, wie außerordentlich mannichfaltig an Gestalt sowohl als auch an Farbe die verschiedenen Wolken seyn können, so begreift man wohl, daß es oft schwierig ist zu entscheiden, ob das Ansehen einer Wolke sich mehr dem einen oder dem anderen Typus nähert.


Unter allen Wolkenarten sind die Federwolken die höchsten, denn auf hohen Bergen bieten sie noch denselben Anblick wie im Thale. Rämz hat zu Halle ihre Höhe annähernd zu 20000 Fuß bestimmt. Es ist höchst wahrscheinlich, daß die cirrus nicht aus Nebelbläschen, sondern aus Schneeflocken bestehen.

Die Haufenwolken bilden sich gewöhnlich, wenn durch den aufsteigenden Luftstrom die Wasserdämpfe in die Höhe geführt und dort, wegen der geringeren Temperatur, verdichtet werden. Daher kommt es, daß sich oft gegen Mittag Wolken bilden, während die Sonne am heiteren Himmel aufgegangen ist, und gegen Abend der Himmel wieder heiter wird, weil die Wolken sich wieder senken, wenn der aufsteigende Strom wieder aufhört; in tieferen, wärmeren Regionen angekommen, lösen sich dann die Wolken wieder auf, wenn die Luft nicht mit Dämpfen gesättigt ist. Wenn aber der Südwestwind mehr und mehr Wasserdämpfe herbeiführt, wenn die Luft mit Dämpfen gesättigt ist, so können die sich senkenden Wolken nicht wieder aufgelöst werden, sie werden dichter und dunkler, während oft hoch über den unteren Wolken eine Schicht von Federwolken schwebt. Die unteren Haufenwolken gehen dann mehr und mehr in cumulo-stratus über, und man hat alsdann Regen zu erwarten.

Wenn durch fortwährende Condensation von Wasserdämpfen die einzelnen Dunstbläschen größer und schwerer werden, wenn endlich einzelne Bläschen sich nähern und zusammenfließen, so bilden sich förmliche Wassertropfen, welche nun als Regen herabfallen. In der Höhe sind die Regentropfen noch sehr klein, sie werden aber während des Fallens größer, weil sie wegen ihrer geringeren Temperatur die Wasserdämpfe der Luftschichten verdichten, durch welche sie herabfallen.

285 **Regenmenge.** Die Menge des Regens, welcher an irgend einem Orte

Fig. 547.



der Erde im Laufe des Jahres fällt, ist für die Meteorologie ein höchst wichtiges Element. Die Instrumente, deren man sich zu diesem Zwecke bedient, werden Regensmesser, Ombrometer oder Udometer genannt. Die Fig. 547 stellt den gewöhnlichen Regensmesser dar; er besteht aus einem Blechcylinder *b*, welcher 15 bis 20 Centimeter im Durchmesser hat und auf welchem ein zweiter Cylinder *a* mit trichterartigem Boden aufgesetzt wird. In der Mitte dieses Trichters befindet sich eine Oeffnung, durch welche alles Wasser, welches in Form von Regen in den oben offenen Cylinder *a* hineinfällt, in

das Behälter *b* abfließt. Durch eine gekrümmte Röhre *c* steht das Behälter *b* mit einem Glasrohre *d* in Verbindung, mittelst dessen man jederzeit erkennen kann, wie hoch das Wasser in *b* steht. Vorausgesetzt, daß die Querschnitte von *a* und *b* gleich sind, giebt die Höhe der Wasserschicht in *b* an, wie hoch sich der Boden in einer gewissen Zeit mit Wasser bedeckt haben würde, wenn es nicht eingeschluckt worden oder verdunstet wäre.

Die jährliche Regenmenge beträgt

| | |
|---------------------|--------------|
| zu Lissabon | 25 Par. Zoll |
| Dover | 44 " |
| London | 23 " |
| Paris | 21 " |
| Regensburg | 21 " |
| Bergen | 83 " |
| Stockholm | 19 " |
| Petersburg | 17 " |
| Genua | 44 " |
| Rom | 29 " |

Die Regenmenge ist jedoch nicht gleichförmig über das ganze Jahr vertheilt; in dieser Beziehung läßt sich Europa in drei Provinzen theilen.

In England, auf den Westküsten von Frankreich, in den Niederlanden und Norwegen sind die Herbstregen vorherrschend.

In Deutschland, den westrheinischen Gegenden, Dänemark und Schweden herrschen die Sommerregen vor.

Die Sommerregen fehlen im südöstlichen Frankreich, Italien, dem südlichen Portugal, überhaupt dem Theile Europas, welcher Afrika zunächst liegt, fast ganz.

Die Anzahl der Regentage während eines Jahres nimmt in Europa im Allgemeinen von Süden nach Norden zu. Im Durchschnitt kommen auf das Jahr

| | |
|-----------------------------|---------------|
| im südlichen Europa | 120 Regentage |
| » mittleren » | 146 " |
| » nördlichen » | 180 " |

Daß die Regenmenge nicht allein von der Zahl der Regentage abhängen kann, ist klar, denn es kommt ja nicht allein darauf an, an wie vielen Tagen es regnet, sondern auch, wie viel es regnet. Wenn in nördlicheren Gegenden die Zahl der Regentage zunimmt, so nimmt dagegen die Intensität des Regens im Allgemeinen ab, und so erklärt es sich z. B., daß in Petersburg die Zahl der Regentage zwar größer, die Regenmenge aber geringer ist, als z. B. in Rom.

Mit der Entfernung der Meere nimmt sowohl die Regenmenge, als auch die Zahl der Regentage ab; so kommen z. B. im Durchschnitt

| | |
|-----------------------|-----|
| in Petersburg | 168 |
| » Kasan | 90 |
| » Jakutzk | 60 |

Regentage auf das ganze Jahr.

So wie unter sonst gleichen Umständen der Regen in wärmeren Gegenden intensiver ist als in kälteren, so ist er auch in der warmen Jahreszeit intensiver als in der kalten. Im Durchschnitt kommen in Deutschland auf den Winter 38, auf den Sommer 42 Regentage; die Zahl der Regentage ist also im Sommer kaum etwas bedeutender als im Winter, und doch ist die Regenmenge im Sommer ungefähr doppelt so groß als im Winter. In den Sommermonaten fällt oft bei einem einzigen Gewitter mehr Regen als sonst in mehreren Wochen.

286 **Regen zwischen den Wendekreisen.** Da, wo die Passatwinde mit großer Regelmäßigkeit wehen, ist der Himmel meistens heiter, und es regnet selten, namentlich wenn die Sonne auf der andern Hemisphäre steht. Auf den Continenten aber wird die Regelmäßigkeit des Passates gestört durch die Intensität des aufsteigenden Luftstromes, sobald sich die Sonne dem Zenith nähert; um diese Zeit stellt sich auch ein mehrere Monate andauerndes heftiges Regewetter ein, während die andere Hälfte des Jahres hindurch der Himmel heiter und die Luft trocken ist.

Humboldt hat uns die Erscheinungen der nassen Jahreszeit im nördlichen Theile von Südamerika beschrieben. Vom December bis zum Februar ist die Luft trocken und der Himmel heiter. Im März wird die Luft feuchter, der Himmel weniger rein, der Passatwind weht weniger stark, und oft ist die Luft ganz ruhig. Mit Ende März beginnen die Gewitter; sie bilden sich des Nachmittags, wenn die Hitze am größten ist, und sind von heftigen Regengüssen begleitet. Gegen Ende April fängt eigentlich die nasse Jahreszeit an; der Himmel überzieht sich mit einem gleichförmigen Grau, und es regnet täglich von 9 Uhr Morgens bis 4 Uhr Nachmittags; des Nachts ist der Himmel meistens rein. Der Regen wird am heftigsten, wenn die Sonne im Zenith steht. Allmählig wird die Zeit des Tages, in welcher es regnet, immer kürzer, und gegen Ende der Regenzeit regnet es nur Nachmittags.

Die Dauer der Regenzeit ist in verschiedenen Gegenden nicht dieselbe, sie beträgt 3 bis 5 Monate.

In Ostindien, wo die Regelmäßigkeit der Passatwinde durch örtliche Verhältnisse gestört ist und wo statt ihrer die Monssons wehen, finden wir auch anormale Regenverhältnisse; an der steilen Westküste von Vorderindien fällt die Regenzeit mit der Zeit unseres Winters zusammen, sie fällt nämlich in die Zeit, zu welcher die Südwestmonssons wehen und, mit Feuchtigkeit beladen, an die hohen Gebirge anstoßen. Während es auf der Küste Malabar regnet, ist auf der Ostküste Coromandel der Himmel heiter, hier stellt sich die Regenzeit mit dem Nordostpassat, also gerade zu der Zeit ein, zu welcher auf der Westküste die trockene Jahreszeit herrscht.

In der Region der Calmen findet man diese periodischen Regen nicht, es finden hier fast täglich heftige Regengüsse Statt. Der aufsteigende Luftstrom führt eine Masse von Wasserdämpfen in die Höhe, welche sich in den kälteren Regionen wieder verdichten. Die Sonne geht fast immer bei heiterem Himmel auf,

gegen Mittag bilden sich einzelne Wolken, welche dichter und dichter werden, bis ihnen endlich meist unter heftigen Windstößen und elektrischen Entladungen eine ungeheure Regenmenge entströmt. Gegen Abend zerstreut sich das Gewölk, und die Sonne geht wieder bei heiterem Himmel unter.

Die jährliche Regenmenge ist im Allgemeinen in den Tropen sehr groß, sie beträgt z. B. in Bombay 73,5, in Kandy 68,9, in Sierra Leone 80,9, zu Rio Janeiro 55,6, auf St. Domingo 100,9 zu Havanna 85,7 und in Granada 105 Pariser Zoll. Bedenkt man nun, daß der Regen meist nur auf wenige Monate vertheilt ist und daß es nur an wenigen Stunden des Tages regnet, so ist klar, daß der Regen sehr stark seyn muß. In Bombay fiel an einem Tage 6 Zoll, zu Cayenne in 10 Stunden 10 Zoll Regen. Die Regentropfen sind sehr groß und fallen mit solcher Geschwindigkeit nieder, daß sie auf der nackten Haut ein schmerzhaftes Gefühl erzeugen.

Schnee und Hagel. Ueber die Bildung des Schnees weiß man bis jetzt noch sehr wenig. Wahrscheinlich bestehen die Wolken, in denen sich die Schneeflocken zuerst bilden, nicht aus Dunstbläschen, sondern aus feinen Eiskryställchen, welche durch fortwährende Condensation von Wasserdämpfen größer werden und so Schneeflocken bilden, welche selbst noch beim Herabfallen durch die unteren Luftschichten wachsen. Sind die unteren Luftregionen zu warm, so

Fig. 548.


schmelzen die Schneeflocken, ehe sie den Boden erreichen, es regnet unten, während es oben schneit.

Auf die regelmäßige Gestalt der Schneeflocken, welche man am besten beobachten kann, wenn man sie auf einem dunklen unter 0° erkalteten Körper auffängt, hat schon Keppler aufmerksam gemacht. Scoresby hatte Gelegenheit, in den Polarregionen eine Menge interessanter Untersuchungen über die Gestalt der Schneeflocken zu machen. Sein Werk enthält gegen 100 verschiedene Figuren, von welchen einige der interessantesten in Fig. 548 zusammengestellt sind.

Schon eine oberflächliche Betrachtung dieser Figuren zeigt, daß sich alle diese Gestalten im Wesentlichen auf einen regelmäßigen sechsseitigen Stern zurückführen lassen, wonach

denn die Schneeflocken dem heragonalen Krystallsysteme (dem Krystallsysteme des Bergkrystalls) angehören.

Der Graupelregen, den man gewöhnlich im März und im April



beobachtet, entsteht auf ähnliche Art wie der Schnee; die Graupelförner bestehen aus ziemlich fest zusammengeballten Eisknäckchen.

Der Hagel ist eine der furchtbarsten Geißeln für den Landmann und eines der schwierigsten Phänomene für den Meteorologen.

Die gewöhnliche Größe der Hagelförner ist die einer Haselnuß; sehr häufig fallen kleinere, sie werden aber als weniger gefährlich nicht sonderlich beachtet, oft sind sie aber auch noch weit größer und zerschmettern dann Alles, was sie treffen.

Glaubhafte Naturforscher haben Hagelförner beobachtet, welche 24 — 26 Zoll wogen.

Die Form der Hagelförner ist sehr verschieden. In der Regel sind sie abgerundet, manchmal aber auch abgeplattet oder eckig. In der Mitte der Hagelförner befindet sich in der Regel ein undurchsichtiger Kern, welcher den Graupelförnern gleicht; dieser Kern ist mit einer durchsichtigen Eismasse umgeben, in welcher sich manchmal einzelne concentrische Schichten unterscheiden lassen; bisweilen beobachtet man abwechselnd durchsichtige und undurchsichtige Eisschichten, endlich hat man auch schon Hagelförner mit strahliger Structur beobachtet.

Pouillet fand, daß die Temperatur der Hagelförner — 0,5 bis — 40 beträgt.

Der Hagel geht gewöhnlich den Gewitterregen voran, oder er begleitet sie. Nie, oder wenigstens fast nie, folgt der Hagel auf den Regen, namentlich wenn der Regen einige Zeit gedauert hat.

Das Hagelwetter dauert meistens nur einige Minuten, selten dauert es $\frac{1}{4}$ Stunde lang. Die Menge des Eises, welches in so kurzer Zeit den Wolken entströmt, ist ungeheuer; die Erde ist manchmal mehrere Zoll hoch damit bedeckt.

Der Hagel fällt häufiger bei Tage als bei Nacht. Die Wolken, welche ihn bringen, scheinen eine bedeutende Ausdehnung und eine bedeutende Tiefe zu haben, denn sie verbreiten in der Regel eine große Dunkelheit. Man glaubt bemerkt zu haben, daß sie eine eigenthümliche grauröthliche Farbe besitzen, daß an ihrer unteren Gränze große Wolkenmassen herabhängen und daß ihre Ränder vielfach zerrissen erscheinen.

Die Hagelwolken scheinen meistens sehr niedrig zu schweben. Die Bergbewohner sehen öfters unter sich Wolken, welche die Thäler mit Hagel überschütten; ob jedoch die Hagelwolken immer so tief ziehen, läßt sich nicht mit Sicherheit ausmachen.

Einige Augenblicke vor dem Beginne des Hagelwetters hört man ein eigenthümliches, rasselndes Geräusch. Endlich ist der Hagel stets von elektrischen Erscheinungen begleitet.

Was die Erklärung des Hagels betrifft, so bietet sie zwei Schwierigkeiten; nämlich woher die große Kälte kommt, welche das Wasser gefrieren macht, und dann, wie es möglich ist, daß die Hagelförner, wenn sie einmal so groß geworden sind, daß sie eigentlich durch ihr Gewicht herabfallen müßten, noch so lange

in der Luft bleiben können, daß sie zu einer so bedeutenden Masse erwachsen können.

Was die erste Frage betrifft, so meinte Volta, daß die Sonnenstrahlen an der oberen Gränze der dichten Wolke fast vollständig absorbirt würden, was eine rasche Verdunstung zur Folge haben müsse, namentlich wenn die Luft über den Wolken sehr trocken ist; durch diese Verdunstung solle nun so viel Wärme gebunden werden, daß das Wasser in den tieferen Wolkenschichten gefriert. Wenn aber die Verdunstung des Wassers in den oberen Wolkenschichten durch die Wärme der Sonnenstrahlen veranlaßt wird, so ist nicht einzusehen, warum durch diese Verdunstung den tieferen Wolkenschichten so viel Wärme entzogen werden soll.

In Beziehung auf die zweite Frage schlug Volta eine in der That geistreiche Theorie vor, welche auch eine große Celebrität erlangt hat; er nimmt an, daß zwei mächtige, mit entgegengesetzter Elektricität geladene Wolkenschichten über einander schweben. Wenn nun die noch sehr kleinen Hagelförner auf die untere Wolke fallen, so werden sie bis zu einer gewissen Tiefe eindringen und sich mit einer neuen Eisschicht umgeben; sie werden sich aber auch mit der Elektricität der unteren Wolke laden und von dieser zurückgestoßen, während die obere sie anzieht; sie steigen also trotz ihrer Schwere wieder zur oberen Wolke in die Höhe, wo sich derselbe Vorgang wiederholt; so fahren sie eine Zeitlang zwischen den beiden Wolken hin und her, bis sie endlich herabfallen, wenn sie zu schwer werden und die Wolken ihre Elektricität verlieren.

Gegen diese Ansicht läßt sich einwenden, daß es schwer denkbar ist, wie die Elektricität ohne eine plötzliche Wirkung, also ohne einen Entladungsschlag, so große Eismassen in die Höhe zu heben vermag, und daß, wenn wirklich die elektrische Ladung der beiden Wolken auch so stark seyn sollte, die Elektricität augenblicklich von einer zur anderen übergehen müßte, namentlich da ja die Hagelförner eine leitende Verbindung zwischen ihnen herstellen.

Viertes Kapitel.

Optische Erscheinungen der Atmosphäre.

Farbe des Himmels. Der heitere Himmel erscheint uns blau, und 288 zwar ist dieses Blau je nach dem Zustande der Atmosphäre bald heller und weißlicher, bald dunkler; auf hohen Bergen erscheint der Himmel sehr dunkelblau ja fast schwarz. Es ist dies leicht zu erklären; wenn die Luft absolut durchsichtig wäre, wenn die einzelnen Lufttheilchen gar kein Licht reflectirten oder

vielmehr zerstreuten, so müßte uns der Himmel vollkommen schwarz erscheinen, die Sonne, der Mond, die Sterne würden glänzend auf dem schwarzen Grunde stehen; nun aber reflectiren die Lufttheilchen das Licht, und so kommt es, daß bei Tage der ganze Himmel hell erscheint, weil die von der Sonne erleuchteten Lufttheilchen das Licht nach allen Seiten hin zerstreuen. Diese Erleuchtung der Atmosphäre durch die Sonnenstrahlen ist die Ursache, daß wir die Sterne bei Tage nicht sehen können. Die Lufttheilchen reflectiren vorzugsweise das blaue Licht, und deshalb erscheint uns der an und für sich dunkle Himmelsraum mit Blau überzogen. Je höher wir uns in die Atmosphäre erheben, desto dünner wird dieser blaue Ueberzug und desto dunkler wird uns also auch der Himmel erscheinen; so erscheint auch im Zenith der Himmel stets am dunkelsten blau und gegen den Horizont mehr weißlich.

Das reine Blau des Himmels wird besonders durch die in der Luft schwebenden condensirten Wasserdämpfe gebleicht, durch feine Nebel, welche oft den Himmel mit einem leichten Schleier überziehen, ohne doch schon dicht genug zu seyn, um als Wolken zu erscheinen.

Die Erscheinungen der Abend- und Morgenröthe wurden dadurch erklärt, daß man sagte, die Luft lasse vorzugsweise die rothen und gelben Strahlen durch, sie reflectire aber die blauen; des Abends und des Morgens haben aber die Sonnenstrahlen einen sehr weiten Weg durch die Atmosphäre zurückzulegen, daher die rothe Färbung der durchgelassenen Strahlen, welche besonders brillant ist, wenn Wolken durch diese Strahlen beleuchtet werden.

Diese Meinung kann nicht ganz richtig seyn, indem das Blau des Himmels durchaus nicht die complementäre Farbe des Abendrothes ist. Das Abendroth rührt wahrscheinlich von dem in der Luft enthaltenen Wasserdampfe her.

Wenn aus dem Sicherheitsventile einer Dampfmaschine, etwa einer Locomotive, eine Dampfäule aufsteigt, so erblickt man durch dieselbe die Sonne tief orangeroth gefärbt. Nahe über dem Sicherheitsventile, zu welchem der Dampf herausbläst, ist dessen Farbe für durchgehendes Licht das erwähnte tiefe Drangeroth; in größerer Entfernung jedoch, wo der Dampf vollständiger verdichtet ist, hört die Erscheinung gänzlich auf. Selbst bei mäßiger Dichte ist die Dampfwolke durchaus undurchdringlich für die Sonnenstrahlen, sie wirft einen Schatten wie ein fester Körper; und wenn ihre Dichte gering ist, so ist sie zwar durchscheinend, aber durchaus farblos. Die Orangefarbe des Dampfes scheint also einer besondern Stufe der Verdichtung anzugehören. Bei vollkommener Gasgestalt ist der Wasserdampf ganz durchsichtig und farblos, in jenem Uebergangszustande ist er durchsichtig und rauchroth, wenn er aber vollständig zu Nebelbläschen verdichtet ist, so ist er bei geringer Dichte durchscheinend und farblos, bei großer Dichte vollkommen undurchsichtig.

Als reine, farblose, elastische Flüssigkeit giebt der Wasserdampf der Luft ihre größte Durchsichtigkeit, wie man sie besonders beobachtet, wenn sich nach einem heftigen Regen der Himmel wieder aufhellt. Im Uebergangszustande läßt er

die gelben und rothen Strahlen durch und bringt in diesem Zustande die Erscheinungen der Abendröthe hervor.


Diese Theorie erklärt auch sehr gut, daß das Abendroth weit brillanter ist als das Morgenroth; daß Abendroth und Morgenraun die Anzeigen schönen Wetters sind. Gleich nach dem Temperaturmaximum des Tages und vor Sonnenuntergang fangen der Boden und die Luftschichten in verschiedener Höhe an, Wärme durch Strahlung zu verlieren. Bevor sich aber in Folge dessen der Wasserdampf vollständig verdichtet, durchläuft er jenen Uebergangszustand, welcher die Abendröthe erzeugt. Des Morgens ist es anders. Die Dämpfe, welche bei Umkehrung des Processes wahrscheinlich das Roth erzeugt haben würden, steigen nicht eher auf, als bis die Wirkung der Sonne lange genug angehalten hat, alsdann ist aber die Zeit des Sonnenaufgangs vorüber, die Sonne steht schon hoch am Himmel. Das feurige Aussehen des Morgenhimmels rührt von der Anwesenheit eines solchen Ueberschusses an Feuchtigkeit her, daß durch die Verdichtung in höheren Regionen wirklich Wolken entstehen, im Gegensatz mit der Tendenz der steigenden Sonne, sie zu zerstreuen; das Morgenroth ist deshalb als Vorbote baldigen Regens zu betrachten.

Wenn die Sonne am westlichen Horizonte verschwunden ist, so tritt nicht plötzlich die Dunkelheit ein, sondern eine Dämmerung, welche nach Umständen bald längere, bald kürzere Zeit dauert. Diese Dämmerung rührt daher, daß die Luft am westlichen Himmel und die in ihr schwebenden Wassertheilchen noch von der Sonne beschienen werden, nachdem sie unseren Blicken schon verschwunden ist, und daß diese erleuchteten Luft- und Wassertheilchen uns noch ein allmählig mehr und mehr abnehmendes Licht zusenden. In unseren Gegenden dauert die Dämmerung ungefähr bis die Sonne 18° unter dem Horizonte ist. Die längere Dauer der Dämmerung in höheren Breiten rührt besonders daher, daß die Sonnenbahn dort sehr stark geneigt ist und daß es deshalb sehr lange dauert, bis sie 18° unter dem Horizonte steht. Je mehr wir uns dem Aequator nähern, desto weniger schräg ist die Sonnenbahn gegen den Horizont; unter dem Aequator selbst macht sie einen rechten Winkel mit demselben; in den heißen Ländern ist die Dämmerung von kürzerer Dauer. In Italien ist sie kürzer als bei uns; in Chili dauert sie nur $\frac{1}{4}$ Stunde, in Cumana nur einige Minuten. Diese so sehr kurze Dauer der Dämmerung läßt sich nicht allein durch die Richtung der Sonnenbahn gegen den Horizont erklären, sie hat zum Theil auch in der außerordentlichen Reinheit des Himmels ihren Grund, denn in unseren Gegenden tragen die zarten, hoch in der Luft schwebenden Nebel, welche bei Tage den Himmel mit einem Schleier überziehen, die Lichtstrahlen aber stark reflectirten, sehr zur Verlängerung der Dämmerung bei.

Der Regenbogen. Es ist allgemein bekannt, daß man einen Regenbogen sieht, wenn man eine regnende Wolke vor sich und die Sonne im Rücken hat. Der Regenbogen bildet gleichsam die Basis eines Kegels, dessen Spitze das Auge bildet und dessen Achse mit der geraden Linie zusammenfällt, welche man durch die Sonne und das Auge legen kann. Unter den eben angegebenen

Bedingungen erscheint auch der Regenbogen in dem Staubbregen der Wasserfälle und Springbrunnen.

Fig. 549.



Um den Regenbogen zu erklären, muß man den Weg der Sonnenstrahlen durch die Regentropfen verfolgen.

Wenn ein Sonnenstrahl SA , Fig. 549, einen Regentropfen trifft, so wird er gebrochen, und es ist leicht, die Richtung des gebrochenen Strahls AB zu berechnen oder zu construiren. Der gebrochene Strahl AB wird in B an der Rückwand des Tropfens nach C gespiegelt und tritt dann nach einer zweiten Brechung in der Richtung CO aus. Der austretende Strahl CO macht mit dem einfallenden einen Winkel SNO .

Es fallen aber parallel mit SA noch viele andere Sonnenstrahlen auf den Tropfen, und wenn man für einige derselben den Weg durch den Tropfen berechnet oder construirt, wie dies in unserer Figur noch für einen zweiten geschehen ist, so ergibt sich, daß die austretenden Strahlen nicht untereinander parallel sind.


Während also ein paralleles Lichtbündel auf den Tropfen trifft, tritt ein stark divergirendes Strahlenbündel aus dem Tropfen aus. Es ist begreiflich, daß durch diese Divergenz der aus dem Tropfen kommenden Strahlen die Stärke des Lichteindrucks, den sie hervorbringen, ganz außerordentlich geschwächt wird, namentlich, wenn die Tropfen in einer nur etwas bedeutenden Entfernung vom Auge sich befinden. Unter allen aus dem Tropfen nach zweimaliger Brechung und einmaliger Spiegelung ins Auge kommenden Strahlen können demnach nur diejenigen einen merklichen Lichteindruck machen, für welche diese Divergenz ein Minimum ist, oder mit anderen Worten, nur diejenigen, welche sehr nahe parallel austreten.

Bei genauerer Untersuchung ergibt sich, daß eine ziemliche Menge parallel einfallender Strahlen den Tropfen fast in derselben Richtung verläßt, und zwar diejenigen, für welche der Winkel NO nahe $42^\circ 30'$ ist; diese Strahlen werden unter allen aus dem Tropfen kommenden allein einen merklichen Lichteindruck hervorbringen können.

Denkt man sich durch die Sonne und das Auge des Beobachters eine gerade Linie op , Fig. 550, gezogen, und durch dieselbe Vertikalebene gelegt; zieht man ferner durch o eine Linie ov , so, daß der Winkel $po v = 42^\circ 30'$, so werden nach dieser Richtung hin sich befindende Regentropfen nach einmaliger innerer Spiegelung wirksame Strahlen ins Auge senden. Jedoch nicht allein in dieser Richtung empfängt das Auge wirksame Strahlen, sondern, wie leicht begreiflich, von allen Regentropfen, die in der Kugeloberfläche liegen, welche durch Umdrehung der Linie ov um die Achse op entsteht; das Auge wird also

einen lichten Kreis sehen, dessen Mittelpunkt auf der von der Sonne durch das

Fig. 550.



Auge gezogenen Geraden liegt und dessen Halbmesser unter einem Winkel von $42^{\circ} 30'$ erscheint.

In der erwähnten Richtung sieht man einen Kreis, der als ein rother Ring von 30' Breite erscheint, weil die Sonne nicht ein Punkt, sondern eine Scheibe ist, die den scheinbaren Durchmesser 30° hat. Die wirksamen violetten Strahlen treten aber nach einer Richtung aus, welche einen Winkel von 40° 30' mit den einfallenden Strahlen macht, das Auge erblickt also einen violetten Ring von 30' Breite, dessen Radius nur 40° 30' beträgt. Zwischen diesen äußersten Bogen erscheinen die der übrigen prismatischen Farben, und so bildet also gewissermaßen der Regenbogen ein zu einem kreisförmigen Bogen ausge-dehntes Spectrum. Die ganze Breite des Regenbogens beträgt ungefähr 2°, da ja der Halbmesser des rothen Bogens um 2° größer ist als der des violetten.


Was die Ausdehnung des farbigen Bogens betrifft, so hängt sie offenbar von der Höhe der Sonne über dem Horizonte ab. Wenn die Sonne eben untergeht, erscheint der Regenbogen im Osten, der Mittelpunkt des Bogens liegt dann gerade im Horizonte, weil die durch die Sonne und das Auge gezogene Linie eine horizontale ist; wenn der Beobachter in der Ebene steht, so bildet der Regenbogen gerade einen Halbkreis, er kann aber mehr als einen Halbkreis übersehen, wenn er auf einer isolirten Bergspitze von geringer Breite steht. Bei Sonnenaufgang erscheint der Regenbogen im Westen. Je höher die Sonne steigt, desto tiefer liegt der Mittelpunkt des farbigen Bogens unter dem Horizonte, desto kleiner ist also das dem Auge sichtbare Bogenstück. Wenn die Sonne

42° 30' hoch steht, ist für einen in der Ebene stehenden Beobachter gar kein Regenbogen mehr sichtbar, weil alsdann der Gipfel desselben gerade in den Horizont, der ganze Bogen also unter den Horizont fallen würde. Von den Masten der Schiffe sieht man oft Regenbogen, welche einen ganzen Kreis bilden; solche ganz kreisförmige Regenbogen sieht man auch oft an Wasserfällen und Springbrunnen.

Außer dem eben besprochenen Regenbogen sieht man gewöhnlich noch einen zweiten größeren, mit dem erstern concentrischen, bei welchem die Ordnung der Farben die umgekehrte ist; beim äußeren Regenbogen ist nämlich das Roth innen, das Violet außen. Der äußere Regenbogen ist weit weniger lichtstark als der innere, er erscheint weit blasser. Man hatte früher die irrige Ansicht, der zweite Regenbogen sey gleichsam ein Spiegelbild des ersten. Die Entstehung des äußeren Regenbogens beruht auf denselben Principien wie die des inneren, er entsteht durch Sonnenstrahlen, welche in den Regentropfen eine zweimalige Brechung und eine zweimalige innere Reflexion erlitten haben.

In Fig. 551 ist der Gang eines Lichtstrahls dargestellt, welchen derselbe im Regentropfen nimmt, um ihn nach zweimaliger innerer Spiegelung zu ver-

Fig. 551.



lassen. SA ist der einfallende Sonnenstrahl, welcher nach AB gebrochen, dann in B und C gespiegelt wird und bei D in der Richtung DO wieder austritt. In diesem Falle schneiden sich der einfallende und der austretende Strahl und bilden einen Winkel d mit einander, dessen Größe veränderlich ist, je nachdem der einfallende Strahl den Tropfen an einer andern Stelle, also unter einem andern Einfallswinkel, trifft.

In diesem Falle machen die wirksam austretenden rothen Strahlen einen Winkel von 50°, die wirksam austretenden violetten Strahlen machen einen Winkel von 53½° mit dem einfallenden; das Auge erblickt also eine Reihe concentrischer farbiger Ringe, deren innerster roth ist und 50° Halbmesser hat, während der äußerste violette Ring einen Halbmesser von 53½° hat.

Der äußere Regenbogen ist blasser, weil er durch Strahlen gebildet wird, welche eine zweimalige innere Spiegelung erlitten haben, da das Licht bei jeder Spiegelung eine Schwächung erleidet. Man würde noch einen dritten und einen vierten Regenbogen sehen können, welche durch Strahlen gebildet werden, die eine dreimalige und eine viermalige innere Spiegelung erlitten haben, wenn diese Strahlen nicht zu lichtschwach wären.


Höfe und Nebensonnen. Oft sieht man, wenn der Himmel mit einem leichten Wolkenschleier überzogen ist, dicht um die Sonne und den Mond

farbige Ringe. Sehr häufig sieht man diese Ringe nicht vollständig, sondern nur stückweise. Wenn man die Mondhöfe häufiger beobachtet als die Sonnenhöfe, so liegt der Grund darin, daß das Licht der Sonne zu blendend ist; man sieht aber diese auch, sobald man das Bild der Sonne in ruhigem Wasser oder in einem auf der Rückseite geschwärzten Spiegel betrachtet.

Diese Höfe haben die größte Ähnlichkeit mit der Glorie, welche man um eine Kerzenflamme sieht, wenn man sie durch eine mit semen lycopodii bestreute Glasplatte betrachtet, und sicherlich sind die Höfe ebenso wie dieses Phänomen zu den Interferenzerscheinungen zu zählen; die Dunstbläschen vertreten die Stelle der feinen Staubtheilchen.

Bisweilen sieht man auch noch zwei größere farbige Kreise um die Sonne und den Mond, welche mit den Höfen nicht zu verwechseln sind; der Halbmesser des kleineren dieser hellen Ringe erscheint unter einem Winkel von 22 bis 23° , der des größeren aber unter einem Winkel von 46 bis 47° ; das Roth ist bei denselben nach innen gekehrt, der innere Rand ist schärfer, der äußere mehr verschwommen und weniger deutlich gefärbt. Selten erscheinen die beiden Kreise zu gleicher Zeit. Fig. 552 stellt die Erscheinung dar, wie man sie wohl

Fig. 552.



am häufigsten zu beobachten die Gelegenheit hat; es ist nämlich der kleinere Ring von 22 bis 23° Radius; er ist durch einen horizontalen lichten Streifen durchschnitten, welcher sich oft bis zur Sonne selbst erstreckt. Da, wo dieser Streifen den Lichtring durchschneidet, ist er am hellsten; diese hellen Stellen, welche man zu beiden Seiten der Sonne am äußeren Umfange des Ringes sieht,

sind die Nebensonnen; bisweilen erscheint eine solche Nebensonne auch vertikal über der Sonne im Gipfel des Ringes, oft erscheint hier aber auch ein Berührungsbogen, wie er in Fig. 553 dargestellt ist. Oft sieht man die Nebensonnen

Fig. 553.



auch ohne die Ringe, oder die Ringe ohne die Nebensonnen. Die Ringe und die Nebensonnen erscheinen ebenfalls nie bei ganz heiterem Himmel, sondern nur wenn derselbe mit einem Schleier überzogen ist.

Man hat die erwähnten Ringe durch eine Brechung des Lichts in den in der Luft schwebenden Eisknadeln erklärt; wenn die Eisknadeln sechsseitige Säulen sind, so bilden immer je zwei nicht parallele und nicht zusammenhängende Seitenflächen einen Winkel von 60° mit einander, die Eisknadeln bilden also gewissermaßen gleichseitige, dreiseitige Prismen, für welche das Minimum der Ablenkung ungefähr 23° beträgt. Solche Strahlen nun, welche in den Eisknadeln das Minimum der Ablenkung erlitten haben, sind den wirksamen Strahlen des Regenbogens analog, weil viele Strahlen sehr nahe in derselben Richtung austreten. Diese Hypothese erklärt also zugleich die Bildung des Ringes, seine Größe und die Anordnung der Farben.

Der Ring von 46° erklärt sich durch die Annahme, daß die Achse der Prismen in der Weise schief steht, daß der rechte Winkel, welchen die Seitenflächen der Säule mit der Basis bilden, der brechende Winkel des Prismas wird. Für ein Eiskristall, dessen brechender Winkel 90° beträgt, ist in der That das Minimum der Ablenkung 46° .

Den Nebensonnenstreifen erklärt man durch die Reflexion der Sonnenstrahlen

an den vertikalen Flächen der Eismadeln; er ist da am hellsten, wo er den Ring von 23° durchschneidet, weil hier zwei Ursachen stärkerer Erleuchtung zusammenwirken.

Irrlichter nennt man gewöhnlich kleine Flämmchen, welche in sumpfigen Gegenden, Mooren, Kirchhöfen u. s. w., kurz an Orten, wo Fäulniß und Verwesung vor sich gehen, nicht hoch über dem Boden zum Vorschein kommen, eine hüpfende unruhige Bewegung zeigen und bald wieder verschwinden. Während man gewöhnlich von den Irrlichtern als von einer ganz bekannten und erklärten Erscheinung redet, so herrscht doch über dieses Phänomen noch große Ungewißheit, da es durchaus noch nicht genügend erklärt, ja das Thatsächliche selbst noch nicht genügend ermittelt ist, was wohl begreiflich ist, wenn man bedenkt, daß die meisten Personen, welche Irrlichter sahen, nicht im Stande waren genau zu beobachten und das Gesehene vorurtheilsfrei zu erzählen.

Volta meinte, die Irrlichter beständen aus Sumpfgas (Kohlenwasserstoffgas), welches durch einen elektrischen Funken entzündet würde. Aber woher soll der elektrische Funken kommen? Andere meinen, es sey Phosphorwasserstoffgas, welches sich entzündet, sobald es mit der atmosphärischen Luft in Berührung kommt; alsdann aber würde man einen momentanen von einer Verpuffung begleiteten Lichtblitz und nicht ein länger anhaltendes mattes Licht beobachten. Die wahrscheinlichste Ansicht ist noch die, daß die Irrlichter durch ein phosphorhaltiges Wasserstoffgas erzeugt würden, welches nicht eigentlich als Flamme verbrennt, sondern nur schwach phosphorescirt.

Sternschnuppen, Feuerkugeln und Meteorsteine. Eine altge- mein bekannte Erscheinung, welche deshalb auch keiner weiteren Beschreibung bedarf, sind die Sternschnuppen. Durch correspondirende Beobachtungen hat man ermittelt, daß die Höhe der Sternschnuppen 34 bis 35 Meilen beträgt, und daß sie sich mit einer Geschwindigkeit von 4 bis 8 Meilen in der Secunde bewegen.

Eine höchst merkwürdige Erscheinung sind die periodisch wiederkehrenden Sternschnuppenschwärme, welche man in der Zeit vom 12 — 14 November und am 10 August (dem Feste des heiligen Laurentius) beobachtet; das letzte Phänomen wird in England schon in einem alten Kirchenkalender, unter dem Namen der feurigen Thränen des heiligen Laurentius, als eine wiederkehrende Erscheinung erwähnt. Einer der bedeutendsten Sternschnuppenschwärme wurde den 12 — 13. November 1833 in Nordamerika beobachtet, wo die Sternschnuppen fast wie Schneeflocken zusammengedrängt erschienen, so daß innerhalb 9 Stunden 240000 fielen.

Die Feuerkugeln scheinen mit den Sternschnuppen gleichen Ursprungs und gleicher Natur zu seyn und nur durch die Größe der Erscheinung von einander zu unterscheiden. Bei den großen Sternschnuppenschwärmen sah man Feuerkugeln unter den Sternschnuppen.

Die Feuerkugeln zerplagen unter großem Getöse und lassen dann Steinmassen herabfallen, welche unter dem Namen der Meteorsteine oder der

Ärolithen bekannt sind. Auch bei Tage hat man solche Meteorsteine aus kleinen graulichen Wolken ebenfalls unter starkem Getöse herabfallen sehen.

Die frisch gefallenen Meteorsteine sind noch heiß und in Folge der Geschwindigkeit des Fallens mehr oder minder tief in den Boden eingedrungen.

Gegen Ende des vorigen Jahrhunderts war man sehr geneigt, das Herabfallen von Steinmassen aus der Luft für ein Märchen zu erklären; seitdem aber haben sich mehrere Meteorsteinfälle ereignet, welche von mehreren Personen beobachtet und durch sachkundige Männer gehörig constatirt wurden. Dahin gehört besonders der Meteorsteinfall am 26. April 1803 bei Ugle im Departement de l'Orne, welchen Biot untersuchte, und der am 22. Mai 1808 zu Stannern in Mähren. Am 13. Nov. 1835 (also zur Zeit der Sternschnuppenperiode) wurde im Departement Ain durch einen Ärolithen ein Haus angezündet.

Die Meteorsteine haben eine eigenthümliche Physiognomie, wodurch sie sich von allen irdischen Fossilien unterscheiden, demnach aber sind sie unter einander wieder so verschieden, daß Chladni, welcher sich so viel mit diesem Gegenstande beschäftigte, es für schwierig hielt, einen allgemeinen Charakter anzugeben; besonders charakteristisch ist aber doch wohl der Gehalt an gediegenem Eisen, und eine pechartig glänzende, zuweilen geäderte Rinde, welche fast nie fehlt. Eine weitere Beschreibung würde uns zu tief in mineralogische Details führen.

Man hat an verschiedenen Orten Steinmassen auf dem Boden gefunden, welche dem Gebirgssystem jener Gegenden ganz fremd sind, aber mit notorischen Meteorsteinen die größte Aehnlichkeit haben, und ist deshalb berechtigt, auch diese für Ärolithen zu halten.

Die Masse der Meteorsteine ist oft sehr groß; man hat deren gefunden, welche mehrere Pfunde bis 400 Centner wogen.

Es ist kaum mehr zu bezweifeln, daß die Sternschnuppen, Feuerkugeln und Meteorsteine kosmischen Ursprungs, daß sie höchst wahrscheinlich Massen sind, welche wie die Planeten um die Sonne kreisen und, in die Anziehungsphäre der Erde gerathen, herabfallen. Die Feuer und Lichterscheinung erklärt sich am einfachsten durch die Annahme, daß diese kleinen Weltkörper mit einer Atmosphäre brennbarer Gase umgeben sind, welche sich beim Eintritt in die sauerstoffhaltige Atmosphäre der Erde entzündet. Wenn man annimmt, daß außer unzähligen einzeln um die Sonne kreisenden Massen der Art ganze Schwärme derselben einen Ring um die Sonne bilden, daß die Ebene eines solchen Ringes an einer bestimmten Stelle die Erdbahn schneidet, so erklären sich dadurch die periodischen Sternschnuppenfälle.

Fünftes Kapitel.

Von der atmosphärischen Elektricität.

Erste Entdeckung der atmosphärischen Elektricität. Otto v. 293

Guerike, der berühmte Erfinder der Luftpumpe, war der Erste, welcher eine elektrische Lichterscheinung beobachtete. Wall beobachtete ungefähr zu derselben Zeit einen lebhafteren Funken und ein stärkeres Geräusch, als er einen großen Harzcylinder rieb, und merkwürdiger Weise wurden die ersten durch Menschenhände hervorgebrachten elektrischen Funken auch sogleich mit dem Blitze verglichen. Dieser Funken und dieses Knacken, sagt Wall, scheinen gewissermaßen den Blitz und den Donner darzustellen. Die Analogie war überraschend; um aber ihre Wahrheit zu beweisen, um in einer so kleinen Erscheinung die Ursache und die Gesetze eines der großartigsten Phänomene der Natur zu erkennen, bedurfte es noch directer Beweise. Während man in Europa darüber hin und her redete, ob wohl der Blitz wirklich ein elektrisches Phänomen sey, wurde in Amerika der experimentelle Beweis geliefert. Nachdem Franklin mehrere elektrische Entdeckungen, besonders über die Leidner Flasche und das Vermögen der Spitzen gemacht hatte, kam er auf den glücklichen Gedanken, die Elektricität in den Gewitterwolken selbst anzufuchen; er schloß nämlich, daß Metallspitzen, auf hohen Gebäuden aufgestellt, die Elektricität der Wolken auffangen müßten. Mit Ungeduld erwartete er die Vollendung eines Glockenthurmes, welcher damals in Philadelphia aufgeführt werden sollte; endlich aber müde zu warten, nahm er zu einem andern Mittel seine Zuflucht, welches noch sicherere Resultate geben mußte. Da es ja nur darauf ankam, einen Körper hoch genug in die Luft zu erheben, so dachte Franklin, daß ein Drache, ein Spielwerk der Kinder, ihm eben so gut dienen könnte wie der höchste Thurm. Er benutzte das erste Gewitter, um den Versuch zu machen; nur von einer Person, seinem Sohne, begleitet, weil er fürchtete, sich lächerlich zu machen, wenn der Versuch mißglückte, begab er sich ins Freie und ließ den Drachen steigen. Eine Wolke, welche viel versprach, zog vorüber, ohne irgend eine Wirkung hervorgebracht zu haben; andere zogen vorüber, er bemerkte keinen Funken, kein Anzeichen von Elektricität; endlich fingen die Fasern der Schnur an sich aufzustellen, und es ließ sich ein Geräusch hören. Dadurch ermutigt, hielt Franklin den Finger gegen das Ende der Schnur, und siehe da, ein Funken sprang über, dem bald noch mehrere andere folgten.

Franklin hatte seinen Versuch im Jahre 1752 angestellt, er wurde überall mit demselben Erfolge wiederholt. De Romas zu Nerac war, durch den ersten Gedanken Franklin's geleitet, ebenfalls auf die Idee gekommen, einen Dra-

chen statt der hochgestellten Spitzen anzuwenden. Ohne von Franklin's Re-sultaten Kunde zu haben, erhielt er im Juni 1753 sehr kräftige Zeichen von Elektricität, weil er die glückliche Idee hatte, in der Schnur ihrer ganzen Länge nach einen feinen Metalldraht anzubringen. Im Jahre 1757 wiederholte De-Romaz seine Versuche und erhielt Funken von überraschender Größe. »Man denke sich,« sagt er, »Feuerstreifen von 9 bis 10 Fuß Länge und 1 Zoll Dicke, von einem Krachen begleitet, welches eben so stark, ja stärker ist, als ein Pistolenschuß. In weniger als einer Stunde erhielt ich zum mindesten 30 solcher Funken, tausend andere nicht zu zählen, welche 7 und weniger Fuß lang waren.«

Aller Vorsichtsmaßregeln ungeachtet, welche dieser geschickte Experimentator nahm, wurde er einmal durch die Heftigkeit des Schlages niedergeworfen.

Diese Versuche beweisen vollständig, daß der Blitz nur ein elektrischer Funken ist.

294

Elektricität während der Gewitter. Wenn man den elektrischen Zustand der Wolken untersucht, welche nach und nach über dem Drachen hinfziehen, so erkennt man, daß sie bald mit positiver oder negativer Elektricität geladen sind, bald sich aber auch im natürlichen Zustande befinden. Obgleich wir über die Vertheilung der Elektricität in den Wolken nichts wissen, so ist doch wohl die Anziehung und Abstoßung der ungleich oder gleich elektrisirten Wolken die Ursache der außergewöhnlichen Bewegungen, welche man während der Gewitter am Himmel beobachtet. Während dieser allgemeinen Bewegung der Atmosphäre sieht man Blitze den Himmel durchzucken und hört den Donner rollen. Diese beiden Erscheinungen wollen wir nun näher betrachten.

Manchmal sieht man den Blitz aus einer Wolke hervorbrechen und den Himmel weithin durchfurchen. Wenn man von hohen Bergen herab diese Erscheinung zu seinen Füßen beobachtet, so kann man ihre Ausdehnung besser schätzen; alle Beobachter stimmen darin überein, daß sie unter solchen Umständen Blitze gesehen haben, welche wenigstens eine Meile lang waren. Man weiß auch, daß aus derselben Wolke nach einander mehrere Blitze hervorsprühen. Endlich ist bekannt, daß die Blitze meistens einen Zickzack bilden; diese Form ist dem Blitze und dem elektrischen Funken gemein.

Die Dampfbläschen, welche die Wolken bilden, sind nicht so vollkommene Leiter als die Metalle, und ohne die Geseze des Gleichgewichts und der Vertheilung der Elektricität in unvollkommenen Leitern zu kennen, ist es doch klar, daß sie sich nicht auf einmal so vollständig entladen, daß sie durch einen einzigen Funken in den natürlichen Zustand zurückgeführt werden können; somit erklärt es sich, daß aus einer Wolke mehrere Blitze hervorspringen können.

Die Länge des Blitzes scheint auch eine Folge der unvollkommenen Leitungsfähigkeit der Wolken und der Beweglichkeit der Theilchen zu seyn, aus denen sie bestehen. Von dem Conductor der besten Elektrirmaschine kann man durch trockene Luft hindurch Funken von 1 Meter Länge erhalten; die Funken werden aber noch länger, wenn man sie über Stoffe von Wolle oder Seide schlagen läßt, welche mit etwas Staub bestreut sind; so müßte man auch durch ei-

nen Nebel hindurch längere Funken erhalten, wenn er nicht zu sehr die Spannung der Elektrizität verminderte. Um die Länge des Blitzes zu erklären, muß man demnach wohl annehmen, daß auf dem Wege, welchen der Blitz nimmt, die Dampftheilchen schon durch Vertheilung elektrisirt sind, und daß endlich, wenn der Blitz erscheint, sich das gestörte Gleichgewicht von Schicht zu Schicht wieder herstellt, daß gewissermaßen nur Funken von Theilchen zu Theilchen überspringen, daß aber die elektrische Flüssigkeit nicht den ganzen Weg zwischen den weit entfernten Wolken durchläuft.

Der Donner ist nicht schwerer zu erklären, als das Geräusch eines kleinen elektrischen Funkens; er entsteht durch die Vibrationen der gewaltsam erschütterten Luft. Man sieht das Licht gleichzeitig auf der ganzen Bahn des Blitzes, und auf der ganzen Strecke entsteht auch gleichzeitig der Knall; da sich aber der Schall langsamer verbreitet als das Licht, da er in einer Secunde nur 340 Meter zurücklegt, so sieht man den Blitz eher als man den Donner hört; ein Beobachter, welcher sich nahe an dem einen Ende der Bahn des Blitzes befindet, wird den in allen Punkten gleichzeitig entstehenden Ton nicht gleichzeitig hören. Nehmen wir an, der Blitz sey 3400 Meter lang und der Beobachter befinde sich in der Verlängerung seiner Bahn, so wird der Schall von dem entfernteren Ende des Blitzes nur 10 Secunden später ankommen, als von dem zunächst gelegenen Ende. Da demnach der Schall von den verschiedenen Stellen des Blitzes nur nach und nach zum Ohre des Beobachters gelangt, so hört er also nicht einen momentanen Knall, sondern ein, je nach der Länge des Blitzes und seiner Stellung gegen die Bahn desselben, länger oder kürzer dauerndes Rollen des Donners, welches wohl noch durch ein Echo in den Wolken verstärkt wird.

Nicht allein bei Gewitterwolken, sondern auch bei heiterem Himmel kann man mit Hülfe guter Elektroskope die Existenz einer elektrischen Spannung in der Atmosphäre nachweisen.

Ueber den Ursprung der atmosphärischen Elektrizität wissen wir so gut wie nichts, obgleich über diesen Gegenstand schon gewaltig viel geschrieben worden ist. Einige meinen, daß die Elektrizität der Gewitterwolken durch eine rasche Condensation des atmosphärischen Wasserdampfes entstehe, daß also die Elektrizität eine Folge der schnellen Bildung dichter Wolken sey.

Wirkungen des Blitzes auf der Erde. Denken wir uns, daß eine 295 Gewitterwolke 2000 bis 6000 Meter hoch über dem Meere oder über einem großen See schwebt; nehmen wir z. B. an, sie sey positiv elektrisch, so wird sie vertheilend wirken, die positive Elektrizität im Wasser zurückgestoßen, die negative aber an der Oberfläche des Wassers angehäuft; diese Anhäufung kann so bedeutend seyn, daß sie eine merkliche Erhebung des Wassers bewirkt, es wird sich eine große Woge, ein Wasserberg bilden können, welcher so lange bleibt, als dieser elektrische Zustand dauert, der auf dreierlei Weise endigen kann. 1) Wenn sich die Elektrizität der Wolke allmählig verliert, ohne daß ein Entladungsschlag erfolgt, so wird sich auch der natürlich=elektrische Zustand des Wassers allmählig wieder herstellen. 2) Wenn ein Blitz zwischen der Gewitterwolke und einer

anderen, oder zwischen der Wolke und einem entfernteren Orte der Erde überschlägt, wenn also die Wolke plötzlich entladen wird, so muß die an der Oberfläche des Wasserberges angehäuften Elektricität auch rasch wieder ab-, die bisher abgestoßene rasch wieder zuströmen, es findet eine plötzliche Ausgleichung, ein Rückschlag Statt. 3) Wenn die Gewitterwolke sich nahe genug befindet und wenn sie stark genug mit Elektricität geladen ist, so schlägt der Blitz über. Dieser directe Schlag bringt in der Regel eine bedeutendere Bewegung, ein stärkeres Aufwallen des Wassers hervor als der Rückschlag. Ein solcher Schlag findet nicht ohne mächtige mechanische Wirkung auf die ponderablen Elemente Statt.

Betrachten wir nun die Wirkungen der Gewitterwolken auf dem Lande.

Eine allmälige Zerlegung und Wiedervereinigung der Elektricität bringt keine sichtbare Wirkungen hervor, es scheint jedoch, daß solche Störungen des elektrischen Gleichgewichts durch organische Wesen, und namentlich durch nervenkranken Personen, empfunden werden können.

Der Rückschlag ist stets weniger heftig als der directe; es giebt kein Beispiel, daß er eine Entzündung veranlaßt habe, dagegen fehlt es nicht an Beispielen, daß Menschen und Thiere durch den Rückschlag getödtet worden sind; man findet an ihnen in diesem Falle durchaus keine gebrochenen Glieder, keine Wunden und keine Brandspuren.

Die fürchtbarsten Wirkungen bringt der directe Schlag hervor. Wenn der Blitz einschlägt, so bezeichnet er die Stelle, wo er den Boden trifft, durch ein oder mehrere, bald mehr, bald minder tiefe Löcher.

Alles, was sich über die Ebene erhebt, ist vorzugsweise dem Blitzschlage ausgesetzt; daher kommt es, daß so oft Thiere mitten in der Ebene erschlagen werden; unter sonst gleichen Umständen ist man jedoch auf einem nichtleitenden Boden sicherer als auf einem gutleitenden.

Bäume sind schon durch Säfte, welche in ihnen circuliren, gute Leiter; wenn eine Gewitterwolke über ihnen hinzieht, so findet in den Bäumen eine starke Anhäufung von Elektricität Statt, und deshalb sagt man mit Recht, daß Bäume den Blitz anziehen; man darf deshalb während eines Gewitters, unter Bäumen, namentlich unter einsam stehenden Bäumen, ja selbst unter einsam in der Ebene stehenden Sträuchern keinen Schutz suchen.

Gebäude sind in der Regel aus Metall, Steinen und Holz zusammengesetzt. Wegen der ungleichen Leitungsfähigkeit dieser Substanzen ist auch die Wirkung der Gewitterwolken auf dieselben sehr verschieden. Wenn der Blitz einschlägt, so trifft er vorzugsweise die besseren Leiter, mögen sie nun frei oder durch schlechtere Leiter eingehüllt seyn; die vertheilende Kraft der atmosphärischen Elektricität wirkt auf den in die Wand eingeschlagenen Nagel eben so gut, wie auf die frei in die Luft ragende Windfahne.

Die mechanischen Wirkungen des Blitzes sind in der Regel sehr heftig. Wenn der Blitz in ein Zimmer einschlägt, so werden die Möbel umgestürzt und zertrümmert, Metallstücke werden herausgerissen und fortgeschleudert. Bäume werden vom Blitz gespalten und zersplittert, gewöhnlich aber kann man

vom Gipfel bis zum Boden eine mehrere Centimeter breite und tiefe Furche verfolgen, die abgeschälte Rinde und die ausgerissenen Spähne findet man weit weggeschleudert, und am Fuße des Baumes steht man oft ein Loch, durch welches das elektrische Fluidum sich in den Boden verbreitete.

Die physikalischen Wirkungen des Blitzes beweisen eine mehr oder minder bedeutende Temperaturerhöhung. Wenn der Blitz ein Strohdach, trockenes Holz, ja grüne Bäume trifft, so findet eine Verkohlung, meistens sogar eine Entzündung Statt; bei Bäumen findet man jedoch seltner Spuren von Verkohlung. Metalle werden durch den Blitz stark erhitzt, geschmolzen oder verflüchtigt. Wiederholte Blitzschläge bringen auf hohen Bergen sichtbare Spuren von Schmelzung hervor.

Die Blitzableiter bestehen aus einer zugespitzten Metallstange, welche 296 in die Luft hineinragt, und einem guten Leiter, welcher die Stange mit dem Boden verbindet. Folgende Bedingungen müssen erfüllt seyn, wenn sie ihren Zweck erfüllen sollen:

- 1) Die Stange muß in eine sehr feine Spitze zulaufen.
- 2) Die Verbindung mit dem Boden muß vollkommen leitend seyn.
- 3) Von der Spitze bis zum unteren Ende der Leitung darf keine Unterbrechung stattfinden.
- 4) Alle Theile des Apparats müssen die gehörigen Dimensionen haben.

Wenn eine Gewitterwolke über dem Blitzableiter schwebt, so werden die verbundenen Electricitäten des Stabes und der Leitung zerlegt, diejenige Electricität wird abgestoßen, welche mit der der Wolke gleichnamig ist, und sie kann sich frei im Boden verbreiten, die entgegengesetzte Electricität aber wird nach der Spitze gezogen, wo sie frei in die Luft ausströmen kann; auf diese Weise ist keine Anhäufung von Electricität im Blitzableiter möglich. Während so der Blitzableiter in Thätigkeit ist, während ihn die entgegengesetzten Electricitäten in entgegengesetzter Richtung durchströmen, kann man sich ihm ohne Gefahr nähern, man kann ihn ohne Gefahr berühren, denn wo keine elektrische Spannung vorhanden ist, ist auch kein Schlag zu befürchten.

Nehmen wir nun an, eine der drei zuerst genannten Bedingungen sey nicht erfüllt, die Spitze sey stumpf, die Leitung zum Boden sey unvollkommen oder unterbrochen, so ist klar, daß eine Anhäufung von Electricität im Blitzableiter nicht allein möglich, sondern auch, daß sie unvermeidlich ist; er bildet dann einen geladenen Conductor, in welchem eine ungeheure Menge von Electricität angehäuft seyn kann, man kann bald schwächere, bald stärkere Funken aus ihm ziehen.


Wenn nur die Spitze stumpf ist, so kann der Blitz einschlagen, allein er wird der Leitung folgen, ohne das Gebäude zu zerstören.

Wenn die Leitung unterbrochen oder die Verbindung mit dem Boden unvollkommen ist, so kann der Blitz ebenfalls einschlagen, er wird sich aber auch seitwärts auf andere Leiter verbreiten und eben solche Zerstörungen anrichten, als ob gar kein Blitzableiter vorhanden wäre.

Noch mehr: ein Blitzableiter, welcher diesen Fehler hat, ist sehr gefährlich, selbst wenn der Blitz nicht einschlägt; denn wenn an irgend einer Stelle der Leitung die Elektrizität hinlänglich angehäuft ist, so kann ein Funken seitwärts überspringen, welcher irgend Gegenstände zertrümmern oder entzünden kann. Man kann dafür ein trauriges Beispiel anführen. Richmann, Professor der Physik in Petersburg, wurde von einem Funken plötzlich getödtet, welcher dem Blitzableiter entfuhr, der in sein Haus heruntergeleitet war und dessen Leitung er unterbrochen hatte, um die Elektrizität der Wolken zu untersuchen. So: folow, Kupferstecher der Akademie, sah, wie der Funke Richmann auf die Stirne traf.

Nachdem wir angegeben haben, welche Bedingungen erfüllt seyn müssen, wenn ein Blitzableiter wirksam seyn soll, und welche Gefahren daraus entspringen, wenn man sie vernachlässigt, bleibt noch Einiges über die praktische Ausführung der Blitzableiter zu sagen übrig. Gay-Lussac hat unter den Auspicien der Akademie der Wissenschaften auf das Verlangen des Ministers des Innern eine Instruction über diesen Gegenstand verfaßt, welche nichts zu wünschen übrig läßt, aus der wir aber hier nur das Wesentlichste anführen können.

Fig. 554. Fig. 555. Fig. 558.



Die Stange des Blitzableiters ist ungefähr 9 Meter lang; sie ist aus drei Stücken zusammengesetzt, nämlich

einer Eisenstange von 8,6 Meter Länge
einem Messingstab von 0,6 " "
einer Platinnadel von 0,05 " "

Zusammen bilden sie einen von unten nach oben gleichmäßig zulaufenden Kege!, Fig. 554.

Die Platinnadel ist an dem Messingstab mit Silber angelöthet und die Verbindungsstelle mit einer Hülle von Kupfer umgeben, wie man dies Fig. 555 deutlicher sieht.

Der Messingstab ist in der Eisenstange eingeschraubt und dann noch durch Querstifte befestigt.

Die Eisenstange ist manchmal, um den Transport zu erleichtern, aus zwei Stücken zusammengesetzt, von denen das eine mittelst eines 2 Decimeter langen Zapfens in das andere hineingesteckt und dann mittelst eines Querstiftes befestigt ist.

In Fig. 557 sieht man drei verschiedene Arten, nach welchen die Stange auf einem Gebäude befestigt werden kann.


Unterhalb der Stange, 8 Centimeter weit vom Dache, ist eine Platte *bb'*, Fig. 556, angelöthet, um das Wasser abzuleiten. 5 Centimeter über dieser Platte muß die Stange cylindrisch und vollkommen gut abgedreht seyn, damit man ein Charnier *ll'*, Fig. 556 und 558, darum legen kann, an welchem die Leitstangen befestigt werden.

Der Leiter ist eine quadratische Eisenstange, deren Seite 15 bis 20 Millimeter beträgt und welche an dem Ringe *ll* mittelst Schrauben befestigt ist.

Die Leitstange wird über das Dach her und an dem Gebäude herunter in den Boden geleitet. Alles kommt darauf an, die Leitstange mit dem Boden möglichst gut in leitende Verbindung zu bringen. Wenn irgend ein Brunnen in der Nähe ist, welcher nicht austrocknet, oder wenn man ein Loch bis zu der Tiefe bohren kann, in welcher sich beständig Wasser findet, so reicht es hin,

Fig. 556. Fig. 559.

Fig. 557.



die Stange hineinzuleiten, indem man sie in mehrere Arme theilt. Um die Verührungspunkte zu vermehren, führt man die Stange durch Windungen zu dem Brunnen oder dem Bohrloche, welche man dann mit Holzkohlen ausfüllt. Dies gewährt den doppelten Vortheil, daß auf diese Weise das Eisen besser vor Rost geschützt wird und daß es mit einem sehr guten Leiter, der Kohle, in Verührung ist.

Wenn man kein Wasser in der Nähe hat, muß man die Stange wenigstens durch einen langen Kanal, der mit Kohlen ausgefüllt wird, an einen feuchten Ort leiten. Der größeren Sicherheit wegen kann man die Leitstange auch noch in Seitenkanäle verzweigen.

Häufig wendet man statt der Leitstange ein von Kupferdraht gewundenes Seil an, wie Fig. 559.

Wie sehr der Blitzschlag guten Leitungen folgt, hatte man z. B. bei einem heftigen Gewitter am 9ten Juni 1849 zu Basel zu beobachten Gelegenheit. Der Blitz schlug in den Blitzableiter eines Wohnhauses, verfolgte die Leitung desselben bis in den Boden, sprang aber alsdann auf eine nahe liegende gußeiserne

Röhrenleitung über; auf mehr als $\frac{1}{4}$ Stunde Wegs wurden alle gußeisernen Röhrenstücke zerschmettert, so daß natürlich alle durch diese Leitung gespeiste Brunnen plötzlich zu laufen aufhörten.

Wenn man leicht einseht, daß der Blitz nicht in einen nach diesen Principien construirten Blitzableiter schlägt, so ist es nicht schwieriger zu begreifen, daß er auch in einiger Entfernung vom Blitzableiter nicht einschlagen kann. Die Elektricität, welche in reichlichem Maaße durch die Spitze ausströmt, wird durch die Gewitterwolke angezogen und neutralisirt, daselbst angekommen, einen Theil der ursprünglichen Elektricität dieser Wolke. Wenn also eine Gewitterwolke dem Blitzableiter nahe genug ist, um vertheilend wirken zu können, so wird auch sogleich ihre elektrische Kraft durch das Zuströmen der entgegengesetzten Elektricität aus der Spitze geschwächt. Je mehr sich die Wolke nähert, desto stärker wirkt ihre vertheilende Kraft, desto mehr wird sie aber auch durch das Zuströmen der entgegengesetzten Elektricität neutralisirt.

Die Wirksamkeit des Blitzableiters ist jedoch noch an einige andere Bedingungen geknüpft. Wenn er von anderen in der Nähe befindlichen Gegenständen überragt wird, so kann die Elektricität der Wolke auf diese stärker wirken, als auf den Blitzableiter, es ist also ein Schlag möglich; ebenso wenn bedeutende Metallmassen, etwa eiserne Stangen oder eine metallische Dachbedeckung, sich in der Nähe des Blitzableiters befinden. In dem letzteren Falle muß man diese Metallmassen möglichst gut in leitende Verbindung mit dem Blitzableiter bringen, damit die angezogene Elektricität ungehindert durch die Spitze ausströmen kann. Es ist demnach gefährlich, die metallene Dachbedeckung von dem Blitzableiter zu isoliren, wie dies einige Praktiker vorgeschlagen haben. Glücklicher Weise sind die Mittel, welche sie zur Isolirung angewandt haben, nicht ausreichend, um ihren Zweck zu erfüllen, und so haben sie nur etwas Unnützes gemacht.

Die Erfahrung zeigt, daß ein mit allen Vorsichtsmaßregeln angelegter Blitzableiter von den angegebenen Dimensionen einen Umkreis von ungefähr 20 Metern Radius schützt.

Da es also von der größten Wichtigkeit ist, daß die metallische Leitung von der Spitze des Ableiters bis zum Boden ununterbrochen sey, so ist es wünschenswerth, sich davon überzeugen zu können, daß die Leitung nicht unterbrochen sey. In neuerer Zeit hat man dazu den galvanischen Strom angewendet. Führt man nämlich von dem einen Pol einer galvanischen Kette einen Kupferdraht zum oberen, vom anderen Pole einen solchen zum unteren Ende des Blitzableiters, so ist derselbe in den Schließungsbogen der Kette eingeschaltet. Ein an passender Stelle in diesen Schließungsbogen eingeschaltetes Galvanometer muß unter diesen Umständen den Strom anzeigen, wenn die Leitung nicht unterbrochen ist.

U n b a n g.

Verhältniß des neueren französischen Maaßsystems mit anderen Maaßsystemen.

In diesem Werke sind fast durchgängig alle Maaßangaben in dem neu-französischen Systeme ausgedrückt, theils weil nach demselben eine so außerordentlich einfache Beziehung zwischen Maaß und Gewicht besteht, welche man bei anderen Maaßsystemen nicht findet, eine Einfachheit, welche manche den Gang der physikalischen Betrachtung sonst sehr störenden Rechnungsoperationen unnöthig macht; theils aber auch, weil bei naturwissenschaftlichen Untersuchungen das metrische Maaß- und Gewichtssystem fast allgemein angenommen ist, so daß sich fast alle Physiker und Chemiker desselben bedienen und es gewiß nicht wohl räthlich ist, die nach dem metrischen Systeme gemachten Messungen und Wägungen auf andere Maaße zu reduciren.

Nun aber sind doch Manche mit dem metrischen Systeme nicht genug bekannt, um in den nach demselben gemachten Maaßangaben leicht zurechtzufinden. Um eine solche Orientirung zu erleichtern, ist das Folgende eine Vergleichung der neufranzösischen Maaße und Gewichte mit anderen.

Die wichtigsten Notizen über das Metermaaß sind schon früher gegeben worden. Es wurde dort bereits mitgetheilt, auf welche Weise die Länge des Meters ermittelt wurde, und daß

$$1 \text{ Meter} = 10 \text{ Decimeter} = 100 \text{ Centimeter} = 10000 \text{ Millimeter.}$$

Die folgende Tabelle dient zur leichten Reduction von Längenangaben nach metrischem Systeme in altfranzösisches und rheinländisches Maaß.

Tabelle zur Verwandlung des Metermaasses in rheinländisches und altfranzösisches Maaß.

| Meter- Maaß. | Rheinländisches oder preuß. Maaß. | Altfranzösisches Maaß. |
|-----------------|--------------------------------------|------------------------|
| 1 ^{mm} | 0,459''' | 0,453''' |
| 2 . | 0,918 . | 0,887 |
| 3 . | 1,376 . | 1,330 |
| 4 . | 1,835 . | 1,773 |
| 5 . | 2,294 . | 2,216 |
| 6 . | 2,753 . | 2,660 |
| 7 . | 3,212 . | 3,103 |
| 8 . | 3,671 . | 3,546 |
| 9 . | 4,129 . | 3,990 |
| 1 ^{cm} | 4,588''' | 4,433''' |
| 2 . | 9,176 . | 8,866 |
| 3 . | 1'' . 1,764 . | 1'' . 1,299 |
| 4 . | 1 . 6,353 . | 1 . 5,732 |
| 5 . | 1 . 10,941 . | 1 . 10,165 |
| 6 . | 2 . 3,529 . | 2 . 2,604 |
| 7 . | 2 . 8,117 . | 2 . 7,031 |
| 8 . | 3 . 0,705 . | 2 . 11,462 |
| 9 . | 3 . 5,294 . | 3 . 3,897 |
| 1 ^{dm} | 3'' . 9,882''' | 3'' . 8,330''' |
| 2 . | 7 . 7,763 . | 7 . 4,659 |
| 3 . | 11 . 5,645 . | 11 . 0,989 |
| 4 . | 1' . 3 . 3,527 . | 1' . 2 . 9,318 |
| 5 . | 1 . 7 . 1,408 . | 1 . 6 . 5,648 |
| 6 . | 1 . 10 . 11,290 . | 1 . 10 . 2,038 |
| 7 . | 2 . 2 . 9,172 . | 2 . 1 . 10,307 |
| 8 . | 2 . 6 . 7,054 . | 2 . 5 . 6,637 |
| 9 . | 2 . 10 . 4,935 . | 2 . 9 . 2,966 |
| 1 ^m | 3' . 2'' . 2,817''' | 3' . 0'' . 11,296''' |
| 2 . | 6 . 4 . 5,634 . | 6 . 1 . 10,592 |
| 3 . | 9 . 6 . 8,451 . | 9 . 2 . 9,888 |
| 4 . | 12 . 8 . 11,268 . | 12 . 3 . 9,184 |
| 5 . | 15 . 11 . 2,085 . | 15 . 4 . 8,480 |
| 6 . | 19 . 1 . 4,902 . | 18 . 5 . 7,776 |
| 7 . | 22 . 3 . 7,719 . | 21 . 6 . 7,072 |
| 8 . | 25 . 5 . 10,536 . | 24 . 7 . 6,368 |
| 9 . | 28 . 8 . 1,353 . | 27 . 8 . 5,664 |
| 10 . | 31 . 10 . 4,170 . | 30 . 9 . 4,950 |

Aus den Verhältnissen der Längenmaaße ergeben sich die Verhältnisse der entsprechenden Flächen- und Körpermaaße.

| Neufranzöf. | Rheinl. | Altfranzöf. |
|--------------------------|--------------------------------|------------------------|
| 1 ^{qm} | 10,05187 ^{q'} | 9,476817 ^{q'} |
| 1 ^{qdm} | 14,619 ^{q''} | 13,647 ^{q''} |
| 1 ^{qcm} | 21,051 ^{q'''} | 18,650 ^{q'''} |
| 1 ^{km} | 32,34587 ^{k'} | 29,17385 ^{k'} |
| 1 ^{kdm} | 55,894 ^{k''} | 50,412 ^{k''} |
| 1 ^{kcm} | 96,584 ^{k'''} | 87,112 ^{k'''} |

Das Hohlmaaß sowohl wie das Gewicht ist bei dem neufranzösischen Maaßsystem unmittelbar vom gewöhnlichen Körpermaaße abgeleitet, was bei den älteren Maaßsystemen nicht der Fall ist; und darin liegt ganz besonders ein großer Vorzug des metrischen Systems, welchen jedoch auch einige andere neuere Maaß- und Gewichtssysteme bieten, welche, wie das badische und darmstädtische, auf das Meter-System basirt sind.

Die Einheit des französischen Hohlmaaßes ist der Raum, welchen 1 Kubikdecimeter ausfüllt und welcher den Namen Litre führt.

$$1 \text{ Litre} = 0,373386 \text{ preuß. Quart.}$$

Ebenso ist, wie schon früher bemerkt wurde, die Einheit des Gewichtes beim metrischen Maaßsysteme von dem Längenmaaße abgeleitet. 1 Gramm ist das Gewicht eines Kubikcentimeters Wasser.

Da nun 1 Kubikdecimeter = 1000 Kubikcentimeter, so ist klar, daß 1 Litre Wasser 1000 Gramm oder, was dasselbe ist, 1 Kilogramm wiegt.

Die Unterabtheilungen des Grammes sind:

$$\begin{aligned} \text{das Decigramm} &= \frac{1}{10} \text{ gr.} \\ \text{das Centigramm} &= \frac{1}{100} \text{ gr.} \\ \text{das Milligramm} &= \frac{1}{1000} \text{ gr.} \end{aligned}$$

Das halbe Kilogramm oder 500 Gramm ist gleich dem badischen, großhessischen und dem schweizerischen Pfunde und gilt auch als Einheit des Gewichtes an den Gränzen des deutschen Zollvereins. Die Pfunde anderer Länder weichen bald mehr, bald weniger von diesem Pfunde ab.

$$\begin{aligned} \text{So ist z. B. das baierische Pfund} & 560 \text{ Gramm} \\ \text{englische Handelspfund} & 453 \text{ „} \\ \text{österreichische Handelspfund} & 560,012 \text{ „} \\ \text{preußische (altkölnische) Handelspfund} & . . 467,711 \text{ „} \end{aligned}$$

Das Pfund ist überall auf gleiche Weise eingetheilt; es ist nämlich:

$$\begin{aligned} 1 \text{ Pfund} &= 32 \text{ Loth} \\ 1 \text{ Loth} &= 4 \text{ Quentchen} \\ 1 \text{ Quentchen} &= 80 \text{ Gran;} \end{aligned}$$

1 Handelspfund hat also 7680 Gran.

Das Medicinalpfund ist durchschnittlich kleiner als das Handelspfund, das österreichische und preussische Medicinalpfund ist gerade $\frac{3}{4}$ des entsprechenden Handelspfundes. Die Unterabtheilungen des Medicinalpfundes sind:

| Pfund | Unze. | Drachme. | Scrupel. | Gran. |
|-------|----------------------|----------|----------|-------|
| 1 | 12 (1 Unze = 2 Loth) | 96 | 288 | 5760 |
| | 1 | 8 | 24 | 480 |
| | | 1 | 3 | 60 |
| | | | 1 | 20. |

Zur leichteren Reduction des Grammgewichtes auf das preussische (königliche) Gewicht dient folgende Tabelle.

| | | |
|-----------------------------------|-----------------------|-------------|
| 1 Gramm | | 16,422 Gran |
| 2 | 1 Scrupel . . . | 12,844 |
| 3 | 2 | 9,266 |
| 4 | 1 Drachme 0 | 5,688 |
| 5 | 1 | 2,110 |
| 6 | 1 | 18,532 |
| 7 | 1 | 14,954 |
| 8 | 2 | 11,376 |
| 9 | 2 | 7,798 |
| 10 | 2 | 4,22.. |
| 100 | 3 Linien 3 | 2,2 |
| 1000 . 2 Pf. (S. Gew. 2 | 0 | 2. |

Alphabetisches Inhaltsverzeichnis.

| | Seite | | Seite |
|---|-------|---|-------|
| A. | | | |
| Aberation, sphärische | 194 | Ausflußgeschwindigkeit | 124 |
| Ablenkung der Magnethadel durch den elektrischen Strom | 349 | Ausflußmenge | 126 |
| Absorption der Gase | 96 | Auslader, elektrischer | 309 |
| Absorption der Wärmestrahlen | 443 | Auslader, Henley'scher | 311 |
| Abweichung, magnetische | 276 | Aren, optische, der Hohlspiegel | 192 |
| Achromatismus | 221 | " " der Linsen | 206 |
| Action, bestimmte elektrolytische | 344 | " " doppelt brechender Krystalle | 263 |
| Adhäsion | 46 | " secundäre der Linsen | 211 |
| Adhäsion zwischen flüssigen u. festen Körpern | 69 | B. | |
| Aequator, magnetischer | 280 | Barometer | 79 |
| Ärolithen | 506 | " periodische Schwankun- gen desselben | 474 |
| Aggregatzustände | 6 | Barometerprobe | 88 |
| Akustik | 146 | Batterie, elektrische | 310 |
| Alkoholometer | 65 | Beharrungsvermögen | 8 |
| Amperische Theorie | 375 | Beugung des Lichts | 252 |
| Amperisches Gesetz | 349 | Bewegung, beschleunigte | 99 |
| " Gesetz | 374 | " der Flüssigkeiten | 123 |
| Anelektrische Körper | 288 | " der Gase | 139 |
| Anion | 347 | " gleichförmige | 98 |
| Anode | — | " verzögerte | 99 |
| Aräometer | 61 | Bilder, Daguerre'sche | 267 |
| Archimedisches Princip | 57 | " der Concavspiegel | 196 |
| Armaturen, magnetische | 273 | " der Convexspiegel | 199 |
| Atom | 5 | " der Linsen | 212 |
| Atwood'sche Fallmaschine | 102 | " ebener Spiegel | 190 |
| Auftrieb | 60 | Binden der Wärme beim Schmelzen " " " beim Verdampfen | 403 |
| Auge | 223 | Blasebalg | 431 |
| Ausdehnbarkeit | 5 | Bleiloth | 144 |
| Ausdehnung durch Wärme | 392 | Blitz | 9 |
| " fester Körper | 396 | Blitzableiter | 509 |
| " flüssiger Körper | 399 | Bohnenberger's Elektroskop | 511 |
| " gasförmiger Körper | 400 | | 320 |
| " körperliche | 398 | | |
| " lineare | 396 | | |

| | Seite | | Seite |
|---|--------|---|-------|
| Brechung der Wärmestrahlen | 447 | Dämpfe im leeren Raume | 406 |
| " des Lichts | 200 | " im luftgefüllten Raume | 431 |
| " doppelte | 262 | Dampfelektrifirmaschine | 301 |
| Brechungsexponent | 202 | Dampfmaschine | 413 |
| Brechungsgesetz | 200 | Daniel's Hygrometer | 485 |
| Brennlinie | 199 | Dauer des Lichteindrucks | 233 |
| Brennpunkt der Hohlspiegel | 194 | Declination, magnetische | 276 |
| Brennpunkt der Linsen | 209 | Destillation | 433 |
| Brückenwaage | 39 | Diamagnetismus | 367 |
| Busssole | 278 | Diathermanie | 445 |
| | | Dichtigkeit | 11 |
| | | Dichtigkeitsmaximum des Wassers | 400 |
| C. | | Differentialthermometer | 440 |
| Calmen | 478 | Diffusion der Wärmestrahlen | 444 |
| Calorimotor, Hare's | 329 | Dioptrik | 200 |
| Camera obscura | 238 | Dispersion | 220 |
| Capacität für die Wärme | 403 | Drehungsgesetz des Windes | 478 |
| Capillarität | 69 | Druck, hydrostatischer | 52 |
| Centralbewegung | 106 | " der Luft | 78 |
| Centrifugalkraft | 109 | Dynamik | 13 |
| Centripetalkraft | 107 | | |
| Chemische Wirkungen der Säule | 334 | | |
| " " des Lichts | 266 | C. | |
| Circularpolarisation | 265 | Echo | 160 |
| " " durch den gal- vanischen Strom | 368 | Einfallebene | 189 |
| Cirrus | 490 | Einfallsloth | 189 |
| Cohäsion | 1 | Einfallswinkel | 189 |
| Communicirende Röhren | 57 | Elasticität | 42 |
| Compaß | 278 | " der Flüssigkeiten | 75 |
| Compensationspendel | 397 | " der Luft | 77 |
| Complementäre Farben | 218 u. | Electricität | 287 |
| Compressionspumpe | 91 | " atmosphärische | 507 |
| Concavspiegel | 193 | " gebundene | 307 |
| Condensation der Dämpfe | 432 | " positive und negative | 289 |
| Condensator, elektrischer | 312 | " thierische | 390 |
| Condensator der Dampfmaschinen | 413 | Elektrifirmaschine | 298 |
| Constante Batterie von Becquerel | 330 | Elektrische Flüssigkeiten | 290 |
| " " von Bunsen | 331 | " Funken | 291 |
| " " von Daniel | 331 | " Pistole | 292 |
| " " von Grove | 332 | Elektrochemische Theorie | 342 |
| " " Theorie derselb. | 345 | Elektrolytisches Gesetz | 344 |
| Contacttheorie | 347 | Elektromagnet | 365 |
| Continentalclima | 469 | Elektromagnetische Motoren | 368 |
| Contractio venae | 127 | Elektromotorische Kraft | 357 |
| Contrastfarben | 237 | Elektrophor | 297 |
| Converlinsen | 205 | Elektroskop | 295 |
| Converspiegel | 198 | " von Bohnenberger | 320 |
| Cumulus | 490 | Emanationstheorie | 248 |
| | | Emissionstheorie | 248 |
| | | Excentrische Scheibe | 420 |
| | | Expansionskraft | 406 |

D.

| | |
|-------------------------------|-----|
| Daguerreotyp | 267 |
| Dalton'sches Gesetz | 411 |
| Dampfbildung | 405 |

F.

| | |
|-----------------------|-----|
| Fallgesetze | 100 |
|-----------------------|-----|

| | Seite |
|-------------------------------------|-------|
| Fallmaschine, Adwood'sche | 102 |
| Fallrinne | 101 |
| Farben, complementäre | 218 |
| » des Himmels | 497 |
| » dünner Gypsblättchen | 263 |
| » dünner Schichten | 255 |
| » subjective | 236 |
| Farbenringe, Nobili'sche | 340 |
| » Newton'sche | 256 |
| Farbenspectrum | 214 |
| Farbenzerstreung | 220 |
| Fernrohr | 244 |
| Fernsichtigkeit | 228 |
| Festigkeit | 43 |
| Feuerkugeln | 505 |
| Feuerspritze | 93 |
| Fische, elektrische | 390 |
| Flasche, Leidner | 310 |
| Flaschenzug | 31 |
| Focus | 194 |
| Franklin'sche Tafel | 308 |

G.

| | |
|---|-----|
| Galvanismus | 318 |
| Galvanometer | 350 |
| Galvanoplastik | 338 |
| Gasometer | 140 |
| Gebläse | 141 |
| Gedechte Pfeifen | 161 |
| Gehör | 179 |
| Geschwindigkeit | 98 |
| » des Lichtes | 183 |
| » des Schalles in der Luft | 159 |
| Gewicht | 9 |
| » specifisches | 11 |
| Gewichtsverlust beim Eintauchen in Flüssigkeiten | 58 |
| Gewitter | 508 |
| Gitter, Biegungs- | 254 |
| Gleichgewicht | 13 |
| » stabiles, labiles und indifferentes | 34 |
| Glühen der Metalldrähte durch galvanische Ströme | 333 |
| Graupelregen | 496 |

H.

| | |
|------------------------|-----|
| Haarröhrchen | 69 |
| Hagel | 495 |
| Halbschatten | 184 |
| Haspel | 29 |
| Hebel | 23 |

| | |
|-------------------------------|-----|
| Heber | 83 |
| Heronaball | 92 |
| Heronabrunnen | 94 |
| Hochdruckmaschine | 422 |
| Höfe | 502 |
| Hohlspiegel | 193 |
| Hufeisenmagnet | 274 |
| Hydraulische Presse | 50 |
| Hydrostatik | 49 |
| Hygrometer | 484 |

I.

| | |
|--|-----|
| Jahreszeiten | 461 |
| Idioelektrische Körper | 288 |
| Inclination | 279 |
| Induction durch elektr. Ströme | 378 |
| » durch Magnete | 381 |
| Intensität des Erdmagnetismus | 282 |
| » des Lichtes | 186 |
| Interferenz des Lichtes | 248 |
| Irrlicht | 505 |
| Isochimenen | 467 |
| Isolatoren | 288 |
| Isolirschmel | 292 |
| Isotheren | 467 |
| Isothermen | 465 |

K.

| | |
|---------------------------------|-----|
| Kältemischungen | 404 |
| Kation | 347 |
| Kehlkopf | 177 |
| Keil | 22 |
| Kette, galvanische | 327 |
| » » einfache | 329 |
| » thermoelektrische | 388 |
| Klangfiguren | 155 |
| Kohlensäure, flüssige | 412 |
| Kryophor | 435 |
| KrySTALLISATION | 47 |
| Küstenklima | 469 |
| Kurzsichtigkeit | 238 |

L.

| | |
|--|-----|
| Latente Wärme der Dämpfe | 404 |
| » » der Flüssigkeiten | 431 |
| Leidner Flasche | 310 |
| Leiter der Electricität | 288 |
| Leitung der Wärme | 447 |
| Leitungsfähigkeit, elektrische, der Metalle | 361 |
| » der Flüssigkeiten | 362 |

| | Seite |
|---|-------|
| Licht | 182 |
| „ elektrisches | 314 |
| Lichtbogen zwischen Kohlenstippen | 333 |
| Lichtwellen, Länge derselben | 255 |
| Linfen | 204 |
| „ achromatische | 223 |
| „ Sammel- | 204 |
| „ Zerstreuung:- | 205 |
| Liter | 10 |
| Locomotive | 422 |
| Luftdruck | 78 |
| Luftpumpe | 86 |
| Luppe | 240 |

M.

| | |
|---|-----|
| Magdeburger Halbkugeln | 90 |
| Magnete, künstliche | 273 |
| Magnete, natürliche | 269 |
| Magnetisirung durch Streichen | 274 |
| „ durch elektr. Ströme | 364 |
| Magnetische Armaturen | 273 |
| Magnetische Wirkung d. Ströme | 348 |
| Magnetnadel | 276 |
| Manometer | 94 |
| Mariotte'sches Gesetz | 84 |
| Masse | 10 |
| Maximumthermometer | 457 |
| Melloni's Apparat | 441 |
| Messung der Spannkraft der Dämpfe | 406 |
| Meteorologie | 453 |
| Meteorsteine | 506 |
| Minimumthermometer | 457 |
| Mikroskop, einfaches | 240 |
| „ zusammengesetztes | 243 |
| Mittellinie, magnetische | 269 |
| Molekül | 5 |
| Molekularkräfte | 7 |
| Moment, statisches | 24 |
| Mouffons | 477 |
| Multiplier | 350 |

N.

| | |
|-------------------------------|-----|
| Nachbilder, farbige | 235 |
| Nebel | 489 |
| Nebensonnen | 503 |
| Niederdruckmaschine | 422 |

O.

| | |
|-----------------------------------|-----|
| Objectiv für Mikroskope | 243 |
| „ für Fernröhre | 245 |

| | Seite |
|---------------------------------|-------|
| Ocular an Mikroskopen | 243 |
| „ an Fernröhren | 245 |
| Ohm'sches Gesetz | 357 |
| Ohr | 179 |
| Orgelpfeifen | 166 |

P.

| | |
|---|-----|
| Papinianischer Topf | 429 |
| Parallelogramm der Kräfte | 14 |
| Passatwind | 477 |
| Penbel | 111 |
| „ materielles | 116 |
| „ elektrisches | 287 |
| Penbeluhr | 118 |
| Pfeifen | 161 |
| Phenakistioskop | 234 |
| Photometer | 187 |
| Photographie | 267 |
| Physiologische Wirkungen des elektrischen Stromes | 332 |
| Pole, magnetische | 269 |
| „ „ der Erde | 280 |
| „ der Volta'schen Kette | 324 |
| Polarisation des Lichtes | 257 |
| „ galvanische | 352 |
| Polarisationsapparat | 259 |
| Porosität | 5 |
| Prismen | 202 |
| Procentaräometer | 65 |
| Psychrometer | 486 |
| Pumpe | 82 |

Q.

| | |
|----------------------------------|-----|
| Quantität der Bewegung | 115 |
| Quellentemperatur | 473 |
| Quecksilberthermometer | 392 |

R.

| | |
|--|-------------|
| Räderwerke | 30 |
| Reaction des ausfließenden Wassers | 130 |
| Reactionsträder | 135 |
| Reflexion der Lichtstrahlen | 188 |
| „ der Wärmestrahlen | 444 |
| „ der Schallstrahlen | 160 |
| Regen | 492 |
| Regenbogen | 500 |
| Regenmenge | 492 |
| Regenmesser | 492 |
| Regulator | 143. n. 419 |
| Reibung | 120 |

| | Seite |
|--|-------|
| Reiß | 488 |
| Resonanzboden | 175 |
| Resultirende | 14 |
| Richtung elektrischer Ströme | 371 |
| Ritchie's Rotationsapparat | 369 |
| Rolle | 30 |
| Rotation der beweglichen Ströme | 376 |
| Rotationsmaschine, magneto-elektrische | 383 |
| Rückschlag | 499 |

S.

| | |
|---|-----|
| Saiten, gespannte | 172 |
| Säule, trockene | 325 |
| „ Volta'sche | 322 |
| Scalenatäometer | 63 |
| Schallwellen | 157 |
| Schatten | 184 |
| Schiefe Ebene | 17 |
| Schieberventil | 414 |
| Schmelzen | 402 |
| Schmelzpunkte | 403 |
| Schnee | 495 |
| Schneegränze | 474 |
| Schnellwage | 25 |
| Schraube | 19 |
| Schraubenpresse | 21 |
| Schwere | 8 |
| „ der Luft | 76 |
| Schwerpunkt | 32 |
| Schwingungspunkt | 117 |
| Schwingungen, stehende | 147 |
| „ fortschreitende | 147 |
| Schwingungsknoten | 154 |
| „ in gedeckten Pfeifen | 164 |
| „ in offenen Pfeifen | 167 |
| Schwingungszahl der verschiedenen Töne | 171 |
| Schwungkraft | 109 |
| Schwungmaschine | 109 |
| Seeklima | 469 |
| Sehen, deutliches | 226 |
| „ mit zwei Augen | 232 |
| Schweite | 227 |
| Seilwellen | 151 |
| Seitenkräfte | 14 |
| Seitendruck beim Ausströmen der Flüssigkeiten | 129 |
| Seitendruck beim Ausströmen der Gase | 145 |
| Segner's Wasserrad | 130 |
| Sicherheitsröhre | 94 |
| Sicherheitsventile | 95 |
| Siedepunkte | 428 |
| Siedepunkt des Wassers in verschiedenen Höhen | 428 |

| | |
|--|-----|
| Sonnenmikroskop | 242 |
| Spannungssreihe | 321 |
| Spannkraft der Dämpfe | 406 |
| „ Maximum der Dämpfe | 407 |
| „ verschiedener Dämpfe | 412 |
| Specifisches Gewicht | 11 |
| Specifische Wärme | 437 |
| Spiegel, ebene | 189 |
| „ sphärische | 192 |
| Spiegelteleskop | 244 |
| Spitzenwirkung, elektrische | 306 |
| Statif | 13 |
| Stechheber | 83 |
| Stehende Luftwellen in Pfeifen | 163 |
| Sternschnuppen | 505 |
| Stimmorgan | 177 |
| Ströme, elektrische gekreuzte | 375 |
| „ parallele | 374 |
| Stürme | 482 |

T.

| | |
|---|-----|
| Tangentenbusssole | 353 |
| Tageslänge in verschiedenen Breiten | 455 |
| Teleskop | 244 |
| Temperatur | 392 |
| „ mittlere | 459 |
| „ des Bodens | 472 |
| „ der Quellen | 473 |
| „ in höheren Luftregionen | 473 |
| Telegraph, elektrischer | 371 |
| Theilbarkeit | 4 |
| Thau | 488 |
| Thermometer | 392 |
| Thermometrograph | 457 |
| Thermomultiplikator | 441 |
| Thermoelektrische Säule | 389 |
| „ Ströme | 387 |
| „ Elemente | 388 |
| Thierische Wärme | 450 |
| Töne, musikalische | 168 |
| „ gespannte Saiten | 172 |
| Tornados | 482 |
| Toricellische Röhre | 79 |
| „ Leere | 79 |
| Trägheit | 8 |
| Trogapparat | 327 |
| Tromben | 483 |
| Turbine | 133 |

II.

| | |
|--------------------------------|-----|
| Undulationstheorie | 248 |
| Undurchdringlichkeit | 4 |

| | Seite | Seite |
|--|-------|--|
| B. | | |
| Variationen, magnetische | 281 | Wasserhosen 482 |
| „ der Temperatur | 458 | Wasserräder 131 |
| „ tägliche | 458 | Wassersäulenmaschine 136 |
| „ jährliche | 459 | Wasserwellen 148 |
| „ des Barometers | 474 | Wasserzersehung 334 |
| „ im Wassergehalte | | Wellenlänge 158 |
| der Luft | 486 | Wellenlänge der verschiedenen Töne 171 |
| Verdampfen | 428 | Wellenlänge verschiedenfarbiger Lichtstrahlen 255 |
| Verdunsten | 428 | Windbüchse 92 |
| Vertheilung, elektrische | 293 | Winddrehungsgesetz 478 |
| Vibrationsbewegung | 146 | Windmesser 143 |
| Vibrationsstheorie | 248 | Winde 476 |
| Volta'scher Fundamentalversuch | 319 | Winkelspiegel 190 |
| Volta'sche Säule | 322 | Wollaston's Batterie 328 |
| Voltameter | 335 | Wolken 489 |
| Volumeter | 64 | Wunderscheibe 234 |
| | | Wurfbewegung 105 |

| | | |
|--|-----|--|
| B. | | B. |
| Wage | 36 | Zambonische Säule 325 |
| „ hydrostatische | 61 | Zerstreuung des Lichtes 215 |
| Wärme | 392 | Zitteraal 391 |
| „ gebundene | 403 | Zitterrochen 390 |
| „ specifische | 437 | Zone, heiße 454 |
| „ strahlende | 439 | „ kalte 454 |
| „ thierische | 450 | „ gemäßigte 454 |
| Wärmestrahlungsvermögen | 443 | Zündmaschine, Döbereiner's 96 |
| Wärmecapacität | 437 | Zungenpfeife 173 |
| Wärmeerzeugung durch chemische Verbindung | 449 | Zusammendrückbarkeit 5 |
| Wärmeerzeugung durch Reibung | 451 | Zusammendrückbarkeit der Flüssig- keiten 75 |
| Wärmeleitung | 447 | Zusammensetzung des weißen Lich- tes 217 |

Die Schule der Chemie,

oder erster Unterricht in der Chemie, verinnlicht durch einfache Experimente. Zum Schulgebrauch und zur Selbstbelehrung, insbesondere für angehende Apotheker, Landwirth, Gewerbtreibende u. Von Dr. J. A. Stöckhardt, Professor an der Königl. Akademie für Forst- und Landwirth zu Charand und Könl. Academischer Apothekenrevisor. **Vierte verbesserte Auflage.** Mit zahlreichen in den Text eingedruckten Holzschnitten. 8. geh. Velinpap. Preis 2 Thlr.

»Experimente, Figuren, Exempel müssen beim Unterrichte den Text bilden, in dessen Interpretation der Schüler zur eignen Gewandtheit und Fertigkeit gelangen soll. Diebig.«

Was für den geographischen Unterricht die Landkarten, für den geometrischen die Figuren, für den botanischen die lebenden Pflanzen sind, das sind für den Unterricht in der Chemie die Experimente. Die Thatfachen, welche die Chemie ausmachen, beruhen auf Erscheinungen, die wir durch die Experimente hervorrufen; es ist daher unerlässlich, dem Anfänger vorher diese Erscheinungen zu zeigen, ehe er sich eine deutliche Vorstellung davon machen kann, was die Worte: chemische Prozesse, chemische Verwandtschaft, Sauerstoff, Wasserstoff u. bedeuten. Zu einer noch klareren und sichereren Erkenntniß wird er aber dann gelangen, wenn er sich in den Stand gesetzt sieht, selbst chemische Versuche anzustellen. Hierzu Anleitung zu geben, neben der theoretischen Entwicklung der Wissenschaft, ist der Zweck des Werkes, bei dessen Ausarbeitung folgende Gesichtspunkte festgehalten wurden:

1) Das Experiment ist immer in den Vordergrund gestellt worden, damit dem Schüler die Gelegenheit zum Selbstbeobachten, Selbsturtheilen und Selbsterfinden nicht entzogen werde, damit er vielmehr sich angespornt fühle, durch eigne geistige Selbstthätigkeit von der Anschauung zum Begriff, vom Begriff zur Idee fortzuschreiten.

2) Die Versuche sind so ausgewählt und zusammengestellt worden, daß der Anfänger durch sie stufenweise von den einfacheren Erscheinungen zu den zusammengesetzteren, von den bekannten zu den minder bekannten geführt wird.

3) Der zur Anstellung der angegebenen Versuche erforderliche chemische Apparat ist so vereinfacht worden, daß seine Anschaffungskosten nur die Höhe von einigen Thalern erreichen. Ein specielles Verzeichniß der einzelnen hierzu nöthigen Geräthschaften, nebst Angabe der Bezugsquellen und Preise, ist am Schlusse beigegeben.

4) In Bezug auf die Form der Darstellung ist das Hauptbestreben des Verfassers dahingegangen, so einfach und faßlich zu schreiben, daß das Büchlein auch ohne Beihülfe eines Lehrers verstanden und benutzt werden könne. Zahlreiche Abbildungen in Holzschnitt werden diese Aufgabe vermitteln und erleichtern. Neben dem Unterrichte an Lehranstalten ist es zunächst dem Selbststudium jüngerer Pharmaceuten, Landwirth, Gewerbtreibenden, Forst-, Berg- und Hüttenmänner bestimmt.

Seit dem ersten Erscheinen dieses Buches, im Mai 1846, sind vier Auflagen desselben nöthig geworden; diese große Anerkennung des Publikums mag die beste Empfehlung sein.

Das Buch der Natur,

die Lehren der Physik, Astronomie, Chemie, Mineralogie, Geologie, Physiologie, Botanik und Zoologie umfassend. Allen Freunden der Naturwissenschaft, insbesondere den Gymnasien, Real- und höheren Bürgerschulen gewidmet von Dr. Friedrich Schoedler, Lehrer der Naturwissenschaften am Gymnasium zu Worms, früher Assistenten am chemischen Laboratorium zu Gießen. Mit 350 in den Text eingedruckten Holzschnitten, Sternkarten und einer illuminirten geognostischen Tafel. Ein starker Band in groß Median, auf feinem satinirten Velinpapier, gebettet. Preis 1 Thlr. 12 Sgr.

Vierte verbesserte Auflage.

Die Naturwissenschaften sind in unserer Zeit ein wesentliches, ein unentbehrliches Element der Bildung geworden. Deswegen darf der naturwissenschaftliche Unterricht in keiner unserer Lehranstalten fehlen, gleichgültig, welchen Namen sie tragen.

Eben so wird jeder Gebildete das entschiedene Bedürfnis fühlen, durch Selbstbelehrung eine Uebersicht auf dem Gebiete der Naturwissenschaften zu gewinnen, die früher zu erwerben ihm vielleicht nicht vergönnt war.

Als wesentliches Hülfsmittel hierfür ist ein Lehrbuch anzusehen, wie es nach dem Bestreben des Verfassers das Buch der Natur sein soll. Dieses giebt eine Gesamtdarstellung aller Zweige der Naturwissenschaft, von streng wissenschaftlicher Grundlage ausgehend, jedoch möglichste Einfachheit und Klarheit im Vortrage erstrebend, und für den Zweck zu weit gehende Einzelheiten vermeidend. Die Bearbeitung durch einen Verfasser erlaubt eine gegenseitige Ergänzung und Erläuterung der einzelnen Zweige und bietet dadurch den Vortheil zweckmäßiger Concentration und eines sehr billigen Preises (1½ Thlr.). Eine große Anzahl schöner Abbildungen wird das Verständniß ungemein erleichtern.

Im Verlage von Friedrich Vieweg und Sohn in Braunschweig ist erschienen:

B e r i c h t über die **neuesten Fortschritte der Physik.**

In ihrem Zusammenhange dargestellt

von Dr. Joh. Müller,

Professor der Physik und Technologie an der Universität zu Freiburg im Breisgau.

In zwei Bänden.

Mit zahlreichen in den Text eingedruckten Holzschnitten.

gr. 8°. Fein Velinpap. geh.

Erste bis vierte Lieferung. Preis jeder Lieferung 12 Ggr.

Müller-Pouillet's Lehrbuch der Physik und Meteorologie.

Dritte umgearbeitete und vermehrte Auflage. Mit 1232 in den Text eingedruckten Holzschnitten und 2 farbigen Kupfertafeln. 2 Bände gr. 8. Satirtes Velinpap. geh. Subscriptionspreis: 6 Thlr. 20 Ggr.

Wir zeigen hierdurch eine dritte, sorgsam bearbeitete und vermehrte Auflage dieses trefflichen Buches an. Verfasser und Verleger haben sich bestrebt, auch dieser neuen Auflage die größte Sorgfalt zu widmen.

So rasche und ehrende Anerkennung eines Werkes wird schon seine vollgültige Empfehlung begründen; es darf aber hinzugefügt werden, daß Müller's Lehrbuch der Physik auf den meisten deutschen Universitäten und höheren technischen Lehranstalten den Vorträgen zum Grunde gelegt oder den Zuhörern zum Nachstudium empfohlen wird, und daß es die lebhafteste Theilnahme und Anerkennung unter allen denen gefunden hat, welchen das Selbststudium der Physik, als Hilfswissenschaft, unentbehrlich geworden ist. — Der Mediziner, der Chemiker, der Pharmaceut, der Techniker, der Agronom, der Forst-, Berg- und Hüttenmann, der Architekt etc., kann der physikalischen Kenntnisse, jeder Gebildete kann ihrer nicht mehr entbehren.

Der Einfluß, ja die Macht, welche die Naturwissenschaften im Allgemeinen in unseren Tagen erlangt haben, die Unabweisbarkeit des Studiums der Physik im Besondern, stellt um so dringender das Bedürfnis heraus, daß diese Wissenschaft durch zweckmäßige Lehrbücher einem größeren Kreise möglichst zugänglich gemacht werde; von diesem Standpunkte ging der Verfasser bei der Bearbeitung des Werkes aus und es gelang ihm, die Lehren der Physik in wahrhaft würdiger Weise populär und allgemein verständlich zu machen, ohne den strengwissenschaftlichen Anforderungen etwas zu vergeben. Die äußere Ausstattung ist eine solche, welche die Bestrebungen des Verfassers unterstützt; 1232 vortrefflich ausgeführte Holzschnitte sind dem Texte eingebracht und vermehren die Deutlichkeit und Verständlichkeit ungemein. — Der Subscriptionspreis ist für diese Ausstattung ein überaus billiger.

S u p p l e m e n t e

zur

Ersten Auflage von Müller-Pouillet's Lehrbuch der Physik und Meteorologie.

Von Dr. Joh. Müller, Professor der Physik und Technologie an der Universität zu Freiburg im Breisgau. Mit zahlreichen in den Text eingedruckten Holzschnitten. gr. 8. Fein Velinpap. geh. Preis 1 Thlr.

S u p p l e m e n t e

zur

Zweiten Auflage von Müller-Pouillet's Lehrbuch der Physik und Meteorologie.

Von Dr. Joh. Müller, Professor der Physik und Technologie an der Universität zu Freiburg im Breisgau. Mit zahlreichen in den Text eingedruckten Holzschnitten. gr. 8. Fein Velinpap. geh. Preis 12 Ggr.

Von vielen Besitzern der weit verbreiteten ersten und zweiten Auflage des Müller-Pouillet'schen Lehrbuches der Physik ist uns der dringende Wunsch ausgesprochen, Supplementhefte für die beiden ersten Auflagen zu veranstalten, durch welche dieselben ins wissenschaftliche Gleichgewicht mit der dritten Auflage gesetzt würden.

Diese Wünsche hat Herr Professor Müller erfüllt; es ist demnach ein Supplementheft zur ersten Auflage und ein solches zur zweiten Auflage des genannten Werkes erschienen, wodurch beide Auflagen der dritten an Werth gleich gestellt werden.

WITHDRAWN

WITHDRAWN



UNIVERSITY OF ILLINOIS-URBANA



3 0112 112077927